视频监控套件Java SDK使用说明

前置依赖

在使用视频监控套件SDK前，您需要先安装 **基础通用套件-UniversalServicePackage Java SDK** 依赖。关于如何安装jar包到本地或远程maven仓库，您可以参考文章 如何导入jar包到maven仓库。

作为参考，在安装基础通用套件和视频监控套件jar包到maven仓库后，需要导入maven坐标如下：

```
<dependency>
    <groupId>developer.api.universalIotKit</groupId>
    <artifactId>universal_iot_kit</artifactId>
    <version>1.0.0</version>
</dependency>

<dependency>
    <groupId>developer.api.videoIotKit</groupId>
    <artifactId>video_iot_kit</artifactId>
    <version>1.0.0</version>
</dependency>
```

快速开始

1. 配置基础信息

```
static final String ACCESS_KEY = "19815*******90880";
static final String PRODUCT_ID = "2*******74";
static final String SECRET_KEY = "Brx2*********UAJXbhNOOM";
static final String DEVICE_ID = "AA08*****879";
static final String CHANNEL_ID = "0";
```

2. 创建ApiClient

```
ApiClient apiClient = new ApiClient(ACCESS_KEY, SECRET_KEY, PRODUCT_ID);
```

3. 创建服务实例

```
// 视频监控套件服务
VideoIotKitApi videoIotKitApi = apiClient.createService(VideoIotKitApi.class);
// 基础通用套件服务
UniversalIotKitApi universalIotKitApi =
apiClient.createService(UniversalIotKitApi.class);
```

4. 获取AppAccessToken

```
GetAppAccessToken200Response token200Response =
universalIotKitApi.getAppAccessToken();
GetAppAccessToken200ResponseData data = token200Response.getData();
String appAccessToken = data.getAppAccessToken();
```

5. 发起视频监控业务请求

以创建设备RTMP直播为例

```
CreateDeviceRtmpLiveRequest request = new CreateDeviceRtmpLiveRequest();
request.setDeviceId(DEVICE_ID);
request.setChannelId(CHANNEL_ID);
request.setIsTalk(false);
request.setDeviceType("device");
CreateDeviceRtmpLive200Response response =
videoIotKitApi.createDeviceRtmpLive(appAccessToken, request);
if (response.getSuccess()) {
    System.out.println("创建设备RTMP直播结果：" + response.getData());
}
```

完整示例

```
import developer.api.core.ApiClient;
import developer.api.model.universalIotKit.response.*;
import developer.api.model.universalIotKit.request.*;
import developer.api.model.videoIotKit.request.*;
import developer.api.model.videoIotKit.response.*;
import developer.api.universalIotKit.UniversalIotKitApi;
import developer.api.videoIotKit.VideoIotKitApi;
public class ApiExample {
    static final String ACCESS_KEY = "19815*******90880";
    static final String PRODUCT_ID = "2*******74";
    static final String SECRET_KEY = "Brx2*********UAJXbhNOOM";
    static final String DEVICE_ID = "AA08*****879";
    static final String CHANNEL_ID = "0";
    public static void main(String[] args) {
        ApiClient apiClient = new ApiClient(ACCESS_KEY, SECRET_KEY, PRODUCT_ID);
        // 视频监控套件服务
        VideoIotKitApi videoIotKitApi =
apiClient.createService(VideoIotKitApi.class);
        // 基础通用套件服务
        UniversalIotKitApi universalIotKitApi =
apiClient.createService(UniversalIotKitApi.class);
        // 获取AppAccessToken
        GetAppAccessToken200Response token200Response =
universalIotKitApi.getAppAccessToken();
        GetAppAccessToken200ResponseData data = token200Response.getData();
        String appAccessToken = data.getAppAccessToken();
        // 创建设备RTMP直播
        CreateDeviceRtmpLiveRequest request = new CreateDeviceRtmpLiveRequest();
        request.setDeviceId(DEVICE_ID);
        request.setChannelId(CHANNEL_ID);
        request.setIsTalk(false);
        request.setDeviceType("device");
        CreateDeviceRtmpLive200Response response =
videoIotKitApi.createDeviceRtmpLive(appAccessToken, request);
        if (response.getSuccess()) {
            System.out.println("创建设备RTMP直播结果：" + response.getData());
        }
    }
}
```

注意事项

1. **AccessToken 有效期**： AppAccessToken 有时效性，需要定期刷新。建议缓存 token 并在过期前重新获取。

2. **设备密码加密**：使用SDK添加设备时，设备密码不需要加密，方法会自动加密，让开发者不用关心加密算法，专注于业务逻辑实现。

3. **异常处理**：所有API调用都可能抛出 RuntimeException ，建议进行适当的异常处理。

4. **响应检查**：调用API后应检查响应的 success 字段，确认操作是否成功。

更多信息

- API 接口的详细参数和返回值，开发者平台服务套件文档