Operating System Principle, OS

《操作系统原理》

2021级.课程设计

教师: 邹德清/李珍/慕冬亮/李志/苏曙光

华中科技大学网安学院 2023年10月-2024年03月

课设目的

- 课程设计目的
 - ■掌握OS直接依赖的保护模式的硬件机制和工作原理
 - ◆无OS支持下直接在保护模式下创建多任务和切换任务
 - ■掌握保护模式下地址映射机制和设计相应数据结构
 - ◆段机制和页机制
 - ■理解保护模式下任务的创建和切换过程
 - ■理解和实现优先数任务调度策略
 - ■编程技能培养
 - ◆掌握保护模式的初始化
 - ◆掌握段机制的实现
 - ◆掌握页机制的实现
 - ◆掌握任务的定义和任务切换
 - ◆掌握中断程序设计

课设任务

● 课设任务

- 启动保护模式,创建多个不同优先级的任务(每个任务死循环在屏幕输出不同字符串)。所有任务在时钟(周期50ms,可调)驱动下进行调度,调度策略采用"优先数进程调度策略"。
- 示例: 4个任务(优先级分别为16,10,8,6)各自输出: VERY LOVE HUST MRSU 字符串,每个字符串的持续显示时间长度有差异(体现了优先级的差异)【示例视频见群附件-课设效果演示视频.mp4】。可以观察到VERY显示时间最长,MRSU最短,LOVE,HUST居中。




课设内容(四级,高级内容包含低级内容)和分值

- 内容1(≤70分)
 - 实现保护模式初始化程序,能将CPU带入保护模式,实现不同权限级别的代码跳转。在屏幕输出相应的字符串指示程序工作情况状态。
 - ◆代码至少含有GDT,LDT,TSS,GATE等数据结构
- 内容2 (≤80分)
 - 定义2个任务A和B(含页目录和页表),并实现任务A切换到任务B。
 - ◆任务A和B都不是死循环,A先运行,然后切换到B(此后不需要切换回A)
 - ◆ 任务A和B的功能代码(即输出字符串的代码)要求在用户态(模仿应用程序的态)。
 - ◆为设计页表简单,线性地址与物理地址可一一对应,但遇到特定地址可自行设计映射。
- 内容3 (≤95分)
 - 2个任务A和B在时钟中断服务程序中实现A和B轮流切换(前述内容2不要求相互切换)。
 - ◆任务A和B都是死循环。
 - ◆时钟中断服务程序实现切换任务
- 内容4 (≤100分)
 - 定义多个任务,每个任务的优先数不同,在时钟中断服务程序中,采用"优先数调度算法" 实现多个任务的切换。
 - ◆每个任务都是死循环,循环输出字符串
 - ◆每个任务字符显示时长与优先级一致(优先数大,运行机会多,显示时长就大)。
 - ◆时钟中断服务程序(选择任务,切换任务)

必需的预备知识

- 预备知识
 - X86的保护模式知识(课件"Intel内存管理"节 + 教材7.8节 + baidu"保护模式")
 - Bochs虚拟机使用(回顾实验1.1)
 - NASM汇编(回顾实验1.1)
 - ■编程实践和指南:于渊《自己动手写操作系统》前3章
 - 群中附件"于渊配套书的源代码和可用的freedos映像以及

bochs配置文件"



课设要求提交的文档和考核方式

- 课设报告(参照模板)(70%)(如果线上进行,此环节为80%)
 - (1) 课设报告的纸质版(独立完成,老师查重,内容雷同都记0分)
 - (2) 课设报告的电子版(EMail给老师指定邮箱)
 - (3) 课设的源工程 (EMail给老师指定邮箱)
 - (4) 录制3-5分钟小视频(EMail给老师指定邮箱)。
 - ◆视频的要求:展示开发和运行环境的配置,展示程序运行过程,突显运行效果,按序展示源代码每个文件,每一行都要能看到。
 - ◆备注1:报告中,原理解释清晰、代码独特性强,都会给高分。
 - ◆备注2:报告中,图文清晰,排版美观,会额外加5分。
- 当堂检查(10%)(如果线上进行,此环节取消)
 - ◆课设最后25分钟内,检查完成的内容:四级进度和代码质量。
- 在线回答问题(20%)
 - 课设最后20分钟,在线完成20道课设相关的选择或判断题,当堂提交。

内容1-3的程序参考步骤和思路

● 大致步骤和思路

- (0) 安装好Bochs虚拟机,内存设置为16M即可
- (1) 定义段和描述符表
- (2) 初始化描述符表
- (3) 初始化选择子
- (4) 定义16位的各功能段
- (5) 定义32位的各功能段,包括LDT段
- (6) 进入保护模式
- (7) 初始化页表: 可以简单地做线性映射
- (8) 定义两个任务:两个TSS,两个LDT,两个页表
- (9) 利用时钟中断切换两个任务
- (10) 任务可以是简单输出字符 "HUST"或 "MRSU"

于渊参考书的:

ch3/h/pmtest8.asm

内容1-3的程序参考步骤

- 大致步骤和思路
 - ■设置bochs虚拟机合适的参数(如:内存32M,A盘映像)
 - 将X86裸机带入保护模式
 - ■定义两套页表

于渊参考书的: ch3/h/pmtest8.asm

- ◆主体相同,但对某个特定线性地址映射到不同物理地址。
- ◆特定线性地址需要程序员事先特别安排/仔细设计
- ◆两个不同物理地址也需要程序员事先特别安排/仔细设计
- ◆两个不同物理地址事先存放有不同函数FuncA和FuncB
- 在特定的线性地址上执行相同的函数,但实际执行了不同的函数(因为地址映射的结果不同)
- ■参考《自己动手写操作系统》第3章pmtest 6 / 7.asm

●此页后面的内容自行阅读

课设任务专题讲座(约30分钟,同学们可选参加,不考勤)

- 老师准备在开学前3-4天通过专题讲座的形式介绍的课设内容,以帮助理解课设内容有困难或对课设预备知识理解有困难的同学。
- ●专题讲座时间请关注群里通知。
- 专题讲座是非正式的,不是上课,仅仅是课后交流。
- 专题讲座不考勤,自由参加,自由进出课堂。
- 专题讲座时长大约30分钟。

段与段描述符(Descriptor)

- 段
 - ■一段连续内存
- 段描述符Descriptor
 - ■描述段的属性, 8字节
 - ◆段基址
 - ◆段界限
 - ◆段属性
 - □段类型
 - □访问该段所需最小特权级
 - □是否在内存
 - **...**

数据段

指令码

操作数

代码段

段描述符 (Descriptor)

● 段描述符

- ■段基址(32位): 段限长(20位)
- ■段属性(12位)

字节7	字节6	字节5	字节4	字节3	字节2	字节1	字节0
Base1	Attribute		Base2			Limit2	
(3124)			(230)			(150)	

G D 0 AVL Limit1 P DP (1916)	PL S	TYPE	

描述符表 (Descriptor Table)

- 全局描述符表GDT: Global Descriptor Table
 - ■GDT:包含所有进程可用的段的描述符。
 - ■系统仅1个GDT
- 局部描述符表LDT: Local Descriptor Table
 - ■LDT: 与特定进程有关的描述符
 - ■每个进程有自己的LDT。
- 中断描述符表IDT: Interrupt Descriptor Table
 - ■类似中断向量表
 - ■包含中断服务程序段的描述符(中断门/异常门/任务门)
 - ■系统仅1个IDT

GDT的例子

```
1 gdt: ; GDT表
2;第1个描述符不用。
3 .quad 0x0000000000000000
4; 第2个是内核代码段描述符。其选择符是0x08
5 .quad 0x00c09a0000007ff
6;第3个是内核数据段描述符。其选择符是0x10
7 .quad 0x00c0920000007ff
8;第4个是显示内存段描述符。其选择符是0x18
  .quad 0x00c0920b80000002
10; 第5个是TSS0段的描述符。其选择符是0x20
11 .word 0x68, tss0, 0xe900, 0x0
12; 第6个是LDT0段的描述符。其选择符是0x28
  .word 0x40, 1dt0, 0xe200, 0x0
  ; 第7个是TSS1段的描述符。其选择符是0x30
  .word 0x68, tss1, 0xe900, 0x0
16; 第8个是LDT1段的描述符。其选择符是0x38
17 .word 0x40, ldt1, 0xe200, 0x0
```

●典型的段描述符

- ■数据段/代码段描述符
- ■调用门(Call Gate)描述符
- ■任务门(Task Gate)描述符
- ■中断门(Interrupt Gate)描述符
- ■陷阱门(Trap Gate)描述符
- ■局部描述符表(LDT)描述符
- ■任务状态段TSS描述符


选择子(Selector)

- 选择子是索引,用于选择GDT/LDT中的某个描述符。
- ●存放在段寄存器中。
 - ■索引域 (INDEX): 13位
 - ■TI域 (Table Indicator): 1位
 - ■特权级别域 (Request Privilege Level): 2位



13位索引

保护模式的含义



进入保护模式的步骤

- 1.创建一个有效的全局描述表
 - ■初始化/完善相应的段描述符/选择子
- 2.创建一个有效的中断描述表
 - ■初始化/完善相应的段描述符/选择子
- 3. 关中断
- 4.用GDTR指向创建的全局描述符
- 5.用IDIR指向创建的中断描述符
- 6. MSW中的PE位置1
- 7.跳入到保护模式下的代码/JMP CS':EIP'
- 8.保护模式下代码
 - ■装载DS和SS的选择子
 - ■设置保护模式下堆栈段

进入保护模式的步骤

```
1 ;; 文件:EnterProtectMode.asm
 2 ;; 工具:UltraEdit14.12编辑, Nasm2.02汇编
 3 ;; 作用:由实模式进入保护模式的一种方法
 4 ;; 备注:1.44M 512bits/80sec软盘启动
  [BITS 16] ;编译成16位指令
  [ORG 0x7C00]
     cli ;关闭中断,保证引导程序在执行时不被打扰
     xor ax, ax
10
     mov ds, ax
11
     lgdt[GDTR Value];加载GDTR:将GDT基址及大小装入GDTR=limit(16)+base(32)
12
13
     mov eax, CR0
     or eax,1 ;设置eax的第0位:PE位,
14
     mov CRO, eax ;置PE位,此行之后进入保护模式
15
     jmp 08h:GoIntoProtectMode;08h:跳过GDT第一个段空段(00h-07h),即08h
16
17
```

```
18 [BITS 32] ;编译成32位指令
  GoIntoProtectMode: ;因为要进保护模式,所以对DS,CS,ES,SS,FS,GS重写
     mov ax,10h ;10h:GDT(00h-07h):空,GDT(08-0fh)代码段,GDT(10h-17h)数据段
20
21
     mov ds, ax ;
     mov ss, ax ; 堆栈段与数据相同
22
23
     mov esp,090000h;
     ;保护模式下不能直接使用BIOS中断,显示要是向显存缓冲里直接写入
24
     ;显存位于:0xA0000---0xbffff, 帧缓冲位于0xb8000处
25
     ;字符2个字节:字节1代表ASCII,字节2属性:前景色/背景色/闪烁
26
27
     mov byte [ds:0B8000h], 'I'
     mov byte [ds:0B8001h], 1ah
28
29
     mov byte [ds:0B8002h], 'S'
30
     mov byte [ds:0B8003h], 9bh
31
     mov byte [ds:0B8004h], '1'
32
     mov byte [ds:0B8005h], 1ch
33
     mov byte [ds:0B8006h], '8'
     mov byte [ds:0B8007h], 9dh
34
     mov byte [ds:0B8008h], '!'
35
36
     mov byte [ds:0B8009h], 1eh
37
  STOP:
38
     jmp STOP
```

```
40 GDT: ;填写GDT,1个空段,1个代码段,1个数据段
41 GDT_Null: ;填写GDT中的NULL段描述符,Intel保留的区域,用零填充
42 DD 0 ;共64位的0
43 DD 0
```

```
GDT Code: ;填写GDT中的代码段描述符
45
  DW Offffh
              ;填充limit(15-0),共16位1
46
47
  DW O
             ;基地址为0
             ;十六位的低八位: 仍是基址, 填0
48
  DB 0
   DB 10011010B ;十六位的高八位: 低到高:A, R/W, ED/C, E, S, DPL, P
49
             ;A是访问标志,由CPU在第一次访问时设置,置0;
50
51
             ;R/W置为1使段可读:
             ;ED/C顺从性,如置1,低优先级代码可跳转到或调用该段。
52
             ;E置为1,表示描述符描述的是代码段;E置为0,表示数据段
53
54
             ;S表示该段是代码段或数据段,置为1;系统置0
             ;DPL表示优先级,由于是引导程序,所以要把优先级设为00;
55
             ;P设置为1,段有有效的基址和界限。没有定义描述则置0
56
57
             ;十六位的低八位: 四位偏移, AV, 0, D, G
   DB 11001111B
             ;首先4位偏移量,设置为0Fh;
58
             ;AV=1表示segment is available,此处忽略该位,设为0;
59
              ;Intel保留了一位必须设为0;
60
             ;D表示大小位,置为1,它告诉CPU使用32位代码而不是16位代码;
61
             ;G表示粒度,如果G=0,则Limit所表示的段偏移是00000H-FFFFFH,
62
             ;如果G=1,则Limit表示的段偏移是00000XXXH-FFFFFXXXH,
63
             ;即Limit所表示的段偏移实际上是它的值再乘以4K。此处设置G=1。
64
              ;十六位的高八位:基址,全置0
65
   DB 0
```

```
GDT Data: ;填写GDT中的数据段描述符
67
             ;填充limit(15-0),共16位1
   dw Offffh
68
             ;基地址为0
69
   dw 0
  DB 0 ;十六位的低八位: 仍是基址,填0
70
  DB 10010010B ;十六位的高八位: 低到高:A, R/W, ED/C, E, S, DPL, P
71
             ;低位第4位=0,表示描述符描述的是数据段,上面代码段置的是1
72
  DB 11001111B ;十六位的低八位: 四位偏移, AV, 0, D, G
73
      ;十六位的高八位:基址,全置0
74
   DB 0
              ;由于在lgdt的时候需要把GDT的地址和大小加载到GDTR中,
75 GDT End:
              ;本条指令GDT的结束,是为了计算GDT的大小
76
  GDTR Value: ;GDT的描述符,被lgdt加载到GDTR=基址+大小
78
   DW GDT End - GDT - 1 ; 计算GDT的大小,注意减1
79
                     ;基址
  DD GDT
80
```

```
GDT Data: ;填写GDT中的数据段描述符
67
              ;填充limit(15-0),共16位1
   dw Offffh
68
      ;基地址为0
69
  dw 0
  DB 0 ;十六位的低八位: 仍是基址,填0
70
  DB 10010010B ;十六位的高八位: 低到高:A, R/W, ED/C, E, S, DPL, P
71
              ;低位第4位=0,表示描述符描述的是数据段,代码段置的是1
72
  DB 11001111B ;十六位的低八位: 四位偏移, AV, 0, D, G
73
       ;十六位的高八位:基址,全置0
74
  DB 0
  GDT End: ;由于在lgdt的时候需要把GDT的地址和大小加载到GDTR中,
75
              ;本条指令GDT的结束,是为了计算GDT的大小
76
77
  GDTR Value: ;GDT的描述符,被lgdt加载到GDTR=基址+大小
78
   DW GDT End - GDT - 1 ; 计算GDT的大小,注意减1
79
   DD GDT
                  ;基址
80
81
82
   times 510-($-$$) db 0
83
   DW 0AA55h
```

- 任务的一般结构
 - ■每个任务的上下文信息
 - **◆**TSS
 - ◆TSS描述符存储在GDT中
 - ■每个任务的LDT
 - **♦**LDT
 - ◆LDT描述符被加载到GDT
- 例: 建立两个任务

例:建立两个任务

- 数据结构
 - **■** GDT
 - ◆代码段描述符、数据段描述符、显示的描述符、TSS0描述符、LDT0描述符、TSS1描述符、LDT1描述符
 - LDT0
 - ◆数据段描述符,代码段描述符
 - LDT1
 - ◆数据段描述符,代码段描述符
 - TSS0
 - TSS1
 - ■堆栈支持

例:建立两个任务

- 内存分布
 - IDT
 - **■** GDT
 - ■LDT0+TSS0+任务0的核心堆栈
 - ■LDT1+TSS1+任务1的核心堆栈
 - TASK0
 - TASK1
 - ■任务0的用户栈
 - ■任务0的用户栈
- 任务调度
 - ■时钟发生器
 - ■IDT(异常或中断处理过程),IDTR

```
376 tss0:
377
      dd 0
      dd stack0 krn ptr,0x10;任务0的核心态使用的堆栈,就紧跟在 TSSO 的后面!
378
379
      dd 0,0
380
      dd 0,0
381
      dd 0
                 ;确保第一次切换到任务0时EIP从这里取值,故从task0处开始运行,
382
      dd task0
                 ;因为任务0的基址为 0x10000,和核心一样,不指定这个的话,
383
                 ;第一次切换进来就会跑去执行 0x10000处的核心代码了,
384
                 ;除非ldt0中的代码段描述符中的基址改成 task0 处的线性地址,
385
                 ;那这里就可以设为0.
386
387
      dd 0x200
388
      dd 0,0,0,0
389
      dd stack0 ptr,0,0,0
390
      dd 0x17,0x0F,0x17,0x17,0x17,0x17
391
      dd LDT0 SEL
392
      dd 0x08000000
393
      times 128 dd 0
394
   stack0 krn ptr:
395
      dd 0
```

```
403 tss1:
404
        dd 0
        dd stack1 krn ptr,0x10
405
406
        dd 0,0
        dd 0,0
407
408
        dd 0
409
        dd task1
410
        dd 0x200
411
        dd 0,0,0,0
412
        dd stack1 ptr,0,0,0
413
        dd 0x17,0x0F,0x17,0x17,0x17,0x17
        dd LDT1 SEL
414
        dd 0x08000000
415
416
        times 128 dd 0
417
    stack1 krn ptr:
418
        dd 0
```

```
434 task1:
420 task0:
                             435
                                      mov eax, 0x17
421
        mov eax, 0x17
                             436
                                      mov ds, ax
422
        mov ds, ax
                             437
                                      mov al,'0' -SSE
423
        mov al,'1' HUST
                              438
                                      int 0x80
424
        int 0x80
                              439
425
                                      mov ecx, 0xFFF
        mov ecx, 0xFFF
                              440 x4:
426 x3:
                              441
                                      loop x4
427
        loop x3
                                      jmp task1
                              442
428
        jmp task0
                              443
429
                                     times 128 dd 0
430
                             444
       times 128 dd 0
                              445 stack1 ptr:
431 stack0 ptr:
                              446
                                      dd 0
432
        dd 0
```

源代码代码分析: 第三章 pmtest1.asm

代码3.1 chapter3/a/pmtest1.asm

```
Orange'S
一个操作系统的实现
   ; pmtest1.asm
  ; 编译方法: nasm pmtest1.asm -o pmtest1.bin
   %include "pm.inc" ; 常量,宏,以及一些说明
7
   org 07c00h
        jmp LABEL BEGIN
10
  [SECTION .gdt]
   ; GDT
                           段基址, 段界限 ,属性
13
                                           0, 0
14
                                                    ; 空描述符
  LABEL GDT: Descriptor 0,
  LABEL DESC_CODE32: Descriptor 0, SegCode32Len - 1, DA_C + DA_32; 非一致代码段
15
                  Descriptor OB8000h, Offffh, DA DRW ; 显存首地址
16
  LABEL DESC VIDEO:
  ; GDT 结束
17
18
                               $ - LABEL_GDT ; GDT长度
19
  GdtLen
                  equ
                               GdtLen - 1 ; GDT界限
                  dw
  GdtPtr
                                               ; GDT基地址
21
                  dd
22
  ; GDT 选择子
23
  SelectorCode32
                               equ LABEL DESC CODE32
                                                           - LABEL GDT
                                                           - LABEL GDT
                               equ LABEL DESC VIDEO
  SelectorVideo
26
  ; END of [SECTION .gdt]
27
28
  [SECTION .s16]
```

实验环境准备

- 实验环境准备
 - ■操作系统Linux
 - ■汇编器nasm
 - ■虚拟机bochs (内含bximage工具)
 - ■freedos软盘映像文件

两个任务切换的效果(视频)

```
A:\>b:
  0x26
         B:\>dir
          Volume in drive
         In Protect Mode no
   CU BaseAddrL BaseAddr
         00000000hC00000000
 x2
          1009F000hC00000000
 SeleRAM size:01FF0000h
                 COM
  y2
         HUSTMRSU COM
               12 files
                0 dirs
currer B:\>hustmrsu.com
        IPS: 62.343M
   DWORD [current]
```

- 准备实验环境的实际步骤
 - ■Ubuntu16.04/Ubuntu20.10
 - ■在线安装nasm
 - ■在线安装虚拟机bochs(内含bximage工具)
 - ■在bochs 官网下载freedos软盘映像文件
 - ◆软盘A: 启动盘,系统盘
 - ■制作用于存储测试程序的空白软盘映像文件
 - ◆软盘B: 用户盘, 存放用户的测试程序

Ubuntu16.04/Ubuntu20.10

```
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ cat /etc/issue
Ubuntu 16.04.3 LTS \n \l
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ uname -r
4.10.0-28-generic
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
```

● 在线安装nasm

```
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo apt-get install nasm
[sudo] password for susg:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
nasm is already the newest version (2.11.08-1ubuntu0.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 668 not upgraded.
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ |
```

- 在线安装nasm
 - ■检验nasm是否安装正确
 - ■nasm pmtest1.asm –o pmtest1.com

```
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook/pmtestSrc/pmtest1
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook/pmtestSrc/pmtest1$ ls
pm.inc pmtest1.asm
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook/pmtestSrc/pmtest1$ nasm pmtest1.asm -o pmtest1.com
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook/pmtestSrc/pmtest1$ ls
pm.inc pmtest1.asm pmtest1.com
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook/pmtestSrc/pmtest1$
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook/pmtestSrc/pmtest1$
```

● 在线安装虚拟机bochs(内含bximage工具)

```
Susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo apt-get install bochs vgabios bochs-x bximage

Susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo apt-get install bochs vgabios bochs-x bximage
```


- 在线安装虚拟机bochs(内含bximage工具)
 - ■检查bochs是否安装成功
 - ■检查bochs安装目录,为修改bochrc文件备用

```
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ whereis bochs
bochs: /usr/bin/bochs /usr/lib/bochs /usr/share/bochs /usr/share/man/man1/bochs.1.gz
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
```

- 在bochs 官网下载freedos软盘映像文件
 - ■QQ群中附件也有此映像文件



● 在bochs 官网下载freedos软盘映像文件



- 在bochs 官网下载freedos软盘映像文件
 - ■解压freedos后内含4个文件
 - ■仅保留a.img并更名为freedos.img备用
 - ◆软盘A: 启动盘,系统盘

```
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook$ ls ./freedos-img/
a.img b.img bochsrc c.img
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook$ cp ./freedos-img/a.img ./freedos.img
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook$ cp ./freedos-img/bochsrc ./bochsrc.txt
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook$ ls
bochsrc.txt freedos-img freedos.img pmtestSrc
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook$
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook$
```

- ●制作用于存储测试程序的空白软盘映像文件
 - ■软盘B: 用户盘, 存放用户的测试程序
 - ■利用Bochs内含工具bximage制作: pmtest.img

```
📵 🖨 🕦 susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ bximage
___________
                          bximage
               Disk Image Creation Tool for Bochs
        SId: bximage.c 11315 2012-08-05 18:13:38Z vruppert S
------
Do you want to create a floppy desk image or a hard disk image?
Please type hd or fd. [hd] fd
Choose the size of floppy disk image to create, in megabytes.
Please tyre 0.16, 0.18, 0.32, 0.36, 0.72, 1.2, 1.44, 1.68, 1.72, or 2.88.
[1.44]
will create a floppy image with
 cvl=80
 heads=2
 sectors per track=18
 total sectors=2880
                                                 空白盘, 且尚未
 total bytes=1474560
                                                 格式化, 暂时不
What should I name the image?
[a.img] pmtest.img
                                                 能用。后面会对
Writing: [] Done.
                                                 其格式化。
I wrote 1474560 bytes to pmtest.img.
The following line should appear in your bochsrc:
 floppya: image="pmtest.img", status=inserted
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ ls
bochsrc.txt freedos-img freedos.img pmtest.img pmtestSrc
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
```

● 配置bochs的运行控制文件bochsrc.txt

```
■ # 文件名: bochsrc.txt
                             路径要据实填写。
2 # 指定虚拟机的内存大小
                            # whereis bochs
   megs: 32
4 # BIOS ROM 映像文件名
5 romimage: file=/usr/share/bochs/BIOS-bochs-latest
   # VGA ROM 映像文件名
   vgaromimage: file=/usr/share/bochs/VGABIOS-lgpl-latest
   # 指定软盘的映像文件和状态(是否已经插入)
   floppya: 1 44=freedos.img, status=inserted
   floppyb: 1 44=pmtest.img, status=inserted
11 # 指定启动设备
12 boot: a
13 # 禁用鼠标
14 mouse: enabled=0
```


- 利用bochsrc.txt测试bochs能否正常工作?
 - ■freedos.img (软盘A) + pmtest.img (软盘B)
 - ■格式化pmtest.img(软盘B)(不然后面mount出错!)

```
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ bochs -f bochsrc.txt

Bochs x86 Emulator 2.6
Built from SVN snapshot on September 2nd, 2012

0000000000000[ ] using log file bochsout.txt

Next at t=0
(0) [0x0000000000000ffffffff0] f000:fff0 (unk. ctxt): jmp far f000:e05b ; ea5be000f0
<bochs:1> C
```



- 将格式化的pmtest.img软盘映像挂接到某个目录
 - ■便于将来频繁地更新其中的实验程序
 - ■mount -o loop ./pmtest.img /mnt/floppyB

```
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo mkdir /mnt/floppyB
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo mount -o loop pmtest.img /mnt/floppyB/
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
```

```
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo cp ./pmtestSrc/pmtest1/pmtest1.com /mnt/floppyB/pmtest1.com susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo cp ./pmtestSrc/pmtest2/pmtest2.com /mnt/floppyB/pmtest2.com susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo cp ./pmtestSrc/pmtest3/pmtest3.com /mnt/floppyB/pmtest3.com susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo cp ./pmtestSrc/pmtest4/pmtest4.com /mnt/floppyB/pmtest4.com susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo cp ./pmtestSrc/pmtest5/pmtest5.com /mnt/floppyB/pmtest5.com susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo cp ./pmtestSrc/pmtest6/pmtest6.com /mnt/floppyB/pmtest6.com susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo cp ./pmtestSrc/pmtest7/pmtest7.com /mnt/floppyB/pmtest7.com susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo cp ./pmtestSrc/pmtest8/pmtest8.com /mnt/floppyB/pmtest8.com susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
```

课设要做什么

- 任务和内容
 - ■参考《课设任务》、《课设内容》
- ●目标机
 - ■裸机 | bochs虚拟机(ubuntu或windows)
- ●开发环境
 - ■ubuntu + nasm
- 开发语言
 - ■汇编程序
- 程序功能
 - ■两/多个任务在屏幕同一位置持续显示各自字符串。

