# 1. 概述

官方JavaDocsApi:

- javax.swing.SpringLayout
- javax.swing.SpringLayout.Constraints
- <u>iavax.swing.Spring</u>

SpringLayout, 弹性布局管理器。使用该布局的容器内的 每一个组件或容器都对应着一个约束,通过该约束定义组件或容器四条边的坐标位置 来实现对组件的布局。该布局主要涉及三个类: SpringLayout、SpringLayout.Constraints、Spring, 分别表示 布局管理器、约束、坐标距离。

### (1) SpringLayout

表示一个布局管理器,通过该布局管理器可以获取组件或容器的约束对象,如下:

```
1 // 创建 弹性布局管理器 和 容器,容器 使用 弹性布局
2 SpringLayout layout =newSpringLayout();
3 JPanel panel =newJPanel(layout);
4 // 创建 按钮组件,并添加到 容器J
5 Button btn =newJButton("Button");
6 panel.add(btn);
7 // 获取 按钮组件 的 约束对象 (如果没有,会自动创建)
8 SpringLayout.Constraints btnCons = layout.getConstraints(btn);
9 // 获取 容器组件 的 约束对象 (如果没有,会自动创建)
10 SpringLayout.Constraints panelCons = layout.getConstraints(panel);
```

## (2) SpringLayout.Constraints

表示对 **组件位置和尺寸的约束**,每个组件实例都对应着一个约束对象,通过该约束可以 *获取和设置* 组件四条边的 *坐标和宽高*,常用方法如下:

```
1 /** 组件左上角坐标的设置(这里 X 相当于 WEST, Y 相当于 NORTH) */
2 void setX(Spring x)
3 void setY(Spring y)
4 Spring getX()
5 Spring getY()
6 /** 组件宽高的设置 */
7 void setWidth(Spring w)
8 void setHeight(Spring h)
```

```
9 Spring getHeight()
10 Spring getWidth()
11 /** 组件指定边的的坐标或长度设置
12 * edgeName 的值为如下常量之一:
13 * SpringLayout.NORTH, SpringLayout.SOUTH, SpringLayout.EAST, SpringLayout.WEST
14 * SpringLayout.HORIZONTAL_CENTER, SpringLayout.VERTICAL_CENTER
15 * SpringLayout.BASELINE
16 * SpringLayout.WIDTH, SpringLayout.HEIGHT
17 */
18 Spring getConstraint(String edgeName)
19 void setConstraint(String edgeName, Spring s)
```

### (3) Spring

Spring 可以看做是在 SpringLayout 中对 **距离的度**量。一个 Spring 实例,表示一段距离或长度,并且支持简单的算术运算(通过 Spring 提供的静态方法进行计算),常用方法如下:

```
1 // 创建一个指定长度的 spring
2 static Spring constant(int pref)
3 // 两个 spring 相加,得到新的一个 spring
4 static Spring sum(Spring s1, Spring s2)
5 // 计算两个 spring 之间的较大者
6 static Spring max(Spring s1, Spring s2)
7 // 对 spring 的缩放
8 static Spring scale(Spring s,float factor)
9 // 计算指定组件的宽度所表示的 spring
10 static Spring width(Component c)
11 // 计算指定组件的高度所表示的 spring
12 static Spring height(Component c)
13 // 对 spring 所表示的数值大小的获取和设置
14 int getValue()
15 void setValue(int value)
```

# 2. 代码实例

```
package com.xiets.swing;
import javax.swing.*;
public class Main{
  public static voidmain(String[] args){
```

```
// 创建窗口
   JFrame jf =newJFrame("测试窗口");
  jf.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
  jf.setSize(300,200);
   jf.setLocationRelativeTo(null);
9
   // 创建内容面板,使用 弹性布局
   SpringLayout layout =newSpringLayout();
11
   JPanel panel =newJPanel(layout);
12
   jf.setContentPane(panel);
13
   // 创建组件
14
   JLabel label =newJLabel("Test JLabel: ");
   JButton btn =newJButton("Btn");
16
   JTextField textField =newJTextField("Text Field");
17
   // 添加组件到内容面板
18
   panel.add(label);
19
   panel.add(btn);
20
   panel.add(textField);
21
   /** 组件的约束设置(弹性布局设置的关键)*/
22
   // 标签组件约束:设置标签的左上角坐标为(5,5)
   SpringLayout.Constraints labelCons = layout.getConstraints(label);
24
   // 从布局中获取指定组件的约束对象(如果没有,会自动创建)
   labelCons.setX(Spring.constant(5));
26
   labelCons.setY(Spring.constant(5));
2.7
   // 按钮组件约束: 设置左上角 水平坐标为5, 垂直坐标为 标签的南边坐标; 设置东边坐
标为 标签的东边坐标
   SpringLayout.Constraints btnCons = layout.getConstraints(btn);
29
   btnCons.setX(Spring.constant(5));
   btnCons.setY(labelCons.getConstraint(SpringLayout.SOUTH));
31
   btnCons.setConstraint(SpringLayout.EAST, labelCons.getConstraint(Spring
Layout.EAST));
   // 文本框约束:设置左上角 水平坐标为 标签的东边坐标 + 5,垂直坐标为 5
   SpringLayout.Constraints textFieldCons = layout.getConstraints(textFiel
34
d);
textFieldCons.setX(Spring.sum(labelCons.getConstraint(SpringLayout.EAST),Sp
ring.constant(5)));
   textFieldCons.setY(Spring.constant(5));
   /** 内容面板(容器)的约束设置,即确定 组件 和 容器的右边和底边 之间的间隙大小
*/
   SpringLayout.Constraints panelCons = layout.getConstraints(panel);
38
   // 获取容器的约束对象
39
  // 设置容器的 东边坐标 为 文本框的东边坐标 + 5
```

#### 结果展示:



result.png

SpringLayout 更详细具体的介绍和使用方式,详见 Java 官方文档: <u>How to</u> <u>Use SpringLayout</u>