서희함 진수 축하 · 시장님 × AI 서희 대화 영상


시장님 촬영 가이드

시장님을 먼저 촬영하고, 그 촬영본에 맞춰 AI 서희를 만들어 한옥 장면에 합성합니다. 합성했을 때 두 분이 한자리에서 마주 보고 이야기하는 것처럼 보이도록 구도, 시선, 조명을 이 가이드에 맞춰 주세요.

촬영 전 확인

- [ ] 4K(3840×2160), 30fps, 삼각대 고정
- [ ] 초점·노출·화이트밸런스는 수동으로 고정
- [ ] 따뜻한 조명(약 4000K), 뒤쪽 윤곽 조명 1개
- [ ] 서희 대사 음성을 시선 표시 위치의 작은 스피커로 재생
- [ ] 머리 위 여유 + 허벅지 중간까지 나오는 구도
- [ ] 시선 표시: 시장님 왼쪽 약 1m, 카메라 쪽 1.2m, 눈높이
- [ ] 크로마키 또는 무늬 없는 밝은 벽, 벽과 1.5m 이상 거리
- [ ] 원본 파일 그대로 전달(메신저 압축 전송 금지)

완성 화면에서 시장님 자리



점선 상자는 편집에서 카메라가 비추는 범위입니다. 두 분은 대청 가운데 기둥 사이에 좌우 대칭으로 섭니다(시장님 화면 폭의 38%, 서희 62%). 노란 화살표는 시장님이 서희를 볼 때의 시선입니다. 서희 영상은 시장님 촬영본을 본 뒤 그 움직임과 타이밍에 맞춰 만듭니다.

가장 넓은 화면도 두 분의 허리 아래가 살짝 잘리는 정도입니다. 그래도 허벅지까지 찍어 두면 카메라를 더 넓게 쓸 수 있고, 합성할 때 다리를 AI로 만들어 넣지 않아도 됩니다.

대화 대본


약 1분 분량입니다. 서희 대사(6·8·11번)는 미리 만든 음성이 있어 촬영 때 스피커로 틀어 드립니다. 시장님은 그동안 서희 쪽을 보며 들으시면 됩니다.

#	화자	대사	시장님 시선	연기 메모
1	**시장님**	안녕하십니까. 이천시장 성수석입니다.	카메라	평소 인사말처럼
2	**시장님**	서희함의 진수를 이천시민과 함께 진심으로 축하드립니다.	카메라	
3	**시장님**	부득이한 일정으로 진수식에 함께하지 못하게 되어, 영상으로 인사드립니다.	카메라	
4	**시장님**	서희 선생님은 칼 대신 말 한마디로 나라를 지킨 고려의 외교가이자, 우리 이천의 정신과 역사의 뿌리입니다.	카메라	쉼표에서 한 번 쉬기
5	**시장님**	그래서 특별한 분을 한 분 모셨습니다.	카메라 → 서희 쪽	말끝에 손으로 서희 쪽을 가리키며 고개를 돌림
6	**AI 서희**	안녕하세요, 이천시 AI 홍보대사 서희입니다! 제 이름을 단 함정이 바다로 나간다니, 천 년 만에 이렇게 설레기는 처음이에요.	서희 쪽	약 10초 듣기. 미소, 가볍게 끄덕임
7	**시장님**	그런데 서희 대사님, 말씀으로 나라를 지키신 분인데, 서희함은 잠수함이라 아주 조용히 다니겠네요.	서희 쪽	대화하듯 편하게, 살짝 농담처럼
8	**AI 서희**	괜찮습니다. 진짜 강한 사람은 말을 아낄 줄 알거든요. 조용히, 그러나 든든하게! 대한민국 바다를 잘 지켜 줄 거예요.	서희 쪽	약 10초 듣기. "말을 아낄 줄 알거든요"에서 웃음
9	**시장님**	서희함을 위해 애써 주신 모든 분들과, 앞으로 서희함과 함께할 해군 장병 여러분께 깊이 감사드립니다.	카메라	다시 정면으로
10	**시장님**	서희 선생님의 지혜와 용기처럼, 서희함이 대한민국의 바다를 든든하게 지켜 주기를 바랍니다.	카메라	
11	**함께**	서희함, 진수를 축하합니다!	서희 쪽 → 카메라	몸을 살짝 서희 쪽으로 돌렸다가 정면. 스피커의 서희 음성과 함께 말함

영상 하단에는 “이 영상은 생성형 AI로 제작되었으며, AI 서희 등 일부 장면은 실제 촬영이 아닌 가상 연출입니다.”가 작게 들어갑니다.

카메라와 구도

시장님 카메라에 보이는 화면




시장님을 화면 가운데에 두고 양옆에 손짓할 여유를 남겨 주세요. 촬영 내내 카메라와 줌을 움직이지 않습니다. 카메라 움직임은 편집에서 만듭니다.

카메라 설정

해상도	4K (3840×2160)
프레임	30fps
높이	시장님 눈높이 (바닥에서 약 1.5m)
거리	약 3m, 표준 화각 (35~50mm 환산)
초점	얼굴에 맞추고 수동 고정
노출	수동 고정, 셔터 1/60
화이트밸런스	4000K 고정 (자동 금지)

시선 맞추기

위에서 본 배치



시장님이 표시를 보면 고개가 약 40도 왼쪽으로 돌아갑니다. 서희가 시장님을 볼 때의 각도와 맞는 값이고, 모니터를 보며 조금씩 조정하면 됩니다.

서희 대사 들려주기

서희 대사 음성(6·8·11번)을 시선 표시 위치의 작은 스피커로 틀어 주세요. 시장님이 실제 목소리를 듣고 반응하시면 웃음과 끄덕임의 타이밍이 영상과 자연스럽게 맞습니다. 스피커가 없으면 담당자가 그 자리에서 대사를 읽어 주셔도 됩니다.

스피커 소리가 마이크에 들어가도 괜찮습니다. 편집에서 서희 음성을 따로 넣습니다.

대사마다 어디를 보는지는 위의 대화 대본 표 ‘시장님 시선’ 칸을 따르면 됩니다.

조명

항목	권장	이유
주 조명	부드러운 조명(소프트박스) 1개, 카메라 왼쪽 앞에서 살짝 위	한옥 장면의 빛 방향과 맞춤
색온도	약 4000K, 따뜻한 쪽	장면이 해 질 녘의 따뜻한 빛
윤곽 조명	시장님 뒤쪽 위에서 머리·어깨를 비추는 약한 조명 1개	뒤의 밝은 바다빛과 이어져 합성 경계가 자연스러워짐
보조	반사판이나 약한 조명으로 얼굴 그림자를 살짝 채움	그림자가 너무 진하면 서희와 대비가 커짐
피할 것	천장 형광등만 켜고 촬영, 창문을 등진 강한 역광, 무대처럼 강한 조명	빛 방향은 편집에서 바꾸기 어려움

> 색감, 밝기, 선명도는 편집에서 서희 장면에 맞춥니다. 빛이 들어오는 방향과 그림자 위치만은 촬영할 때 정해지니 주 조명 위치를 꼭 지켜 주세요.

배경과 옷차림

크로마키를 쓸 때

그린이나 블루 천을 주름 없이 펴고, 배경만 따로 고르게 비춥니다. 시장님과 배경 사이는 1.5m 이상 떨어뜨려 배경색이 옷에 비치지 않게 해 주세요.

크로마키가 없을 때

무늬 없는 밝은 단색 벽 앞에서 찍어도 됩니다. AI로 배경을 지워 시험했을 때 결과가 깔끔했습니다. 책장, 액자, 지나가는 사람이 없는 곳을 골라 주세요.

정장은 남색이나 짙은 회색이 좋습니다. 크로마키를 쓴다면 같은 색(초록·파랑)의 넥타이나 배지는 피해 주세요. 핀 마이크는 옷깃 안쪽에 숨기면 화면이 깔끔합니다.

녹음과 테이크

소리

핀 마이크나 샷건 마이크를 쓰고, 조용한 방에서 찍습니다. 촬영 끝에 아무도 말하지 않는 방 소리를 10초 녹음해 주세요.

테이크

대사마다 따로 찍고, 시작과 끝에 2초씩 가만히 있어 주세요. 6번과 8번의 듣는 장면은 12초 이상 넉넉히 찍습니다. 대사마다 2테이크 이상 권장합니다.

촬영본은 원본 파일 그대로 공유 드라이브에 올려 주세요. 메신저로 보내면 압축돼 화질이 떨어집니다.