


LLM Local Chat

操作マニュアル

完全オフラインで動作する日本語AIチャットアプリ



対応OS	Windows 11 (64bit)
Python	3.12.10 (64bit)
GPU	NVIDIA GPU推奨 (CPUのみでも動作可)
作成者	shinosan1

目次

- 第0章 必ずお読みください
- 第1章 起動する
- 第2章 メイン画面の見かた
- 第3章 チャットする
- 第4章 音声入力を使う
- 第5章 ゲストモードを使う
- 第6章 アバターを使う
- 第7章 設定を変更する
- 第8章 チャット履歴を管理する

必ずお読みください

音声入力のハルシネーションについて

音声入力では周囲の音（テレビ・エアコン・会話等）を拾うことがあります。これにより意図しない発話
が送信されるハルシネーションが発生する場合があります。

症状	対処法
周囲の音を拾って誤送信される	音声検出感度（RMS閾値）の数値を上げる（200～300推奨）
使用しないときも反応する	マイクボタンをクリックしてOFFにする
静かな環境で反応が鈍い	音声検出感度の数値を下げる（100～150推奨）

その他の注意事項

- ・ AIは間違えることがあります。重要な情報は必ずご自身で確認してください。
- ・ 本アプリの動作・出力内容・AIの回答精度について一切保証しません。
- ・ 動作保証・サポートは行っておりません。自己責任でご利用ください。

セットアップの前に

本アプリを使用するには、以下のソフトウェアを事前にインストールしてください。


ソフトウェア	ダウンロード先	備考
Python 3.12.10 (64bit)	https://www.python.org/downloads/release/python-31210/	Add Python to PATHに必ずチェック
Git	https://git-scm.com/download/win	デフォルト設定でOK。ただしTrueTypeフォントのインストールが必要
CUDA Toolkit 12.4	https://developer.nvidia.com/cuda-12-4-0-download-archive	GPU使用時のみ・要再起動

☒ 初回起動時に音声認識（Whisper）のモデルが自動ダウンロードされます（約1.5GB）。インターネット接続が必要です。

第1章 起動する

「LLMローカル対話型AI.bat」をダブルクリックするか、コマンドプロンプトで以下を実行してください。

```
python LLM_Local_Chat.py
```




▲ 起動時のコンソール画面

- モデルの読み込みに30秒～数分かかります
- 「音声認識開始」と表示されたら操作可能になります
- このウィンドウは閉じずにそのままにしておいてください

☒ 起動中はステータスバーに「モデル読込中」と表示されます。完了するまでチャットはできません。

第2章 メイン画面の見かた




▲ メイン画面（起動直後）

- 左ペイン：チャット履歴一覧・新しいチャットボタン・ゲストモードボタン・検索欄
- 右ペイン：チャット表示エリア・入力欄・マイクボタン・停止ボタン
- 下部：「Enter: 送信 / Shift+Enter: 改行」と操作ガイドが表示されています

部品	説明
+ 新しいチャット	新しい会話を開始します。現在の会話は履歴に保存されます
ゲストモード: OFF/ON	クリックでゲストモードの切り替えができます
検索欄	チャット履歴をキーワードで検索できます
マイクボタン	音声入力のON/OFFを切り替えます
■ 停止ボタン	AIの返答・TTS読み上げを停止します（タイミングによっては中断できない場合があります）

第3章 チャットする

入力欄にメッセージを入力してEnterキーを押すと送信できます。Shift+Enterで改行できます。



▲ チャット中の画面

- 「あなた」が自分の発言、「AI」がアシスタントの返答です
- AIの返答はストリーミング形式でリアルタイムに表示されます
- 返答中に■停止ボタンを押すと中断できます（タイミングによっては中断できない場合があります）

起動時はマイク・TTS読み上げともにOFFがデフォルトです。マイクボタンをクリックするとONになります。ONの状態では話しかけるとメッセージを送信できます。




→ ■ 停止ボタン：AIの返答・TTS読み上げを停止します

- ※ TTS読み上げ中はハウリング防止のため音声入力自動的に抑制されます。
- ※ TTS読み上げはメニューの「表示」→「TTS読み上げ」からON/OFFを切り替えられます。
- ※ 音声認識されにくい場合は設定画面で音声検出感度を調整してください。

第5章 ゲストモードを使う

ゲストモードがONのときの会話は一切保存されません。プライベートな会話や一時的な用途に使用してください。



▲ ゲストモードON時の画面

- 左ペインの「ゲストモード ON」ボタンがオレンジ色に変わります
- この状態での会話は履歴に保存されません
- 再度クリックすると通常モードに戻ります

第6章 アバターを使う

起動するとアバターウィンドウが表示されます。会話中に瞬きや口パクのアニメーションをします。



▲ 左：通常状態 右：右クリックメニュー

操作	説明
ドラッグ	アバターウィンドウを自由に移動できます
右クリック	「表示/非表示」メニューが表示されます

第7章 設定を変更する

メニューの「ファイル」→「設定」から設定画面を開けます。



▲ 設定画面


- モデルファイル：使用するGGUFモデルを変更できます
- コンテキスト長：AIが記憶できるトークン数（推奨：8192）
- 最大返答トークン数：AIの返答の最大長（推奨：256～512）
- 温度（会話の自由度）：返答のランダム性。高いほど多様な返答になります（推奨：0.7）
- 音声検出感度：数値が小さいほど高感度になります（推奨：150）
- 起動時にマイクを有効にする：チェックで次回起動時からマイクがONになります
- 起動時にTTS読み上げを有効にする：チェックで次回起動時からTTSがONになります

設定を変更したら「保存して適用」をクリックしてください。

- ☒ マイク・TTSのチェック状態は保存後即時反映されます。
- ☒ モデルファイルを変更した場合は再起動が必要です。

第8章 チャット履歴を管理する

左ペインにこれまでの会話の一覧が表示されます。



▲ チャット履歴一覧

- クリックすると過去の会話を読み込みます
- 右クリックすると個別削除メニューが表示されます
- 上部の検索欄でタイトル・要約のキーワード検索ができます
- 履歴はchat_logsフォルダにJSON形式で自動保存されます

本マニュアルに記載のない機能や不明点はREADME.mdをご参照ください。

動作保証・サポートは行っておりません。自己責任でご利用ください。