

Contents

1	画面設計書 (メイン)	1
1.1	1. 文書概要	1
1.1.1	1.1 目的	1
1.1.2	1.2 対象範囲	1
1.1.3	1.3 版数	2
1.1.4	1.4 関連ドキュメント	2
1.1.5	1.5 ダッシュボード / KPI 共通表示ルール (全 SCR 共通)	2
1.2	2. 画面一覧	3
1.3	3. 画面遷移	4
1.3.1	3.1 Mermaid 遷移図	4
1.3.2	3.2 主要遷移ルール	5
1.4	4. 共通 UI 部品 + サイドメニュー	5
1.4.1	4.0 URL 設計規約 (FR-325)	5
1.4.2	4.1 既存共通部品 (§ 5.3.1)	6
1.4.3	4.2 UI/UX 共通要件で追加する部品 (§ 5.3.2)	8
1.4.4	4.3 文言の共通基準	8
1.4.5	4.4 ワークスペース・サイドメニュー (§ 5.6)	8
1.4.6	4.5 レスポンシブ方針	12
1.4.7	4.6 誤操作防止レベル (L1 / L2 / L3)	12
1.5	5. 画面詳細	13
1.5.1	5.1 SCR-001 ログイン	13
1.5.2	5.2 SCR-002 アカウント登録	13
1.5.3	5.3 SCR-003 パスワード再設定	14
1.5.4	5.4 SCR-010 プロジェクト一覧	15
1.5.5	5.5 SCR-010-M1 プロジェクト設定モーダル (新規 / 編集)	16
1.5.6	5.6 SCR-011 未解決質問一覧 / 詳細	17
1.5.7	5.7 SCR-012 FAQ 管理	19
1.5.8	5.8 SCR-013 個別チャット部屋	21
1.5.9	5.9 SCR-014 ウィジェット設定	23
1.5.10	5.10 SCR-015 プロジェクトホーム (プロジェクト視点ダッシュボード / 利用状況) + 課金部 (契約ワークスペース配置)	24
1.5.11	5.12 SCR-017 ユーザー管理	26
1.5.12	5.13 SCR-017-M1 メンバー招待 / 編集モーダル (プロジェクト単位)	27
1.5.13	5.14 SCR-018 プライバシーポリシー / 利用規約閲覧	29
1.5.14	5.15 SCR-021 お知らせ一覧	29
1.5.15	5.16 SCR-022 お知らせ詳細	30
1.5.16	5.17 SCR-023 メール確認	31
1.5.17	5.18 SCR-024 退会申請	32
1.5.18	5.19 SCR-025 規約再同意割込み	32
1.5.19	5.20 SCR-027 エンドユーザー再入室	33
1.5.20	5.20a SCR-026 契約ホーム (オーナー視点ダッシュボード)	33
1.5.21	5.20b SCR-028 アカウント設定	36
1.6	6. ユーザー種別別表示制御 (§ 5.5)	37
1.7	7. エンドユーザー向け画面の共通方針 (§ 5.7)	38
1.8	8. 未決事項	38

1 画面設計書 (メイン)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

メインシステム (利用者向け FAQ ウィジェット SaaS) の画面仕様を一元化する。画面一覧 / 画面遷移 / 共通 UI 部品 / サイドメニュー / 各画面の表示項目・入力項目・操作・バリデーション・状態別表示・モーダルを定義する。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象 SCR (18 画面): SCR-001~003 (認証) / SCR-010 / SCR-010-M1 / SCR-011~014 / SCR-015 / SCR-017 / SCR-017-M1 / SCR-018 / SCR-021 / SCR-022 / SCR-023 / SCR-024 / SCR-025 / SCR-026 / SCR-027 /

SCR-028

- 対象外: 運営者画面 (02_運営者システム/個別設計書群/02_画面設計書.md 参照)、ウィジェット内 UI(基本設計書 §5.7 から §7 に要約のみ)

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	2.1
更新日	2026-05-19

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11ドキュメント体系の俯瞰	00_索引.md
API 設計書	各画面の API 呼び出し	03_API 設計書.md
メッセージ一覧	画面ラベル / エラー文言 (正本)	07_メッセージ一覧.md
権限設計書	画面別権限・表示制御	05_権限設計書.md
認証・認可設計書	ログイン / セッション / 認可判定	09_認証認可設計書.md
エラー設計書	異常系挙動	06_エラー設計書.md
テーブル定義書	状態遷移 / コード値	04_テーブル定義書.md
ワイヤーフレーム	UI 表現	../画面遷移図.html

1.1.5 1.5 ダッシュボード / KPI 共通表示ルール (全 SCR 共通)

本節は SCR-015 / SCR-026 を中心に、KPI カード・一覧・アラート等のダッシュボード系 UI 要素が SCR 横断で守るべき表示ルールを正本化する。各画面の項目表は本節を参照し、独自表記を発明しないこと。共有概念は [共有/共有概念.md](#) を正とする。

1.1.5.1 1.5.1 数値・期間・最終更新

項目	ルール
整数件数	3桁ごとカンマ区切り (例: 1,234 件)。単位は「件」「人」「回」など対象を含意する語で必ず付与
金額	¥1,234 形式 (円貨)。円 後置表記は使わない
比率 (%)	小数 1桁固定 (例: 82.3%)。比較は pp(percentage points) で表記する場合に限り +1.2pp
比較値ラベル	(前月比 +N.N%) / (前週比 -M.M%) 形式で統一。当月集計 KPI は前月比、週次 KPI は前週比を原則とする
増減の方向性	解決率増 = 緑、通知失敗率増 = 赤、AI コスト増 = 黄/赤、質問数増 = 中立 (青) など、KPI ごとに方向性を定義し項目表に明記する
期間絞り込み	「当月 / 前月 / 任意期間」の 3 種を SCR-015 / SCR-026 共通で提供。任意期間は最大 13 ヶ月
最終更新タイムスタンプ	KPI カード群の右上に「最終更新: YYYY-MM-DD HH:MM(JST)」を統一配置。取得元は集計バッチ最終実行時刻またはマテビュー最終更新時刻
集計遅延	最終更新が 5 分以上前のとき「 ☒ 集計遅延 (最終: YYYY-MM-DD HH:MM)」と黄表記で警告

1.1.5.2 1.5.2 ステータス色 & アイコン語彙 (全 SCR 共通) 色のみに依存せず、必ず「色 + アイコン + テキストラベル」3点セットで状態を伝える。色覚多様性配慮。

色	意味	アイコン	主な用途	単独使用
赤	要対応 / 期限超過	☒	サスペンション / DLQ 滞留 / SLA 超過 / 取得失敗 / 通知失敗率上昇	不可
黄	要監視	☒ または ▲	AI コスト消化 80% 超 / 残期間 24h / 集計遅延	不可
緑	正常	☒	ハッシュチェーン検証済 / 「異常なし」表示 / 規約同意済	不可
青	情報 / 案内	☒	お知らせ / OnboardingChecklist 進行中 / 中立 KPI	不可

色	意味	アイコン	主な用途	単独使用
紫	高権限操作	☒ (HardgateBad)	運営者の restore / update / delete 行強調 (運営者側のみ)	不可
グレー	非活性 / 0 件	—	EmptyState / 完了済 Onboarding ステップ / 未割当	可

「単独使用不可」とは、色だけで意味を伝えてはならず、必ずアイコン+テキストラベルを併用すること。

1.1.5.3 1.5.3 状態表現 (EmptyState / null / 集計中 / 取得失敗 / 期間外)

状態	表示	クリック挙動	例
0 件 / 該当なし	EmptyState 「{対象} はありません」 + 薄いグレー背景	クリック不可 (リンク非活性)	「未解決質問はありません」
null / 未集計	「—」 (em-dash) + Tooltip 「集計予定」	クリック不可	当日分の質問数がまだバッチ未実行のとき
集計中 / 処理中	「集計中…」 + スピナー	クリック不可	期間変更直後
取得失敗	「取得に失敗しました (再読込)」 + 赤縁 + ☒ + 該当 E-* を Tooltip	「再読込」 ボタンのみ活性	API エラー時
期間外	「対象期間にデータがありません」	クリック不可	任意期間で範囲外
集計遅延	「☒ 集計遅延 (最終: …)」を画面右上	—	集計バッチ遅延時

1.1.5.4 1.5.4 KPI カードのクリック導線 KPI カード / 一覧行 / アラートは、可能な限り「数値クリックで詳細画面に遷移」できるようにする。項目表に必ず「クリック挙動」列を設け、遷移先 SCR ID とフィルタ条件を明記する。0 件 / 集計中 / 取得失敗 状態のときはクリック不可 (リンク非活性)。

1.1.5.5 1.5.5 ラベル統一 KPI カードのタイトルは「{対象}{単位を含意する単語}」で統一 (例: 「未解決質問件数」「当月 AI 推論コスト」)。「未解決数」のように対象が省略された短縮形は使わない。

1.2 2. 画面一覧

画面 ID	画面名	利用者	主たる関連 FR	優先度
SCR-001	ログイン	admin	FR-004, FR-007, FR-008, FR-332	P0
SCR-002	アカウント登録	admin	FR-001, FR-002	P0
SCR-003	パスワード再設定	admin	FR-004, FR-006	P0
SCR-010	プロジェクト一覧	オーナー専有	FR-030~035	P0
SCR-010-M1	プロジェクト設定モダ (新規/編集)	オーナー専有	FR-030~035, FR-033a, FR-033c, FR-035a, FR-179, FR-330	P0
SCR-011	未解決質問一覧 / 詳細	admin	FR-070~079, BR-019, BR-020	P0
SCR-012	FAQ 管理	admin	FR-040~048, FR-100~103, FR-105, FR-106, FR-310, FR-320~323	P0
SCR-013	個別チャット部屋	admin / end_user	FR-080~091, FR-082a~c	P0
SCR-014	ウィジェット設定 (プロジェクトワークスペース / 公開キー + 埋め込みコード + 見た目 + プレビュー)	プロジェクト管理者主、メンバーは閲覧 + 埋め込みコードのコピーのみ。公開キー再発行は admin 以上 (L3)	FR-031, FR-150~156, FR-193, FR-194	P0

画面 ID	画面名	利用者	主たる関連 FR	優先度
SCR-015	プロジェクトホーム(プロジェクト視点ダッシュボード/利用状況。同名 SCR の課金部はオーナー専有・契約 WS 配置)	プロジェクト管理者/メンバー(課金操作はオーナー専有・SCR-026 経由)	FR-120~127, FR-129, FR-130~135h, FR-148, FR-191	P0
SCR-016	(廃止)旧「設定(退会・課金画面入口)」—— 連絡先/退会導線は SCR-028 に統合	—	—	—
SCR-017	ユーザー管理(プロジェクト WS のみ・当該プロジェクト範囲)	オーナー/当該プロジェクト管理者(admin)	FR-017, FR-019, FR-019a, FR-019b, FR-021a~c, FR-333	P0
SCR-017-M1	メンバー招待/編集モダール	オーナー/プロジェクト管理者(該当プロジェクト範囲)	FR-015~021, FR-333~338	P0
SCR-018	プライバシーポリシー/利用規約	全利用者	FR-160, FR-164, FR-168	P0
SCR-021	お知らせ一覧	admin	FR-180~183, FR-323	P0
SCR-022	お知らせ詳細	admin	FR-181, FR-182	P0
SCR-023	メール確認	admin	FR-003	P0
SCR-024	退会申請	オーナー専有	FR-009	P0
SCR-025	規約再同意割込み	admin	FR-011, FR-164	P0
SCR-026	契約ホーム(オーナー視点ダッシュボード/契約ワークスペースのトップ)	オーナー専有	FR-130~135h, FR-148, BR-013f	P0
SCR-027	エンドユーザー再入室	end_user	FR-083, FR-084, FR-174	P0
SCR-028	アカウント設定(表示名・メール・パスワード・通知・アクティブセッション・ロール一覧+オーナーは連絡先/退会導線)	全認証ユーザー(退会セクションはオーナーのみ表示)	FR-001, FR-005, FR-006, FR-009, FR-125, FR-162, FR-167, FR-332, FR-340	P0
SCR-030	(廃止)v2.0 で SCR-030 を廃止し、プロジェクト情報は SCR-015 プロジェクトホームの「プロジェクト情報」パネルに統合。通知設定は機能ごと撤廃(常時 ON、画面設定なし)	—	—	—

1.3 3. 画面遷移

1.3.1 3.1 Mermaid 遷移図

flowchart TD

```

Login[SCR-001 ログイン] --> RegCheck{規約改定 <br> 未同意?}
RegCheck --> Mail[SCR-023 メール確認]
Mail --> Login
RegCheck -- Yes --> Terms[SCR-025 規約再同意]
Terms -- 同意 --> WSDecide
Terms -- 不同意 --> Withdraw[SCR-024 退会]
RegCheck -- No --> WSDecide{既定 WS 決定 <br> §4.4.7}
WSDecide -- オーナー / 直近 = 契約 --> OwnerHome[SCR-026 契約ホーム]
WSDecide -- 直近 =PJ / 割当 1 件 --> ProjectHome[SCR-015 プロジェクトホーム]

```

```

subgraph 契約ワークスペース [契約ワークスペース □ オーナー専有]
  OwnerHome --> Projects[SCR-010 プロジェクト一覧]
  Projects --> ProjEdit[SCR-010-M1 プロジェクト設定モダール]
  OwnerHome --> Billing[SCR-015 課金部]
end

```

```

end

subgraph プロジェクトワークスペース【プロジェクトワークスペース】
  ProjectHome --> FAQ[SCR-012 FAQ 管理]
  ProjectHome --> Inquiries[SCR-011 未解決質問]
  ProjectHome --> Chat[SCR-013 個別チャット]
  ProjectHome --> Widget[SCR-014 ウィジェット設定]
  ProjectHome --> MembersPJ[SCR-017 ユーザー管理 (PJ 視点)]
  MembersPJ --> MemberEdit[SCR-017-M1 メンバー招待/編集]
end

Projects -- ドリルダウン「開く」 --> ProjectHome
ProjectHome -- 「契約 WS へ」(オーナーのみ) --> OwnerHome
WSSwitch[(ヘッダ Workspace Switcher)] -.-> OwnerHome
WSSwitch -.-> ProjectHome

OwnerHome --> Privacy[SCR-018 規約閲覧]
ProjectHome --> Privacy
OwnerHome --> Inbox[SCR-021 お知らせ一覧]
ProjectHome --> Inbox
Inbox --> InboxDetail[SCR-022 お知らせ詳細]
OwnerHome --> Profile[SCR-028 アカウント設定]
ProjectHome --> Profile
Profile --> Withdraw
Reenter[SCR-027 EU 再入室] --> Chat

```

1.3.2 3.2 主要遷移ルール

観点	説明
認証フロー	SCR-001→SCR-023(メール確認)→SCR-001→既定ワークスペース決定 (§ 4.4.7)→SCR-026 / SCR-015 のいずれかに着地。アカウント削除はアカウントレベル論理削除 (users.valid=0) であり、valid=0 の users 行に対するログインは認証ミドルウェアで 401 拒否する。よって「割当 0 件のメンバーアカウント」はログイン時に構造的に存在しない (FR-015d / FR-019)
規約改定割込み	ログイン直後に未同意があれば SCR-025 強制割込み。SCR-025 で機能制限ガード (FAQ 編集とウィジェット稼働は継続、課金画面操作と新規プロジェクト作成は不可)
ワークスペース切替	ヘッダの WorkspaceSwitcher で契約 WS ⇄ 各プロジェクト WS を切替。同種画面が存在すれば維持 (例: PJ-A FAQ → PJ-B FAQ)、無ければ切替先のホームに着地 (§ 4.4.7)
契約 ⇄ プロジェクトの遷移	契約 WS / SCR-010 のプロジェクト行「開く →」→プロジェクト WS / SCR-015。プロジェクト WS / WorkspaceBar「契約 WS へ」リンク (オーナーのみ表示)→契約 WS / SCR-026
割当ゼロのメンバー	FR-339 に基づき割当ゼロ状態は構造的に発生しない前提とする (招待・ロール変更・離脱の各操作で割当が 0 件になる場合は API / 画面の両方でバリデーションエラーとして拒否、プロジェクト削除起因の孤立メンバーは users.valid=0 で論理削除)。万一データ不整合で割当ゼロが発生した場合のフェイルセーフは運営者経由の連携 IF #2(強制ログアウト)で当該アカウントを停止し、オーナーへサポートチケットで通知する
エンドユーザー導線	ウィジェット → メール登録 → SCR-013。再入室メールからは SCR-027 を経由 (トークン検証)
お知らせ導線	ヘッダ通知ベル / サイドバー「通知 > お知らせ」→ SCR-021 → SCR-022(自動既読)。両ワークスペースから共通領域として参照可能

1.4 4. 共通 UI 部品 + サイドメニュー

1.4.1 4.0 URL 設計規約 (FR-325)

利用者向け管理コンソールの画面 URL は **スコープ別 4 系列** に分離する。URL から現在の管理スコープを判別可能とし、開発・運用・利用者三者の認知負荷を下げる。

系列	プレフィックス	スコープ	主アクター
認証フロー	/auth/*	共通領域 (未認証含む)	全認証ユーザー / 未認証
契約ワークスペース	/owner/*	契約スコープ (オーナー専用)	オーナー専用
プロジェクトワークスペース	/projects/:projectId/*	プロジェクトスコープ	オーナー (暗黙 admin)+ プロジェクト管理者 + メンバー
共通領域	/account/*	認証済共通領域 (プロフィール、お知らせ、規約閲覧等)	全認証ユーザー

1.4.1.1 4.0.1 SCR ↔ URL マッピング

SCR ID	URL	系列
SCR-001	/auth/login	認証
SCR-002	/auth/register	認証
SCR-003	/auth/password-reset	認証
SCR-023	/auth/email-verification	認証
SCR-026	/owner または /owner/home	契約 WS
SCR-010	/owner/projects	契約 WS
SCR-010-M1	/owner/projects/new / /owner/projects/:projectId/edit(全画面モード)	契約 WS
SCR-015 課金部	/owner/billing	契約 WS
SCR-024	/owner/withdraw	契約 WS
SCR-025	/owner/terms-reconsent(全画面割込み)	契約 WS
SCR-015 (プロジェクト視点)	/projects/:projectId または /projects/:projectId/home	プロジェクト WS
SCR-011	/projects/:projectId/inquiries	プロジェクト WS
SCR-012	/projects/:projectId/faqs	プロジェクト WS
SCR-013	/projects/:projectId/chats/:roomId	プロジェクト WS
SCR-014	/projects/:projectId/widget	プロジェクト WS
SCR-017	/projects/:projectId/members	プロジェクト WS
SCR-017-M1	/projects/:projectId/members/new / /projects/:projectId/members/:userId/edit(全画面モード)	プロジェクト WS
SCR-018	/account/legal	共通
SCR-021	/account/inbox	共通
SCR-022	/account/inbox/:announcementId	共通
SCR-028	/account/settings	共通
SCR-027(EU 再入室)	/eu/reenter?token=...	エンドユーザー向け (認証コンソール外)

1.4.1.2 4.0.2 アクセス制御規約

- ・ **/owner/*** への到達はオーナー (**contract_owners** 行存在で判定) 以外は 403 + 当該ユーザーの既定ワークスペースヘリダイレクト
- ・ **/projects/:projectId/*** への到達は当該 **projectId** に対し **project_users** を持たないユーザーは 403 + 既定ワークスペース (§ 4.4.7) ヘリダイレクト
- ・ 認証フロー (**/auth/***) は未認証時のみ到達可。認証済ユーザーが到達した場合は既定ワークスペース (§ 4.4.7) ヘリダイレクト
- ・ URL ベースでスコープ違反を検知できるため、ナビゲーション層・API 層の二重チェックを統一する基準とする

1.4.2 4.1 既存共通部品 (§5.3.1)

部品	用途	主な仕様
Header	ロゴ、ワークスペーススイッチャー、サイドバー折り畳みトグル、通知ベル、ロールバッジ、アカウントメニュー	管理画面共通 (§ 4.4.6)。配置は左から ロゴ → WorkspaceSwitcher → (空白) → 通知ベル → Role-Badge → アカウントメニュー。ダッシュボード切替動線は WorkspaceSwitcher に統合する (独立アイコンは持たない)。アカウントメニューのドロップダウンは「アカウント設定 / ログアウト」の2項目のみ
WorkspaceSwitcher	契約ワークスペース / プロジェクトワークスペースの切替	ヘッダのロゴ直下に常設。ボタン表示は {現在の WS 名} { ☐ or ☒ }。ドロップダウンは3階層メニュー (ワークスペース > 契約ダッシュボード / プロジェクトダッシュボード > 各プロジェクト名)。オーナーのみ契約ダッシュボードが出現。プロジェクト管理者 / メンバーはプロジェクトダッシュボード配下に自分の割当プロジェクトのみ列挙。詳細は § 4.4.6.1 ~ § 4.4.6.4。切替対象は localStorage に「最終 WS」として保持
WorkspaceBar	領域 + 現在地の常時表示	ヘッダ直下の細帯。領域: [契約 / プロジェクト] の領域バッジ + 契約名 / プロジェクト名 + (プロジェクト WS のみ) 「契約 WS へ」リンク (オーナーのみ表示)。背景色は契約 = 紺系 / プロジェクト = 緑系で物理識別
Sidebar	管理画面の主要メニュー左側表示	ワークスペース別に2種類 (契約 WS 版 / プロジェクト WS 版)。詳細は § 4.4
ProjectSelector	同種画面に居る状態で別プロジェクトに切替	プロジェクト WS の WorkspaceBar 内に表示。同種画面 (例: FAQ → 別 PJ の FAQ) に維持遷移、存在しない場合は別 PJ ホームに着地
RoleBadge	現在地で適用される操作者ロールを常時表示	ヘッダ右上 (アカウントメニューの左) に常設 (FR-340)。 ☒ OWNER (紺) / ☒ ADMIN (緑) / ☒ MEMBER (灰)。アカウント削除はアカウントレベルの完全削除のため NO PROJECT 状態は構造的に発生しない。バッジ単体で表示のみ (クリック動作なし)。複合ロール (他 PJ では admin、当 PJ では member 等) の内訳は SCR-028 アカウント設定 § (1) のロール一覧で開示
DomainBadge	領域バッジ (契約 / プロジェクト)	WorkspaceBar 内に表示。色 + アイコン + テキストの三重識別。契約共通 バッジ (紺・ ☒) は契約スコープの参照表示 (例: 月次予算) に付与。契約共通 バッジ付き項目には Used by Projects: N 補助表示を併記する (FR-327。N=0 時は「未使用」。MVP ではクリック導線なし)
StatusBadge	FAQ 状態、案件状態、通知状態、契約状態	色 + テキストの三重識別を必須 (FR-390)
ConfirmDialog	削除、公開、退会など	重要操作は再認証 (FR-005)。削除系には「この操作は取り消せません」必須表示 (FR-354)
ErrorAlert	入力エラー、通信エラー、処理エラー	原因 + 解決策をセットで表現 (FR-353)
Pagination	一覧画面	カーソル方式 + 件数表示 「1-50 / 全 254 件」併記 (FR-358)
EmptyState	データなし	アイコン + 説明文 + CTA を必須。「データがありません」単独表示は禁止 (FR-351)
Toast	成功・失敗通知	成功 4 秒・警告 6 秒・エラーは手動閉じ (FR-382)
FormField	入力部品	必須印、補助文、エラー文を構成要素として保持 (FR-359)
NotificationBell	ヘッダの通知ベル	critical 赤色強調、high 黄色。未読件数バッジ、直近 10 件ドロップダウン、admin のみ表示
InboxItem	お知らせ一覧の行	種別バッジ、重要度インジケータ、タイトル、配信日時、未読インジケータ
AnnouncementCategoryBadge	お知らせ種別バッジ	billing (青) / announcement (緑) / system (オレンジ)
ImportanceIndicator	お知らせ重要度インジケータ	critical = 赤マーク + バッジ、high = 黄色マーク、normal = 無印、low = 淡色 (FR-181)
TrialBanner	トライアル残日数の警告バナー	残 3 日以内に表示、支払方法登録誘導
UsageBar	利用量バー (80% / 100% / 125%)	80% 黄色、100% 赤、125% アニメーション強調 (FR-390)

1.4.3 4.2 UI/UX 共通要件で追加する部品 (§5.3.2)

部品	用途	主な仕様
Breadcrumb	パンくず	認証フロー除く全画面。最大 3 階層 (FR-370)
PageHeader	画面タイトル + 説明文	全画面の最上部に配置 (FR-350)
QuickFilterChips	クイックフィルタ	一覧画面上部、URL クエリで状態保持 (FR-371)
AppliedFilterChips	適用済フィルタ表示 + クリア	「すべてクリア」リンクを常設 (FR-371)
BulkActionBar	一括操作バー	1 件以上選択時に画面下部固定表示 (FR-372)
SummaryCard	数値サマリーカード	数字 + 単位 + 補助バー + ラベル の 4 要素構成
Timeline	段階・フローの可視化	縦タイムライン、現在位置強調
AutosaveIndicator	自動保存状態の表示	緑点「30 秒前に保存しました」/ 黄点「保存中…」/ 赤点「保存できませんでした」 (FR-321)
UnsavedChangesGuard	未保存変更時の離脱警告	フォーム編集時の戻る・タブ閉じ・リロード時に警告 (FR-373)
PermissionTooltip	権限不足時のグレースアウト	ボタンをグレースアウトし tooltip で必要権限表示 (FR-356)
PermissionBoundary	権限境界の説明 (操作レベル)	非活性ボタン ☐ のホバー/フォーカス時に表示。「必要な権限」+「依頼先 (同一プロジェクトの admin 保持者一覧 + オーナー)」+「メッセージで依頼する」リンクを内包 (FR-341)
PermissionGateBanner	権限境界の説明 (画面レベル)	403 を踏んだ画面の上部に常設バナー。「この操作には～権限が必要です」+ 依頼先 (FR-341)
DangerSection	危険操作の物理分離	画面最下部「危険な操作」セクション。Primary ボタンの隣に置かない (FR-364 相当)。L2/L3 操作は本セクション内に集約
TypeToConfirmInput	L2 確認の対象名タイプ入力	対象名 (プロジェクト名 / メールアドレス / DELETE 等) を完全一致でタイプ入力させ、入力一致時のみ「削除する」「保存する」など対象操作を明示したボタンを活性化 (§ 4.6 誤操作防止)
ReauthConfirmModal	L3 確認の再認証ダイアログ	TypeToConfirmInput + パスワード再入力 (FR-005)。再認証成功 + タイプ一致時のみ、対象操作を明示したボタンを活性化 (§ 4.6 誤操作防止)
LoadingSkeleton	スケルトン UI	テーブルは行スケルトン、スピナー単独表示を避ける (FR-380)
ProgressText	進捗テキスト (3 秒超)	「保存中…」「処理中…(2/5 段階)」など (FR-381)
ReauthBadge	再認証必須操作の可視化	Primary ボタン横に再認証ラベル + tooltip (FR-360)
OnboardingChecklist	初回セットアップガイド	3 ステップ + 完了率バー (FR-326)。SCR-026 契約ホーム上部に配置。全完了で非表示。詳細は § 5.20a Onboarding Checklist 項

1.4.4 4.3 文言の共通基準

詳細は [07_メッセージ一覧.md § 2](#) を正本とする。

1.4.5 4.4 ワークスペース・サイドメニュー (§5.6)

利用者向け管理コンソールは「契約ワークスペース (Owner Workspace)」「プロジェクトワークスペース (Project Workspace)」「共通領域」の 3 領域構成とする (BR-013f / BR-013g、FR-135a / FR-135b)。各画面はいずれかの領域に必ず帰属し、サイドメニューは領域ごとに 2 種類 (§ 4.4.3 / § 4.4.4) で切替表示する。

1.4.5.1 4.4.1 領域モデル

領域	主アクター	主管 SCR	主な特徴
契約ワークスペース	オーナー専有 (contract_owners 行存在)	SCR-026 / SCR-010 / SCR-010-M1 / SCR-015 課金部 / SCR-024 / SCR-025	契約あたり 1 個。契約全体の集計と契約共通資産 (課金、月次予算、規約再同意、プロジェクト作成・編集・削除) を扱う。退会導線 / 連絡先メールは共通領域の SCR-028 アカウント設定 (オーナーのみ表示) に集約。メンバー管理はプロジェクト単位 (SCR-017 PJ 視点のみ)

領域	主アクター	主管 SCR	主な特徴
プロジェクトワークスペース	オーナー (暗黙 admin)+ プロジェクト管理者 (admin)+ メンバー (member)	SCR-015 プロジェクト表示 / SCR-011 / SCR-012 / SCR-013 / SCR-014 / SCR-017 / SCR-017-M1	プロジェクトあたり1個。プロジェクト固有の運用とプロジェクト単位資産(ウィジェット公開キー、許可ドメイン、IP 許可リスト)を扱う。プロジェクト情報の参照は SCR-015 プロジェクトホーム配下のパネルに集約する
共通領域	全認証ユーザー / 未認証	SCR-001 / SCR-002 / SCR-003 / SCR-018 / SCR-021 / SCR-022 / SCR-023 / SCR-027 / SCR-028	認証フロー、プロフィール、お知らせ、規約閲覧、エンドユーザー再入室。ワークスペースサイドメニューの外側に置く

1.4.5.2 4.4.2 レイアウト方針 (共通)

項目	仕様
画面構造	上から Header → WorkspaceBar(領域バッジ + 領域内ナビ補助) → メイン (Sidebar + 本文)
サイドバー幅	通常 240px、折り畳み時 64px(アイコンのみ)
折り畳み	ヘッダ内トグルボタン、または画面幅 < 1024px で自動折り畳み
モバイル	ハンバーガーメニュー(オーバーレイ)
固定表示	スクロール時もサイドバーは固定。サイドバー内部は独立スクロール可
アクティブ表示	現在画面のメニュー項目を強調(背景色 + 左境界アクセント)。aria-current="page" を付与
領域バッジ	WorkspaceBar に「契約」/「プロジェクト」を色 + アイコン + テキストで常時表示(FR-340 と整合)
ロールバッジ	ヘッダ右上に常時表示(FR-340)

1.4.5.3 4.4.3 サイドメニュー—契約ワークスペース版 (オーナー専有)

グループ	メニュー項目	遷移先 SCR	表示種別
(グループなし)	契約ホーム	SCR-026	リンク
管理	プロジェクト一覧	SCR-010	リンク
管理	課金	SCR-015 課金部	リンク + バッジ(利用率 80% / 100% / 125% 警告時)。サイドメニュー表記は短縮形「課金」、画面ヘッダ TITLE は「課金・利用状況」を正本とする(MVP では現行 SCR-015 課金部のヘッダがプロジェクトホームと共有のため、課金部単独タイトルは基本設計 §5.10 を参照)
通知	お知らせ	SCR-021	リンク + バッジ(未読件数)
共通	プライバシーポリシー / 利用規約	SCR-018	リンク

1.4.5.4 4.4.4 サイドメニュー—プロジェクトワークスペース版

グループ	メニュー項目	遷移先 SCR	表示種別
(グループなし)	プロジェクトホーム	SCR-015(プロジェクト視点)	リンク
対応	未解決質問	SCR-011	リンク + バッジ(未解決件数)
対応	個別チャット	SCR-013	リンク + バッジ(未読 / 未返信件数)
コンテンツ	FAQ 管理	SCR-012	リンク
コンテンツ	ウィジェット設定	SCR-014	リンク + バッジ(公開キー期限切れ間近で ☒)
プロジェクト	ユーザー管理	SCR-017	リンク + バッジ(招待中件数)
通知	お知らせ	SCR-021	リンク + バッジ(未読件数)
共通	プライバシーポリシー / 利用規約	SCR-018	リンク

ワークスペース内で「契約共通の概念」を参照表示する場合 (例: プロジェクトホームに月次予算残高を表示)、対象に 契約共通 バッジ (DomainBadge) を付与し、変更導線として「契約 WS / 課金へ」リンクを併記する (オーナーのみ表示)。

加えて、契約共通バッジ付きの項目には **影響範囲表示** として **Used by Projects: N** を併記する (FR-327)。N は当該項目を参照している自契約内プロジェクト件数。N=0 の場合は **Used by Projects: 未使用** と表示する。MVP ではテキスト表示のみ (クリックでプロジェクト一覧に遷移する導線は将来対応)。本表示は契約共通バッジを付与するすべての参照表示 (月次予算、契約共通マスタ、共通通知テンプレート等が将来登場した場合を含む) に一律適用する。

1.4.5.5 4.4.5 サイドメニューに含めない画面

画面	除外理由	アクセス手段
SCR-023 メール確認	新規登録フロー内の中継画面	SCR-002 登録 → 自動遷移
SCR-024 退会申請	重大かつ可逆性の低い操作	SCR-028 アカウント設定 §(4)「退会する」ボタン (オーナーのみ表示)
SCR-025 規約再同意割込み	強制割込み画面 (全画面モーダル)	ログイン時 / 操作時に自動表示
SCR-027 エンドユーザー再入室	トークン URL のみアクセス	再入室メール内リンク
SCR-010-M1 プロジェクト設定モーダル	SCR-010 から開く全画面モーダル	SCR-010 行アクション
SCR-017-M1 メンバー招待/編集モーダル	SCR-017 から開く全画面モーダル	SCR-017 行アクション
SCR-028 アカウント設定	全画面共通のヘッダ右上アカウントメニュー経由	アカウントメニュー「アカウント設定」

1.4.5.6 4.4.6 ヘッダ部品 ヘッダ内の配置順は **左から: ログ → WorkspaceSwitcher → (フレキシブルスペース) → 通知ベル → RoleBadge → アカウントメニュー** とする。ログと WorkspaceSwitcher は左寄せで隣接配置し、現在の管理スコープがログと一体的に視認できるようにする。

部品	種類	配置	概要
ログ	画像 + リンク	ヘッダ最左	クリックで「既定ワークスペースのホーム」へ。既定 = §4.4.7 のロジック
ワークスペーススイッチャー	ボタン + ドロップダウン	ログの直右	ボタン表示は {現在の WS 名} {スコープ記号} (例: サポートサイト ☒ / 契約 ☒)。ドロップダウンは §4.4.6.1 の 3 階層メニュー構造で展開
サイドバー折り畳みトグル	アイコンボタン	ヘッダ右寄せ群の左	サイドバーの開閉
通知ベル	アイコンボタン + バッジ + ドロップダウン	ヘッダ右寄せ群	未読件数バッジ、critical 赤バッジ + 強調アニメーション。直近 10 件ドロップダウン、admin のみ表示
RoleBadge (ロールバッジ)	バッジ (表示のみ)	ヘッダ右側 / アカウントメニューの左	現在地で適用されるロールを常時表示 (FR-340)。 ☒ OWNER (紺) / ☒ ADMIN (緑) / ☒ MEMBER (灰)。ドロップダウンは持たない。複合ロール内訳・プロフィール・アクティブセッションは SCR-028 アカウント設定の「ロール一覧」「アクティブセッション」セクションへ集約
アカウントメニュー	ボタン + ドロップダウン	ヘッダ最右	表示は ▼ {メールアドレス}。ドロップダウンは「アカウント設定」「ログアウト」の 2 項目のみ。「アカウント設定」は SCR-028 へ遷移

「DashboardViewSwitch (ダッシュボード切替アイコン)」は本版で **廃止** し、WorkspaceSwitcher に統合する。

1.4.5.6.1 4.4.6.1 WorkspaceSwitcher ドロップダウン構造 (3 階層) ドロップダウンを開いた際、利用者は「契約全体の管理」と「特定プロジェクトの管理」のどちらに切り替えるかを1ドロップダウン内で選択できる。メニュー項目は次の3階層構造とする。

ワークスペース	← 見出し(クリック不可)
└ 契約ダッシュボード	← オーナーのみ表示。クリックで SCR-026 へ
└ プロジェクトダッシュボード	← 見出し(クリック不可)。常時展開
└ サポートサイト	← クリックで該当 PJ の SCR-015 / 同種画面へ
└ 製品 A	
└ 採用サイト	

階層	項目	種類	表示条件	クリック時の挙動
1	ワークスペース	見出し(非選択)	常時表示	(操作不可)
2	契約ダッシュボード	選択可項目 (☑ アイコン)	オーナー (contract_owners 行存在) のみ	契約 WS / SCR-026 へ切替 (URL /owner)
2	プロジェクトダッシュボード	見出し(非選択、常時展開)	自分が割当を持つプロジェクトが1件以上ある場合のみ	(操作不可、子項目を展開表示するのみ)
3	{プロジェクト名}	選択可項目 (☑ アイコン)	当該プロジェクトに project_users を持つ(オーナーは全PJ。プロジェクト数が10件超なら検索ボックスを冒頭に表示)	プロジェクト WS / 同種画面が新 WS 側に存在すれば維持、無ければ SCR-015 ホーム

1.4.5.6.2 4.4.6.2 表示制御ルール

ロール	契約ダッシュボード 表示	プロジェクトダッシュボード 見出し表示
オーナー	○ 表示(自分の契約1件)	○ 表示 + 配下に自契約の全プロジェクト
プロジェクト管理者 (admin を1件以上保持)	× 非表示	○ 表示 + 配下に自分が割当を持つプロジェクトのみ
メンバー (member / admin 混在含む)	× 非表示	○ 表示 + 配下に自分が割当を持つプロジェクトのみ

1.4.5.6.3 4.4.6.3 現在地表示 ドロップダウン内で **現在選択中の項目** にはチェック印✓を付与し、項目背景を強調する。ヘッダのスイッチャー ボタン本体には、現在地に対応する {現在の WS 名} {スコープ記号} を表示する (□ = 契約 / □ = プロジェクト)。

1.4.5.6.4 4.4.6.4 動作

観点	仕様
開閉	ボタンクリックまたは Alt+W で開く。Esc / 外側クリックで閉じる
キーボード	↑ ↓ で選択可項目(階層2の契約ダッシュボードと階層3のプロジェクト行)をフォーカス移動。見出し(階層1のワークスペース、階層2のプロジェクトダッシュボード)はスキップ
検索	割当プロジェクトが10件超の場合のみドロップダウン冒頭に検索ボックス(プロジェクト名部分一致)を表示。10件以下では検索ボックスを表示しない
ARIA	ルート要素 role="menu"、見出しは role="presentation"、選択可項目は role="menuitemradio" + aria-checked で現在地を表現

1.4.5.7 4.4.7 動作要件

観点	仕様
キーボード操作	Tab で移動、Enter / Space で遷移、Esc でモバイル時のオーバーレイを閉じる
アクセシビリティ	aria-current="page" でアクティブ項目を示す。領域バッジ・ロールバッジは aria-label で領域名 / ロール名を読み上げ可能にする (NFR-1001~1003)
バッジ更新	未解決件数・未読件数は画面遷移時に再取得。長時間滞在時は定期ポーリング
折り畳み状態の保持	ローカルストレージで利用者ごとに保持

観点	仕様
既定ワークスペースの決定	ログイン直後は (a) 直前セッションで開いていた WS / (b) 初回オーナーは契約 WS / (c) 割当 1 件のみのメンバーは該当 PJ WS / (d) 割当複数のメンバーは直近 PJ WS。アカウント削除はアカウントレベル論理削除 (users.valid=0) であり、valid=0 行はログイン拒否されるため割当ゼロ着地は構造的に発生しない (FR-019)
ワークスペース切替の遷移	同種画面が新 WS 側に存在すれば維持 (例: PJ-A FAQ → PJ-B FAQ)、無ければ新 WS のホームへ

1.4.6 4.5 レスポンシブ方針

ブレイクポイント	レイアウト	主要操作
PC ☒ 1024px	3 ペイン (ヘッダ + サイドバー 200-240px + メイン)	サイドバー常時表示、テーブル横並び
Tablet 768-1023px	サイドバー折り畳み (64px)、必要時オーバーレイ展開	テーブル重要列に絞込

1.4.7 4.6 誤操作防止レベル (L1 / L2 / L3)

不可逆または影響範囲の大きい操作は次の三段モデルで確認を取る (FR-324 が本節を正本指定)。

レベル	構成	UI 部品	解除条件
L1	確認ダイアログ (「操作を取り消す」 / 「削除する」など対象操作名)	ConfirmDialog	対象操作を明示したボタン押下
L2	L1 + 対象名タイプ確認 (プロジェクト名 / メールアドレス / DELETE 等の完全一致入力)	ConfirmDialog + TypeToConfirmInput	入力一致時のみ対象操作ボタンを活性
L3	L2 + 再認証 (パスワード再入力。FR-005 と整合)	ReauthConfirmModal	再認証成功 + タイプ一致時のみ対象操作ボタンを活性

1.4.7.1 4.6.1 操作レベル対応マトリクス (主要操作)

操作	レベル	関連 SCR	関連 FR / エラー
FAQ 削除	L1	SCR-012	DELETE /faqs/{id}
FAQ 公開トグル (非公開 → 公開)	L1	SCR-012	E-BIZ-FAQ-PUBLISH
未解決質問の対応不要終了 (closed)	L1 + 終了理由必須 (500 字)	SCR-011	FR-079
お知らせ一括既読化	L1	SCR-021	—
プロジェクトメンバー離脱 (「外す」)	L1	SCR-017-M1	DELETE /projects/{id}/members/{userId}
招待メール再送	L1 + 再認証 (L3 相当)	SCR-017-M1	FR-016b
個別チャット部屋クローズ	L1 + 再認証 (L3 相当)	SCR-013	—
プロジェクト管理者 → メンバー降格 (他者)	L2 + 最後の管理者保護	SCR-017-M1	FR-018a / E-AUTHZ-LAST-ADMIN-PROTECTED
プロジェクト IP 許可リスト全削除 (空欄化 = 制限なしへ)	L2	SCR-010-M1	FR-035a / FR-330
プロジェクト削除 (論理削除、projects.valid=0)	L3 (プロジェクト名タイプ + 再認証)	SCR-026 のみ	FR-030 / E-AUTHZ-OWNER-ONLY
メンバーアカウント削除 (論理削除、users.valid=0)	L2 (表示名タイプ確認 + 再認証)	SCR-017-M1 (プロジェクト WS)	FR-019 / FR-019a / FR-019b
ウィジェット公開キー再発行	L3 (対象プロジェクト名タイプ + 再認証)	SCR-014 (プロジェクト WS)	FR-031 (再発行時は既存埋め込みコードが即座に無効化される旨を確認文に明記)
月次予算上限変更	L3	SCR-015 課金部	PATCH /billing/monthly-budget-limit
契約解約 / 退会	L3	SCR-024	FR-009
規約不同意 (退会フロー誘導)	L1 → SCR-024	SCR-025	FR-011

1.4.7.2 4.6.2 配置原則 L2 / L3 の操作ボタンは画面最下部の **DangerSection** に物理分離して配置し、Primary ボタンの隣には置かない。

1.4.7.3 4.6.3 権限境界の説明原則 (FR-341) 権限不足で操作不可なボタン・トグル等は、**Permission-BoundaryTooltip**(操作レベル)+ **PermissionGateBanner**(画面レベル) の 2 段構えで「必要な権限」と「依頼先(同一プロジェクトの **admin** 保持者一覧 + オーナー)」を提示する。単純な非活性化のみでの放置は本版で禁止する。| SP < 768px | サイドバーはハンバーガー、テーブルはカード型、Primary CTA は固定フッタ | モーダルはフルスクリーン |

タッチターゲット: PC 36x36px / SP 44x44px 以上、隣接要素間 8px 以上の余白 (FR-392)。

1.5 5. 画面詳細

各画面のメッセージ ID 体系 (MSG-SCR-XXX-*) は [07_メッセージ一覧.md §4](#) を正本とする。本書では原文の項目構造 (表示・入力・操作・バリデーション・モーダル・状態) を網羅する。

1.5.1 5.1 SCR-001 ログイン

1.5.1.1 画面概要

項目	内容
画面 ID	SCR-001
目的	利用者 (オーナー / メンバー) が認証情報を入力してセッションを確立する
利用者	未ログイン admin
関連 FR	FR-004, FR-007, FR-008, FR-332
関連 API	POST /v1/sessions
関連メッセージ ID	MSG-SCR-001-*
必要権限	不要 (認証前)

1.5.1.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	種類	概要
入力	メールアドレス	メールアドレスボックス	必須
入力	パスワード	パスワードボックス	必須
操作	ログインボタン	ボタン	認証 → 規約再同意チェック (必要なら SCR-025) → 利用状況系画面へ
操作	パスワードを忘れた場合	リンク	SCR-003 へ遷移
操作	アカウント登録	リンク	SCR-002 へ遷移
表示	認証エラーメッセージ	エラー	失敗時の共通文言 (攻撃者にヒントを与えない)
表示	ロックアウト警告	エラー	5 回失敗後 (FR-007)
表示	アクティブセッション一覧	テーブル	ログイン後に SCR-028 アカウント設定 §(2) から表示可能 (FR-332)。同一アカウントの複数デバイスログインを確認

1.5.2 5.2 SCR-002 アカウント登録

1.5.2.1 画面概要

項目	内容
画面 ID	SCR-002
目的	新規利用者(オーナー)が SaaS にアカウント登録する
利用者	未ログイン admin
関連 FR	FR-001, FR-002
関連 API	POST /v1/accounts
関連メッセージ ID	MSG-SCR-002-*

1.5.2.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	種類	概要
入力	メールアドレス	メールアドレスボックス	必須。管理者本人のメール
入力	パスワード	パスワードボックス	必須。FR-006 強度要件 (12 文字以上、3 種類以上の文字種)
入力	パスワード(確認)	パスワードボックス	必須。一致確認
入力	利用規約同意	チェックボックス	必須チェック
入力	プライバシーポリシー同意	チェックボックス	必須チェック
入力	業種選択	プルダウン	任意。「金融」「医療」等の高規制業界を選択した場合は標準提供範囲外であることを表示し、サポート窓口を案内(要件 §16)
表示	規約・ポリシーリンク	リンク	別ウィンドウで全文表示
操作	登録ボタン	ボタン	入力検証 → 登録 → 確認メール送信 → SCR-023 へ
操作	ログイン画面リンク	リンク	既存ユーザー向け

1.5.3 5.3 SCR-003 パスワード再設定

1.5.3.1 画面概要 / 構成 3 段階構成 + Timeline:

- ・ 段階 1: メールアドレス入力 → 再設定リンク送信
- ・ 段階 1 送信後: メール送信済み案内(再送 5 分カウントダウン)
- ・ 段階 2: 新パスワード設定 → 完了画面

1.5.3.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	ステップタイムライン	Timeline	「① メールアドレス入力 → ② 受信メールのリンクをクリック → ③ 新しいパスワードを設定」。現在ステップを aria-current="step" で強調
段階 1 入力	メールアドレス	メールアドレスボックス	必須、形式チェック
段階 1 操作	「再設定リンクを送信」	ボタン (Primary)	リクエスト発行 (存在有無は同一応答、列挙攻撃対策)
段階 1 送信後 表示	完了画面	中間表示	「[メールアドレス] にメールを送信しました。1 時間以内にメールのリンクをクリックして再設定を完了してください」
段階 1 送信後 操作	「メールを再送信する」	ボタン (Secondary、レート制限 カウントダウン併記)	5 分以内は disabled、残時間表示

区分	項目	種類	概要
段階 2 入力	新パスワード	パスワードボックス + 強度メーター	必須。FR-006 強度要件。入力中にリアルタイムで強度 5 段階 (極弱/弱/中/強/極強) + 不足要件を表示
段階 2 入力	新パスワード (確認)	パスワードボックス	必須。一致確認
段階 2 操作	「新しいパスワードを設定する」	ボタン (Primary)	パスワード更新 → 全セッション失効 → 完了画面 → 自動的に SCR-001 へ
段階 2 表示	トークン無効 / 期限切れエラー	アラート帯 (画面上部固定) + 再送 CTA	段階 2 でリンク不正の場合、「再設定リンクが期限切れ、または無効です (有効期限 1 時間)。新しいリンクを再送してください」
段階 2 完了表示	完了画面	中間表示	「新しいパスワードを設定しました。ログインしてください」 + 「ログインする」CTA (SCR-001 へ)

1.5.3.3 バリデーション

- ・メールアドレス: 形式チェック (段階 1)
- ・新パスワード: 12 文字以上、英大文字・小文字・数字・記号のうち 3 種類以上
- ・新パスワード (確認): 一致確認

1.5.4 5.4 SCR-010 プロジェクト一覧

1.5.4.1 画面概要

項目	内容
画面 ID	SCR-010
配置	契約ワークスペース / サイドメニュー「管理 > プロジェクト」 (§ 4.4.3)
目的	ウィジェット設置サイトごとのプロジェクトを管理
利用者	オーナー専有
関連 FR	FR-030~035, FR-030a, FR-030b
必要権限	オーナー専有
アクセス	契約ワークスペースのサイドメニューから直接アクセス (旧版の「アカウントメニュー > プロジェクト設定」経由は廃止)
誤操作防止	IP 許可リスト全削除は L2 (§ 4.6)。プロジェクト削除動線は SCR-026 のみに集約 (本画面では提供しない)

1.5.4.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	パンくず	Breadcrumb	「契約 > プロジェクト」
表示	行アクション「開く →」	リンク	クリックでワークスペースを当該プロジェクト WS に切替し SCR-015 プロジェクトホームへ着地 (§ 3.2 契約 ⇄ プロジェクトの遷移)
表示	プロジェクト名	テキスト表示 (主)	カード型レイアウト時は見出しとして強調。プロジェクト ID は一覧では表示せず、SCR-010-M1 編集モード / SCR-015 プロジェクトホームの詳細パネルにのみ表示する (一覧 ID 列撤去ルール)
表示	許可ドメイン	タグバッジ群	設定値を最大 3 件まで表示、超過分は +N 件 で折り畳み。サブドメインワイルドカード *.example.com も表示
表示	連絡先メール	テキスト + 状態バッジ	「確認済み」(緑) / 「確認待ち」(黄) / 「未設定」(灰)。色のみ依存禁止
表示	更新日時	テキスト表示	相対表記「3 時間前」 + tooltip で絶対日時

区分	項目	種類	概要
表示	件数表示	テキスト	「1-50 / 全 N 件」
操作	+ 新規プロジェクトを作成	ボタン (Primary、ページヘッダー右上に 1 件のみ配置)	SCR-010-M1 を「新規作成」モードで開く。一覧上部に重複配置はしない
操作	編集	ボタン (行アクション)	SCR-010-M1 を「編集」モードで開く
表示	空状態	EmptyState	「プロジェクトがまだありません。最初のプロジェクトを作成しましょう」+「+ 新規プロジェクトを作成」CTA
表示	ローディング状態	LoadingSkeleton	テーブル/カード行スケルトン 3 行

削除動線は **SCR-026 のみに集約** (本画面では提供しない)。削除する場合は契約ワークスペースのホーム画面 (SCR-026) へ遷移し、プロジェクト一覧の行アクション「削除」を使用する。

1.5.4.3 モーダル

モーダル ID	表示タイミング	目的
SCR-010-M1	「+ 新規プロジェクトを作成」または編集ボタンクリック時	プロジェクトの新規作成 / 編集

1.5.5 5.5 SCR-010-M1 プロジェクト設定モーダル (新規 / 編集)

1.5.5.1 モーダル概要

項目	内容
画面 ID	SCR-010-M1
目的	プロジェクトの新規作成 / 編集を全画面割込みモーダルで実施
呼出元	SCR-010 「+ 新規プロジェクトを作成」 / 編集ボタン
モード	新規作成 / 編集 (同一画面でモード切替)
関連 FR	FR-030～035, FR-030a, FR-030b, FR-033a, FR-033c, FR-035a, FR-179, FR-330
必要権限	オーナー専有 (プロジェクトの作成・編集・削除はプロジェクト設定全般を含めオーナー専有)

1.5.5.2 (1) 基本情報

区分	項目	種類	概要
表示	モード見出し	見出し	新規「新規プロジェクトを作成」/ 編集「プロジェクト設定-{プロジェクト名}」
入力	プロジェクト名 *(必須)	テキストボックス	1～100 文字、placeholder「例: サポートサイト」、文字数カウンタ
入力	許可ドメイン *(必須)	タグ入力 (複数値)	placeholder「例: https://example.com、*.example.com」。Enter またはカンマで 1 件追加、即時検証。完全一致 + *.example.com 形式可。IP アドレス・プロトコル指定は不可
表示	許可ドメイン補足ヘルプ	helper	「ウィジェット埋め込みを許可するドメイン。サブドメインを許可するには *.example.com のように記載します」
入力	プロジェクト連絡先メール	メールアドレスボックス	任意。確認メール送信 → リンククリックで確認完了。確認完了後は SCR-013 ウィジェットチャット上の「お問い合わせ先」表示にのみ利用
表示	連絡先メール 状態バッジ	バッジ	編集モード時のみ。「確認済み」/「確認待ち (残 N 時間)」/「未設定」

区分	項目	種類	概要
操作	確認メールを再送	ボタン (Secondary、レート制限カウ ントダウン併記)	編集モードかつ未確認時のみ活性

1.5.5.3 (2) ウィジェットアクセス制限 (IP 許可リスト)

区分	項目	種類	概要
入力	IP 許可リスト (FR-179 / FR-330)	テキストエリア (CIDR 複数 行入力)	当該プロジェクトの FAQ ウィジェット (エンドユーザーア クセス) に対する IP 制限。IPv4 / IPv6 両対応の CIDR 表記、 ワイルドカード不可。空欄 = 制限なし (全 IP 許可)
表示	スコープ説明	helper	「ここに登録された IP からのみ、当該プロジェクトの FAQ ウィジェットが応答します。管理画面 (ログイン・課金・ユ ーザー管理など) は本設定の影響を受けません」
表示	入力例	helper	「例: 203.0.113.0/24、2001:db8::/32」
表示	件数上限	helper	「最大 100 行まで登録できます」
表示	バリデーションエラー	InlineError	形式不正 / 重複 / 件数超過の行を行番号付きで指摘

本モダルに「プロジェクト管理者を指定」セクションは設けない。オーナーは作成時に自動で当該プロジェクトの管理者となる (`project_users(role='admin', valid=1)` 自動 INSERT。FR-030a と整合)。他者をプロジェクト管理者として招待する操作は、プロジェクト作成後に当該プロジェクトの SCR-017 / SCR-017-M1(プロジェクト WS)で行う。

1.5.5.4 (3) 操作

区分	項目	種類	概要
操作	操作を取り消す	ボタン (Sec- ondary)	変更を破棄してモダルを閉じる。未保存変更があれば UnsavedChangesGuard で警告
操作	プロジェクトを作成 / 変更を保 存	ボタン (Pri- mary)	バリデーション通過時に値を保存。新規作成時はウィ ジェット公開キーの初回発行に加え、オーナー自身を project_users(role='admin', valid=1) に自動 INSERT する (FR- 030a)。IP 許可リスト変更時は確認ダイアログを表示 (再認証は 不要)

1.5.5.5 バリデーション

- ・プロジェクト名: 必須、1~100 文字
- ・許可ドメイン: 必須、形式チェック (URL or ワイルドカード)、IP / プロトコル指定不可
- ・連絡先メール: 任意、メール形式
- ・IP 許可リスト: 任意、各行が IPv4 / IPv6 CIDR 表記、最大 100 行、重複行不可

1.5.6 5.6 SCR-011 未解決質問一覧 / 詳細

1.5.6.1 画面概要 利用者 (管理者ユーザー) がウィジェットで回答できなかった質問を確認・対応する画面。一覧 + 詳細の 2 サブ画面構成。

項目	内容
関連 FR	FR-070~079, BR-019, BR-020
必要権限	参照: 全 admin (チャット返信は SCR-013 が正本。本画面では返信不可)

1.5.6.2 一覧画面の表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
入力	クイックフィルタチップ	チップグループ	「自分の未対応」「期日切れ」「今日来た」「すべて」の4プリセット。各チップに件数バッジ
入力	詳細フィルタ	常設パネル	状況 / 担当管理者 / 期間。折り畳まず常時表示
表示	適用済フィルタチップ	チップ+クリア	「すべてクリア」を常設
表示	件数表示	テキスト	「1-50 / 全 248 件」
操作	CSV エクスポート	ボタン	フィルタ適用結果をエクスポート
表示	状況 (主バッジ)	バッジ	派生値 (未解決 / 対応中 / 解決済み / 終了)。色のみに依存しない。問い合わせ ID (inquiry_code) は一覧では表示せず、行クリックで遷移する詳細画面に表示する (一覧 ID 列撤去ルール)
表示	質問 (抜粋)	テキスト表示	先頭 60 文字
表示	発生理由 (副情報)	サブテキスト (グレー)	reason_code を補助情報として 1 行下に表示
表示	メール登録	アイコン	登録済み / 未登録
表示	最終投稿日時	テキスト表示	相対表記 + tooltip で絶対日時
表示	担当管理者ユーザー	テキスト表示	-
操作	詳細 / 行クリック	ボタン	詳細画面へ
操作	チャット	ボタン	SCR-013 へ
操作	FAQ 登録	ボタン (admin のみ)	SCR-012 FAQ 登録モードへ
操作	担当管理者ユーザー設定	プルダウン (行内)	管理者ユーザー選択
表示	空状態	EmptyState	「未解決質問はありません。ウィジェットを設置済みなら正常な状態です。」 + 「ウィジェット設定を見る」リンク

1.5.6.3 詳細画面の構成 左 6 割: 質問 + チャット / 右 4 割: 候補 FAQ + 状態管理 + 履歴 の 2 ペイン構成 (SP では縦積み + タブ)。

区分	項目	種類	概要
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / 未解決質問 / {inquiry_code}」
表示	ページタイトル	PageHeader	「未解決質問の対応—{inquiry_code}」 + 部屋状態バッジ
表示	元質問	本文ブロック	全文
表示	回答不可理由	バッジ + 補足テキスト	reason_code
表示	チャット履歴	パネル (左ペイン、閲覧専用)	SCR-013 のサブ表示。本画面では入力・送信は提供しない (返信は SCR-013 で実施)
操作	個別チャットを開く	リンクボタン	SCR-013 へ遷移 (返信操作はそちらで実施)
表示	候補 FAQ	リンカー一覧 (右ペイン)	関連性の高い既存 FAQ
表示	案件状態バッジ	バッジ	case_status (4 値)
表示	チャット対応	バッジ + 日時	返信済み (初回返信日時付き) / 未返信

区分	項目	種類	概要
表示	状態履歴	常設パネル(右ペイン下部)	状態変更ログを常時表示。最大 10 件まで、超過分は別画面リンクで開く
入力	案件状態	プルダウン	open / resolved のみ (closed は別操作経由)
入力	FAQ 候補状態	プルダウン	none / candidate / drafted / registered
入力	担当管理者ユーザー	プルダウン	-
操作	変更を保存	ボタン (Primary)	状態遷移ガード適用
操作	FAQ 登録へ	ボタン (admin のみ)	SCR-012 へ
操作	対応不要として終了 (admin のみ)	ボタン (Danger、確認ダイアログ)	ページ最下部の「危険な操作」ブロックに単独配置。終了理由 (必須・最大 500 文字) 入力 → case_status=closed (FR-079 admin の明示操作のみ)
表示	終了情報	テキスト表示	case_status=closed のとき終了日時・操作者・理由を表示
表示	権限不足表示	PermissionTooltip	該当プロジェクトに割当がない場合や、プロジェクト範囲外のメンバーが URL 直アクセスした場合、操作はグレースアウト + tooltip (本画面の操作は該当プロジェクト割当ありの member 以上で実行可)

1.5.6.4 モーダル

モーダル ID	表示タイミング	目的
終了確認	「対応不要として終了する」クリック時	case_status=closed への遷移確認 + 終了理由入力

1.5.7 5.7 SCR-012 FAQ 管理

1.5.7.1 画面概要 一覧 / 編集 / インポート。

項目	内容
関連 FR	FR-040～048, FR-100～103, FR-105, FR-106, FR-310, FR-320～323
必要権限	オーナー / プロジェクト管理者 (該当 PJ) / メンバー (該当 PJ) — 該当プロジェクト範囲のみ

1.5.7.2 一覧画面の表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	状態サマリチップ	チップグループ	「公開中 X」「下書き Y」「非公開 Z」をクリックで状態フィルタ即適用
入力	キーワード検索	テキストボックス	質問・回答の全文検索
入力	カテゴリフィルタ	プルダウン	プロジェクト内のカテゴリ
入力	並び順	プルダウン	関連度 / 更新日時 / 作成日時
表示	件数表示	テキスト	「1-50 / 全 124 件」
表示	質問 (抜粋)	テキスト表示	先頭 60 文字。FAQ ID は一覧では表示せず、編集モード SCR-012(編集)のヘッダ/パンくずでのみ表示する (一覧 ID 列撤去ルール)
表示	カテゴリ	テキスト表示	-

区分	項目	種類	概要
表示	状態バッジ	バッジ	状態別。色のみ依存禁止
表示	登録元	テキスト表示 + リンク	未解決質問起源の場合
表示	更新日時	テキスト表示	相対表記 + tooltip で絶対日時
操作	+ 新規作成	ボタン (Primary)	編集モードへ
操作	編集 / 行クリック	ボタン	編集モードへ
操作	公開 / 非公開切替	トグルスイッチ	状態変更 (admin のみ)
操作	削除	ボタン (行アクション、確認ダイアログ)	論理削除
操作	一括操作バー	BulkActionBar	1 件以上選択時に下部固定。最大 50 件
操作	CSV インポート	ボタン → モーダル	競合処理 (スキップ / 上書き / 別件追加) を選択
操作	CSV エクスポート	ボタン	CSV / JSON エクスポート
表示	インポート進捗	ProgressText + プログレスバー	100 件超は非同期ジョブ化、24h タイムアウト
表示	空状態	EmptyState	「FAQ がまだありません。最初の FAQ を作成しましょう。」

1.5.7.3 編集モードの構成 質問・回答エディタの 1 ペイン構成。

区分	項目	種類	概要
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / FAQ / {FAQ ID} 編集」
表示	自動保存インジケータ	AutosaveIndicator	「30 秒前に保存しました」 / 「保存中…」 / 「保存できませんでした」
入力	質問 *(必須)	テキストエリア	1~500 文字
入力	回答 *(必須)	リッチテキストエリア	1~5,000 文字。簡易ツールバー
入力	カテゴリ	テキストボックス + サジェスト	任意。100 文字以内
入力	状態	ラジオボタン	draft / published / hidden。ラベルは「下書き」「公開中」「非公開」
表示	登録元未解決質問	テキスト表示 + リンク	存在する場合
表示	改訂履歴	リンク → モーダル	直近 50 件、差分表示、任意版へのロールバック
操作	一覧へ戻る	ボタン (Secondary)	一覧へ戻る。未保存変更時は警告
操作	下書き保存	ボタン	status=draft で保存
操作	削除	ボタン (Danger / 確認ダイアログ)	論理削除
操作	公開する	ボタン (Primary / 確認ダイアログ)	status=published で保存 (admin のみ)
表示	楽観ロック衝突	エラーアラート	faqs.version 不一致時

1.5.7.4 バリデーション

- ・ 質問: 1～500 文字
- ・ 回答: 1～5,000 文字
- ・ カテゴリ: 100 文字以内
- ・ 公開時ガード (基本設計書 § 4.2.1): **draft** → **published** 直接遷移を 3 層で禁止

1.5.8 5.8 SCR-013 個別チャット部屋

1.5.8.1 画面概要 管理者側 / エンドユーザー側の 2 視点。一覧 + 部屋画面。

項目	内容
関連 FR	FR-080～091, FR-082a～c
必要権限	参照: オーナー / 該当 PJ のプロジェクト管理者・メンバー / 返信: 同左 (該当 PJ 範囲)

1.5.8.2 管理者側 一覧画面

区分	項目	種類	概要
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / 個別チャット / {問い合わせ ID}」
表示	部屋状態バッジ	バッジ	room_status(open / closed) を画面上部に固定
表示	自動クローズ進捗バー	Timeline + ProgressText	reminder_state 6 段階を「3/6 段階」のように抽象化表示
入力	プロジェクトフィルタ	プルダウン	全体 / プロジェクト別
入力	対応状態フィルタ	チェックボックスグループ	case_status
入力	部屋状態フィルタ	チェックボックスグループ	open / closed
表示	案件状態列	バッジ	色 + テキスト
表示	自動クローズ段階列	バッジ + 残時間	段階番号と次段階までの残時間
表示	件数表示	テキスト	「1-50 / 全 N 件」
表示	空状態	EmptyState	「個別チャットはまだありません。エンドユーザーからの問い合わせが始まるところに表示されます」

1.5.8.3 管理者側 部屋画面 (左ペイン: 会話)

区分	項目	種類	概要
表示	メッセージ履歴	チャットメッセージリスト	投稿者種別 / 本文 / 時刻、ページング、aria-live="polite"
表示	機密情報注意警告帯	アラート帯 (入力欄直上に常時表示)	「機密情報 (電話番号・クレジットカード番号・パスワード等) は入力しないでください」
入力	本文	テキストエリア	必須。最大 2,000 文字。エンドユーザーは 10 件/分の投稿頻度制限
操作	送る	ボタン (Primary)	メッセージ保存 → 相手側に通知 Queue 投入

1.5.8.4 管理者側 部屋画面 (右ペイン: 状態・危険操作)

区分	項目	種類	概要
入力	案件状態	プルダウン	open / resolved のみ
操作	変更を保存	ボタン	案件状態更新
操作	「利用者待ち」判定(re-minder_state=stage1_pending_admin 時のみ)	ボタン	stage2_user_check_sent へ遷移、EU へ通知送信
操作	「対応中」判定(同上)	ボタン	active へ戻す
操作	FAQ として登録	ボタン(admin のみ)	SCR-012 へ
操作	管理者ユーザー割当	プルダウン	-
操作	その他の操作 ▼(危険操作セクション)	アコーディオン	以下の危険操作をまとめ
操作	⌵ 部屋を閉じる	ボタン(Danger / 確認ダイアログ / 再認証)	admin のみ。room_status=closed
操作	⌵ 部屋を再オープン(admin のみ、closed 時)	ボタン(確認ダイアログ / 再認証)	クローズから 30 日以内に限り同 room_id を再オープン
表示	部屋クローズ後 帯	アラート帯	room_status=closed 時「この問い合わせは {終了日} に終了しました」

1.5.8.5 エンドユーザー側

区分	項目	種類	概要
表示	問い合わせ ID	見出し	inquiry_code
表示	残時間カウントダウン	テキスト	再入室トークン有効期限を「あと 25 日」のように相対表示
表示	元質問	参照ブロック	未解決の元質問
表示	メッセージ履歴	チャットメッセージリスト	-
表示	機密情報注意警告帯	アラート帯	同上
表示	お問い合わせ先メール	案内ブロック	確認完了済の連絡先メール設定時のみ表示
表示	終了案内	アラート帯	room_status=closed のとき投稿フォーム非表示
入力	メールアドレス(初回のみ)	メールアドレスボックス	必須。同一契約内で同一メールが保有可能な未クローズ案件は最大 5 件。メールアドレス変更 UI は MVP 不提供
入力	利用目的への了承	チェックボックス	必須
入力	本文	テキストエリア	必須。最大 2,000 文字
操作	メッセージを送る	ボタン(Primary)	メッセージ保存 → admin に通知

1.5.8.6 モーダル

モーダル ID	表示タイミング	目的
部屋クローズ確認	「部屋を閉じる」クリック	終了確認 + 再認証
部屋再オープン確認	「部屋を再オープン」クリック	再オープン確認 + 再認証

1.5.9 5.9 SCR-014 ウィジェット設定

1.5.9.1 画面概要 左 50% に設定パネル、右 50% に **プレビュー (デバイス切替可)** を固定配置。SP では縦積み。

項目	内容
配置	プロジェクトワークスペース / サイドメニュー「コンテンツ > ウィジェット」 (§ 4.4.4)
目的	プロジェクト単位のウィジェット公開キー・埋め込みコード・見た目・プレビューを1画面に統合
利用者	プロジェクト管理者 (admin) 主、メンバー (member) は閲覧 + 埋め込みコードのコピーのみ
関連 FR	FR-031, FR-150~156, FR-193, FR-194, FR-350
必要権限	公開キー再発行・見た目の編集・有効期限変更は当該プロジェクトの admin 以上。メンバーは閲覧 + 埋め込みコードのコピーのみ可。契約共通ではなく、プロジェクトごとに1セットの公開キーを管理する
誤操作防止	公開キー再発行は L3(対象プロジェクト名タイプ + 再認証。 § 4.6)

1.5.9.2 (1) 公開キー管理セクション

区分	項目	種類	概要
表示	スコープ注記	注意文	「この公開キーは本プロジェクト専用です。他プロジェクトのウィジェットとは共有されません」
表示	ウィジェット公開キー	テキスト + コピーボタン	形式 pk_live_<32-char base62>(FR-194)。参照のみ。コピー成功時に緑チェック + トースト
表示	キー有効期限残日数	カウントダウン	残時間に応じて色変化(残 30 日以上: 通常 / 残 7-30 日: 黄 / 残 7 日以内: 赤)
入力	公開キー有効期限	プルダウン	7 日 / 30 日 / 90 日 / 180 日 / 1 年、無期限不可、デフォルト 1 年 (admin のみ操作可。member は表示のみ非活性 + PermissionBoundaryTooltip)
操作	有効期限を 1 年延長する	ボタン (Secondary)	「現在の残日数 + 1 年」を新有効期限として設定 (admin のみ)
表示	旧キー使用中バッジ	バッジ + 注意文	ローテーション猶予 30 日中に旧キー使用検知時に表示
操作	公開キーを再発行 (ローテーション)	ボタン (Danger / DangerSection / L3 = タイプ確認 + 再認証)	admin 以上のみ。新キー発行と同時に旧キーは 30 日猶予で失効予告 (FR-193)。確認文に「既存の埋め込みコードは旧キー失効後に動作しなくなります」を必須表示 (FR-031)

1.5.9.3 (2) 見た目セクション

区分	項目	種類	概要
入力	主色 (プライマリカラー)	カラーピッカー (HEX 指定)	FR-152。プレビューにリアルタイム反映
入力	強調色 (アクセントカラー)	カラーピッカー	FR-152
入力	配置	ラジオボタン	右下 / 左下 / 中央下
入力	角丸度	ラジオボタン	0px / 4px / 8px / 16px

1.5.9.4 (3) プレビュー (右ペイン固定)

区分	項目	種類	概要
表示	プレビュー	プレビューウィンドウ	設定変更時にリアルタイム反映
入力	プレビューデバイス切替	タブ (PC / Tablet / SP)	360px / 768px / 1200px
表示	「Powered by」表示	注釈	本サービス運営者ロゴを必須表示

1.5.9.5 (4) 埋め込みコードセクション

区分	項目	種類	概要
表示	埋め込みコード	コードブロック + コピーボタン	-
操作	設定の保存	ボタン (Primary)	設定更新 + KV キャッシュ無効化

1.5.10 5.10 SCR-015 プロジェクトホーム (プロジェクト視点ダッシュボード / 利用状況)+ 課金部 (契約ワークスペース配置)

画面目的 (FR-135c): プロジェクト管理者・メンバーが当該プロジェクトの日常運用状況を把握し、未解決質問・通知失敗・自分のタスクなど「次にやるべき対応」へ着地するための画面。

本 SCR は 2 視点を持つ:

- ・ **プロジェクト視点 (プロジェクトホーム):** プロジェクトワークスペースのトップ画面。プロジェクト管理者・メンバーが日常運用で着地する。
- ・ **課金部:** 契約ワークスペース (SCR-026 配下) からアクセスされるオーナー専有セクション。月次予算・支払方法・解約等の契約全体の課金操作を行う。プロジェクト視点には課金操作を表示せず、契約 WS/課金へ誘導するリンクのみとする。

オーナー視点の契約全体ダッシュボードは **SCR-026 契約ホーム** を正本とし、本 SCR の責務範囲外 (§ 5.20a 参照)。

表示ルール (数値・期間・最終更新・色語彙・状態表現) は § 1.5 ダッシュボード / KPI 共通表示ルール に正本化する。

1.5.10.1 画面概要

項目	内容
配置	プロジェクトワークスペース / サイドメニュー先頭「プロジェクトホーム」 (§ 4.4.4)+ 課金部は契約ワークスペース / サイドメニュー「管理 > 課金」 (§ 4.4.3)
関連 FR	FR-120~127, FR-129, FR-130~135h, FR-148, FR-191
必要権限	プロジェクトホーム部 = オーナー / プロジェクト管理者 / メンバー (該当 PJ 割当があること)。課金部 = オーナー専有
誤操作防止	月次予算上限変更・契約解約は L3 (§ 4.6)

1.5.10.2 表示・操作項目 (プロジェクト視点 / プロジェクトホーム部) KPI カード群は「(A) 対応起点 + (B) 参考指標」の二段構造で配置する。(A) は色付きカード、(B) は白背景モノクロカード。0 件 / 集計中 / 取得失敗 時のクリック非活性ルールは § 1.5.3 / § 1.5.4 を参照。

区分	項目	種類	概要	クリック挙動
表示	プロジェクト名 + ロールバッジ	PageHeader	「{プロジェクト名}(ロール: プロジェクト管理者 / ロール: プロジェクトメンバー)」	—
入力	期間選択	プルダウン + 日付ピッカー	当月 / 前月 / 任意期間 (最大 13 ヶ月)	—
表示	最終更新タイムスタンプ	テキスト	KPI カード群右上に「最終更新: YYYY-MM-DD HH:MM(JST)」。5 分以上前は「 ☒ 集計遅延」黄表記 (§ 1.5.1)	—
表示	サスペンション中の表示	アラート	contract_status=suspended で「 ☒ 現在ご利用いただけません」(赤・§ 1.5.2)+ オーナー連絡導線 (non-owner) / 支払方法更新リンク (owner)	「支払方法を更新」→ SCR-026 課金部 (オーナーのみ)
表示	(A) 対応起点エリア (色付き 3 カード)	SummaryCard × 3	1 段目に配置	—
表示	未解決質問件数 [対応起点]	SummaryCard (赤系)	当該プロジェクトの未解決質問件数。0 件は緑 ☒ 「未解決質問はありません」	数値クリック → SCR-011 未解決質問一覧 (?status=open&project_id={現在})
表示	通知失敗件数 [対応起点]	SummaryCard (赤系)	通知失敗・バウンス件数 (FR-135)。閾値超過時は「 ☒ 通知失敗率上昇」併記	数値クリック → 通知ログ画面 (?status=failed&project_id={現在})(MVP 後)。MVP では SCR-021 お知らせ一覧へ仮遷移
表示	自分のタスク件数 [対応起点]	SummaryCard (青系)	自分担当の未解決 + 未読チャット + FAQ 登録候補の合計件数	クリック → 下段「自分のタスク一覧」へアンカースクロール
表示	(B) 参考指標エリア (モノクロ 4 カード)	SummaryCard × 4	2 段目に配置 (白背景)	—

区分	項目	種類	概要	クリック挙動
表示	質問数	SummaryCard	期間内の質問総数 + 前月比ラベル	数値クリック → SCR-011(?project_id={現在}、status 絞り込みなし)
表示	解決数	SummaryCard	期間内の解決数 + 前月比 (増は緑)	数値クリック → SCR-011(?status=resolved&project_id={現在})
表示	公開 FAQ 件数	SummaryCard	当該プロジェクトの公開 FAQ 件数	数値クリック → SCR-012 FAQ 管理
表示	チャット部屋数	SummaryCard	期間内のチャット部屋数 + 前月比	数値クリック → SCR-013 個別チャット部屋 (プロジェクト範囲)
表示	自分のタスク一覧	リスト	自分担当の未解決 / 未読チャット / FAQ 登録候補 (プロジェクト視点)。0 件は EmptyState 「タスクはありません」	各行クリック → 該当 SCR (未解決 → SCR-011 / チャット → SCR-013 / FAQ 候補 → SCR-012)
表示	月次予算残高 [契約共通]	参照カード (契約共通 バッジ + ☑)	契約全体の残予算を参照表示。AI コスト消化率 ☑ 80% は黄、☑ 100% は赤 (§ 1.5.2)	変更導線 (オーナーのみ表示) → 「契約 WS / 課金へ」リンク

1.5.10.3 表示・操作項目 (契約視点 / 課金部 = 契約 WS 配置)

区分	項目	種類	概要
表示	TrialBanner(常時表示)	バナー	トライアル中は常時表示。残 3 日以内は赤強調 + 「支払い方法を登録」 CTA
表示	UsageBar 状態ラベル	テキスト + 色	~60%: 表示なし / 61~80%: 黄 / 81~100%: 赤 / 101~125%: 濃赤
表示	metering_billable=failed 件数	カード	失敗時の課金対象外件数
表示	料金プランカード	カード	質問数: ¥0~10,000 件/月 (無料枠) + ¥0.5/件 (超過分)、FAQ 件数: 8,000 件まで (警告) / 12,000 件まで (拒否)、チャット部屋: 200 件/月まで
表示	月次予算上限	テキスト表示	管理者ユーザー設定値
操作	予算上限を変更する	ボタン (L3 = TypeToConfirm + 再認証 / DangerSection 配置)	設定変更モーダル
表示	請求状態	バッジ	active / trialing / past_due / canceled / suspended
表示	警告アラート	アラートバナー	上限接近 (80%) / 超過 (100%) / 追加制限 (125%)
表示	請求履歴	テーブル (常設)	月別履歴、月毎の請求書 PDF リンク
操作	最新の請求書 PDF を開く	ボタン	R2 署名 URL、有効期限 5 分
操作	支払い方法を変更する	リンク	Stripe Customer Portal へ
操作	契約を解約する	ボタン (L3 / DangerSection)	解約フローへ。画面最下部「危険な操作」セクションに単独配置
表示	空状態	EmptyState	「請求履歴はまだありません。トライアル終了後に最初の請求が発生します。」

1.5.10.4 プロジェクト情報パネル (プロジェクト視点末尾、v2.0 で SCR-030 から統合) 当該プロジェクトの固有情報を **参照のみ** で表示する。値の編集はオーナー専有のため、オーナーのみ各行末に「契約 WS の SCR-010-M1 で編集 →」リンクを表示する (非オーナーは編集導線を非表示)。

区分	項目	種類	概要
表示	プロジェクト情報テーブル	テーブル	行: プロジェクト名 / 許可ドメイン / IP 許可リスト。列: 「項目 / 値 / 編集導線 (オーナーのみ表示)」

通知設定は v2.0 で常時 ON 固定とし、画面設定は提供しない。プロジェクト関連通知 (**NOTIF-CHAT_REPLY_TO_STAFF** / **NOTIF-CHAT_HOLD_CHECK**) は当該プロジェクトの全メンバー (オーナー + admin + member) へ即時配信する。

「ヘッダの DashboardViewSwitch(ダッシュボード切替アイコン)」は本版で廃止し、契約 ⇄ プロジェクトの切替は WorkspaceSwitcher に統合した (§ 4.4.6)。

1.5.11 5.12 SCR-017 ユーザー管理

1.5.11.1 画面概要 メンバー管理は常にプロジェクト単位で行う。本 SCR はプロジェクトワークスペース配下に 1 視点のみで、当該プロジェクトに割当のあるメンバー (**admin / member**) を表示し、当該プロジェクトに対する招待・ロール変更・アカウント削除を行う。オーナー (**contract_owners** 行存在) は同一オーナー스코プ配下の全プロジェクトに対して暗黙の **admin** として本画面を利用する。

招待・ロール変更・招待再送・アカウント削除はすべて **SCR-017-M1** に集約。プロジェクト管理者 (オーナー以外) がプロジェクト WS 視点で見られる範囲は「当該プロジェクトに割当のあるメンバー」のみ (他プロジェクトのメンバーは表示されない)。

項目	内容
配置	プロジェクトワークスペース / サイドメニュー「プロジェクト > ユーザー管理」 (§ 4.4.4)
関連 FR	FR-017, FR-019, FR-019a, FR-019b, FR-021a~c, FR-333
必要権限	オーナー (暗黙 admin) + 該当プロジェクト管理者 (admin)
誤操作防止	アカウント削除 L2 (対象表示名のタイプ確認 + 再認証)、プロジェクト管理者降格 L2、ロール変更 L1 (§ 4.6)

1.5.11.2 表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
入力	検索	テキストボックス	表示名・メール部分一致
入力	招待状態フィルタ	プルダウン	すべて / 招待中のみ / アクティベーション済み
表示	件数表示	テキスト	「1-50 / 全 N 件」
表示	利用者表示名	テキスト表示	自分の行は「[表示名](自分)」と末尾に注釈。pending_activation 行は名前隣に「招待中 (残 N 日)」バッジ (残 1 日以下は赤バッジ)
表示	メールアドレス	テキスト表示	-
表示	このプロジェクトでのロール	バッジ	オーナー (青、project_users(role='admin') を自動付与、削除対象外) / 管理者 (緑、当該プロジェクトに admin) / メンバー (灰、当該プロジェクトに member)。本一覧のバッジ表記のみ短縮形 (管理者) とし、編集モダ (SCR-017-M1) ・ RoleBadge ・ FR / 詳細設計の正式呼称「プロジェクト管理者」とは表記レベルで分離。契約横断の「プロジェクト別ロール」列は持たない (本画面は常に当該プロジェクト範囲の一覧であり、他プロジェクトのロールは表示しない)
表示	ステータス	バッジ	認証済 (緑、users.activated_at 設定済み) / 招待中 (橙、pending_activation) の 2 値。残日数は併記しない (招待有効期限の詳細・再送操作は SCR-017-M1 編集モダ (SCR-017-M1) で参照)
表示	招待中行強調	行背景色	pending_activation は黄色背景 (一覧での視認性を確保)

区分	項目	種類	概要
操作	+ メンバーを招待	ボタン (Primary)	SCR-017-M1 を「招待」モード (当該プロジェクトの 1 件の割当のみを扱う)
操作	編集	ボタン (行アクション)	メンバー行のみ。SCR-017-M1 を「編集」モード。オーナー行には表示しない (オーナーは編集対象外)
表示	空状態	EmptyState	「このプロジェクトにはまだメンバーが割当されていません。」
表示	権限不足ガード	PermissionTooltip	当該プロジェクトに対する admin ロールを持たないユーザーの URL 直アクセス時は 403 → ダッシュボードヘリダイレクト

1.5.12 5.13 SCR-017-M1 メンバー招待 / 編集モーダル (プロジェクト単位)

1.5.12.1 モーダル概要 プロジェクト WS 配置の SCR-017 ユーザー管理から開く全画面割込みモーダル。**メンバー管理は常にプロジェクト単位**で扱い、本モーダルは **現在開いているプロジェクトの 1 件の割当のみ** を操作対象とする。複数プロジェクトの一括招待・一括ロール変更は提供しない (同一メンバーを別プロジェクトに参加させる場合は、対象プロジェクトの WS に切り替えて当該プロジェクトの SCR-017-M1 から招待操作を行う)。

項目	内容
配置	プロジェクトワークスペース / SCR-017 行アクションから起動 (契約 WS 視点には起動経路を置かない)
モード	招待モード (新規) / 編集モード (既存メンバー)
関連 FR	FR-015, FR-015b, FR-016~016c, FR-018, FR-018a, FR-018b, FR-018c, FR-019, FR-019a, FR-019b, FR-021c, FR-333, FR-334, FR-335, FR-336~338
必要権限	当該プロジェクトに対する admin (オーナー含む)
誤操作防止	アカウント削除 L2 (対象表示名のタイプ確認 + 再認証) / プロジェクト管理者降格 L2 / 招待メール再送 L1 + 再認証

1.5.12.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	モード見出し	見出し	招待 「{プロジェクト名}」へメンバーを招待 / 編集 「{プロジェクト名}」のメンバー編集—{表示名}
操作	モーダル閉じる (×)	アイコンボタン (モーダル右上)	変更を破棄してモーダルを閉じる。未保存変更があれば UnsavedChangesGuard で警告。Escape キー / オーバーレイクリックでも同等の動作とする (フッターに離脱専用ボタンは置かない方針)
表示	自己編集警告帯 (編集モードかつ自分自身編集時)	アラート帯	「自分のアカウントを編集中: このプロジェクトのロールは変更できません / 自分のアカウントは削除できません」
入力	メールアドレス	メールアドレスボックス	必須。招待モードでのみ編集可。編集モードでは表示のみ。同一オーナースコープに既存アカウントが存在する場合は名前解決して既存アカウントに当該プロジェクト分の project_users 行を追加する (FR-021c)
入力	表示名 (氏名)	テキストボックス	必須。招待モードでは新規入力、編集モードでは既存メンバーの表示名を編集 (オーナーの表示名はオーナー本人のみ編集可)
表示	このプロジェクトでのロール見出し	h3	「{プロジェクト名}でのロール」
表示	セクションヘルプ	helper	「このプロジェクトに対する権限を指定します。管理者ロールはメンバー招待・ロール変更・アカウント削除・通知宛先設定の権限を含みます」

区分	項目	種類	概要
入力	ロール選択(ラジオ)	ラジオボタン	「○メンバー(member)/○プロジェクト管理者(admin)」の2値必須。ラジオ末尾にロール説明のヘルプアイコン
表示	招待状態	バッジ	編集モードかつ pending_activation のときのみ「招待中」バッジを表示(残日数併記・カウントダウンは行わない。失効日時は招待メール本文に記載される)。active では非表示
操作	招待メールを再送	ボタン(フッター、再認証)	編集モードかつ pending_activation のみ表示。旧リンク失効・新リンク発行
操作	アカウントを削除	ボタン(Danger、フッター、再認証+L2 確認ダイアログ)	編集モードのみ表示。FR-019/FR-019a/FR-019b に従いアカウントレベルで論理削除(users.valid=0)する。対象メンバーが他プロジェクトにも割当を持つ場合は確認ダイアログで「対象は他のプロジェクトにも参加しています({他PJ件数}件)。他プロジェクトの参加も同時に解除されます。同じメールアドレスでの再招待は可能ですが、本アカウントへの復元はサポート経由(運営者の連携IF #4)となります」と明示。削除に伴い当該メンバーの全 project_users 行が valid=0 に論理削除される(オーナー admin 行を常時保持するため、admin 数が0件になる状態は構造的に発生しない)。論理削除データは updated_at 基準で90日経過後に物理削除バッチで物理削除される。本ボタンの活性条件は次のガード行を参照
操作	招待メールを送信	ボタン(Primary、フッター最右、再認証)	招待モードのみ。access_tokens.purpose=activation(7日)発行。当該プロジェクトに対する1件のproject_users 予約行を作成
操作	変更を保存	ボタン(Primary、フッター最右、再認証)	編集モードのみ。当該プロジェクトのproject_users.roleをadmin/memberラジオ値で更新
ガード	自己削除不可	UI 制御	自分自身を編集モードで開いた場合、「アカウントを削除」を非活性+tooltip「自分のアカウントは削除できません」(FR-019(b)/FR-334)。オーナーが自分自身を開いた場合も同様(FR-333)
ガード	オーナー削除不可	UI 制御	対象がcontract_owners行を持つユーザーの場合「アカウントを削除」を表示しない(オーナーは編集モードに入ること自体がない。SCR-017 一覧の編集ボタンはオーナー行に表示されない)
ガード	プロジェクト管理者(オーナー以外)が他のadminを削除	UI 制御+バリデーション	操作者がcontract_owners行を持たないとき、対象が当該プロジェクトのadminロール保持者である場合は「アカウントを削除」を非活性+tooltip「プロジェクトにメンバーが残っている間は、他のプロジェクト管理者を削除できません。先にメンバーを0名にするか、対象者をプロジェクトメンバーに変更してください」(E-AUTHZ-ADMIN-DELETE-PROTECTED)。オーナー操作時はこのガードは無効
ガード	自己ロール降格	UI 制御	自分が当該プロジェクトでadminを持つ唯一の管理者の場合、memberへの切替を非活性+tooltip「このプロジェクトの最後の管理者です。先に別の管理者を追加するか、自分のロールは管理者のままにしてください」

区分	項目	種類	概要
ガード	他メンバー降格時の最後の管理者保護	バリデーション	他メンバーを admin → member へ降格する操作で、当該プロジェクトの admin が 0 件になる場合は L2 確認 + サーバ側 E-AUTHZ-LAST-ADMIN-PROTECTED で拒否 (降格はオーナーが暗黙継承する仕組みの対象外。降格ではなく削除を選択する経路に誘導)

1.5.12.3 ロール定義 (参照)

ロール	該当プロジェクト範囲で可能な操作
メンバー (member)	FAQ 管理 / 個別チャット対応 / ログ参照
管理者 (admin)	メンバーが可能な全操作 + 該当プロジェクトへのメンバー招待・ロール変更・アカウント削除

アカウント削除は `project_users` 行のみの削除 (離脱) ではなく **アカウント全体の論理削除** (`users.valid=0`) であり、対象メンバーの全プロジェクト割当 (`project_users.valid=0`)、全セッション (`revoked_at` で失効)、未使用招待トークン (`access_tokens.used_at` 強制セットで失効) を同一トランザクションで処理する (FR-019b)。当該プロジェクトの最後の **admin** が 0 件になる状態は構造的に発生しない (オーナーが常に admin 行を保持。FR-019a)。論理削除データは 90 日経過後に物理削除バッチ (DD14) で物理削除される。

1.5.13 5.14 SCR-018 プライバシーポリシー / 利用規約閲覧

1.5.13.1 画面概要 上部に同意状態バッジ + 最新版見出し、下に全文 (目次付き)、最下部に過去バージョン一覧 (常設表)。

項目	内容
関連 FR	FR-160, FR-164, FR-168
必要権限	不要 (認証前可)

1.5.13.2 表示項目

区分	項目	種類	概要
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / プライバシーポリシー・利用規約」
表示	同意状態バッジ (上部固定)	バッジ	「同意済み ({同意日})」 (緑) / 「 ☒ 未同意」 (赤、SCR-025 へのリンク併記)
表示	現行版見出し	h2	「利用規約 vX.X (発効 {YYYY-MM-DD})」
表示	目次 (全文の章構成)	ナビゲーション	全文の見出しをクリックで該当章へジャンプ
表示	全文	リッチテキスト表示 (sanitize 済)	利用規約 / プライバシーポリシー
表示	過去バージョン一覧	表 (常設)	バージョン番号 + 発効日 + 「全文を見る」リンク。最大 10 件、超過分はページングで表示
表示	バージョン比較リンク	リンク	過去バージョンと最新版の差分を別タブで表示 (diff 形式)

1.5.14 5.15 SCR-021 お知らせ一覧

1.5.14.1 画面概要

項目	内容
関連 FR	FR-180～183, FR-323
必要権限	全 admin

1.5.14.2 表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / お知らせ」
表示	クイックフィルタチップ	QuickFilterChips	「未読のみ」(デフォルト選択)「重要のみ」「課金」「お知らせ」「システム」「すべて」
表示	適用済フィルタチップ	AppliedFilterChips	適用条件 + 「すべてクリア」
入力	詳細フィルタ	常設パネル	期間 / キーワード検索。折り畳まず常時表示
表示	件数表示	テキスト	「1-50 / 全 24 件 (未読 3 件)」
表示	未読行の背景強調	行背景色	薄い水色背景 + 行頭ドット
表示	種別バッジ	バッジ	AnnouncementCategoryBadge
表示	重要度	バッジ	critical + 「重要」 / high + 「重要」 / normal 無印 / low 淡色
表示	タイトル	テキスト表示	行クリックで SCR-022 へ。未読タイトルは bold
表示	配信日時	テキスト表示	相対表記 + tooltip で絶対日時
操作	詳細表示	行クリック	SCR-022 へ。同時に該当行を既読化
表示	BulkActionBar(複数選択時のみ)	画面下部固定	1 件以上選択時に表示。最大 100 件
操作	一括既読化	ボタン (BulkAction-Bar 内)	選択した行を既読化
操作	表示中の未読をすべて既読化	ボタン (画面右上)	現在のフィルタで表示中の未読のみを既読化
操作	すべての未読を既読化	リンク (副次的)	フィルタ無視で全未読を既読化。確認ダイアログ
表示	ページング	カーソル方式	-
表示	空状態	EmptyState	「お知らせはまだありません」 / 「未読のお知らせはありません」

1.5.15 5.16 SCR-022 お知らせ詳細

1.5.15.1 画面概要

項目	内容
関連 FR	FR-181, FR-182
必要権限	全 admin

1.5.15.2 表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / お知らせ / {タイトル(短縮)}」
表示	メタ情報バー(タイトル直下)	バッジ群	種別バッジ + 重要度バッジ + 配信日時 + 既読化日時(あれば)
表示	種別バッジ	AnnouncementCategoryBadge	billing / announcement / system
表示	重要度バッジ	ImportanceIndicator	critical/ high/ normal(無印)/ low(淡色)
表示	タイトル	h1	-
表示	配信日時	テキスト表示	絶対日時 + 相対日時
表示	既読化日時	テキスト表示	既読の場合のみ
表示	本文	リッチテキスト表示 (sanitize 済 HTML)	§ 10.5.1 二重サニタイズ、許可タグ・属性ホワイトリスト
表示	関連リンク(本文末尾)	リンク一覧(目立つカード形式)	種別に応じた遷移先
操作	自動既読化	自動 + 完了トースト	詳細画面表示時に自動既読化(初回のみ)
操作	一覧へ戻る	リンク(画面下部 + パンくず)	SCR-021 へ
操作	前のお知らせ / 次のお知らせ	リンク	一覧の並び順に基づく前後

1.5.16 5.17 SCR-023 メール確認

1.5.16.1 画面概要 新規登録後のメール確認画面。送信済み / 確認成功 / 確認失敗 の 3 状態。

項目	内容
関連 FR	FR-003

1.5.16.2 表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	状態タイムライン	Timeline	「① 新規登録 → ② 確認メールのリンクをクリック → ③ ログイン」
表示	送信先メールアドレス	テキスト表示(強調)	確認メール送信先
表示	案内文	テキスト表示	「確認リンクの有効期限は 24 時間です」 + 「メールが届かない場合は迷惑メールフォルダもご確認ください」
操作	メールを再送する	ボタン (Secondary、レート制限カウントダウン併記)	レート制限 5 分以内 1 回
操作	メールアドレスを変更する	リンク (Secondary)	SCR-002 へ戻る
表示	確認成功	完了画面	+ 「メールアドレスの確認が完了しました」 + 「ログインする」 CTA
表示	確認失敗	エラー画面 + 復旧 CTA	「確認リンクが期限切れ、または使用済みです」 + 「新規登録からやり直す」 CTA
操作	ログインする	ボタン (Primary)	成功後 SCR-001 へ

1.5.17 5.18 SCR-024 退会申請

1.5.17.1 画面概要 オーナー専有機能。タイムライン形式で3ステップを可視化。

項目	内容
関連 FR	FR-009
必要権限	オーナー専有

1.5.17.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	退会フロー タイムライン	Timeline	(1) 申請 (今日) → (2) {当月末日}: サービス停止 → (3) {当月末日 + 30 日}: データ完全削除 (復元不可)
表示	退会案内	テキスト表示	月末締めで停止、データエクスポート猶予 30 日
表示	データエクスポート 強調セクション	パネル (目立つ位置)	「 ☒ すべてのデータをエクスポートする」 CTA
表示	課金影響	パネル	「当月分の従量課金は通常通り請求されます。次月以降の請求は発生しません」
表示	メンバーへの影響	パネル	「全メンバーのアクセス権が当月末で失効します」
入力	退会理由 (任意)	テキストエリア	任意。最大 500 文字
操作	アカウント設定へ戻る	ボタン (Secondary)	SCR-028 アカウント設定へ戻る
操作	退会を申請する	ボタン (Danger / 確認ダイアログ + 再認証)	contract_owners.contract_status=deleted_pending
表示	データエクスポート猶予残日数	カウントダウン表示	退会確定後表示
表示	物理削除予定日	テキスト表示	退会確定後 30 日経過後の物理削除日

1.5.18 5.19 SCR-025 規約再同意割込み

1.5.18.1 モーダル概要 全画面モーダル割込み (SP / PC ともフルスクリーン)。3 段 timeline で機能制限の段階的影響を可視化。

項目	内容
関連 FR	FR-011, FR-164

1.5.18.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	改定内容	リッチテキスト表示 (sanitize 済)	旧 / 新の差分または要約
表示	発効日	テキスト表示 (強調)	カレンダーアイコン + 日付
表示	同意期限	カウントダウン + テキスト表示	発効日 + 14 日。緑 → 黄 → 赤
表示	影響タイムライン (3 段)	Timeline	① 発効日まで: 通常通り / ② 発効日～同意期限: 選択を促す / ③ 同意期限超過後: 課金画面操作 + 新規プロジェクト作成 不可
入力	規約同意	チェックボックス	必須。「全文を読む」リンク (SCR-018 を別タブ)

区分	項目	種類	概要
入力	プライバシーポリシー同意	チェックボックス	必須
操作	同意して続行する	ボタン (Primary)	両チェック充足時のみ活性化
操作	同意しない(退会手続きへ)	リンク (Danger 文字色)	退会フロー誘導 (SCR-024 へ)。確認ダイアログ
表示	機能制限ガード案内	アラート	期限超過時「同意期限 ({期限日}) を過ぎたため、課金画面操作と新規プロジェクト作成は同意するまで制限されます」
表示	段階的实施案内	helper テキスト	「契約単位で発効日が分散されます」

1.5.19 5.20 SCR-027 エンドユーザー再入室

1.5.19.1 画面概要 エンドユーザーがメール内トークンで個別チャット部屋へ再入室するための画面。エンドユーザー向けなので簡潔で直感的な表示を最優先。

項目	内容
関連 FR	FR-083, FR-084, FR-174
状態	有効 / 期限間近 / 期限切れ の 3 状態

1.5.19.2 表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	問い合わせ ID	見出し	トークンから復号
表示	問い合わせ件名 (あれば)	テキスト表示	質問本文の冒頭 50 文字
表示	トークン有効期限	テキスト表示 + アイコン	「あと {N} 日 {H} 時間」 + カラーグラデーション (残 14 日以上: 緑 / 残 3-14 日: 黄 / 残 3 日以内: 赤)
表示	期限切れ・無効エラー	アラート + 復旧 CTA	「リンクの有効期限が切れしました (または無効です)。下記から新しいリンクをメールで受け取ってください」
入力	メールアドレス (期限切れ時のみ)	メールアドレスボックス	必須。元の問い合わせと同じアドレスで本人確認
操作	新しいリンクをメールで送る (期限切れ時のみ)	ボタン (Primary、ProgressText 付き)	レート制限 5 分以内 1 回
操作	続きから再開する (有効時)	ボタン (Primary、大きく目立つ)	トークン検証 → SCR-013 へ
表示	再送後の表示	完了画面	「{メールアドレス} に新しいリンクをメールで送信しました (有効期限 30 日)」 + 「メールを確認する」ボタン

1.5.19.3 トークン形式 不透明文字列 + HMAC-SHA256(オーナー派生 で計算)。トークン内に `inquiry_id` を含めて、同一メールで複数の問い合わせ ID がある場合の識別を担保 (FR-084)。

1.5.20 5.20a SCR-026 契約ホーム (オーナー視点ダッシュボード)

画面目的 (FR-135c): オーナーが契約全体の経営状況 (契約ステータス / AI コスト消化率 / 次回請求) と各プロジェクトの俯瞰を行い、各プロジェクトワークスペースヘドリルダウンするための起点画面。

1.5.20.1 画面概要 契約ワークスペースのトップ画面。オーナーが契約全体の状況を俯瞰し、各プロジェクトヘドリルダウンする起点。本 SCR の責務は「契約全体の集計表示 + 各プロジェクトへの導線」に限定し、プロジェクト固有 KPI は SCR-015 プロジェクトホームを正本とする。

表示ルール (数値・期間・最終更新・色語彙・状態表現) は § 1.5 ダッシュボード / KPI 共通表示ルール に正本化する。

項目	内容
配置	契約ワークスペース / サイドメニュー先頭「契約ホーム」 (§ 4.4.3)
利用者	オーナー専有
関連 FR	FR-130~135h, FR-148, FR-326, FR-327, BR-013f
必要権限	オーナー専有

1.5.20.2 表示・操作項目 画面の縦並びは「(0) 契約ステータス帯 → (1) OnboardingChecklist → (2) 契約サマリ → (3) プロジェクト一覧 → (4) お知らせ → (5) クイック導線」の順とし、オーナーが画面を開いた瞬間に「契約全体として今どういう状態か (課金が予算内か / 次回請求はいつか / サスペンションはないか)」を 3 秒で判断できる構造とする。

区分	項目	種類	概要	クリック挙動
表示	パンくず	Breadcrumb	「契約 > ホーム」	—
表示	挨拶 + ロール	PageHeader	「こんにちは、{表示名} さん (☑ オーナー)」	—
表示	最終更新タイムスタンプ	テキスト	KPI カード群右上に「最終更新: YYYY-MM-DD HH:MM(JST)」。	—
			集計遅延時は ☑ 黄表記 (§ 1.5.1)	
表示	サスペンション中の表示	アラート (全画面上部、赤・☑)	contract_status=suspended で「☑ 現在ご利用いただけません」 + 支払方法更新導線 (§ 1.5.2 赤 = 要対応)	「支払方法を更新」 → SCR-015 課金部
表示	(0) 契約ステータス帯	StatusBar (常時表示)	契約状態 / AI コスト消化率 / 次回請求予定を 1 行で集約。詳細は本節「契約ステータス帯」項参照	各セクションの詳細リンクで該当画面へ
表示	(1) 初回セットアップガイド (FR-326)	OnboardingChecklist	3 ステップの完了率バー付きチェックリスト。詳細は本節 OnboardingChecklist 項を参照。3 ステップ全て完了で本セクション全体を非表示 (FR-135h 再表示はヘッダ「?」メニューから手動)	—
表示	(2) 契約サマリ KPI	SummaryCard × 5	プロジェクト数 / メンバー数 / 今月の質問数 (契約全体) / 未解決件数 (契約全体) / 当月 AI コスト。各カードに契約共通バッジを付与。AI コスト行は Used by Projects: N 補助表示 (FR-327)。比較値は (前月比 + N.N%) 形式 (§ 1.5.1)	質問数 → SCR-011 (契約全体、?status=*)、未解決件数 → SCR-011 (?status=open)、AI コスト → SCR-015 課金部、プロジェクト数 → SCR-010、メンバー数 → SCR-017 (契約 WS から先頭 PJ)
表示	(3) プロジェクト一覧サマリ	テーブル + 行アクション「開く →」 + 行アクション「☑ 削除」 (L3、Danger 配色)	各プロジェクトの未解決件数 / 公開 FAQ 数 / 最終更新。0 件は EmptyState「プロジェクトはまだありません」。行アクション「削除」はオーナー専有、L3 = プロジェクト名タイプ確認 + パスワード再認証 (§ 4.6 マトリクス)	「開く →」クリックでプロジェクト WS にワークスペース切替して SCR-015 プロジェクトホームへ着地。「☑ 削除」クリックで ReauthConfirmModal (L3) を起動 → プロジェクト名タイプ + 再認証成功時のみ DELETE /projects/{id} を発火。削除完了後は TOAST 表示 + 当画面を再ロード (プロジェクト一覧から該当行が消える)

区分	項目	種類	概要	クリック挙動
操作	プロジェクト削除フロー (L3)	行アクション「 ☒ 削除」 + ReauthConfirmModal	オーナーがプロジェクトを削除する単一動線(本画面に集約)。誤操作防止 L3(§ 4.6 マトリクス)= TypeToConfirmInput(プロジェクト名タイプ確認)+ ReauthConfirmModal(パスワード再認証)。削除実行時の挙動: ① project_users.valid=0 を全行に伝播(オーナー自身の admin 行も含む)、② 他 PJ 割当 (valid=1) が 0 件 かつ contract_owners 行を持たないメンバー users.valid=0 に論理削除+全セッション失効、③ projects.status='deleted', valid=0, deleted_at=now() をセット、④ 関連テーブル(allowed_domains / project_ip_allowlist / faqs / inquiries / end_users / chat_rooms / question_logs) を valid=0 に伝播、⑤ 監査ログ project.logical_delete を記録。論理削除データは 90 日経過後に物理削除バッチで物理削除	—
表示	(4) お知らせ (契約共通)	InboxItem × 3 + 「すべて見る」リンク	critical / high 優先表示。各 InboxItem は「重要度バッジ (critical= 赤 / high= 黄 / normal= 青)」 + 「発生日時 (相対 + tooltip 絶対)」 + 「対応期限 (あれば、残時間赤表示)」 + 「1 行サマリ」の 4 点で構成	各 InboxItem → SCR-022 お知らせ詳細。「すべて見る」→ SCR-021
表示	(5) クイック導線	ボタングループ	「 ☒ 支払方法を確認」「 ☒ 利用状況詳細」	「 ☒ 」→ SCR-015 課金部、「 ☒ 」→ SCR-015 課金部 (請求履歴セクション)
操作	+ 新規プロジェクト	ボタン (Primary、サマリ右上)	SCR-010-M1 を新規モードで開く	—
操作	OnboardingChecklist 再表示	リストダ「？」メニュー → 「セットアップガイドを再表示」	FR-135h。全完了で非表示後に再度確認したいときの手動再表示手段	クリック → 当画面リロード時に OnboardingChecklist を再描画

1.5.20.3 契約ステータス帯 (StatusBar、常時表示) オーナーが画面を開いた瞬間に契約全体の「今の健康状態」を 3 秒で把握できる集約バー。3 セクション横並びで構成する。

セクション	表示内容	色・アイコン (§1.5.2)	クリック挙動
契約状態	contract_owners.contract_status を可読化 (active = 緑 ☒ / suspended = 赤 ☒ / deleted_pending = 赤 ☒ + 残日数 / trialing = 青 ☒ + 残日数)	状態別	—
AI コスト消化率	当月 AI コスト ¥{当月} / 月次予算 ¥{予算} (プログレッシブ)。0~60% = 緑、61~80% = 青、81~100% = 黄 ☒ 、>100% = 赤 ☒	閾値別	クリック → SCR-015 課金部
次回請求予定	「次回請求: YYYY-MM-DD 予定 ¥{金額}」 (trialing 中は「トライアル終了: YYYY-MM-DD」)	中立 (青)	クリック → SCR-015 課金部 (請求履歴セクション)

1.5.20.4 OnboardingChecklist(初回セットアップガイド / FR-326) 契約開始直後のオーナーが「次に何をすべきか」で迷わないよう、契約ホームの上部に 3 ステップのセットアップガイドを表示する。

項目	仕様
表示位置	PageHeader(挨拶 + ロール)の直下、契約サマリより上
表示対象	オーナー専有 (contract_owners 行存在のユーザーのみ。プロジェクト管理者 / メンバーには表示しない)
完了率バー	「[完了数] / 3 ステップ完了」 + プログレスバー (0% / 33% / 67% / 100%)
全完了時の挙動	3 ステップ全て完了になった時点で本セクション全体を非表示にする (FR-326)
再表示手段 (FR-135h)	ヘッダ右上の「?」メニュー → 「セットアップガイドを再表示」を選択すると、当画面リロード時に本セクションが再描画される。状態が逆戻りした場合 (メンバー全員無効化等) の自動再表示は MVP では行わない

1.5.20.4.1 ステップ定義

#	ステップ	完了判定ロジック	未完了時 CTA	遷移先
1	プロジェクトを作成する	projects テーブルに当該契約のプロジェクト行が1件以上存在	「プロジェクトを作成 →」 (Primary)	SCR-010-M1 新規モード
2	メンバーを招待する	当該契約配下のいずれかのプロジェクトの project_users に オーナー以外の有効行が1件以上存在	「メンバーを招待 →」 (Primary)	最新作成プロジェクトの SCR-017 → SCR-017-M1
3	ウィジェットを公開する	当該契約配下のいずれかの widget_keys.published_at IS NOT NULL のプロジェクトが1件以上存在	「ウィジェットを設定 →」 (Primary)	プロジェクト一覧から該当 PJ を選択 → SCR-014

- 各ステップは依存関係を持つ (2 は 1 の後、3 は 1 の後にしか有効化されない) が、未完了ステップは **グレーアウト + 説明文** で可視化し、完了済みステップは ☒ チェック + 緑色で表示する
- ステップ 1 が未完了の場合、ステップ 2 / 3 の CTA はグレーアウトし、tooltip で「先にプロジェクトを作成してください」と表示
- 完了判定はページロード時に再計算する (リアルタイム購読はしない。MVP)
- メッセージ ID 体系は **MSG-SCR-026-*--ONBOARDING-*** (詳細は [06_メッセージ一覧.md](#) § 6 SCR-026 参照)

1.5.21 5.20b SCR-028 アカウント設定

1.5.21.1 画面概要 ヘッダ右上の **アカウントメニュー「アカウント設定」** から開く全画面。自分のアカウント情報 (表示名・メールアドレス・パスワード)、アクティブセッション管理、ロール一覧を扱う共通領域画面 (両ワークスペース外)。オーナーのみ「連絡先 (契約上の連絡先メール)」と「退会導線 (SCR-024 への入口)」セクションを追加表示する。

個人ごとの通知受信オプトアウト (重要/通常/低 のチェック) は本 SCR では扱わない。 プロジェクト関連通知は常時 ON 固定で、配信先解決はプロジェクト全メンバーの動的スキャンで行う (SCR-015 プロジェクトホームの情報パネルに集約)。

項目	内容
配置	共通領域 / ヘッダ右上「アカウントメニュー」 → 「アカウント設定」から到達
利用者	全認証ユーザー (オーナー / プロジェクト管理者 / メンバー)。退会セクションはオーナーのみ表示
関連 FR	FR-001, FR-005, FR-006, FR-009, FR-125, FR-162, FR-167, FR-332, FR-340
必要権限	認証済みであれば全員、ただし自分のアカウントのみ編集可能。退会導線は contract_owners 行存在のときのみ表示
誤操作防止	パスワード変更は L1 + 再認証 (L3 相当)、メールアドレス変更は L1 + メール確認 (SCR-023)、退会導線ボタンは Danger 配色で画面最下部に分離 (L1)

1.5.21.2 表示・操作項目

1.5.21.2.1 (1) ロール / プロファイル

区分	項目	種類	概要
表示	ロール一覧	テキスト + バッジ群	「[表示名](☐ オーナー / ☐ プロジェクト管理者 × N / ☐ メンバー × N)」 + 各プロジェクトごとのロール内訳。複合ロール(他PJ では admin、当 PJ では member 等) もここで開示 (FR-340)
入力	表示名	テキストボックス	必須。1～64 文字
入力	メールアドレス	メールアドレスボックス	必須。変更時は確認メール送信 (SCR-023 再利用)
操作	パスワードを変更する	ボタン (L3)	旧パスワード + 新パスワード (FR-006 強度) + 新パスワード (確認)

1.5.21.2.2 (2) アクティブセッション

区分	項目	種類	概要
表示	アクティブセッション一覧	テーブル	デバイス / 最終アクセス / IP / ログアウト操作 (FR-332)
操作	このセッションを終了	ボタン (行アクション、L1)	該当セッションのみ失効
操作	すべての他セッションを終了	ボタン (L1 + 再認証)	自分の現在のセッションを除き全失効

1.5.21.2.3 (3) 連絡先 / 契約情報 (オーナーのみ表示)

区分	項目	種類	概要
表示	契約情報	テキスト表示 (編集不可)	契約オーナーの基本情報
入力	連絡先メール	メールアドレスボックス	編集可能 (契約上の連絡先。(1) の自分のメールアドレスとは別)

1.5.21.2.4 (4) 退会導線 (オーナーのみ、最下部に分離)

区分	項目	種類	概要
表示	退会案内	注意文	「退会するとサービスがご利用いただけなくなります」
操作	退会する	ボタン (Danger、最下部)	→ SCR-024。(3) パネル直下に単独配置 (折り畳み UI は使わない)

1.6 6. ユーザー種別別表示制御 (§5.5)

画面	admin 表示	end_user 表示	service_operator 表示
Sidebar 全項目	◎(ワークスペースごとに 2 種類)	×	×
WorkspaceSwitcher	契約 WS(オーナーのみ) + 自分が割当を持つ PJ WS	×	×
ProjectSelector(プロジェクト WS 内)	全プロジェクト(オーナー)/ 自分が割当を持つ PJ(管理者・メンバー)	×	×
SCR-010 プロジェクト一覧 (契約 WS 配置)	◎(オーナーのみ)	×	×
SCR-012 FAQ 管理 (プロジェクト WS 配置)	◎	×	×
SCR-014 ウィジェット設定 (プロジェクト WS 配置)	◎(admin 以上は再発行可、member は閲覧 + 埋め込みコピーのみ)	×	×
課金・設定リンク (契約 WS 配置)	◎(オーナーのみ)	×	×
SCR-021 / SCR-022 お知らせ・通知ベル (共通領域)	◎	×	△(運用調査時のみ)
SCR-024 退会申請 (契約 WS 配置)	◎(オーナーのみ)	×	×
SCR-025 規約再同意割込み	◎(自アカウント)	×	×

画面	admin 表示	end_user 表示	service_operator 表示
SCR-026 契約ホーム (契約 WS 配置)	◎(オーナーのみ)	×	×
SCR-027 エンドユーザー再入室	×	◎(トークン保有者のみ)	×
SCR-028 アカウント設定 (共通領域)	◎(全認証ユーザー、退会セクションはオーナーのみ表示)	×	×

凡例: ◎ = 主アクター、○ = 可、△ = 必要時のみ、× = 不可

end_user が管理画面 URL を直叩きした場合は API 側で 403 を返す (AC-031)。

1.7 7. エンドユーザー向け画面の共通方針 (§5.7)

ウィジェット・SCR-027 はエンドユーザーが任意のドメイン上でアクセスする可能性があるため、以下を共通方針とする。

観点	方針
iframe sandbox 属性 (NFR-314)	sandbox="allow-scripts allow-forms allow-same-origin allow-popups" を必須設定。allow-top-navigation は付与しない
CSP frame-ancestors(NFR-313)	ウィジェットは frame-ancestors *, SCR-027 は frame-ancestors 'self'(iframe 埋め込み不可)
HSTS(NFR-315)	max-age=31536000; includeSubDomains; preload を必須付与
Cookie 属性 (NFR-318)	Secure; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/
CSRF(NFR-311)	SCR-027 はトークン認証のため CSRF Cookie 不要だが、X-Inquiry-Token ヘッダ + URL クエリ二重送信で検証

1.8 8. 未決事項

No	内容	確認先	期限	ステータス
----	----	-----	----	-------