

Contents

1	FR02: ユーザー管理 (オーナー + メンバー)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 機能概要	1
1.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	1
1.4	3. 補足説明・統合参照	3
1.5	4. 関連設計	3
1.6	5. 未確定事項・確認事項	3

1 FR02: ユーザー管理 (オーナー + メンバー)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR02: ユーザー管理 (オーナー + メンバー)
機能グループ	ユーザー管理 (オーナー + メンバー)
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	オーナーアカウント (1 契約 = 1 アカウント 固定) とメンバーアカウント (0..N、プロジェクト単位のロール admin / member で制御) のユーザーモデルを管理する。招待・アクティベーション・ロール変更・削除の各操作を扱う
利用場面	オーナーによる契約全体のメンバー管理、およびプロジェクト管理者ロール保持者による該当プロジェクト範囲のメンバー招待・離脱
優先度	Must

1.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-015	オーナーおよびプロジェクト管理者 (account_project_grants.role='admin' 保持者) は、メールアドレス、氏名、対象プロジェクトとそのプロジェクトに対するロール (admin / member) を指定して自分 (オーナー) に紐づくメンバーを招待できること。プロジェクト管理者が招待できる範囲は、操作者自身が admin ロールを持つプロジェクトに限る。メンバー招待時は最低 1 件のプロジェクト割当 (admin / member いずれか) を必須とし、すべて「割当しない」となる招待は API / 画面の両方でバリデーションエラーとして拒否すること (FR-015d と整合)	P0
FR-015a	オーナーはアカウント新規登録時に自動的に決定され、全プロジェクトに対する暗黙の全権 (プロジェクト管理者ロール相当) とオーナー専有機能を恒久的に保持すること。オーナーはロールの編集対象外とし、降格・譲渡操作は提供しない (MVP)。1 アカウント = 1 オーナーとする	P0
FR-015b	メンバーの権限は「プロジェクトごとに付与するロール」で表現し、ロールは admin (プロジェクト管理者) と member (メンバー) の 2 種とすること。admin は該当プロジェクトに対する FAQ 管理 + 個別チャット対応 + ログ参照 + ユーザー管理 (該当プロジェクト範囲の招待・離脱) を、member は該当プロジェクトに対する FAQ 管理 + 個別チャット対応 + ログ参照のみを許可する。個別の権限フラグ (faq:manage 等の細粒度フラグ)、プリセットロール、権限テンプレートは提供しない	P0
FR-015c	課金情報の閲覧・変更、月次予算上限変更、支払方法更新、退会申請・解約、規約再同意の承諾、およびプロジェクトの作成・編集・削除 (プロジェクト名 / 許可ドメイン / IP 許可リスト等のプロジェクト設定全般) はオーナー専有機能とし、いずれのロールでも付与できないこと	P0

ID	要件	優先度
FR-015d	メンバーは割当されたプロジェクトに帰属するデータ (FAQ・未解決質問・個別チャット等)のみアクセス可能とすること。メンバーアカウントは常に最低1件のプロジェクト割当 (account_project_grants 行が1件以上) を保持する不変条件を満たすこと。割当が0件になる操作 (招待・ロール一括変更・離脱・最後の割当の取消) はすべて拒否する。オーナーは割当の有無に関わらず全プロジェクトを閲覧・操作できる (オーナーは account_project_grants 行を持たない暗黙の全プロジェクト admin)	P0
FR-015e	プロジェクト作成時には、当該プロジェクトに対するプロジェクト管理者 (admin ロール保持者) を最低1名指定すること (FR-030a と整合)。指定方法は「オーナー自身を管理者にする」または「メールアドレスで他者をプロジェクト管理者として指定する」のいずれか (併用可)。SCR-010-M1 で指定する他者は admin ロール固定とし、プロジェクト作成成功時にプロジェクト管理者招待メールを送信する。一般メンバー追加・ロール選択はユーザー管理 (SCR-017 / SCR-017-M1) で行う	P0
FR-016	招待されたメンバーは招待リンクからアカウントを有効化 (本人によるパスワード設定) できること。招待リンクの有効期限は7日 (FR-020 と整合)。期限切れの場合はオーナーまたは該当プロジェクトの管理者ロール保持者が再送信する	P0
FR-016a	招待時に指定されたロール割当 (プロジェクト × admin / member) は、招待対象者がアクティベーション (パスワード設定) を完了した時点で有効化されること	P0
FR-016b	招待リンクの再送信は、オーナーまたは該当プロジェクト管理者のみが実行できること。再送信時は旧リンクを失効させ、新リンクを発行する。招待中メンバーをキャンセルしたい場合は招待取消ではなくメンバー削除 (FR-019) で対応する	P0
FR-016c	アクティベーション完了前のメンバーは、招待時に指定されたロール割当を予約状態として保持するが、ログインおよび認可チェックは通らないこと (アクティベーション完了時点で初めて有効化される)	P0
FR-017	利用者 (オーナー / メンバー) は同一契約内のオーナーおよびメンバーの一覧および詳細を参照できること。詳細にはロール種別 (オーナー / プロジェクト管理者 / メンバー)、招待状態 (招待中 / アクティベーション済み)、プロジェクト別ロール割当一覧、最終ログイン日時、招待有効期限を含めること。非オーナーが閲覧する場合、表示対象は操作者自身が admin を持つプロジェクトに割当のあるメンバーに限定する	P0
FR-018	オーナーおよびプロジェクト管理者は、自分 (オーナー) に紐づくメンバーの氏名、メールアドレス、通知設定を更新できること。オーナーの氏名・メール・通知設定の更新はオーナー本人のみが行えること。プロジェクト管理者が更新できる対象は操作者自身が admin を持つプロジェクトに割当のあるメンバーに限る	P0
FR-018a	オーナーは、メンバーのプロジェクト別ロール割当を全プロジェクト横断で一括変更できること (POST /members/{id}/project-grants で全体上書き)。プロジェクト管理者は該当プロジェクト範囲でのみメンバー招待・離脱・ロール変更ができ、他プロジェクトの割当には影響しない。自分自身が admin ロールを持つ最後のプロジェクトで自身を降格する操作は不可とし、別の admin 保持者またはオーナー経由でのみ実行できること。他メンバーを admin から member へ降格する操作は誤操作防止レベル L2 (対象表示名のタイプ確認 + 最後の管理者保護チェック) を必須とする。一括変更の結果として当該メンバーの割当総数が0件になる操作は不変条件違反として拒否する (FR-015d と整合)	P0
FR-018b	ロール割当の付与・剥奪時には、変更前後のプロジェクト × ロール差分を監査ログに記録し、当該メンバーへお知らせ受信箱とメールで通知できること (FR-145a と整合)	P0
FR-018c	オーナーおよびプロジェクト管理者は、メンバーの割当プロジェクトを後から追加・削除できること。割当変更時は変更前後の差分を監査ログに記録し、当該メンバーへ通知できること。プロジェクト管理者が他メンバーへ割当できるプロジェクトは、操作者自身が admin ロールを持つプロジェクトに限る。最後の1件の割当を取り消す操作は不変条件違反として拒否し、当該メンバーを完全削除したい場合はオーナーが FR-019 (メンバーアカウント完全削除) で対応する。プロジェクト管理者が当該操作を行うと、最後の割当を取り消すことを許可せず操作画面側でブロックする (FR-015d と整合)	P0
FR-019	オーナーは、同一契約内のメンバーアカウントを完全削除できること。完全削除操作は契約ワークスペース (オーナー専用) のメンバー画面からのみ実行可能とし、誤操作防止レベル L3 (対象メールアドレスのタイプ確認 + 再認証) を必須とする。オーナーは削除の対象外とし、自分自身の削除も不可とする (FR-333 / FR-334 と整合)。プロジェクト管理者によるアカウント完全削除は不可とし、該当プロジェクトからの「離脱」 (account_project_grants 行のみ削除、誤操作防止レベル L1) のみ可能とする。プロジェクト管理者による離脱操作は、対象メンバーの当該プロジェクトを取り消した結果割当総数が0件になる場合は実行不可とし、オーナーへのアカウント完全削除依頼を促す (割当ゼロ状態を発生させない不変条件 FR-015d と整合)。MVP ではメンバーの一時的な利用停止 / 再開機能 (有効・無効切替や強制ログアウト UI 操作) は提供せず、運営者経由の連携 IF #2 (強制ログアウト) で代替する	P0
FR-020	招待リンクには有効期限を設けること。有効期限: 7日 (顧客管理システム FR-020 と整合)。期限切れ後は招待の再送信で新リンクが発行される	P0
FR-021	メンバー数に固定の上限を設けず、利用量しきい値に基づいて上限接近や急増を検知し、利用者 (オーナー / メンバー) へアラート通知できること	P0

ID	要件	優先度
FR-021a	メンバー数しきい値接近・超過時のアラート通知先は、オーナーおよび同一契約内で1件以上のadmin ロールを保持する全プロジェクト管理者とすること (critical 通知の宛先と一致)	P1
FR-021b	契約にメンバーが1人も登録されていない状態でも、オーナーが単独で契約運営を継続できること (オーナーは全機能保持)	P0
FR-021c	同一オーナーに紐づく既存の有効・招待中アカウントと同一メールアドレスでメンバーを重複招待できないこと。別オーナー配下では別アカウントとして扱う (FR-335 と整合)	P0

1.4 3. 補足説明・統合参照

(該当なし。本節に関連する追加サブセクションはなく、ユーザーモデルの定義は § 6.2.0 / § 6.2.0a を参照する形で運用する)

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_ 基本設計/01_ 画面設計.md
API 設計	../02_ 基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_ 基本設計/03_ テーブル設計.md
権限設計	../02_ 基本設計/04_ 権限設計.md
エラー設計	../02_ 基本設計/05_ エラー設計.md
メッセージ	../02_ 基本設計/06_ メッセージ一覧.md
認証・認可設計	../02_ 基本設計/08_ 認証・認可設計.md
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md

1.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済