

Contents

1	画面設計書 (メイン)	1
1.1	1. 文書概要	1
1.1.1	1.1 目的	1
1.1.2	1.2 対象範囲	2
1.1.3	1.3 版数	2
1.1.4	1.4 関連ドキュメント	2
1.2	2. 画面一覧	2
1.3	3. 画面遷移	3
1.3.1	3.1 Mermaid 遷移図	3
1.3.2	3.2 主要遷移ルール	4
1.4	4. 共通 UI 部品 + サイドメニュー	4
1.4.1	4.0 URL 設計規約 (FR-325)	4
1.4.2	4.1 既存共通部品 (§ 5.3.1)	5
1.4.3	4.2 UI/UX 共通要件で追加する部品 (§ 5.3.2)	7
1.4.4	4.3 文言の共通基準	7
1.4.5	4.4 ワークスペース・サイドメニュー (§ 5.6)	7
1.4.6	4.5 レスポンシブ方針	10
1.4.7	4.6 誤操作防止レベル (L1/L2/L3)	10
1.5	5. 画面詳細	11
1.5.1	5.1 SCR-001 ログイン	11
1.5.2	5.2 SCR-002 アカウント登録	12
1.5.3	5.3 SCR-003 パスワード再設定	13
1.5.4	5.4 SCR-010 プロジェクト一覧	14
1.5.5	5.5 SCR-010-M1 プロジェクト設定モダール (新規 / 編集)	15
1.5.6	5.6 SCR-011 未解決質問一覧 / 詳細	16
1.5.7	5.7 SCR-012 FAQ 管理	18
1.5.8	5.8 SCR-013 個別チャット部屋	20
1.5.9	5.9 SCR-014 ウィジェット設定	22
1.5.10	5.10 SCR-015 プロジェクトホーム (プロジェクト視点ダッシュボード / 利用状況)+ 課金部 (契約ワークスペース配置)	23
1.5.11	5.11 SCR-016 設定 (退会・課金画面入口)	24
1.5.12	5.12 SCR-017 ユーザー管理 (2 視点)	25
1.5.13	5.13 SCR-017-M1 メンバー招待 / 編集モダール	26
1.5.14	5.14 SCR-018 プライバシーポリシー / 利用規約閲覧	27
1.5.15	5.15 SCR-021 お知らせ一覧	28
1.5.16	5.16 SCR-022 お知らせ詳細	29
1.5.17	5.17 SCR-023 メール確認	29
1.5.18	5.18 SCR-024 退会申請	30
1.5.19	5.19 SCR-025 規約再同意割込み	31
1.5.20	5.20 SCR-027 エンドユーザー再入室	31
1.5.21	5.20a SCR-026 契約ホーム (オーナー視点ダッシュボード)	32
1.5.22	5.20b SCR-028 プロフィール	33
1.5.23	5.20d SCR-030 プロジェクト個別設定	34
1.6	6. ユーザー種別別表示制御 (§ 5.5)	34
1.7	7. エンドユーザー向け画面の共通方針 (§ 5.7)	35
1.8	8. 未決事項	35
1.9	9. 変更履歴	35

1 画面設計書 (メイン)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

メインシステム (利用者向け FAQ ウィジェット SaaS) の画面仕様を一元化する。画面一覧 / 画面遷移 / 共通 UI 部品 / サイドメニュー / 各画面の表示項目・入力項目・操作・バリデーション・状態別表示・モダールを定義する。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象 SCR(20 画面): SCR-001～003(認証)/ SCR-010 / SCR-010-M1 / SCR-011～014 / SCR-015 / SCR-016 / SCR-017 / SCR-017-M1 / SCR-018 / SCR-021 / SCR-022 / SCR-023 / SCR-024 / SCR-025 / SCR-027
- 対象外: 運営者画面 (02_ 運営者システム/個別設計書群/02_ 画面設計書.md 参照)、ウィジェット内 UI(基本設計書 § 5.7 から § 7 に要約のみ)

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	1.3
更新日	2026-05-19

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11ドキュメント体系の俯瞰	00_ 索引.md
API 設計書	各画面の API 呼び出し	03_API 設計書.md
メッセージ一覧	画面ラベル / エラー文言 (正本)	07_ メッセージ一覧.md
権限設計書	画面別権限・表示制御	05_ 権限設計書.md
認証・認可設計書	ログイン / セッション / 認可判定	09_ 認証認可設計書.md
エラー設計書	異常系挙動	06_ エラー設計書.md
テーブル定義書	状態遷移 / コード値	04_ テーブル定義書.md
ワイヤーフレーム	UI 表現	../画面遷移図.html

1.2 2. 画面一覧

画面 ID	画面名	利用者	主たる関連 FR	優先度
SCR-001	ログイン	admin	FR-004, FR-007, FR-008, FR-332	P0
SCR-002	アカウント登録	admin	FR-001, FR-002	P0
SCR-003	パスワード再設定	admin	FR-004, FR-006	P0
SCR-010	プロジェクト一覧	オーナー専有	FR-030～035	P0
SCR-010-M1	プロジェクト設定モダール(新規/編集)	オーナー専有	FR-030～035, FR-033a, FR-033c, FR-035a, FR-179, FR-330	P0
SCR-011	未解決質問一覧 / 詳細	admin	FR-070～079, BR-019, BR-020	P0
SCR-012	FAQ 管理	admin	FR-040～048, FR-100～103, FR-105, FR-106, FR-310, FR-320～323	P0
SCR-013	個別チャット部屋	admin / end_user	FR-080～091, FR-082a～c	P0
SCR-014	ウィジェット設定(プロジェクトワークスペース / 公開キー + 埋め込みコード + 見た目 + プレビュー)	プロジェクト管理者主、メンバーは閲覧 + 埋め込みコードのコピーのみ。公開キー再発行は admin 以上 (L3)	FR-031, FR-150～156, FR-193, FR-194	P0
SCR-015	プロジェクトホーム(プロジェクト視点ダッシュボード / 利用状況。同名 SCR の課金部はオーナー専有・契約 WS 配置)	プロジェクト管理者 / メンバー (課金操作はオーナー専有・SCR-026 経由)	FR-120～127, FR-129, FR-130～135b, FR-148, FR-191	P0
SCR-016	設定(契約ワークスペース / 退会・課金画面入口)	オーナー専有	FR-009, FR-125, FR-162, FR-167	P0

画面 ID	画面名	利用者	主たる関連 FR	優先度
SCR-017	ユーザー管理 (2 視点 / 契約 WS = 全プロジェクト横断、プロジェクト WS = 当該プロジェクト範囲)	オーナー / プロジェクト管理者 (自分が admin のプロジェクト範囲のみ)	FR-017, FR-019, FR-021a～c, FR-333	P0
SCR-017-M1	メンバー招待 / 編集モダル	オーナー / プロジェクト管理者 (該当プロジェクト範囲)	FR-015～021, FR-333～338	P0
SCR-018	プライバシーポリシー / 利用規約	全利用者	FR-160, FR-164, FR-168	P0
SCR-021	お知らせ一覧	admin	FR-180～183, FR-323	P0
SCR-022	お知らせ詳細	admin	FR-181, FR-182	P0
SCR-023	メール確認	admin	FR-003	P0
SCR-024	退会申請	オーナー専有	FR-009	P0
SCR-025	規約再同意割込み	admin	FR-011, FR-164	P0
SCR-026	契約ホーム (オーナー視点ダッシュボード / 契約ワークスペースのトップ)	オーナー専有	FR-130～135b, FR-148, BR-013f	P0
SCR-027	エンドユーザー再入室	end_user	FR-083, FR-084, FR-174	P0
SCR-028	プロフィール (自分の表示名 / メール / パスワード変更 / アクティブセッション)	全管理者ユーザー	FR-001, FR-005, FR-006, FR-332	P0
SCR-030	プロジェクト個別設定 (通知宛先・チャンネル等 / プロジェクトワークスペース内設定)	プロジェクト管理者 (admin)	FR-031, FR-145～146a	P1

1.3 3. 画面遷移

1.3.1 3.1 Mermaid 遷移図

flowchart TD

```

Login[SCR-001 ログイン] --> RegCheck{規約改定 <br> 未同意?}
Register[SCR-002 新規登録] --> Mail[SCR-023 メール確認]
Mail --> Login
RegCheck -- Yes --> Terms[SCR-025 規約再同意]
Terms -- 同意 --> WSDecide
Terms -- 不同意 --> Withdraw[SCR-024 退会]
RegCheck -- No --> WSDecide{既定 WS 決定 <br> §4.4.7}
WSDecide -- オーナー / 直近 = 契約 --> OwnerHome[SCR-026 契約ホーム]
WSDecide -- 直近 =PJ / 割当 1 件 --> ProjectHome[SCR-015 プロジェクトホーム]

```

```

subgraph 契約ワークスペース [契約ワークスペース □ オーナー専有]
  OwnerHome --> Projects[SCR-010 プロジェクト一覧]
  Projects --> ProjEdit[SCR-010-M1 プロジェクト設定モダル]
  OwnerHome --> Members 契約 [SCR-017 ユーザー管理 (契約視点・全 PJ)]
  OwnerHome --> Billing[SCR-015 課金部]
  OwnerHome --> Settings[SCR-016 アカウント設定]
  Settings --> Withdraw
end

```

```

subgraph プロジェクトワークスペース [プロジェクトワークスペース]
  ProjectHome --> FAQ[SCR-012 FAQ 管理]
  ProjectHome --> Inquiries[SCR-011 未解決質問]
  ProjectHome --> Chat[SCR-013 個別チャット]
  ProjectHome --> Widget[SCR-014 ウィジェット設定]
end

```

ProjectHome --> MembersPJ[SCR-017 ユーザー管理 (PJ 視点)]
 MembersPJ --> MemberEdit[SCR-017-M1 メンバー招待/編集]
 ProjectHome --> PjSettings[SCR-030 プロジェクト個別設定]
 end

Projects -- ドリルダウン「開く」--> ProjectHome
 ProjectHome -- 「契約 WS へ」(オーナーのみ)--> OwnerHome
 WSSwitch[(ヘッダ Workspace Switcher)] -. -> OwnerHome
 WSSwitch -. -> ProjectHome

OwnerHome --> Privacy[SCR-018 規約閲覧]
 ProjectHome --> Privacy
 OwnerHome --> Inbox[SCR-021 お知らせ一覧]
 ProjectHome --> Inbox
 Inbox --> InboxDetail[SCR-022 お知らせ詳細]
 OwnerHome --> Profile[SCR-028 プロフィール]
 ProjectHome --> Profile
 Reenter[SCR-027 EU 再入室] --> Chat

1.3.2 3.2 主要遷移ルール

観点	説明
認証フロー	SCR-001→SCR-023(メール確認)→SCR-001→既定ワークスペース決定 (§ 4.4.7)→SCR-026/SCR-015 のいずれかに着地。メンバーは FR-015d により常に最低1件のプロジェクト割当を保持するため、プロジェクト未割当でログインする経路は構造的に発生しない
規約改定割込み	ログイン直後に未同意があれば SCR-025 強制割込み。SCR-025 で機能制限ガード (FAQ 編集とウィジェット稼働は継続、課金画面操作と新規プロジェクト作成は不可)
ワークスペース切替	ヘッダの WorkspaceSwitcher で契約 WS ⇄ 各プロジェクト WS を切替。同種画面が存在すれば維持 (例: PJ-A FAQ → PJ-B FAQ)、無ければ切替先のホームに着地 (§ 4.4.7)
契約 ⇄ プロジェクトの遷移	契約 WS / SCR-010 のプロジェクト行「開く →」→プロジェクト WS / SCR-015。プロジェクト WS / WorkspaceBar「契約 WS へ」リンク (オーナーのみ表示)→契約 WS / SCR-026
割当ゼロのメンバー	FR-339 に基づき割当ゼロ状態は構造的に発生しない前提とする (招待・ロール変更・離脱の各操作で割当が 0 件になる場合は API / 画面の両方でバリデーションエラーとして拒否、プロジェクト削除起因の孤立メンバーは accounts ごと物理削除)。万データ不整合で割当ゼロが発生した場合のフェイルセーフは運営者経由の連携 IF #2(強制ログアウト)で当該アカウントを停止し、オーナーへサポートチケットで通知する
エンドユーザー導線	ウィジェット → メール登録 → SCR-013。再入室メールからは SCR-027 を経由 (トークン検証)
お知らせ導線	ヘッダ通知ベル / サイドバー「通知 > お知らせ」→ SCR-021 → SCR-022(自動既読)。両ワークスペースから共通領域として参照可能

1.4 4. 共通 UI 部品 + サイドメニュー

1.4.1 4.0 URL 設計規約 (FR-325)

利用者向け管理コンソールの画面 URL は **スコープ別 4 系列** に分離する。URL から現在の管理スコープを判別可能とし、開発・運用・利用者三者の認知負荷を下げる。

系列	プレフィックス	スコープ	主アクター
認証フロー	/auth/*	共通領域 (未認証含む)	全認証ユーザー / 未認証
契約ワークスペース	/owner/*	契約スコープ (オーナー専有)	オーナー専有
プロジェクトワークスペース	/projects/:projectId/*	プロジェクトスコープ	オーナー (暗黙 admin) + プロジェクト管理者 + メンバー

系列	プレフィックス	スコープ	主アクター
共通領域	/account/*	認証済共通領域(プロフィール、お知らせ、規約閲覧等)	全認証ユーザー

1.4.1.1 4.0.1 SCR ↔ URL マッピング

SCR ID	URL	系列
SCR-001	/auth/login	認証
SCR-002	/auth/register	認証
SCR-003	/auth/password-reset	認証
SCR-023	/auth/email-verification	認証
SCR-026	/owner または /owner/home	契約 WS
SCR-010	/owner/projects	契約 WS
SCR-010-M1	/owner/projects/new / /owner/projects/:projectId/edit(全画面モーダル)	契約 WS
SCR-015 課金部	/owner/billing	契約 WS
SCR-016	/owner/settings	契約 WS
SCR-017 (契約視点)	/owner/members	契約 WS
SCR-024	/owner/withdraw	契約 WS
SCR-025	/owner/terms-reconsent(全画面割込み)	契約 WS
SCR-015 (プロジェクト視点)	/projects/:projectId または /projects/:projectId/home	プロジェクト WS
SCR-011	/projects/:projectId/inquiries	プロジェクト WS
SCR-012	/projects/:projectId/faqs	プロジェクト WS
SCR-013	/projects/:projectId/chats/:roomId	プロジェクト WS
SCR-014	/projects/:projectId/widget	プロジェクト WS
SCR-017 (PJ 視点)	/projects/:projectId/members	プロジェクト WS
SCR-017-M1	/projects/:projectId/members/new / /projects/:projectId/members/:accountId/edit(全画面モーダル)	プロジェクト WS
SCR-030	/projects/:projectId/settings	プロジェクト WS
SCR-018	/account/legal	共通
SCR-021	/account/inbox	共通
SCR-022	/account/inbox/:announcementId	共通
SCR-028	/account/profile	共通
SCR-027(EU 再入室)	/eu/reenter?token=...	エンドユーザー向け(認証コンソール外)

1.4.1.2 4.0.2 アクセス制御規約

- ・ /owner/* への到達はオーナー (accounts.is_owner=1) 以外は 403 + 当該ユーザーの既定ワークスペースへリダイレクト
- ・ /projects/:projectId/* への到達は当該 projectId に対し account_project_grants を持たないユーザーは 403 + 既定ワークスペース (§ 4.4.7) へリダイレクト
- ・ 認証フロー (/auth/*) は未認証時のみ到達可。認証済ユーザーが到達した場合は既定ワークスペース (§ 4.4.7) へリダイレクト
- ・ URL ベースでスコープ違反を検知できるため、ナビゲーション層・API 層の二重チェックを統一する基準とする

1.4.2 4.1 既存共通部品 (§5.3.1)

部品	用途	主な仕様
Header	ロゴ、ワークスペーススイッチャー、サイドバー折り畳みトグル、通知ベル、ロールバッジ	管理画面共通 (§ 4.4.6)。配置は左から ロゴ → WorkspaceSwitcher → (空白) → 通知ベル → Role-Badge。「DashboardViewSwitch(ダッシュボード切替アイコン)」は本版で廃止し、WorkspaceSwitcher に統合
WorkspaceSwitcher	契約ワークスペース / プロジェクトワークスペースの切替	ヘッダのロゴ直下に常設。ボタン表示は {現在の WS 名} {  or  }。ドロップダウンは 3 階層メニュー (ワークスペース > 契約ダッシュボード / プロジェクトダッシュボード > 各プロジェクト名)。オーナーのみ契約ダッシュボード が出現。プロジェクト管理者 / メンバーは プロジェクトダッシュボード 配下に自分の割当プロジェクトのみ列挙。詳細は § 4.4.6.1 ~ § 4.4.6.4。切替対象は localStorage に「最終 WS」として保持
WorkspaceBar	領域 + 現在地の常時表示	ヘッダ直下の細帯。領域: [契約 / プロジェクト] の領域バッジ + 契約名 / プロジェクト名 + (プロジェクト WS のみ)「契約 WS へ」リンク (オーナーのみ表示)。背景色は契約 = 紺系 / プロジェクト = 緑系で物理識別
Sidebar	管理画面の主要メニュー左側表示	ワークスペース別に 2 種類 (契約 WS 版 / プロジェクト WS 版)。詳細は § 4.4
ProjectSelector	同種画面に居る状態で別プロジェクトに切替	プロジェクト WS の WorkspaceBar 内に表示。同種画面 (例: FAQ → 別 PJ の FAQ) に維持遷移、存在しない場合は別 PJ ホームに着地
RoleBadge	現在地で適用される操作者ロールを常時表示	ヘッダ右上に常設 (FR-340)。  OWNER(紺)/  ADMIN(緑)/  MEMBER(灰)。メンバーは FR-015d により常に最低 1 件の割当を保持するため NO PROJECT 状態は表示しない。複合ロール (他 PJ では admin、当 PJ では member 等) は「現在地の WS でのロール」を表示し、詳細はユーザーメニュー展開時の「ロール一覧」で開示
DomainBadge	領域バッジ (契約 / プロジェクト)	WorkspaceBar 内に表示。色 + アイコン + テキストの三重識別。契約共通 バッジ (紺・ ) は契約スコープの参照表示 (例: 月次予算) に付与。契約共通 バッジ付き項目には Used by Projects: N 補助表示を併記する (FR-327。N=0 時は「未使用」。MVP ではクリック導線なし)
StatusBadge	FAQ 状態、案件状態、通知状態、契約状態	色 + テキストの三重識別 を必須 (FR-390)
ConfirmDialog	削除、公開、退会など	重要操作は再認証 (FR-005)。削除系には「この操作は取り消せません」必須表示 (FR-354)
ErrorAlert	入力エラー、通信エラー、処理エラー	原因 + 解決策をセットで表現 (FR-353)
Pagination	一覧画面	カーソル方式 + 件数表示「1-50 / 全 254 件」併記 (FR-358)
EmptyState	データなし	アイコン + 説明文 + CTA を必須。「データがありません」単独表示は禁止 (FR-351)
Toast	成功・失敗通知	成功 4 秒・警告 6 秒・エラーは手動閉じ (FR-382)
FormField	入力部品	必須印、補助文、エラー文を構成要素として保持 (FR-359)
NotificationBell	ヘッダの通知ベル	critical 赤色強調、high 黄色。未読件数バッジ、直近 10 件ドロップダウン、admin のみ表示
InboxItem	お知らせ一覧の行	種別バッジ、重要度インジケータ、タイトル、配信日時、未読インジケータ
AnnouncementCategoryBadge	お知らせ種別バッジ	billing(青)/ announcement(緑)/ system(オレンジ)
ImportanceIndicator	お知らせ重要度インジケータ	critical = 赤マーク + バッジ、high = 黄色マーク、normal = 無印、low = 淡色 (FR-181)
TrialBanner	トライアル残日数の警告バナー	残 3 日以内に表示、支払方法登録誘導
UsageBar	利用量バー (80% / 100% / 125%)	80% 黄色、100% 赤、125% アニメーション強調 (FR-390)

1.4.3 4.2 UI/UX 共通要件で追加する部品 (§5.3.2)

部品	用途	主な仕様
Breadcrumb	パンくず	認証フロー除く全画面。最大 3 階層 (FR-370)
PageHeader	画面タイトル + 説明文	全画面の最上部に配置 (FR-350)
QuickFilterChips	クイックフィルタ	一覧画面上部、URL クエリで状態保持 (FR-371)
AppliedFilterChips	適用済フィルタ表示 + クリア	「すべてクリア」リンクを常設 (FR-371)
BulkActionBar	一括操作バー	1 件以上選択時に画面下部固定表示 (FR-372)
SummaryCard	数値サマリーカード	数字 + 単位 + 補助バー + ラベル の 4 要素構成
Timeline	段階・フローの可視化	縦タイムライン、現在位置強調
AutosaveIndicator	自動保存状態の表示	緑点「30 秒前に保存しました」/ 黄点「保存中…」/ 赤点「保存できませんでした」 (FR-321)
UnsavedChangesGuard	未保存変更時の離脱警告	フォーム編集時の戻る・タブ閉じ・リロード時に警告 (FR-373)
PermissionTooltip	権限不足時のグレースアウト	ボタンをグレースアウトし tooltip で必要権限表示 (FR-356)
PermissionBoundary	権限境界の説明 (操作レベル)	非活性ボタン ☒ のホバー/フォーカス時に表示。「必要な権限」+「依頼先 (同一プロジェクトの admin 保持者一覧 + オーナー)」+「メッセージで依頼する」リンクを内包 (FR-341)
PermissionGateBanner	権限境界の説明 (画面レベル)	403 を踏んだ画面の上部に常設バナー。「この操作には～権限が必要です」+ 依頼先 (FR-341)
DangerSection	危険操作の物理分離	画面最下部「危険な操作」セクション。Primary ボタンの隣に置かない (FR-364 相当)。L2/L3 操作は本セクション内に集約
TypeToConfirmInput	L2 確認の対象名タイプ入力	対象名 (プロジェクト名 / メールアドレス / DELETE 等) を完全一致でタイプ入力させ、入力一致時のみ「実行」ボタンを活性化 (§ 4.6 誤操作防止)
ReauthConfirmModal	L3 確認の再認証ダイアログ	TypeToConfirmInput + パスワード再入力 (FR-005)。再認証成功 + タイプ一致時のみ「実行」を活性化 (§ 4.6 誤操作防止)
LoadingSkeleton	スケルトン UI	テーブルは行スケルトン、スピナー単独表示を避ける (FR-380)
ProgressText	進捗テキスト (3 秒超)	「保存中…」 「処理中… (2/5 段階)」 など (FR-381)
ReauthBadge	再認証必須操作の可視化	Primary ボタン横に再認証ラベル + tooltip (FR-360)
OnboardingChecklist	初回セットアップガイド	3 ステップ + 完了率バー (FR-326)。SCR-026 契約ホーム上部に配置。全完了で非表示。詳細は § 5.20a OnboardingChecklist 項

1.4.4 4.3 文言の共通基準

詳細は [07_メッセージ一覧.md § 2](#) を正本とする。

1.4.5 4.4 ワークスペース・サイドメニュー (§5.6)

利用者向け管理コンソールは「契約ワークスペース (Owner Workspace)」「プロジェクトワークスペース (Project Workspace)」「共通領域」の 3 領域構成とする (BR-013f / BR-013g、FR-135a / FR-135b)。各画面はいずれかの領域に必ず帰属し、サイドメニューは領域ごとに 2 種類 (§ 4.4.3 / § 4.4.4) で切替表示する。

1.4.5.1 4.4.1 領域モデル

領域	主アクター	主管 SCR	主な特徴
契約ワークスペース	オーナー 専有 (ac-counts.is_owner=1)	SCR-026 / SCR-010 / SCR-010-M1 / SCR-015 課金部 / SCR-016 / SCR-017 全 PJ 視点 / SCR-024 / SCR-025	契約あたり 1 個。契約全体の集計と契約共通資産 (課金、月次予算、退会、規約再同意、メンバー完全削除、プロジェクト作成・編集・削除) を扱う
プロジェクトワークスペース	オーナー (暗黙 admin) + プロジェクト管理者 (admin) + メンバー (member)	SCR-015 プロジェクト表示 / SCR-011 / SCR-012 / SCR-013 / SCR-014 / SCR-017 当該 PJ 視点 / SCR-017-M1 / SCR-030	プロジェクトあたり 1 個。プロジェクト固有の運用とプロジェクト単位資産 (ウィジェット公開キー、許可ドメイン、IP 許可リスト、プロジェクト通知設定) を扱う

領域	主アクター	主管 SCR	主な特徴
共通領域	全認証ユーザー / 未認証	SCR-001 / SCR-002 / SCR-003 / SCR-018 / SCR-021 / SCR-022 / SCR-023 / SCR-027 / SCR-028	認証フロー、プロフィール、お知らせ、規約閲覧、エンドユーザー再入室。ワークスペースサイドメニューの外側に置く

1.4.5.2 4.4.2 レイアウト方針 (共通)

項目	仕様
画面構造	上から Header → WorkspaceBar(領域バッジ+ 領域内ナビ補助)→ メイン (Sidebar + 本文)
サイドバー幅	通常 240px、折り畳み時 64px(アイコンのみ)
折り畳み	ヘッダ内トグルボタン、または画面幅 < 1024px で自動折り畳み
モバイル	ハンバーガーメニュー(オーバーレイ)
固定表示	スクロール時もサイドバーは固定。サイドバー内部は独立スクロール可
アクティブ表示	現在画面のメニュー項目を強調(背景色 + 左境界アクセント)。aria-current="page" を付与
領域バッジ	WorkspaceBar に「契約」/「プロジェクト」を色 + アイコン + テキストで常時表示 (FR-340 と整合)
ロールバッジ	ヘッダ右上に常時表示 (FR-340)

1.4.5.3 4.4.3 サイドメニュー—契約ワークスペース版 (オーナー専有)

グループ	メニュー項目	遷移先 SCR	表示種別
(グループなし)	契約ホーム	SCR-026	リンク
管理	プロジェクト	SCR-010	リンク
管理	メンバー (全 PJ)	SCR-017(契約視点)	リンク + バッジ(招待中件数)
管理	課金	SCR-015 課金部	リンク + バッジ(利用率 80% / 100% / 125% 警告時)
管理	アカウント設定	SCR-016	リンク
通知	お知らせ	SCR-021	リンク + バッジ(未読件数)
共通	プライバシーポリシー / 利用規約	SCR-018	リンク

1.4.5.4 4.4.4 サイドメニュー—プロジェクトワークスペース版

グループ	メニュー項目	遷移先 SCR	表示種別
(グループなし)	プロジェクトホーム	SCR-015(プロジェクト視点)	リンク
対応	未解決質問	SCR-011	リンク + バッジ(未解決件数)
対応	個別チャット	SCR-013	リンク + バッジ(未読 / 未返信件数)
コンテンツ	FAQ 管理	SCR-012	リンク
コンテンツ	ウィジェット(公開キー + 見た目 + プレビュー)	SCR-014	リンク + バッジ(公開キー期限切れ間近で ☒)
プロジェクト	メンバー	SCR-017(プロジェクト視点)	リンク + バッジ(招待中件数)
プロジェクト	プロジェクト設定(通知宛先・チャンネル等)	SCR-030	リンク
通知	お知らせ	SCR-021	リンク + バッジ(未読件数)
共通	プライバシーポリシー / 利用規約	SCR-018	リンク

ワークスペース内で「契約共通の概念」を参照表示する場合(例: プロジェクトホームに月次予算残高を表示)、対象に 契約共通 バッジ(DomainBadge)を付与し、変更導線として「契約 WS / 課金へ」リンクを併記する(オーナーのみ表示)。

加えて、契約共通バッジ付きの項目には **影響範囲表示** として **Used by Projects: N** を併記する (FR-327)。N は当該項目を参照している自契約内プロジェクト件数。N=0 の場合は **Used by Projects: 未使用** と表示する。MVP ではテキスト表示のみ(クリックでプロジェクト一覧に遷移する導線は将来対応)。本表示は契約共通バッジを付与するすべての参照表示(月次予算、契約共通マスタ、共通通知テンプレート等が将来登場した場合を含む)に一律適用する。

1.4.5.5 4.4.5 サイドメニューに含めない画面

画面	除外理由	アクセス手段
SCR-023 メール確認	新規登録フロー内の中継画面	SCR-002 登録 → 自動遷移
SCR-024 退会申請	重大かつ可逆性の低い操作	SCR-016 「退会する」ボタン
SCR-025 規約再同意割込み	強制割込み画面(全画面モーダル)	ログイン時 / 操作時に自動表示
SCR-027 エンドユーザー再入室	トークン URL のみアクセス	再入室メール内リンク
SCR-010-M1 プロジェクト設定モーダル	SCR-010 から開く全画面モーダル	SCR-010 行アクション
SCR-017-M1 メンバー招待/編集モーダル	SCR-017 から開く全画面モーダル	SCR-017 行アクション
SCR-028 プロフィール	全画面共通のユーザーメニュー経由	ユーザーメニュー「プロフィール」

1.4.5.6 4.4.6 ヘッダ部品 ヘッダ内の配置順は **左から: ログ → WorkspaceSwitcher → (フレキシブルスペース) → 通知ベル → RoleBadge** とする。ログと WorkspaceSwitcher は左寄せで隣接配置し、現在の管理スコープがログと一体的に視認できるようにする。

部品	種類	配置	概要
ログ	画像 + リンク	ヘッダ最左	クリックで「既定ワークスペースのホーム」へ。 既定 = § 4.4.7 のロジック
ワークスペーススイッチャー	ボタン + ドロップダウン	ログの直右	ボタン表示は {現在の WS 名}{スコープ記号}(例: サポートサイト ☒ / 契約 ☒)。ドロップダウンは § 4.4.6.1 の 3 階層メニュー構造で展開
サイドバー折り畳みトグル	アイコンボタン	ヘッダ右寄せ群の左	サイドバーの開閉
通知ベル	アイコンボタン + バッジ + ドロップダウン	ヘッダ右寄せ群	未読件数バッジ、critical 赤バッジ + 強調アニメーション。直近 10 件ドロップダウン、admin のみ表示
RoleBadge(ロールバッジ)	バッジ + ドロップダウン	ヘッダ最右	現在地で適用されるロールを表示。展開時は「ロール一覧」(全プロジェクト × ロールの一覧)と「プロフィール」「アクティブセッション」「ログアウト」を内包

「DashboardViewSwitch(ダッシュボード切替アイコン)」は本版で **廃止** し、WorkspaceSwitcher に統合する。

1.4.5.6.1 4.4.6.1 WorkspaceSwitcher ドロップダウン構造 (3 階層) ドロップダウンを開いた際、利用者は「契約全体の管理」と「特定プロジェクトの管理」のどちらに切り替えるかを 1 ドロップダウン内で選択できる。メニュー項目は次の 3 階層構造とする。

ワークスペース	← 見出し (クリック不可)
└ 契約ダッシュボード	← オーナーのみ表示。クリックで SCR-026 へ
└ プロジェクトダッシュボード	← 見出し (クリック不可)。常時展開
└ サポートサイト	← クリックで該当 PJ の SCR-015 / 同種画面へ
└ 製品 A	
└ 採用サイト	

階層	項目	種類	表示条件	クリック時の挙動
1	ワークスペース	見出し (非選択)	常時表示	(操作不可)
2	契約ダッシュボード	選択可項目 (☑ アイコン)	オーナー (is_owner=1) のみ	契約 WS / SCR-026 へ切替 (URL /owner)
2	プロジェクトダッシュボード	見出し (非選択、常時展開)	自分が割当を持つプロジェクトが 1 件以上ある場合のみ	(操作不可、子項目を展開表示するのみ)
3	{プロジェクト名}	選択可項目 (☑ アイコン)	当該プロジェクトに account_project_grants を持つ (オーナーは全 PJ。プロジェクト数が 10 件超なら検索ボックスを冒頭に表示)	プロジェクト WS / 同種画面が新 WS 側に存在すれば維持、無ければ SCR-015 ホーム

1.4.5.6.2 4.4.6.2 表示制御ルール

ロール	契約ダッシュボード表示	プロジェクトダッシュボード 見出し表示
オーナー	○表示(自分の契約1件)	○表示 + 配下に自契約の全プロジェクト
プロジェクト管理者 (admin を1件以上保持)	× 非表示	○表示 + 配下に自分が割当を持つプロジェクトのみ
メンバー (member / admin 混在含む、FR-015d により割当 ☒ 1 を不変条件で保持)	× 非表示	○表示 + 配下に自分が割当を持つプロジェクトのみ

1.4.5.6.3 4.4.6.3 現在地表示 ドロップダウン内で **現在選択中の項目** にはチェック印✓を付与し、項目背景を強調する。ヘッダのスイッチャー ボタン本体には、現在地に対応する {現在の WS 名} {スコープ記号} を表示する (□ = 契約 / □ = プロジェクト)。

1.4.5.6.4 4.4.6.4 動作

観点	仕様
開閉	ボタンクリックまたは Alt+W で開く。Esc / 外側クリックで閉じる
キーボード	↑ ↓ で選択可項目 (階層 2 の 契約ダッシュボード と階層 3 の プロジェクト行) をフォーカス移動。見出し (階層 1 の ワークスペース、階層 2 の プロジェクトダッシュボード) はスキップ
検索	割当プロジェクトが 10 件超の場合のみドロップダウン冒頭に検索ボックス (プロジェクト名部分一致) を表示。10 件以下では検索ボックスを表示しない
ARIA	ルート要素 role="menu"、見出しは role="presentation"、選択可項目は role="menuitemradio" + aria-checked で現在地を表現

1.4.5.7 4.4.7 動作要件

観点	仕様
キーボード操作	Tab で移動、Enter / Space で遷移、Esc でモバイル時のオーバーレイを閉じる
アクセシビリティ	aria-current="page" でアクティブ項目を示す。領域バッジ・ロールバッジは aria-label で領域名 / ロール名を読み上げ可能にする (NFR-1001~1003)
バッジ更新	未解決件数・未読件数は画面遷移時に再取得。長時間滞在時は定期ポーリング
折り畳み状態の保持	ローカルストレージで利用者ごとに保持
既定ワークスペースの決定	ログイン直後は (a) 直前セッションで開いていた WS / (b) 初回オーナーは契約 WS / (c) 割当 1 件のみのメンバーは該当 PJ WS / (d) 割当複数のメンバーは直近 PJ WS。メンバーは FR-015d により常に最低 1 件の割当を保持するため割当ゼロ着地は発生しない
ワークスペース切替の遷移	同種画面が新 WS 側に存在すれば維持 (例: PJ-A FAQ → PJ-B FAQ)、無ければ新 WS のホームへ

1.4.6 4.5 レスポンシブ方針

ブレイクポイント	レイアウト	主要操作
PC ☒ 1024px	3 ペイン (ヘッダ + サイドバー 200-240px + メイン)	サイドバー常時表示、テーブル横並び
Tablet 768-1023px	サイドバー折り畳み (64px)、必要時オーバーレイ展開	テーブル重要列に絞込

1.4.7 4.6 誤操作防止レベル (L1 / L2 / L3)

不可逆または影響範囲の大きい操作は次の三段モデルで確認を取る (FR-324 が本節を正本指定)。

レベル	構成	UI 部品	解除条件
L1	確認ダイアログ (「キャンセル」 / 「実行」)	ConfirmDialog	「実行」押下

レベル	構成	UI 部品	解除条件
L2	L1+ 対象名タイプ確認(プロジェクト名 / メールアドレス / DELETE 等の完全一致入力)	ConfirmDialog + TypeToConfirmInput	入力一致時のみ「実行」 活性
L3	L2+ 再認証(パスワード再入力。FR-005 と整合)	ReauthConfirmModal	再認証成功 + タイプ一致時のみ「実行」 活性

1.4.7.1 4.6.1 操作レベル対応マトリクス (主要操作)

操作	レベル	関連 SCR	関連 FR / エラー
FAQ 削除	L1	SCR-012	DELETE /faqs/{id}
FAQ 公開トグル(非公開 → 公開)	L1	SCR-012	E-BIZ-FAQ-PUBLISH
未解決質問の対応不要終了(closed)	L1 + 終了理由必須(500 字)	SCR-011	FR-079
お知らせ一括既読化	L1	SCR-021	—
プロジェクトメンバー離脱(「外す」)	L1	SCR-017-M1	DELETE /projects/{id}/members/{accountId}
招待メール再送	L1 + 再認証(L3 相当)	SCR-017-M1	FR-016b
個別チャット部屋クローズ	L1 + 再認証(L3 相当)	SCR-013	—
プロジェクト管理者 → メンバー降格(他者)	L2 + 最後の管理者保護	SCR-017-M1	FR-018a / E-AUTHZ-LAST-ADMIN-PROTECTED
プロジェクト IP 許可リスト全削除(空欄化 = 制限なしへ)	L2	SCR-010-M1	FR-035a / FR-330
プロジェクト削除	L3(プロジェクト名タイプ + 再認証)	SCR-010 / SCR-010-M1	FR-030 / E-AUTHZ-OWNER-ONLY
メンバーアカウント完全削除	L3(メールアドレスタイプ + 再認証)	SCR-017(契約 WS)	FR-019
ウィジェット公開キー再発行	L3(対象プロジェクト名タイプ + 再認証)	SCR-014(プロジェクト WS)	FR-031(再発行時は既存埋め込みコードが即座に無効化される旨を確認文に明記)
月次予算上限変更	L3	SCR-015 課金部	PATCH /billing/monthly-budget-limit
契約解約 / 退会	L3	SCR-024	FR-009
規約不同意(退会フロー誘導)	L1 → SCR-024	SCR-025	FR-011

1.4.7.2 4.6.2 配置原則 L2 / L3 の操作ボタンは画面最下部の **DangerSection** に物理分離して配置し、Primary ボタンの隣には置かない。

1.4.7.3 4.6.3 権限境界の説明原則 (FR-341) 権限不足で操作不可なボタン・トグル等は、**Permission-BoundaryTooltip**(操作レベル)+ **PermissionGateBanner**(画面レベル) の 2 段構えで「必要な権限」と「依頼先(同一プロジェクトの **admin** 保持者一覧 + オーナー)」を提示する。単純な非活性化のみでの放置は本版で禁止する。| SP < 768px | サイドバーはハンバーガー、テーブルはカード型、Primary CTA は固定フッタ | モーダルはフルスクリーン |

タッチターゲット: PC 36x36px / SP 44x44px 以上、隣接要素間 8px 以上の余白 (FR-392)。

1.5 5. 画面詳細

各画面のメッセージ ID 体系(MSG-SCR-XXX-*)は [07_メッセージ一覧.md §4](#) を正本とする。本書では原文の項目構造(表示・入力・操作・バリデーション・モーダル・状態)を網羅する。

1.5.1 5.1 SCR-001 ログイン

1.5.1.1 画面概要

項目	内容
画面 ID	SCR-001
目的	利用者(オーナー/メンバー)が認証情報を入力してセッションを確立する
利用者	未ログイン admin
関連 FR	FR-004, FR-007, FR-008, FR-332
関連 API	POST /v1/sessions
関連メッセージ ID	MSG-SCR-001-*
必要権限	不要(認証前)

1.5.1.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	種類	概要
入力	メールアドレス	メールアドレスボックス	必須
入力	パスワード	パスワードボックス	必須
操作	ログインボタン	ボタン	認証 → 規約再同意チェック(必要なら SCR-025) → 利用状況系画面へ
操作	パスワードを忘れた場合	リンク	SCR-003 へ遷移
操作	アカウント登録	リンク	SCR-002 へ遷移
表示	認証エラーメッセージ	エラー	失敗時の共通文言(攻撃者にヒントを与えない)
表示	ロックアウト警告	エラー	5 回失敗後(FR-007)
表示	アクティブセッション一覧	テーブル	ログイン後にユーザーメニューから表示可能(FR-332)。同一アカウントの複数デバイスログインを確認

1.5.2 5.2 SCR-002 アカウント登録

1.5.2.1 画面概要

項目	内容
画面 ID	SCR-002
目的	新規利用者(オーナー)が SaaS にアカウント登録する
利用者	未ログイン admin
関連 FR	FR-001, FR-002
関連 API	POST /v1/accounts
関連メッセージ ID	MSG-SCR-002-*

1.5.2.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	種類	概要
入力	メールアドレス	メールアドレスボックス	必須。管理者本人のメール
入力	パスワード	パスワードボックス	必須。FR-006 強度要件(12 文字以上、3 種類以上の文字種)
入力	パスワード(確認)	パスワードボックス	必須。一致確認
入力	利用規約同意	チェックボックス	必須チェック

区分	項目	種類	概要
入力	プライバシーポリシー同意	チェックボックス	必須チェック
入力	業種選択	プルダウン	任意。「金融」「医療」等の高規制業界を選択した場合は標準提供範囲外であることを表示し、サポート窓口を案内(要件 §16)
表示	規約・ポリシーリンク	リンク	別ウィンドウで全文表示
操作	登録ボタン	ボタン	入力検証 → 登録 → 確認メール送信 → SCR-023 へ
操作	ログイン画面リンク	リンク	既存ユーザー向け

1.5.3 5.3 SCR-003 パスワード再設定

1.5.3.1 画面概要 / 構成 3 段階構成 + Timeline:

- ・ 段階 1: メールアドレス入力 → 再設定リンク送信
- ・ 段階 1 送信後: メール送信済み案内(再送 5 分カウントダウン)
- ・ 段階 2: 新パスワード設定 → 完了画面

1.5.3.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	ステップタイムライン	Timeline	「① メールアドレス入力 → ② 受信メールのリンクをクリック → ③ 新しいパスワードを設定」。現在ステップを aria-current="step" で強調
段階 1 入力	メールアドレス	メールアドレスボックス	必須、形式チェック
段階 1 操作	「再設定リンクを送信」	ボタン (Primary)	リクエスト発行 (存在有無は同一応答、列挙攻撃対策)
段階 1 送信後 表示	完了画面	中間表示	「[メールアドレス] にメールを送信しました。1 時間以内にメールのリンクをクリックして再設定を完了してください」
段階 1 送信後 操作	「メールを再送信する」	ボタン (Secondary、レート制限 カウントダウン併記)	5 分以内は disabled、残時間表示
段階 2 入力	新パスワード	パスワードボックス + 強度メーター	必須。FR-006 強度要件。入力中にリアルタイムで強度 5 段階 (極弱/弱/中/強/極強) + 不足要件を表示
段階 2 入力	新パスワード (確認)	パスワードボックス	必須。一致確認
段階 2 操作	「新しいパスワードを設定する」	ボタン (Primary)	パスワード更新 → 全セッション失効 → 完了画面 → 自動的に SCR-001 へ
段階 2 表示	トークン無効 / 期限切れエラー	アラート帯 (画面上部固定) + 再送 CTA	段階 2 でリンク不正の場合、「再設定リンクが期限切れ、または無効です (有効期限 1 時間)。新しいリンクを再送してください」
段階 2 完了 表示	完了画面	中間表示	「新しいパスワードを設定しました。ログインしてください」 + 「ログインする」 CTA(SCR-001 へ)

1.5.3.3 バリデーション

- ・ メールアドレス: 形式チェック (段階 1)
- ・ 新パスワード: 12 文字以上、英大文字・小文字・数字・記号のうち 3 種類以上
- ・ 新パスワード (確認): 一致確認

1.5.4 5.4 SCR-010 プロジェクト一覧

1.5.4.1 画面概要

項目	内容
画面 ID	SCR-010
配置	契約ワークスペース / サイドメニュー「管理>プロジェクト」(§ 4.4.3)
目的	ウィジェット設置サイトごとのプロジェクトを管理
利用者	オーナー専有
関連 FR	FR-030~035, FR-030a, FR-030b
必要権限	オーナー専有
アクセス	契約ワークスペースのサイドメニューから直接アクセス(旧版の「アカウントメニュー>プロジェクト設定」経由は廃止)
誤操作防止	削除は L3(プロジェクト名タイプ+再認証)。IP 許可リスト全削除は L2(§ 4.6)

1.5.4.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	パンくず	Breadcrumb	「契約>プロジェクト」
表示	行アクション「開く→」	リンク	クリックでワークスペースを当該プロジェクト WS に切替し SCR-015 プロジェクトホームへ着地 (§ 3.2 契約 ⇄ プロジェクトの遷移)
表示	プロジェクト ID	テキスト表示(テーブル列)	内部 ID(短縮表示 + tooltip でフル表示)
表示	プロジェクト名	テキスト表示(主)	カード型レイアウト時は見出しとして強調
表示	許可ドメイン	タグバッジ群	設定値を最大 3 件まで表示、超過分は +N 件 で折り畳み。サブドメインワイルドカード *.example.com も表示
表示	連絡先メール	テキスト + 状態バッジ	「確認済み」(緑)/「確認待ち」(黄)/「未設定」(灰)。色のみ依存禁止
表示	更新日時	テキスト表示	相対表記「3 時間前」+ tooltip で絶対日時
表示	件数表示	テキスト	「1-50 / 全 N 件」
操作	+ 新規プロジェクトを作成	ボタン(Primary、ヘッダー右上 + 一覧上部に表示)	SCR-010-M1 を「新規作成」モードで開く
操作	編集	ボタン(行アクション)	SCR-010-M1 を「編集」モードで開く
操作	削除	ボタン(Danger / 確認ダイアログ + 再認証)	管理画面からの復元手段は提供しない
表示	空状態	EmptyState	「プロジェクトがまだありません。最初のプロジェクトを作成しましょう」+ 「+ 新規プロジェクトを作成」 CTA
表示	ローディング状態	LoadingSkeleton	テーブル/カード行スケルトン 3 行

1.5.4.3 モーダル

モーダル ID	表示タイミング	目的
SCR-010-M1	「+ 新規プロジェクトを作成」または編集ボタンクリック時	プロジェクトの新規作成 / 編集
削除確認	削除ボタンクリック時	「プロジェクトを削除しますか?」+ 再認証

1.5.5 5.5 SCR-010-M1 プロジェクト設定モーダル (新規 / 編集)

1.5.5.1 モーダル概要

項目	内容
画面 ID	SCR-010-M1
目的	プロジェクトの新規作成 / 編集を全画面割込みモーダルで実施
呼出元	SCR-010 「+ 新規プロジェクトを作成」 / 編集ボタン
モード	新規作成 / 編集 (同一画面でモード切替)
関連 FR	FR-030～035, FR-030a, FR-030b, FR-033a, FR-033c, FR-035a, FR-179, FR-330
必要権限	オーナー専有 (プロジェクトの作成・編集・削除はプロジェクト設定全般を含めオーナー専有)

1.5.5.2 (1) 基本情報

区分	項目	種類	概要
表示	モード見出し	見出し	新規「新規プロジェクトを作成」 / 編集「プロジェクト設定」{プロジェクト名}
入力	プロジェクト名 *(必須)	テキストボックス	1～100 文字、placeholder「例: サポートサイト」、文字数カウンタ
入力	許可ドメイン *(必須)	タグ入力 (複数値)	placeholder「例: https://example.com、*.example.com」。Enter またはカンマで 1 件追加、即時検証。完全一致 + *.example.com 形式可。IP アドレス・プロトコル指定は不可
表示	許可ドメイン補足ヘルプ	helper	「ウィジェット埋め込みを許可するドメイン。サブドメインを許可するには *.example.com のように記載します」
入力	プロジェクト連絡先メール	メールアドレスボックス	任意。確認メール送信 → リンククリックで確認完了。確認完了後は SCR-013 ウィジェットチャット上の「お問い合わせ先」表示にのみ利用
表示	連絡先メール 状態バッジ	バッジ	編集モード時のみ。「確認済み」 / 「確認待ち (残 N 時間)」 / 「未設定」
操作	確認メールを再送	ボタン (Secondary、レート制限カウントダウン併記)	編集モードかつ未確認時のみ活性

1.5.5.3 (2) ウィジェットアクセス制限 (IP 許可リスト)

区分	項目	種類	概要
入力	IP 許可リスト (FR-179 / FR-330)	テキストエリア (CIDR 複数行入力)	当該プロジェクトの FAQ ウィジェット (エンドユーザーアクセス) に対する IP 制限。IPv4 / IPv6 両対応の CIDR 表記、ワイルドカード不可。空欄 = 制限なし (全 IP 許可)
表示	スコープ説明	helper	「ここに登録された IP からのみ、当該プロジェクトの FAQ ウィジェットが応答します。管理画面 (ログイン・課金・ユーザー管理など) は本設定の影響を受けません」
表示	入力例	helper	「例: 203.0.113.0/24、2001:db8::/32」
表示	件数上限	helper	「最大 100 行まで登録できます」
表示	バリデーションエラー	InlineError	形式不正 / 重複 / 件数超過の行を行番号付きで指摘

1.5.5.4 (3) プロジェクト管理者を指定 (新規作成モードのみ表示、FR-030a)

区分	項目	種類	概要
表示	セクション見出し	h3	「このプロジェクトの管理者を指定」
入力	自分(オーナー)を管理者にする	チェックボックス	デフォルト ON。OFF にする場合は「管理者メールアドレス」を1件以上必須とする
表示	他者管理者見出し	h4	「他者をプロジェクト管理者として指定」
入力	管理者メールアドレス	タグ入力(複数値)	メールアドレスのみ入力。入力されたユーザーは当該プロジェクトの admin ロール固定で招待または既存メンバーへの割当追加を行う。member ロールの指定 UI は表示しない
表示	管理者固定ヘルプ	helper	「複数指定可。作成時に招待メールを送信します」
表示	管理者数バッジ	バッジ	「管理者 N 名」(自分を管理者にする場合は自分を含める)
表示	管理者必須警告(条件成立時のみ赤表示)	InlineWarning	「自分を管理者にしない場合は、管理者メールアドレスを1件以上指定してください」
表示	バリデーションエラー	InlineError	「最低1名の管理者が必要です」「管理者メールアドレスが重複しています」

指定されたメールアドレスが同一オーナー配下の既存メンバーに一致する場合は、当該プロジェクト × admin ロールの **account_project_grants** を追加し、プロジェクト管理者に指定されたことを招待メールで通知する。新規メールアドレスの場合は **accounts.status='pending_activation'** で作成され、**account_project_grants.role='admin'** が同時に登録される(招待アクティベーション完了で **status='active'** 化、FR-016 / FR-016a)。プロジェクト作成成功時に、入力された管理者メールアドレスへ招待メールを送信する。SCR-010-M1 では一般メンバー(**member**)の招待やロール選択は行わない。

1.5.5.5 (4) 操作

区分	項目	種類	概要
操作	キャンセル	ボタン(Secondary)	変更を破棄してモーダルを閉じる。未保存変更があれば UnsavedChangesGuard で警告
操作	プロジェクトを作成 / 変更を保存	ボタン(Primary)	バリデーション通過時に値を保存。新規作成時はウィジェット公開キーの初回発行 + 指定したプロジェクト管理者への招待メール送信または既存メンバーへの admin 割当追加も実施。IP 許可リスト変更時は確認ダイアログを表示(再認証は不要)

1.5.5.6 バリデーション

- ・プロジェクト名: 必須、1~100 文字
- ・許可ドメイン: 必須、形式チェック(URL or ワイルドカード)、IP / プロトコル指定不可
- ・連絡先メール: 任意、メール形式
- ・IP 許可リスト: 任意、各行が IPv4 / IPv6 CIDR 表記、最大 100 行、重複行不可
- ・管理者必須(新規作成モードのみ): 「自分を管理者にする」=ON、または管理者メールアドレスが1件以上
- ・管理者メールアドレス: 入力リスト内で重複不可。既存メンバーに一致する場合は当該プロジェクトへの **admin** 割当追加、新規メールアドレスの場合は **admin** 固定の招待を行う

1.5.6 5.6 SCR-011 未解決質問一覧 / 詳細

1.5.6.1 画面概要 利用者(管理者ユーザー)がウィジェットで回答できなかった質問を確認・対応する画面。一覧 + 詳細の 2 サブ画面構成。

項目	内容
関連 FR	FR-070~079, BR-019, BR-020
必要権限	参照: 全 admin(チャット返信は SCR-013 が正本。本画面では返信不可)

1.5.6.2 一覧画面の表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
入力	クイックフィルタチップ	チップグループ	「自分の未対応」「期日切れ」「今日来た」「すべて」の4プリセット。各チップに件数バッジ
入力	詳細フィルタ	常設パネル	状況 / 担当管理者 / 期間。折り畳まず常時表示
表示	適用済フィルタチップ	チップ+クリア	「すべてクリア」を常設
表示	件数表示	テキスト	「1-50 / 全 248 件」
操作	CSV エクスポート	ボタン	フィルタ適用結果をエクスポート
表示	問い合わせ ID	テキスト表示	inquiry_code
表示	状況 (主バッジ)	バッジ	派生値 (未解決 / 対応中 / 解決済み / 終了)。色のみに依存しない
表示	質問 (抜粋)	テキスト表示	先頭 60 文字
表示	発生理由 (副情報)	サブテキスト (グレー)	reason_code を補助情報として 1 行下に表示
表示	メール登録	アイコン	登録済み / 未登録
表示	最終投稿日時	テキスト表示	相対表記 + tooltip で絶対日時
表示	担当管理者ユーザー	テキスト表示	-
操作	詳細 / 行クリック	ボタン	詳細画面へ
操作	チャット	ボタン	SCR-013 へ
操作	FAQ 登録	ボタン (admin のみ)	SCR-012 FAQ 登録モードへ
操作	担当管理者ユーザー設定	プルダウン (行内)	管理者ユーザー選択
表示	空状態	EmptyState	「未解決質問はありません。ウィジェットを設置済みなら正常な状態です。」 + 「ウィジェット設定を見る」リンク

1.5.6.3 詳細画面の構成 左 6 割: 質問 + チャット / 右 4 割: 候補 FAQ + 状態管理 + 履歴 の 2 ペイン構成 (SP では縦積み + タブ)。

区分	項目	種類	概要
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / 未解決質問 / {inquiry_code}」
表示	ページタイトル	PageHeader	「未解決質問の対応—{inquiry_code}」 + 部屋状態バッジ
表示	元質問	本文ブロック	全文
表示	回答不可理由	バッジ + 補足テキスト	reason_code
表示	チャット履歴	パネル (左ペイン、閲覧専用)	SCR-013 のサブ表示。本画面では入力・送信は提供しない (返信は SCR-013 で実施)
操作	個別チャットを開く	リンクボタン	SCR-013 へ遷移 (返信操作はそちらで実施)
表示	候補 FAQ	リンク一覧 (右ペイン)	関連性の高い既存 FAQ

区分	項目	種類	概要
表示	案件状態バッジ	バッジ	case_status(4 値)
表示	チャット対応	バッジ + 日時	返信済み (初回返信日時付き) / 未返信
表示	状態履歴	常設パネル (右ペイン下部)	状態変更ログを常時表示。最大 10 件まで、超過分は別画面リンクで開く
入力	案件状態	プルダウン	open / resolved のみ (closed は別操作経由)
入力	FAQ 候補状態	プルダウン	none / candidate / drafted / registered
入力	担当管理者ユーザー	プルダウン	-
操作	変更を保存	ボタン (Primary)	状態遷移ガード適用
操作	FAQ 登録へ	ボタン (admin のみ)	SCR-012 へ
操作	対応不要として終了 (admin のみ)	ボタン (Danger、確認ダイアログ)	ページ最下部の「危険な操作」ブロックに単独配置。終了理由 (必須・最大 500 文字) 入力 → case_status=closed (FR-079 admin の明示操作のみ)
表示	終了情報	テキスト表示	case_status=closed のとき終了日時・操作者・理由を表示
表示	権限不足表示	PermissionTooltip	該当プロジェクトに割当がない場合や、プロジェクト範囲外のメンバーが URL 直アクセスした場合、操作はグレースアウト + tooltip (本画面の操作は該当プロジェクト割当ありの member 以上で実行可)

1.5.6.4 モーダル

モーダル ID	表示タイミング	目的
終了確認	「対応不要として終了する」クリック時	case_status=closed への遷移確認 + 終了理由入力

1.5.7 5.7 SCR-012 FAQ 管理

1.5.7.1 画面概要 一覧 / 編集 / インポート。

項目	内容
関連 FR	FR-040～048, FR-100～103, FR-105, FR-106, FR-310, FR-320～323
必要権限	オーナー / プロジェクト管理者 (該当 PJ) / メンバー (該当 PJ) —— 該当プロジェクト範囲のみ

1.5.7.2 一覧画面の表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	状態サマリチップ	チップグループ	「公開中 X」「下書き Y」「非公開 Z」をクリックで状態フィルタ即適用
入力	キーワード検索	テキストボックス	質問・回答の全文検索
入力	カテゴリフィルタ	プルダウン	プロジェクト内のカテゴリ
入力	並び順	プルダウン	関連度 / 更新日時 / 作成日時
表示	件数表示	テキスト	「1-50 / 全 124 件」

区分	項目	種類	概要
表示	FAQ ID	テキスト表示	-
表示	質問(抜粋)	テキスト表示	先頭 60 文字
表示	カテゴリ	テキスト表示	-
表示	状態バッジ	バッジ	状態別。色のみ依存禁止
表示	登録元	テキスト表示 + リンク	未解決質問起源の場合
表示	更新日時	テキスト表示	相対表記 + tooltip で絶対日時
操作	+ 新規作成	ボタン (Primary)	編集モードへ
操作	編集 / 行クリック	ボタン	編集モードへ
操作	公開 / 非公開切替	トグルスイッチ	状態変更 (admin のみ)
操作	削除	ボタン (行アクション、確認ダイアログ)	論理削除
操作	一括操作バー	BulkActionBar	1 件以上選択時に下部固定。最大 50 件
操作	CSV インポート	ボタン → モーダル	競合処理 (スキップ / 上書き / 別件追加) を選択
操作	CSV エクスポート	ボタン	CSV / JSON エクスポート
表示	インポート進捗	ProgressText + プログレスバー	100 件超は非同期ジョブ化、24h タイムアウト
表示	空状態	EmptyState	「FAQ がまだありません。最初の FAQ を作成しましょう。」

1.5.7.3 編集モードの構成 質問・回答エディタの 1 ペイン構成。

区分	項目	種類	概要
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / FAQ / {FAQ ID} 編集」
表示	自動保存インジケータ	AutosaveIndicator	「30 秒前に保存しました」 / 「保存中…」 / 「保存できませんでした」
入力	質問 *(必須)	テキストエリア	1~500 文字
入力	回答 *(必須)	リッチテキストエリア	1~5,000 文字。簡易ツールバー
入力	カテゴリ	テキストボックス + サジェスト	任意。100 文字以内
入力	状態	ラジオボタン	draft / published / hidden。ラベルは「下書き」「公開中」「非公開」
表示	登録元未解決質問	テキスト表示 + リンク	存在する場合
表示	改訂履歴	リンク → モーダル	直近 50 件、差分表示、任意版へのロールバック
操作	キャンセル	ボタン (Secondary)	一覧へ戻る。未保存変更時は警告
操作	下書き保存	ボタン	status=draft で保存

区分	項目	種類	概要
操作	削除	ボタン (Danger / 確認ダイアログ)	論理削除
操作	公開する	ボタン (Primary / 確認ダイアログ)	status=published で保存 (admin のみ)
表示	楽観ロック衝突	エラーアラート	faqs.version 不一致時

1.5.7.4 バリデーション

- ・ 質問: 1~500 文字
- ・ 回答: 1~5,000 文字
- ・ カテゴリ: 100 文字以内
- ・ 公開時ガード (基本設計書 § 4.2.1): **draft** → **published** 直接遷移を 3 層で禁止

1.5.8 5.8 SCR-013 個別チャット部屋

1.5.8.1 画面概要 管理者側 / エンドユーザー側の 2 視点。一覧 + 部屋画面。

項目	内容
関連 FR	FR-080~091, FR-082a~c
必要権限	参照: オーナー / 該当 PJ のプロジェクト管理者・メンバー / 返信: 同左 (該当 PJ 範囲)

1.5.8.2 管理者側 一覧画面

区分	項目	種類	概要
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / 個別チャット / {問い合わせ ID}」
表示	部屋状態バッジ	バッジ	room_status(open / closed) を画面上部に固定
表示	自動クローズ進捗バー	Timeline + ProgressText	reminder_state 6 段階を「3/6 段階」のように抽象化表示
入力	プロジェクトフィルタ	プルダウン	全体 / プロジェクト別
入力	対応状態フィルタ	チェックボックスグループ	case_status
入力	部屋状態フィルタ	チェックボックスグループ	open / closed
表示	案件状態列	バッジ	色 + テキスト
表示	自動クローズ段階列	バッジ + 残時間	段階番号と次段階までの残時間
表示	件数表示	テキスト	「1-50 / 全 N 件」
表示	空状態	EmptyState	「個別チャットはまだありません。エンドユーザーからの問い合わせが始まるとここに表示されます」

1.5.8.3 管理者側 部屋画面 (左ペイン: 会話)

区分	項目	種類	概要
表示	メッセージ履歴	チャットメッセージリスト	投稿者種別 / 本文 / 時刻、ページング、aria-live="polite"
表示	機密情報注意警告帯	アラート帯 (入力欄直上に常時表示)	「機密情報 (電話番号・クレジットカード番号・パスワード等) は入力しないでください」

区分	項目	種類	概要
入力	本文	テキストエリア	必須。最大 2,000 文字。エンドユーザーは 10 件/分の投稿頻度制限
操作	送る	ボタン (Primary)	メッセージ保存 → 相手側に通知 Queue 投入

1.5.8.4 管理者側 部屋画面 (右ペイン: 状態・危険操作)

区分	項目	種類	概要
入力	案件状態	プルダウン	open / resolved のみ
操作	変更を保存	ボタン	案件状態更新
操作	「利用者待ち」判定 (reminder_state=stage1_pending_admin 時のみ)	ボタン	stage2_user_check_sent へ遷移、EU へ通知送信
操作	「対応中」判定 (同上)	ボタン	active へ戻す
操作	FAQ として登録	ボタン (admin のみ)	SCR-012 へ
操作	管理者ユーザー割当	プルダウン	-
操作	その他の操作 ▼ (危険操作セクション)	アコーディオン	以下の危険操作をまとめ
操作	⌵ 部屋を閉じる	ボタン (Danger / 確認ダイアログ / 再認証)	admin のみ。room_status=closed
操作	⌵ 部屋を再オープン (admin のみ、closed 時)	ボタン (確認ダイアログ / 再認証)	クローズから 30 日以内に限り同 room_id を再オープン
表示	部屋クローズ後 帯	アラート帯	room_status=closed 時「この問い合わせは {終了日} に終了しました」

1.5.8.5 エンドユーザー側

区分	項目	種類	概要
表示	問い合わせ ID	見出し	inquiry_code
表示	残時間カウントダウン	テキスト	再入室トークン有効期限を「あと 25 日」のように相対表示
表示	元質問	参照ブロック	未解決の元質問
表示	メッセージ履歴	チャットメッセージリスト	-
表示	機密情報注意警告帯	アラート帯	同上
表示	お問い合わせ先メール	案内ブロック	確認完了済の連絡先メール設定時のみ表示
表示	終了案内	アラート帯	room_status=closed のとき投稿フォーム非表示
入力	メールアドレス (初回のみ)	メールアドレスボックス	必須。同一契約内で同一メールが保有可能な未クローズ案件は最大 5 件。メールアドレス変更 UI は MVP 不提供
入力	利用目的への了承	チェックボックス	必須
入力	本文	テキストエリア	必須。最大 2,000 文字

区分	項目	種類	概要
操作	メッセージを送る	ボタン (Primary)	メッセージ保存 → admin に通知

1.5.8.6 モーダル

モーダル ID	表示タイミング	目的
部屋クローズ確認	「部屋を閉じる」クリック	終了確認 + 再認証
部屋再オープン確認	「部屋を再オープン」クリック	再オープン確認 + 再認証

1.5.9 5.9 SCR-014 ウィジェット設定

1.5.9.1 画面概要 左 50% に設定パネル、右 50% に **プレビュー (デバイス切替可)** を固定配置。SP では縦積み。

項目	内容
配置	プロジェクトワークスペース / サイドメニュー「コンテンツ > ウィジェット」 (§ 4.4.4)
目的	プロジェクト単位のウィジェット公開キー・埋め込みコード・見た目・プレビューを 1 画面に統合
利用者	プロジェクト管理者 (admin) 主、メンバー (member) は閲覧 + 埋め込みコードのコピーのみ
関連 FR	FR-031, FR-150~156, FR-193, FR-194, FR-350
必要権限	公開キー再発行・見た目の編集・有効期限変更は当該プロジェクトの admin 以上。メンバーは閲覧 + 埋め込みコードのコピーのみ可。契約共通ではなく、プロジェクトごとに 1 セットの公開キーを管理する
誤操作防止	公開キー再発行は L3(対象プロジェクト名タイプ + 再認証。 § 4.6)

1.5.9.2 (1) 公開キー管理セクション

区分	項目	種類	概要
表示	スコープ注記	注意文	「この公開キーは本プロジェクト専用です。他プロジェクトのウィジェットとは共有されません」
表示	ウィジェット公開キー	テキスト + コピーボタン	形式 pk_live_<32-char base62>(FR-194)。参照のみ。コピー成功時に緑チェック + トースト
表示	キー有効期限残日数	カウントダウン	残時間に依りて色変化(残 30 日以上: 通常 / 残 7-30 日: 黄 / 残 7 日以内: 赤)
入力	公開キー有効期限	プルダウン	7 日 / 30 日 / 90 日 / 180 日 / 1 年、無期限不可、デフォルト 1 年 (admin のみ操作可。member は表示のみ非活性 + PermissionBoundaryTooltip)
操作	有効期限を 1 年延長する	ボタン (Secondary)	「現在の残日数 + 1 年」を新有効期限として設定 (admin のみ)
表示	旧キー使用中バッジ	バッジ + 注意文	ローテーション猶予 30 日中に旧キー使用検知時に表示
操作	公開キーを再発行 (ローテーション)	ボタン (Danger / DangerSection / L3 = タイプ確認 + 再認証)	admin 以上のみ。新キー発行と同時に旧キーは 30 日猶予で失効予告 (FR-193)。確認文に「既存の埋め込みコードは旧キー失効後に動作しなくなります」を必須表示 (FR-031)

1.5.9.3 (2) 見た目セクション

区分	項目	種類	概要
入力	主色 (プライマリカラー)	カラーピッカー (HEX 指定)	FR-152。プレビューにリアルタイム反映
入力	強調色 (アクセントカラー)	カラーピッカー	FR-152
入力	配置	ラジオボタン	右下 / 左下 / 中央下
入力	角丸度	ラジオボタン	0px / 4px / 8px / 16px

1.5.9.4 (3) プレビュー (右ペイン固定)

区分	項目	種類	概要
表示	プレビュー	プレビューウィンドウ	設定変更時にリアルタイム反映
入力	プレビューデバイス切替	タブ (PC / Tablet / SP)	360px / 768px / 1200px
表示	「Powered by」表示	注釈	本サービス運営者ロゴを必須表示

1.5.9.5 (4) 埋め込みコードセクション

区分	項目	種類	概要
表示	埋め込みコード	コードブロック + コピーボタン	-
操作	設定の保存	ボタン (Primary)	設定更新 + KV キャッシュ無効化

1.5.10 5.10 SCR-015 プロジェクトホーム (プロジェクト視点ダッシュボード / 利用状況)+ 課金部 (契約ワークスペース配置)

本 SCR は 2 視点を持つ:

- ・ **プロジェクト視点 (プロジェクトホーム)**: プロジェクトワークスペースのトップ画面。プロジェクト管理者・メンバーが日常運用で着地する。
- ・ **課金部**: 契約ワークスペース (SCR-026 配下) からアクセスされるオーナー専有セクション。月次予算・支払方法・解約等の契約全体の課金操作を行う。プロジェクト視点には課金操作を表示せず、契約 WS / 課金へ誘導するリンクのみとする。

オーナー視点の契約全体ダッシュボードは **SCR-026 契約ホーム** を正本とし、本 SCR の責務範囲外 (§ 5.20a 参照)。

1.5.10.1 画面概要

項目	内容
配置	プロジェクトワークスペース / サイドメニュー先頭「プロジェクトホーム」 (§ 4.4.4)+ 課金部は契約ワークスペース / サイドメニュー「管理 > 課金」 (§ 4.4.3)
関連 FR	FR-120~127, FR-129, FR-130~135b, FR-148, FR-191
必要権限	プロジェクトホーム部 = オーナー / プロジェクト管理者 / メンバー (該当 PJ 割当があること)。課金部 = オーナー専有
誤操作防止	月次予算上限変更・契約解約は L3 (§ 4.6)

1.5.10.2 表示・操作項目 (プロジェクト視点 / プロジェクトホーム部)

区分	項目	種類	概要
表示	プロジェクト名 + ロールバッジ	PageHeader	「{プロジェクト名}」(☒ あなたは管理者 / ☒ あなたはメンバー)
入力	期間選択	プルダウン + 日付ピッカー	当月 / 前月 / 任意期間
表示	サマリカードグリッド (プロジェクト KPI)	SummaryCard × 6	質問数 / 解決数 / 未解決数 / 公開 FAQ 件数 / チャット部屋数 / 当月 AI コスト (プロジェクト寄与分)
表示	自分のタスク	リスト	自分担当の未解決 / 未読チャット / FAQ 登録候補 (プロジェクト視点)
表示	月次予算残高 [契約共通]	参照カード (契約共通 バッジ + ☒)	契約全体の残予算を参照表示。変更導線 (オーナーのみ表示) = 「契約 WS / 課金へ」リンク
表示	サスペンション中の表示	アラート	contract_status=suspended で「現在ご利用いただけません」 + オーナーへの連絡導線 (non-owner) / 支払方法更新リンク (owner)

1.5.10.3 表示・操作項目 (契約視点 / 課金部 = 契約 WS 配置)

区分	項目	種類	概要
表示	TrialBanner(常時表示)	バナー	トライアル中は常時表示。残3日以内は赤強調 + 「支払い方法を登録」CTA
表示	UsageBar 状態ラベル	テキスト + 色	～60%: 表示なし / 61～80%: 黄 / 81～100%: 赤 / 101～125%: 濃赤
表示	metering_billable=false 件数	カード	失敗時の課金対象外件数
表示	料金プランカード	カード	質問数: ¥0～10,000 件/月 (無料枠) + ¥0.5/件 (超過分)、FAQ 件数: 8,000 件まで (警告) / 12,000 件まで (拒否)、チャット部屋: 200 件/月まで
表示	月次予算上限	テキスト表示	管理者ユーザー設定値
操作	予算上限を変更する	ボタン (L3 = TypeToConfirm + 再認証 / DangerSection 配置)	設定変更モダル
表示	請求状態	バッジ	active / trialing / past_due / canceled / suspended
表示	警告アラート	アラートバナー	上限接近 (80%) / 超過 (100%) / 追加制限 (125%)
表示	請求履歴	テーブル (常設)	月別履歴、月毎の請求書 PDF リンク
操作	最新の請求書 PDF を開く	ボタン	R2 署名 URL、有効期限 5 分
操作	支払い方法を変更する	リンク	Stripe Customer Portal へ
操作	契約を解約する	ボタン (L3 / DangerSection)	解約フローへ。画面最下部「危険な操作」セクションに単独配置
表示	空状態	EmptyState	「請求履歴はまだありません。トライアル終了後に最初の請求が発生します。」

「ヘッダの DashboardViewSwitch(ダッシュボード切替アイコン)」は本版で廃止し、契約 ⇄ プロジェクトの切替は WorkspaceSwitcher に統合した (§ 4.4.6)。

1.5.11 5.11 SCR-016 設定 (退会・課金画面入口)

1.5.11.1 画面概要 連絡先情報の確認・編集と、退会導線 (SCR-024 への入口) のみを扱う 2 セクション構成。誤操作防止のため危険操作セクションは画面最下部に分離。データ保持期間はシステム固定値 (NFR-701 / NFR-705) で UI 上の変更不可。FAQ ウィジェットの IP 許可リストはプロジェクト単位設定とし [SCR-010-M1](#) に集約。

項目	内容
関連 FR	FR-009, FR-125, FR-162, FR-167
必要権限	オーナー専有

1.5.11.2 (1) 連絡先 / アカウント情報

区分	項目	種類	概要
表示	契約情報	テキスト表示 (編集不可)	オーナーアカウントの基本情報
入力	連絡先メール	メールアドレスボックス	編集可能

1.5.11.3 (2) 退会導線 (最下部に分離)

区分	項目	種類	概要
表示	退会案内	注意文	「退会するとサービスがご利用いただけなくなります」
操作	退会する	ボタン (Danger、最下部)	→ SCR-024。(1) パネル直下に単独配置 (折り畳み UI は使わない)

1.5.12 5.12 SCR-017 ユーザー管理 (2 視点)

1.5.12.1 画面概要 本 SCR は配置するワークスペースにより 2 視点を持つ。同一の画面 ID で、タイトル・列構成・行アクションを切替える。

- ・ **契約ワークスペース視点 (契約 WS / サイドメニュー「管理 > メンバー」)**: オーナー専有。契約全体のメンバーを横断表示し、全プロジェクト一括ロール変更・アカウント完全削除 (L3) を行う。
- ・ **プロジェクトワークスペース視点 (プロジェクト WS / サイドメニュー「プロジェクト > メンバー」)**: オーナー / プロジェクト管理者。当該プロジェクトに割当のあるメンバーのみを表示し、当該プロジェクト範囲の招待・離脱・ロール変更を行う (アカウント完全削除はここからは行わない / 契約 WS 視点に誘導)。

招待・ロール変更・招待再送・離脱・削除はすべて **SCR-017-M1** に集約。プロジェクト管理者がプロジェクト WS 視点で見られる範囲は「自分が **admin** を持つプロジェクトに割当のあるメンバー」のみ (他メンバーは表示されない)。

項目	内容
配置	契約 WS 視点 = 契約ワークスペース / サイドメニュー「管理 > メンバー」、プロジェクト WS 視点 = プロジェクトワークスペース / サイドメニュー「プロジェクト > メンバー」 (§ 4.4.3 / § 4.4.4)
関連 FR	FR-017, FR-019, FR-021a~c, FR-333
必要権限	契約 WS 視点 = オーナー専有 / プロジェクト WS 視点 = オーナー (暗黙 admin) + プロジェクト管理者 (該当プロジェクト範囲)
誤操作防止	アカウント完全削除は L3 (契約 WS 視点でのみ実行可)、プロジェクト管理者降格は L2、プロジェクト離脱 (「外す」) は L1 (§ 4.6)

1.5.12.2 表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
入力	検索	テキストボックス	表示名・メール部分一致
入力	招待状態フィルタ	プルダウン	すべて / 招待中のみ / アクティベーション済み
表示	件数表示	テキスト	「1-50 / 全 N 件」
表示	利用者表示名	テキスト表示	自分の行は「{表示名}(あなた)」と末尾に注釈。pending_activation 行は名前隣に「招待中(残 N 日)」バッジ(残 1 日以下は赤バッジ)
表示	メールアドレス	テキスト表示	-
表示	ロールバッジ	バッジ	オーナー(青・☑)/ プロジェクト管理者(緑、account_project_grants.role='admin' を 1 件でも保持)/ メンバー(灰、admin を 1 件も保持しない場合)
表示	プロジェクト別ロール	バッジ群	各プロジェクト名 + ロールバッジ(admin / member) の組合せ表示。3 件超は +N 件で折り畳み。オーナー行は「全プロジェクト(暗黙)」と表示。メンバー行は FR-015d 不変条件により常に 1 件以上の割当を保持する
表示	最終ログイン日時	テキスト表示	相対表記 + tooltip で絶対日時
表示	招待中行強調	行背景色	pending_activation は黄色背景。「招待中(残 N 日)」、残 1 日以下は赤背景
操作	+ メンバーを招待	ボタン (Primary)	SCR-017-M1 を「招待」モード (操作者が admin を持つプロジェクトの中から選んで招待)
操作	編集	ボタン (行アクション)	メンバー行のみ。SCR-017-M1 を「編集」モード (招待再送・離脱・削除もモーダル内から実行)

区分	項目	種類	概要
表示	空状態	EmptyState	「メンバーがまだ招待されていません。」
表示	権限不足ガード	PermissionTooltip	プロジェクト管理者ロールを1件も持たないメンバーの URL 直アクセス時は 403 → ダッシュボードヘリダイレクト

1.5.13 5.13 SCR-017-M1 メンバー招待 / 編集モーダル

1.5.13.1 モーダル概要 SCR-017 の「+ メンバーを招待」または「編集」ボタンから開く全画面割込みモーダル。招待 / 編集をモード切替で扱う。

項目	内容
関連 FR	FR-015～021, FR-015a～e, FR-016a～c, FR-018a～c, FR-021c, FR-333, FR-334, FR-335, FR-336～338

1.5.13.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	モード見出し	見出し	招待「メンバーを招待」 / 編集「メンバー編集-{表示名}」
表示	自己編集警告帯 (編集モードかつ自分自身編集時)	アラート帯	「あなた自身を編集: ロールは変更できません」
入力	メールアドレス	メールアドレスボックス	必須。招待モードでのみ編集可。編集モードでは表示のみ
入力	表示名 (氏名)	テキストボックス	必須。オーナーの表示名はオーナー本人のみ編集可
入力	通知設定	チェックボックス	招待時の初期値、編集時の現値を表示・更新
表示	プロジェクト別ロール見出し	h3	「プロジェクト別ロール」
表示	セクションヘルプ	helper	「プロジェクトごとにロールを指定します。管理者ロールはメンバー招待・離脱・ロール変更権限を含みます」
入力	プロジェクト行 × N	行コンポーネント	各行に「プロジェクト名 + ロール選択ラジオ (割当しない / メンバー / 管理者)」。操作者が非オーナーの場合は操作者自身が admin を持つプロジェクトのみ表示・操作可。各行末にロール説明のヘルプアイコン
ガード	最低1件割当チェック (FR-015d / FR-339)	バリデーション + UI 制御	招待モード: 全プロジェクトが「割当しない」の状態で「招待メールを送信」を非活性化し、入力域上部に ERROR バナー「メンバー招待には最低1件のプロジェクト割当 (メンバー / 管理者) が必要です」を表示。編集モード: 既存の割当を全て「割当しない」に変更すると「変更を保存」を非活性化し、同様の ERROR バナーを表示。サーバ側 API でも同条件で E-BIZ-MEMBER-NO-GRANT を返却 (FR-018a / FR-018c と整合)
表示	招待状態	バッジ + テキスト	編集モードかつ pending_activation のときのみ「招待中 (残 N 日)」 (残 1 日以下は赤) を表示。active 行では非表示
操作	キャンセル	ボタン (Secondary、フッター最左)	変更を破棄して閉じる
操作	招待メールを再送	ボタン (フッター、再認証)	編集モードかつ pending_activation のみ表示。旧リンク失効・新リンク発行

区分	項目	種類	概要
操作	このプロジェクトから外す (離脱)	ボタン (Secondary、フッター、再認証)	編集モードかつ操作者がプロジェクト管理者の場合に表示。当該プロジェクトの account_project_grants 行のみ削除。最後の管理者保護対象、および対象メンバーにとって当該プロジェクトが最後の割当となるケース (FR-018c / FR-019) は非活性化 + tooltip 「このメンバーの最後の割当のため、外すにはオーナーによるアカウント完全削除が必要です」
操作	削除	ボタン (Danger、フッター、確認ダイアログ + 再認証)	編集モードかつオーナーのみ表示。pending_activation 行ではメンバーレコードごと削除し招待リンクを即時失効。active ではメンバーアカウントを削除し全セッション失効。アカウント完全削除はオーナー専有
操作	招待メールを送信	ボタン (Primary、フッター最右、再認証)	招待モードのみ。access_tokens.purpose='activation'(7日) 発行
操作	変更を保存	ボタン (Primary、フッター最右、再認証)	編集モードのみ
ガード	自己ロール降格 (自分が admin を持つ最後のプロジェクトで自身を member 化 / 割当解除)	UI 制御	非活性 + tooltip 「あなたが最後の管理者です。先に他の管理者を割当してください」
ガード	自己削除不可	UI 制御	自分自身を編集モードで開いた場合、「削除」は非活性化 (FR-334)

1.5.13.3 ロール定義 (参照)

ロール	該当プロジェクト範囲で可能な操作
割当しない	該当プロジェクトのデータにアクセス不可。account_project_grants 行なし。メンバー全体で「全件割当しない」となる操作は FR-015d 不変条件により拒否される
メンバー (member)	FAQ 管理 / 個別チャット対応 / ログ参照
管理者 (admin)	メンバーが可能な全操作 + 該当プロジェクトへのメンバー招待・離脱・ロール変更

1.5.14 5.14 SCR-018 プライバシーポリシー / 利用規約閲覧

1.5.14.1 画面概要 上部に同意状態バッジ + 最新版見出し、下に全文 (目次付き)、最下部に過去バージョン一覧 (常設表)。

項目	内容
関連 FR	FR-160, FR-164, FR-168
必要権限	不要 (認証前可)

1.5.14.2 表示項目

区分	項目	種類	概要
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / プライバシーポリシー・利用規約」
表示	同意状態バッジ (上部固定)	バッジ	「同意済み ({同意日})」 (緑) / 「 ☒ 未同意」 (赤、SCR-025 へのリンク併記)
表示	現行版見出し	h2	「利用規約 vX.X(発効 {YYYY-MM-DD})」

区分	項目	種類	概要
表示	目次(全文の章構成)	ナビゲーション	全文の見出しをクリックで該当章へジャンプ
表示	全文	リッチテキスト表示(sanitize 済)	利用規約 / プライバシーポリシー
表示	過去バージョン一覧	表(常設)	バージョン番号 + 発効日 + 「全文を見る」リンク。最大 10 件、超過分はページングで表示
表示	バージョン比較リンク	リンク	過去バージョンと最新版の差分を別タブで表示(diff 形式)

1.5.15 5.15 SCR-021 お知らせ一覧

1.5.15.1 画面概要

項目	内容
関連 FR	FR-180~183, FR-323
必要権限	全 admin

1.5.15.2 表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / お知らせ」
表示	クイックフィルタチップ	QuickFilterChips	「未読のみ」(デフォルト選択)「重要のみ」「課金」「お知らせ」「システム」「すべて」
表示	適用済フィルタチップ	AppliedFilterChips	適用条件 + 「すべてクリア」
入力	詳細フィルタ	常設パネル	期間 / キーワード検索。折り畳まず常時表示
表示	件数表示	テキスト	「1-50 / 全 24 件(未読 3 件)」
表示	未読行の背景強調	行背景色	薄い水色背景 + 行頭ドット
表示	種別バッジ	バッジ	AnnouncementCategoryBadge
表示	重要度	バッジ	critical + 「重要」 / high + 「重要」 / normal 無印 / low 淡色
表示	タイトル	テキスト表示	行クリックで SCR-022 へ。未読タイトルは bold
表示	配信日時	テキスト表示	相対表記 + tooltip で絶対日時
操作	詳細表示	行クリック	SCR-022 へ。同時に該当行を既読化
表示	BulkActionBar(複数選択時のみ)	画面下部固定	1 件以上選択時に表示。最大 100 件
操作	一括既読化	ボタン(BulkActionBar 内)	選択した行を既読化
操作	表示中の未読をすべて既読化	ボタン(画面右上)	現在のフィルタで表示中の未読のみを既読化
操作	すべての未読を既読化	リンク(副次的)	フィルタ無視で全未読を既読化。確認ダイアログ
表示	ページング	カーソル方式	-

区分	項目	種類	概要
表示	空状態	EmptyState	「お知らせはまだありません」/「未読のお知らせはありません」

1.5.16 5.16 SCR-022 お知らせ詳細

1.5.16.1 画面概要

項目	内容
関連 FR	FR-181, FR-182
必要権限	全 admin

1.5.16.2 表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	パンくず	Breadcrumb	「ホーム / お知らせ / {タイトル(短縮)}」
表示	メタ情報バー(タイトル直下)	バッジ群	種別バッジ + 重要度バッジ + 配信日時 + 既読化日時(あれば)
表示	種別バッジ	AnnouncementCategoryBadge	billing / announcement / system
表示	重要度バッジ	ImportanceIndicator	critical/ high/ normal(無印)/ low(淡色)
表示	タイトル	h1	-
表示	配信日時	テキスト表示	絶対日時 + 相対日時
表示	既読化日時	テキスト表示	既読の場合のみ
表示	本文	リッチテキスト表示 (sanitize 済 HTML)	§ 10.5.1 二重サニタイズ、許可タグ・属性ホワイトリスト
表示	関連リンク(本文末尾)	リンク一覧(目立つカード形式)	種別に応じた遷移先
操作	自動既読化	自動 + 完了トースト	詳細画面表示時に自動既読化(初回のみ)
操作	一覧へ戻る	リンク(画面下部 + パンくず)	SCR-021 へ
操作	前のお知らせ / 次のお知らせ	リンク	一覧の並び順に基づく前後

1.5.17 5.17 SCR-023 メール確認

1.5.17.1 画面概要 新規登録後のメール確認画面。送信済み / 確認成功 / 確認失敗 の 3 状態。

項目	内容
関連 FR	FR-003

1.5.17.2 表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	状態タイムライン	Timeline	「①新規登録→②確認メールのリンクをクリック→③ログイン」
表示	送信先メールアドレス	テキスト表示(強調)	確認メール送信先
表示	案内文	テキスト表示	「確認リンクの有効期限は 24 時間です」+「メールが届かない場合は迷惑メールフォルダもご確認ください」
操作	メールを再送する	ボタン(Secondary、レート制限カウントダウン併記)	レート制限 5 分以内 1 回
操作	メールアドレスを変更する	リンク(Secondary)	SCR-002 へ戻る
表示	確認成功	完了画面	+「メールアドレスの確認が完了しました」+「ログインする」CTA
表示	確認失敗	エラー画面 + 復旧 CTA	「確認リンクが期限切れ、または使用済みです」+「新規登録からやり直す」CTA
操作	ログインする	ボタン(Primary)	成功後 SCR-001 へ

1.5.18 5.18 SCR-024 退会申請

1.5.18.1 画面概要 オーナー専有機能。タイムライン形式で 3 ステップを可視化。

項目	内容
関連 FR	FR-009
必要権限	オーナー専有

1.5.18.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	退会フロー タイムライン	Timeline	(1) 申請(今日)→(2){当月末日}: サービス停止 → (3){当月末日 + 30 日}: データ完全削除(復元不可)
表示	退会案内	テキスト表示	月末締めで停止、データエクスポート猶予 30 日
表示	データエクスポート 強調セクション	パネル(目立つ位置)	「 ☒ すべてのデータをエクスポートする」CTA
表示	課金影響	パネル	「当月分の従量課金は通常通り請求されます。次月以降の請求は発生しません」
表示	メンバーへの影響	パネル	「全メンバーのアクセス権が当月末で失効します」
入力	退会理由(任意)	テキストエリア	任意。最大 500 文字
操作	キャンセル	ボタン(Secondary)	SCR-016 へ戻る
操作	退会を申請する	ボタン(Danger / 確認ダイアログ + 再認証)	accounts.contract_status=deleted_pending
表示	データエクスポート猶予残日数	カウントダウン表示	退会確定後表示
表示	物理削除予定日	テキスト表示	退会確定後 30 日経過後の物理削除日

1.5.19 5.19 SCR-025 規約再同意割込み

1.5.19.1 モーダル概要 全画面モーダル割込み (SP / PC ともフルスクリーン)。3 段 timeline で機能制限の段階的影響を可視化。

項目	内容
関連 FR	FR-011, FR-164

1.5.19.2 表示・入力・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	改定内容	リッチテキスト表示 (sanitize 済)	旧 / 新の差分または要約
表示	発効日	テキスト表示 (強調)	カレンダーアイコン + 日付
表示	同意期限	カウントダウン + テキスト表示	発効日 + 14 日。緑 → 黄 → 赤
表示	影響タイムライン (3 段)	Timeline	① 発効日まで: 通常通り / ② 発効日～同意期限: 選択を促す / ③ 同意期限超過後: 課金画面操作 + 新規プロジェクト作成不可
入力	規約同意	チェックボックス	必須。「全文を読む」リンク (SCR-018 を別タブ)
入力	プライバシーポリシー同意	チェックボックス	必須
操作	同意して続行する	ボタン (Primary)	両チェック充足時のみ活性化
操作	同意しない (退会手続きへ)	リンク (Danger 文字色)	退会フロー誘導 (SCR-024 へ)。確認ダイアログ
表示	機能制限ガード案内	アラート	期限超過時「同意期限 ({期限日}) を過ぎたため、課金画面操作と新規プロジェクト作成は同意するまで制限されます」
表示	段階的实施案内	helper テキスト	「契約単位で発効日が分散されます」

1.5.20 5.20 SCR-027 エンドユーザー再入室

1.5.20.1 画面概要 エンドユーザーがメール内トークンで個別チャット部屋へ再入室するための画面。エンドユーザー向けなので簡潔で直感的な表示を最優先。

項目	内容
関連 FR	FR-083, FR-084, FR-174
状態	有効 / 期限間近 / 期限切れ の 3 状態

1.5.20.2 表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	問い合わせ ID	見出し	トークンから復号
表示	問い合わせ件名 (あれば)	テキスト表示	質問本文の冒頭 50 文字
表示	トークン有効期限	テキスト表示 + アイコン	「あと {N} 日 {H} 時間」 + カラーグラデーション (残 14 日以上: 緑 / 残 3-14 日: 黄 / 残 3 日以内: 赤)
表示	期限切れ・無効エラー	アラート + 復旧 CTA	「リンクの有効期限が切れました (または無効です)。下記から新しいリンクをメールで受け取ってください」

区分	項目	種類	概要
入力	メールアドレス (期限切れ時のみ)	メールアドレスボックス	必須。元の問い合わせと同じアドレスで本人確認
操作	新しいリンクをメールで送る (期限切れ時のみ)	ボタン (Primary、ProgressText 付き)	レート制限 5 分以内 1 回
操作	続きから再開する (有効時)	ボタン (Primary、大きく目立つ)	トークン検証 → SCR-013 へ
表示	再送後の表示	完了画面	「[メールアドレス] に新しいリンクをメールで送信しました (有効期限 30 日)」 + 「メールを確認する」ボタン

1.5.20.3 トークン形式 不透明文字列 + HMAC-SHA256(オーナー派生 で計算)。トークン内に `inquiry_id` を含めて、同一メールで複数の問い合わせ ID がある場合の識別を担保 (FR-084)。

1.5.21 5.20a SCR-026 契約ホーム (オーナー視点ダッシュボード)

1.5.21.1 画面概要 契約ワークスペースのトップ画面。オーナーが契約全体の状況を俯瞰し、各プロジェクトヘドリルダウンする起点。本 SCR の責務は「契約全体の集計表示 + 各プロジェクトへの導線」に限定し、プロジェクト固有 KPI は SCR-015 プロジェクトホームを正本とする。

項目	内容
配置	契約ワークスペース / サイドメニュー先頭「契約ホーム」 (§ 4.4.3)
利用者	オーナー専有
関連 FR	FR-130~135b, FR-148, FR-326, FR-327, BR-013f
必要権限	オーナー専有

1.5.21.2 表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	パンくず	Breadcrumb	「契約 > ホーム」
表示	挨拶 + ロール	PageHeader	「こんにちは、{表示名} さん (☑ オーナー)」
表示	初回セットアップガイド (FR-326)	OnboardingChecklist	3 ステップの完了率バー付きチェックリスト。詳細は本節 OnboardingChecklist 項を参照。3 ステップ全て完了で本セクション全体を非表示
表示	契約サマリ	SummaryCard × 5	プロジェクト数 / メンバー数 / 今月の質問数 (契約全体) / 未解決件数 (契約全体) / 当月 AI コスト。AI コスト行は 契約共通 バッジ + Used by Projects: N 補助表示 (FR-327)
表示	プロジェクト一覧サマリ	テーブル + 行「開く →」	各プロジェクトの未解決件数 / 公開 FAQ 数 / 最終更新。行クリック / 「開く →」でプロジェクト WS にワークスペース切替して SCR-015 プロジェクトホームへ着地
表示	お知らせ (契約共通)	InboxItem × 3 + 「すべて見る」リンク	critical / high 優先表示
表示	クイック導線	ボタングループ	「☑ 支払方法を確認 (SCR-015 課金部)」 「☑ 利用状況詳細」 「☑ メンバー全体管理 (SCR-017 契約 WS 視点)」
表示	サスペンション中の表示	アラート (全画面上部)	contract_status=suspended で「現在ご利用いただけません」 + 支払方法更新導線
操作	+ 新規プロジェクト	ボタン (Primary、サマリ右上)	SCR-010-M1 を新規モードで開く

1.5.21.3 OnboardingChecklist(初回セットアップガイド / FR-326) 契約開始直後のオーナーが「次に何をすべきか」で迷わないよう、契約ホームの上部に 3 ステップのセットアップガイドを表示する。

項目	仕様
表示位置	PageHeader(挨拶 + ロール) の直下、契約サマリより上
表示対象	オーナー専有 (accounts.is_owner=1 のみ。プロジェクト管理者 / メンバーには表示しない)
完了率バー	「[完了数] / 3 ステップ完了」 + プログレスバー (0% / 33% / 67% / 100%)
全完了時の挙動	3 ステップ全て完了になった時点で本セクション全体を非表示。再表示はしない

1.5.21.3.1 ステップ定義

#	ステップ	完了判定ロジック	未完了時 CTA	遷移先
1	プロジェクトを作成する	projects テーブルに当該契約のプロジェクト行が1件以上存在	「プロジェクトを作成 →」 (Primary)	SCR-010-M1 新規モード
2	メンバーを招待する	当該契約配下のいずれかのプロジェクトの account_project_grants に オーナー以外の有効行が1件以上存在	「メンバーを招待 →」 (Primary)	SCR-017 契約 WS 視点 → SCR-017-M1
3	ウィジェットを公開する	当該契約配下のいずれかの widget_keys.published_at IS NOT NULL のプロジェクトが1件以上存在	「ウィジェットを設定 →」 (Primary)	プロジェクト一覧から該当 PJ を選択 → SCR-014

- 各ステップは依存関係を持つ (2 は 1 の後、3 は 1 の後にしか有効化されない) が、未完了ステップは **グレーアウト + 説明文** で可視化し、完了済みステップは ☒ チェック + 緑色で表示する
- ステップ1が未完了の場合、ステップ2/3のCTAはグレーアウトし、tooltipで「先にプロジェクトを作成してください」と表示
- 完了判定はページロード時に再計算する (リアルタイム購読はしない。MVP)
- メッセージ ID 体系は **MSG-SCR-026-* -ONBOARDING-*** (詳細は [06_メッセージ一覧.md](#) §6 SCR-026 参照)

1.5.22 5.20b SCR-028 プロフィール

1.5.22.1 画面概要 ユーザーメニュー「プロフィール」から開く全画面。自分の表示名・メールアドレス・パスワード・通知設定の編集とアクティブセッション管理。共通領域 (両ワークスペース外)。

項目	内容
配置	共通領域 / ユーザーメニュー (RoleBadge ドロップダウン) から到達
利用者	全認証ユーザー (オーナー / プロジェクト管理者 / メンバー)
関連 FR	FR-001, FR-005, FR-006, FR-332
必要権限	認証済みであれば全員、ただし自分のアカウントのみ編集可能
誤操作防止	パスワード変更は L1 + 再認証 (L3 相当)、メールアドレス変更は L1 + メール確認 (SCR-023)

1.5.22.2 表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
表示	ロールサマリ	テキスト + バッジ群	「[表示名](☒ オーナー / ☒ プロジェクト管理者 × N / ☒ メンバー × N)」
入力	表示名	テキストボックス	必須。1~64 文字
入力	メールアドレス	メールアドレスボックス	必須。変更時は確認メール送信 (SCR-023 再利用)
操作	パスワードを変更する	ボタン (L3)	旧パスワード + 新パスワード (FR-006 強度) + 新パスワード (確認)
入力	通知設定	チェックボックス群	重要 / 通常 / 低 のいずれを受信するか
表示	アクティブセッション一覧	テーブル	デバイス / 最終アクセス / IP / ログアウト操作 (FR-332)
操作	このセッションを終了	ボタン (行アクション、L1)	該当セッションのみ失効

区分	項目	種類	概要
操作	すべての他セッションを終了	ボタン (L1+再認証)	自分の現在のセッションを除き全失効

1.5.23 5.20d SCR-030 プロジェクト個別設定

1.5.23.1 画面概要 プロジェクトワークスペース内で、当該プロジェクトの通知宛先・チャンネル・通知ルール等の設定を行う画面。プロジェクト管理者 (**admin**) のみアクセス可能。プロジェクト名・許可ドメイン・IP 許可リストはオーナー専有のため SCR-010-M1(契約 WS 配置) で扱い、本 SCR では扱わない。

項目	内容
配置	プロジェクトワークスペース / サイドメニュー 「プロジェクト > プロジェクト設定」 (§ 4.4.4)
利用者	プロジェクト管理者 (admin)
関連 FR	FR-031, FR-145~146a
必要権限	当該プロジェクトの admin 以上

1.5.23.2 表示・操作項目

区分	項目	種類	概要
入力	通知宛先メールアドレス	メールアドレス複数行	重要 / 通常 / 低 それぞれの宛先
入力	通知時刻	プルダウン	即時 / 日次サマリ (時刻指定)
入力	自動 FAQ 候補閾値	数値	同一質問が N 回繰り返された場合に FAQ 登録候補として表示
操作	設定の保存	ボタン (Primary)	設定更新 + 監査ログ記録 (FR-145a)
表示	プロジェクト名 / 許可ドメイン / IP 許可リスト	参照表示 + 「契約 WS の SCR-010-M1 で編集」リンク (オーナーのみ表示)	プロジェクト固有資産だが編集はオーナー専有のため、参照のみ

1.6 6. ユーザー種別別表示制御 (§5.5)

画面	admin 表示	end_user 表示	service_operator 表示
Sidebar 全項目	◎(ワークスペースごとに 2 種類)	×	×
WorkspaceSwitcher	契約 WS(オーナーのみ)+ 自分が割当を持つ PJ WS	×	×
ProjectSelector(プロジェクト WS 内)	全プロジェクト(オーナー)/ 自分が割当を持つ PJ(管理者・メンバー)	×	×
SCR-010 プロジェクト一覧(契約 WS 配置)	◎(オーナーのみ)	×	×
SCR-012 FAQ 管理(プロジェクト WS 配置)	◎	×	×
SCR-014 ウィジェット設定(プロジェクト WS 配置)	◎(admin 以上は再発行可、member は閲覧 + 埋め込みコピーのみ)	×	×
課金・設定リンク(契約 WS 配置)	◎(オーナーのみ)	×	×
SCR-021 / SCR-022 お知らせ・通知ベル (共通領域)	◎	×	△(運用調査時のみ)
SCR-024 退会申請(契約 WS 配置)	◎(オーナーのみ)	×	×
SCR-025 規約再同意割込み	◎(自アカウント)	×	×

画面	admin 表示	end_user 表示	service_operator 表示
SCR-026 契約ホーム (契約 WS 配置)	◎(オーナーのみ)	×	×
SCR-027 エンドユーザー再入室	×	◎(トークン保有者のみ)	×
SCR-028 プロフィール (共通領域)	◎(全認証ユーザー)	×	×
SCR-030 プロジェクト個別設定 (プロジェクト WS 配置)	◎(admin のみ)	×	×

凡例: ◎ = 主アクター、○ = 可、△ = 必要時のみ、× = 不可

end_user が管理画面 URL を直叩きした場合は API 側で 403 を返す (AC-031)。

1.7 7. エンドユーザー向け画面の共通方針 (§5.7)

ウィジェット・SCR-027 はエンドユーザーが任意のドメイン上でアクセスする可能性があるため、以下を共通方針とする。

観点	方針
iframe sandbox 属性 (NFR-314)	sandbox="allow-scripts allow-forms allow-same-origin allow-popups" を必須設定。allow-top-navigation は付与しない
CSP frame-ancestors(NFR-313)	ウィジェットは frame-ancestors *, SCR-027 は frame-ancestors 'self'(iframe 埋め込み不可)
HSTS(NFR-315)	max-age=31536000; includeSubDomains; preload を必須付与
Cookie 属性 (NFR-318)	Secure; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/
CSRF(NFR-311)	SCR-027 はトークン認証のため CSRF Cookie 不要だが、X-Inquiry-Token ヘッダ + URL クエリ二重送信で検証

1.8 8. 未決事項

No	内容	確認先	期限	ステータス
----	----	-----	----	-------

1.9 9. 変更履歴

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-17	1.0	初版作成	claude
2026-05-19	1.1	利用者向け管理コンソールを「契約ワークスペース」「プロジェクトワークスペース」「共通領域」の3領域に再編。ヘッダの DashboardViewSwitch を廃止し WorkspaceSwitcher + WorkspaceBar + RoleBadge を新設 (§ 4.1/ § 4.4)。誤操作防止 L1/L2/L3 マトリクスを § 4.6 として正体化。SCR-014 を「プロジェクト単位の公開キー + 見た目 + プレビュー」に統合し配置をプロジェクト WS / コンテンツ配下に変更。SCR-015 を「プロジェクト視点 (プロジェクトホーム)」と「課金部 (契約 WS 配置)」の2視点に分割。新規 SCR-026 契約ホーム / SCR-028 プロフィール / SCR-029 割当ゼロホーム / SCR-030 プロジェクト個別設定 を追加。SCR-017 を契約 WS 視点 (全 PJ) / プロジェクト WS 視点 (当 PJ) の2視点で運用	claude
2026-05-19	1.2	管理画面 UI/UX 提案書反映 —— § 4.0 URL 設計規約 (FR-325、4 系列 /auth / /owner / /projects / :projectId / /account + SCR URL マッピング) を新設。§ 4.2 共通部品に OnboardingChecklist 追加 (FR-326)、§ 5.20a SCR-026 に初回セットアップガイドの仕様 (3 ステップ + 完了判定ロジック) を追記。§ 4.1 DomainBadge と § 4.4.4 末尾に「契約共通」項目の Used by Projects: N 補助表示原則 (FR-327) を追記	claude
2026-05-19	1.3	§ 4.4.6 ヘッダ部品の配置順を明示 (ロゴ → WorkspaceSwitcher → 空白 → 通知ベル → RoleBadge)。WorkspaceSwitcher をロゴ直右配置に確定。ドロップダウンを3階層メニュー (ワークスペース > 契約ダッシュボード / プロジェクトダッシュボード > 各プロジェクト) に再設計し § 4.4.6.1 ~ § 4.4.6.4 として正体化	claude

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-19	1.4	割当ゼロ状態を構造的に発生させない方針へ整理。SCR-029 割当ゼロホームを廃止 (§ 2/ § 3.1 Mermaid/ § 3.2/ § 4.0.1 URL/ § 4.4.1 共通領域 SCR/ § 4.4.5/ § 4.4.6.2/ § 4.4.7/ § 5.13 SCR-017-M1/ § 5.20c/ § 6)。SCR-017-M1 に最低1件割当ガード(招待・編集時の全件「割当しない」を ERROR でブロック)を新設(FR-015/FR-015d/FR-018a/FR-018c/FR-339 と整合)。RoleBadge から ☒ NO PROJECT バリエントを削除	claude