

Contents

1	FR02: ユーザー管理 (オーナー + メンバー)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 機能概要	1
1.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	1
1.4	3. 補足説明・統合参照	3
1.5	4. 関連設計	3
1.6	5. 未確定事項・確認事項	4

1 FR02: ユーザー管理 (オーナー + メンバー)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR02: ユーザー管理 (オーナー + メンバー)
機能グループ	ユーザー管理 (オーナー + メンバー)
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	オーナーアカウント (1 契約 = 1 アカウント 固定) とメンバーアカウント (0..N、プロジェクト単位のロール admin / member で制御) のユーザーモデルを管理する。招待・アクティベーション・ロール変更・削除の各操作を扱う
利用場面	オーナーによる契約全体のメンバー管理、およびプロジェクト管理者ロール保持者による該当プロジェクト範囲のメンバー招待・離脱
優先度	Must

1.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-015	オーナーおよびプロジェクト管理者 (project_users.role='admin' 保持者) は、自分が現在開いているプロジェクトワークスペースにおいて、メールアドレス・当該プロジェクトに対するロール (admin / member) を指定してメンバーを招待できること。招待モダル (SCR-017-M1) では氏名 (表示名) を入力しない (個人情報原則により、他人の氏名を管理者が任意に登録することを禁止)。氏名は招待された本人が SCR-031 メンバーアカウント有効化ページで入力する (FR-016d)。メンバー管理は常にプロジェクト単位で行い、SCR-017-M1 では当該プロジェクトの 1 件の割当のみを扱う。同一メンバーを複数プロジェクトに参加させる場合は各プロジェクト WS で個別に招待操作を行い、同一オーナースコープでメールアドレスが一致するアカウントは名前解決により単一ユーザーに紐付き、新規プロジェクト分の project_users 行のみが追加される (FR-021c と整合)	P0
FR-015a	オーナーはアカウント新規登録時に自動的に決定され、全プロジェクトに対する全権 (プロジェクト管理者ロール相当) とオーナー専有機能を恒久的に保持すること。オーナーは「プロジェクト作成時に project_users(role='admin', valid=1) 行が自動 INSERT される明示的なプロジェクト管理者」となる。認可フロー先頭の isOwner=true bypass(contract_owners 行存在で判定) は維持し、project_users 行は通知宛先解決と画面表示の事実情報として参照する。オーナーはロールの編集対象外とし、降格・譲渡操作は提供しない (MVP)。1 契約 = 1 オーナー (contract_owners.user_id の PRIMARY KEY で担保) とする	P0
FR-015b	メンバーの権限は「プロジェクトごとに付与するロール」で表現し、ロールは admin (プロジェクト管理者) と member (メンバー) の 2 種とすること。admin は該当プロジェクトに対する FAQ 管理 + 個別チャット対応 + ログ参照 + ユーザー管理 (該当プロジェクト範囲の招待・離脱) を、member は該当プロジェクトに対する FAQ 管理 + 個別チャット対応 + ログ参照のみを許可する。個別の権限フラグ (faq:manage 等の細粒度フラグ)、プリセットロール、権限テンプレートは提供しない	P0

ID	要件	優先度
FR-015c	課金情報の閲覧・変更、月次予算上限変更、支払方法更新、退会申請・解約、規約再同意の承諾、およびプロジェクトの作成・編集・削除(プロジェクト名/許可ドメイン等のプロジェクト設定全般)はオーナー専有機能とし、いずれのロールでも付与できないこと	P0
FR-015d	メンバーは割当されたプロジェクトに帰属するデータ(FAQ・未解決質問・個別チャット等)のみアクセス可能とすること。アカウント削除は論理削除(users.valid=0)で行う。project_users 行のみの単独削除(離脱)操作は提供せず、割当0件のメンバーアカウントは構造的に発生しない。オーナーは割当の有無に関わらず全プロジェクトを閲覧・操作できる(オーナーは作成時に自動 INSERT される project_users(role='admin') 行を保持するが、認可は contract_owners 行存在による isOwner=true bypass を優先)。プロジェクトに admin ロール保持者が0件になることは構造的に発生しない(オーナー自身が常に admin 行を保持するため)	P0
FR-015e	プロジェクト作成時、オーナーは自動で当該プロジェクトのプロジェクト管理者となる(project_users(role='admin', valid=1)を自動 INSERT。FR-030a と整合)。SCR-010-M1 には「このプロジェクトの管理者を指定」セクション(自己管理者チェックボックス+他者管理者メール指定)を設けない。他者をプロジェクト管理者として招待する操作は、当該プロジェクトの SCR-017/SCR-017-M1(プロジェクト WS)で行う	P0
FR-016	招待されたメンバーは招待リンクから SCR-031 メンバーアカウント有効化ページに遷移し、本人による氏名(表示名)入力+初回パスワード設定+利用規約・プライバシーポリシー同意を行ってアカウントを有効化できること。招待リンクの有効期限は7日(FR-020 と整合)。期限切れの場合はオーナーまたは該当プロジェクトの管理者ロール保持者が再送信する	P0
FR-016a	招待時に指定されたロール割当(プロジェクト × admin/member)は、招待対象者が SCR-031 でアクティベーション(氏名入力+パスワード設定+規約同意)を完了した時点で有効化されること(project_users.valid を 0 → 1 に更新)	P0
FR-016b	招待リンクの再送信は、オーナーまたは該当プロジェクト管理者のみが実行できること。再送信時は旧リンクを失効させ、新リンクを発行する。再送 API リクエストには氏名(displayName)を含めない。招待中メンバーをキャンセルしたい場合は招待取消ではなくメンバー削除(FR-019)で対応する	P0
FR-016c	アクティベーション完了前のメンバーは、招待時に指定されたロール割当を予約状態(project_users.valid=0)として保持するが、ログインおよび認可チェックは通らないこと(SCR-031 完了時点で初めて有効化される)	P0
FR-016d	招待されたメンバーは、招待リンク先の SCR-031 メンバーアカウント有効化ページで氏名(表示名)・初回パスワード・利用規約同意・プライバシーポリシー同意を入力してアカウント有効化を完了する。氏名は本人のみが入力でき、招待元の管理者は事前に氏名を入力できない(個人情報原則)。氏名は本人が SCR-028 アカウント設定で後から変更できる	P0
FR-016e	招待時点で users レコードは name=NULL / status='pending_activation' で作成され、SCR-031 有効化完了時に users.name 更新 + users.status='active' + project_users.valid=1 + terms_agreements INSERT + access_tokens.used_at セットを同一トランザクションで実行する。招待トークン(access_tokens.purpose='activation')の meta フィールド(JSON)には invitedProjectId / invitedRole を保持し、有効化完了時に当該プロジェクトの予約行の特定に用いる	P0
FR-017	利用者(オーナー/メンバー)は現在開いているプロジェクトに割当のあるメンバーの一覧および詳細を参照できること(SCR-017 はプロジェクト WS 配置のみ)。詳細にはロール種別(オーナー/プロジェクト管理者/メンバー)、ステータス(認証済/招待中の2値バッジ、pending_activation 行は招待中)、当該プロジェクトに対するロール(admin/member)を含めること。最終ログイン日時は表示しない(ユーザー管理上の意思決定に寄与せず、認証監査は運営者側の audit_logs で参照する方針)。ステータスバッジには残日数を併記しない(招待有効期限の詳細表示・期限切れ前の再送導線は SCR-017-M1 編集モーダル側に集約)。非オーナーが閲覧する場合も、対象は当該プロジェクトの割当行のみに限定する。契約全体でのメンバー横断俯瞰は MVP では提供しない(個別プロジェクトの WS に切り替えて確認する)	P0
FR-018	オーナーおよびプロジェクト管理者は、自分(オーナー)に紐づくメンバーのメールアドレスのみを更新できること(氏名の更新は不可)。氏名(表示名)は本人のみが SCR-031 メンバーアカウント有効化ページおよび SCR-028 アカウント設定で変更可能(個人情報原則により、管理者は他人の氏名を編集できない)。SCR-017-M1 編集モードでは氏名は read-only 表示(未入力時は「未設定」を灰色テキストで表示)。オーナーの氏名・メールの更新はオーナー本人のみが行えること。プロジェクト管理者が更新できる対象は、当該プロジェクトに割当のあるメンバーに限る。個人ごとの通知受信オプトアウト(重要/通常/低の受信切替)は MVP では提供しない。プロジェクト関連通知は v2.0 で常時 ON 固定とし、当該プロジェクトの全メンバー(オーナー + admin + member)に即時配信する(画面設定なし)	P0
FR-018a	プロジェクト管理者(オーナー含む)は、SCR-017-M1 で当該プロジェクトの1件の割当のみを編集できること(admin/member のラジオ選択 + 削除操作)。他プロジェクトの割当には影響しない。自分自身が当該プロジェクトで admin を持つ最後の管理者(=他に admin 保持者がいない)である場合、自身を member へ降格する操作は不可とする(自分自身の削除は FR-019 のロールに従う)。他メンバーを admin から member へ降格する操作は誤操作防止レベル L2(対象表示名のタイプ確認 + 最後の管理者保護チェック)を必須とする	P0

ID	要件	優先度
FR-018b	ロール変更・削除時には、変更前後のプロジェクト × ロール差分を監査ログに記録し、当該メンバーへお知らせ受信箱とメールで通知できること (FR-145a と整合)	P0
FR-018c	オーナーは、メンバーを別プロジェクトへ追加で割当する場合、当該別プロジェクトの WS に切り替えて SCR-017-M1 から招待する。プロジェクト管理者は他プロジェクトへの割当はできず、自分が管理者であるプロジェクト範囲でのみ招待・ロール変更・削除ができる (範囲内のロール制約は FR-019 を正本)	P0
FR-019	プロジェクト管理者 (project_users.role='admin') は、SCR-017-M1 の「アカウントを削除」ボタンから当該プロジェクトに割当のあるメンバー / プロジェクト管理者を アカウントレベルで論理削除できること。削除時は対象メンバーのユーザー行 (users.valid=0) と関連する全 project_users 行 (valid=0) を同一トランザクションで論理削除し、全セッションは revoked_at=now() で失効、未使用招待トークン (access_tokens) は used_at=now() で強制失効する。論理削除データは users.updated_at 基準で 90 日経過後に物理削除バッチで物理削除する (DD14 の物理削除バッチを正本)。オーナー (contract_owners 行を保持するユーザー) は本機能の削除対象から常に除外され、SCR-017 一覧でオーナー行に対する削除ボタンは表示しない (FR-333 / FR-334 と整合)。削除権限は次の段階制とする: (a) オーナー自身が操作する場合: オーナー自身を除く全メンバー (他のプロジェクト管理者を含む) を削除可能。誤操作防止レベル L2 (対象表示名のタイプ確認 + 再認証)。 (b) オーナー以外のプロジェクト管理者が操作する場合: 自分自身は削除不可 (E-AUTHZ-SELF-MUTATION)。当該プロジェクトに割当のあるメンバー (member ロール) を削除可。当該プロジェクトの他のプロジェクト管理者 (admin) は削除不可 (E-AUTHZ-ADMIN-DELETE-PROTECTED、メンバー在籍中は admin を消せない方針)。先に member を 0 件にするか、他 admin を招待してから member へ降格させる)。誤操作防止レベルは L2 (対象表示名のタイプ確認 + 再認証)。アカウント削除はオーナー自身を除いて常にアカウントレベルでの論理削除であり、project_users 行のみの削除 (離脱) 操作は MVP では提供しない。MVP ではメンバーの一時的な利用停止 / 再開機能 (有効・無効切替や強制ログアウト UI 操作) は提供せず、運営者経由の連携 IF #2 (強制ログアウト) で代替する。同じメールアドレスで再招待された場合、論理削除済の users 行は維持したまま、新規 users 行を作成する (同一オーナー配下で valid=1 のメール重複禁止はアプリ層トランザクションで担保。詳細は基本設計 03_ テーブル設計.md を正本)	P0
FR-019a	オーナーは作成時に自動付与される project_users(role='admin') 行により、常に当該プロジェクトの管理者として admin 行を保持する。したがって「最後の管理者を削除した結果、プロジェクトに admin 行が 0 件になる」状態は構造的に発生しない。E-AUTHZ-LAST-ADMIN-PROTECTED (最後の管理者降格保護) の判定は、オーナー由来の project_users 行 (pu.user_id IN (SELECT user_id FROM contract_owners WHERE valid=1)) を判定対象から除外し、メンバー由来の admin 行のみで「他に admin を持つメンバーが居なくなる降格 / 削除」を検知する (オーナー行は常に admin であり対象外)。メンバー割当ゼロ状態は構造的に発生しない (論理削除と同時に users.valid=0 となるため、構造上同義)	P0
FR-019b	アカウント削除 (FR-019) の結果、対象メンバーの project_users 行が当該操作プロジェクト以外にも存在する場合でも、本仕様ではアカウントごと論理削除とし、他プロジェクトの割当も連鎖して valid=0 に論理削除する (MVP では「他プロジェクトに割当があるから削除不可」のガードは行わない)。削除操作者には削除前確認ダイアログで「対象メンバーは他のプロジェクトにも参加しています ({他 PJ 件数} 件)。他プロジェクトの参加も同時に解除されます」と明示する	P0
FR-020	招待リンクには有効期限を設けること。有効期限: 7 日 (顧客管理システム FR-020 と整合)。期限切れ後は招待の再送信で新リンクが発行される	P0
FR-021	メンバー数に固定の上限を設けず、利用量しきい値に基づいて上限接近や急増を検知し、利用者 (オーナー / メンバー) へアラート通知できること	P0
FR-021a	メンバー数しきい値接近・超過時のアラート通知先は、オーナーおよび同一契約内で 1 件以上の admin ロールを保持する全プロジェクト管理者とすること (critical 通知の宛先と一致)	P1
FR-021b	契約にメンバーが 1 人も登録されていない状態でも、オーナーが単独で契約運営を継続できること (オーナーは全機能保持)	P0
FR-021c	同一オーナーに紐づく既存の有効・招待中アカウントと同一メールアドレスでメンバーを重複招待できないこと。別オーナー配下では別アカウントとして扱う (FR-335 と整合)	P0

1.4 3. 補足説明・統合参照

(該当なし。本節に関連する追加サブセクションはなく、ユーザーモデルの定義は § 6.2.0 / § 6.2.0a を参照する形で運用する)

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_ 基本設計/01_ 画面設計.md
API 設計	../02_ 基本設計/02_API 設計.md

種別	参照先
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
認証・認可設計	../02_基本設計/08_認証・認可設計.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

1.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済