

Contents

1	FR02 ユーザー管理 (オーナー + メンバー)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 機能概要	1
1.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	1
1.4	3. 補足説明・統合参照	1
1.5	4. 関連設計	2
1.6	5. 未確定事項・確認事項	2

1 FR02 ユーザー管理 (オーナー + メンバー)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	ユーザー管理 (オーナー + メンバー)
ソース章	§ 8.3 ユーザー管理 (オーナー + メンバー)
派生元 BR	BR-013

1.2 1. 機能概要

利用者 (オーナー / メンバー) の招待・有効化・参照・更新・停止・削除・上限到達アラート等を扱う。本書は参照側であり、ユーザー管理の機能要件正本はメインシステム §8.3。実装はメインシステムが担い、運営者側は契約単位の上限引上げ等の管理 (本書 [FR23_4-eyes 承認.md](#) §6.2.3 の対象) を担う。

新規 ID (FR-015a~c / FR-016a~c / FR-018a~b / FR-021a~c / FR-336~338) はメインシステム要件定義書を参照する。

1.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-015	オーナーおよびメンバー権限「ユーザー管理」保持者は、メールアドレス、氏名、付与するメンバー権限フラグ (0~5 個) を指定して同一契約へメンバーを招待できること (メインシステム FR-015 と整合)	P0
FR-016	招待されたメンバーは招待リンクからアカウントを有効化できること。招待リンクの有効期限は MVP 初期値 7 日。期限切れの場合はオーナーまたは「ユーザー管理」保持者が再送信する (メインシステム FR-016 と整合)	P0
FR-017	利用者 (オーナー / メンバー) は同一契約内のオーナーおよびメンバーの一覧および詳細を参照できること (メインシステム FR-017 と整合)	P0
FR-018	オーナーおよび「ユーザー管理」保持者は、同一契約内のメンバーの氏名、メールアドレス、通知設定、利用状態を更新できること (メインシステム FR-018 と整合)	P0
FR-019	オーナーおよび「ユーザー管理」保持者は、同一契約内のメンバーを停止・削除できること。オーナーは停止・削除の対象外とする (メインシステム FR-019 / FR-333 と整合)	P0
FR-020	招待リンクには有効期限を設けること	P0
FR-021	メンバー数のハード上限は NFR-113 (管理者ユーザー 100 名 / 契約) に従うものとし、利用量しきい値 (80%=80 名で警告、100%=登録拒否) に基づいて上限接近・超過を検知し、オーナーおよび「ユーザー管理」保持メンバーへアラート通知できること。ハード上限の引上げは運営者承認 (§6.2.3 4-eyes 対象) で個別契約単位に上書き可能とすること (メインシステム FR-021 / FR-021a と整合)	P0

1.4 3. 補足説明・統合参照

- メンバー権限フラグ 5 種 (`faq:manage/chat:respond/users:manage/project:manage/logs:view`) の運用ルールは [../02_基本設計/04_権限設計.md](#) を正本とする。
- オーナー専有機能 (課金、退会、規約再同意の承諾) はメンバーに付与できない (§3 用語定義参照)。
- FR-021 のハード上限の運営者上書きは [FR23_4-eyes 承認.md](#) で扱う 4-eyes ハードゲート/承認ログ対象とは別軸 (承認ログ対象) であり、対応チケット ID 入力と監査ログ記録が必須 (FR-231 / FR-229 と整合)。

1.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-017(管理者ユーザー管理)/ SCR-093(契約別レート制限・予算上限 = メンバー数上限上書き)
- [../02_基本設計/02_API設計.md](#) ユーザー招待・更新・停止・削除 API(連携 IF #1, #12 経由)
- [../02_基本設計/04_権限設計.md](#) メンバー権限フラグ 5 種 (正本)
- [../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md](#) ユーザー上限到達アラートテンプレート
- [../02_基本設計/08_認証・認可設計.md](#) オーナー境界・ユーザー種別認可
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

1.6 5. 未確定事項・確認事項

- ユーザー管理 UI(SCR-017) の画面項目はメインシステム正本。本書側で扱う運営者上書き UI は SCR-093 を参照。