

Contents

1	FR02 ユーザー管理 (オーナー + メンバー)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 機能概要	1
1.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	1
1.4	3. 補足説明・統合参照	1
1.5	4. 関連設計	2
1.6	5. 未確定事項・確認事項	2

1 FR02 ユーザー管理 (オーナー + メンバー)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	ユーザー管理 (オーナー + メンバー)
ソース章	§ 8.3 ユーザー管理 (オーナー + メンバー)
派生元 BR	BR-013

1.2 1. 機能概要

利用者 (オーナー / メンバー) の招待・有効化・参照・更新・削除・上限到達アラート等を扱う。本書は参照側であり、ユーザー管理の機能要件正本はメインシステム §8.3。実装はメインシステムが担い、運営者側は契約単位の上限引上げ等の管理 (本書 FR23_4-eyes 承認.md § 6.2.3 の対象) を担う。

新規 ID (FR-015a~c / FR-016a~c / FR-018a~b / FR-021a~c / FR-336~338) はメインシステム要件定義書を参照する。

1.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-015	オーナーおよびプロジェクト管理者 (account_project_grants.role='admin') は、メールアドレス、氏名、プロジェクト別ロール割当 (admin / member) を指定して同一契約へメンバーを招待できること (メインシステム FR-015 と整合)	P0
FR-016	招待されたメンバーは招待リンクからアカウントを有効化できること。招待リンクの有効期限は MVP 初期値 7 日。期限切れの場合はオーナーまたは該当プロジェクト管理者が再送信する (メインシステム FR-016 と整合)	P0
FR-017	利用者 (オーナー / メンバー) は同一契約内のオーナーおよびメンバーの一覧および詳細を参照できること (メインシステム FR-017 と整合)	P0
FR-018	オーナーおよびプロジェクト管理者は、同一契約内のメンバーの氏名、メールアドレス、通知設定を更新できること (メインシステム FR-018 と整合)	P0
FR-019	オーナーは、同一契約内のメンバーアカウントを完全削除できること。プロジェクト管理者は該当プロジェクトからの離脱のみ可能 (アカウント完全削除はオーナー専有)。オーナーは削除の対象外とする (メインシステム FR-019 / FR-333 と整合)。MVP では一時的な利用停止 / 再開機能は提供しない	P0
FR-020	招待リンクには有効期限を設けること	P0
FR-021	メンバー数のハード上限は NFR-113 (管理者ユーザー 100 名 / 契約) に従うものとし、利用量しきい値 (80%=80 名で警告、100%=登録拒否) に基づいて上限接近・超過を検知し、オーナーおよび全プロジェクト管理者へアラート通知できること。ハード上限の引上げは運営者承認 (§ 6.2.3 4-eyes 対象) で個別契約単位に上書き可能とすること (メインシステム FR-021 / FR-021a と整合)	P0

1.4 3. 補足説明・統合参照

- プロジェクト別ロール (account_project_grants.role = admin / member) とオーナーの 3 ロール体系の運用ルールは ./02_基本設計/04_権限設計.md (参照のみ。正本はメイン側) を経由してメイン側 04 を正本とする。

- ・オーナー専有機能(プロジェクト作成・編集・削除、課金、退会、規約再同意の承諾、メンバーアカウント完全削除)はプロジェクト別ロールでは付与できない(§3用語定義参照)。
- ・FR-021 のハード上限の運営者上書きは [FR23_4-eyes 承認.md](#) で扱う 4-eyes ハードゲート/承認ログ対象とは別軸(承認ログ対象)であり、対応チケット ID 入力と監査ログ記録が必須 (FR-231/FR-229 と整合)。

1.5 4. 関連設計

- ・ [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- ・ [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-017(管理者ユーザー管理)/ SCR-093(契約別レート制限・予算上限 = メンバー数上限上書き)
- ・ [../02_基本設計/02_API 設計.md](#) ユーザー招待・更新・削除 API(連携 IF #1, #12 経由)
- ・ [../02_基本設計/04_権限設計.md](#) プロジェクト別ロール(参照、正本はメイン側)
- ・ [../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md](#) ユーザー上限到達アラートテンプレート
- ・ [../02_基本設計/08_認証・認可設計.md](#) オーナー境界・ユーザー種別認可
- ・ [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- ・ [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

1.6 5. 未確定事項・確認事項

- ・ ユーザー管理 UI(SCR-017) の画面項目はメインシステム正本。本書側で扱う運営者上書き UI は SCR-093 を参照。