# 目录

贡献导引	1.1
介绍	1.2
安装 nginx	1.2.1
从源码构建 nginx	1.2.2
初学者指南	1.2.3
管理指南	1.2.4
控制 nginx	1.2.5
连接处理方式	1.2.6
设置哈希	1.2.7
调试日志	1.2.8
记录日志到 syslog	1.2.9
配置文件度量单位	1.2.10
命令行参数	1.2.11
Windows 下的 nginx	1.2.12
nginx 如何处理请求	1.2.13
服务器名称	1.2.14
使用 nginx 作为 HTTP 负载均衡器	1.2.15
配置 HTTPS 服务器	1.2.16
nginx 如何处理 TCP/UDP 会话	1.2.17
关于 nginScript	1.2.18
其他	1.3
Linux 软件包	1.3.1
How-To	1.4
在 Win32 平台上使用 Visual C 构建 nginx	1.4.1
设置 Amazon EC2 的 Nginx Plus 环境	1.4.2
使用 DTrace pid 提供程序调试 nginx	1.4.3
转换重写规则	1.4.4
WebSocket 代理	1.4.5
开发	1.5
贡献指南	1.5.1

开发指南	1.5.2
莫块参考	
核心功能	1.7
HTTP	1.7.1
ngx_http_core_module	1.7.1.1
ngx_http_access_module	1.7.1.2
ngx_http_addition_module	1.7.1.3
ngx_http_api_module	1.7.1.4
ngx_http_auth_basic_module	1.7.1.5
ngx_http_auth_jwt_module	1.7.1.6
ngx_http_auth_request_module	1.7.1.7
ngx_http_autoindex_module	1.7.1.8
ngx_http_browser_module	1.7.1.9
ngx_http_charset_module	1.7.1.10
ngx_http_dav_module	1.7.1.11
ngx_http_empty_gif_module	1.7.1.12
ngx_http_f4f_module	1.7.1.13
ngx_http_fastcgi_module	1.7.1.14
ngx_http_flv_module	1.7.1.15
ngx_http_geo_module	1.7.1.16
ngx_http_geoip_module	1.7.1.17
ngx_http_grpc_module	1.7.1.18
ngx_http_gunzip_module	1.7.1.19
ngx_http_gzip_module	1.7.1.20
ngx_http_gzip_static_module	1.7.1.21
ngx_http_headers_module	1.7.1.22
ngx_http_hls_module	1.7.1.23
ngx_http_image_filter_module	1.7.1.24
ngx_http_index_module	1.7.1.25
ngx_http_js_module	1.7.1.26
ngx_http_keyval_module	1.7.1.27
ngx_http_limit_conn_module	1.7.1.28
ngx_http_limit_req_module	1.7.1.29
ngx_http_log_module	1.7.1.30

	ngx_http_map_module	1.7.1.31
	ngx_http_memcached_module	1.7.1.32
	ngx_http_mirror_module	1.7.1.33
	ngx_http_mp4_module	1.7.1.34
	ngx_http_perl_module	1.7.1.35
	ngx_http_proxy_module	1.7.1.36
	ngx_http_random_index_module	1.7.1.37
	ngx_http_realip_module	1.7.1.38
	ngx_http_referer_module	1.7.1.39
	ngx_http_rewrite_module	1.7.1.40
	ngx_http_scgi_module	1.7.1.41
	ngx_http_secure_link_module	1.7.1.42
	ngx_http_session_log_module	1.7.1.43
	ngx_http_slice_module	1.7.1.44
	ngx_http_spdy_module (过时)	1.7.1.45
	ngx_http_split_clients_module	1.7.1.46
	ngx_http_ssi_module	1.7.1.47
	ngx_http_ssl_module	1.7.1.48
	ngx_http_status_module (过时)	1.7.1.49
	ngx_http_stub_status_module	1.7.1.50
	ngx_http_sub_module	1.7.1.51
	ngx_http_upstream_module	1.7.1.52
	ngx_http_upstream_conf_module	1.7.1.53
	ngx_http_upstream_hc_module	1.7.1.54
	ngx_http_userid_module	1.7.1.55
	ngx_http_uwsgi_module	1.7.1.56
	ngx_http_v2_module	1.7.1.57
	ngx_http_xslt_module	1.7.1.58
Ма	il	1.7.2
	ngx_mail_core_module	1.7.2.1
	ngx_mail_auth_http_module	1.7.2.2
	ngx_mail_proxy_module	1.7.2.3
	ngx_mail_ssl_module	1.7.2.4

ngx_mail_imap_module	1.7.2.5
ngx_mail_pop3_module	1.7.2.6
ngx_mail_smtp_module	1.7.2.7
Stream	1.7.3
ngx_stream_core_module	1.7.3.1
ngx_stream_access_module	1.7.3.2
ngx_stream_geo_module	1.7.3.3
ngx_stream_geoip_module	1.7.3.4
ngx_stream_js_module	1.7.3.5
ngx_stream_keyval_module	1.7.3.6
ngx_stream_limit_conn_module	1.7.3.7
ngx_stream_log_module	1.7.3.8
ngx_stream_map_module	1.7.3.9
ngx_stream_proxy_module	1.7.3.10
ngx_stream_realip_module	1.7.3.11
ngx_stream_return_module	1.7.3.12
ngx_stream_split_clients_module	1.7.3.13
ngx_stream_ssl_module	1.7.3.14
ngx_stream_ssl_preread_module	1.7.3.15
ngx_stream_upstream_module	1.7.3.16
ngx_stream_upstream_hc_module	1.7.3.17
ngx_stream_zone_sync_module	1.7.3.18
其他	1.7.4
ngx_google_perftools_module	1.7.4.1

### 贡献导引

请严格按照以下步骤操作,如有任何问题,请提出 issue

• 在 GitHub 上点击 fork 将本仓库 fork 到自己的仓库,如 yourname/nginx-docs ,然后 clone 到本地。

```
$ git clone git@github.com:yourname/nginx-docs.git
$ cd nginx-docs
# 将项目与上游关联
$ git remote add source git@github.com:DocsHome/nginx-docs.git
```

• 增加内容或者修复错误后提交,并推送到自己的仓库。

```
$ git add .
$ git commit -a "Fix issue #1: change helo to hello"
$ git push origin/master
```

- 在 GitHub 上提交 pull request 。
- 请定期更新自己仓库内容。

```
$ git fetch source
$ git rebase source/master
$ git push -f origin master
```

## 排版规范

本项目排版遵循 中文排版指南 规范。

# Nginx 中文文档



# NGINX

Nginx 官方文档中文翻译版,由本人在学习 nginx 时顺带翻译。因部分章节涉及到 Nginx Plus 或者其他内容,我将忽略该部分章节的内容。

文档前期翻译得比较粗糙,而且是基于旧版文档对照翻译,可能存在许多不当和错误之处,之后会慢慢修正和校对。

如果您发现内容存在错误或者不当之处,欢迎提出 issue 或 PR,期待您的加入:如何贡献。

在线阅读:Github | GitBook

### 安装

如果你没有安装 gitbook,则先使用 npm (或者 cnpm) 安装 gitbook-cli:

npm install gitbook-cli -g

进入项目根目录,执行以下命令运行 gitbook:

安装依赖

gitbook install

启动本地服务器

gitbook serve

### 项目状态

翻译中.....

# 排版规范

本项目排版遵循 中文排版指南 规范。

### **LICENSE**



本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。

# 安装 nginx

nginx 可以以不同的方式安装,安装方式取决于当前的操作系统。

### 在 Linux 上安装

对于 Linux,可以使用 nginx.org 的 nginx 软件包。

### 在 FreeBSD 上安装

在 FreeBSD 上,可以从 软件包 或通过 ports 系统安装 nginx。ports 系统提供更大的灵活性,提供了各种选项可供选择。port 将使用指定的选项编译 nginx 并进行安装。

### 从源码安装

如果需要某些特殊功能软件包和 ports 无法提供,那么可以从源码中编译 nginx。虽然此方式更加灵活,但对于初学者来说可能会很复杂。更多信息请参阅 从源码构建 nginx。

### 原文档

http://nginx.org/en/docs/install.html

# 从源码构建 nginx

编译时使用 configure 命令进行配置。它定义了系统的各个方面,包括了 nginx 进行连接处理使用的方法。最终它会创建出一个 Makefile 。 configure 命令支持以下参数:

#### • --prefix=path

定义一个用于保留服务器文件的目录。此目录也将用于所有通过 configure 设置的相对路径 (除了库源码路径外)和 nginx.conf 配置文件。默认设置为 /usr/local/nginx 目录。

#### • --sbin-path=path

设置 nginx 可执行文件的名称。此名称仅在安装过程中使用。默认情况下,文件名为 prefix/sbin/nginx 。

#### • --conf-path=path

设置 nginx.conf 配置文件的名称。如果需要,nginx 可以使用不同的配置文件启动,方 法是使用命令行参数 -c 指定文件。默认情况下,文件名为 prefix/conf/nginx.conf。

#### • --pid-path=path

设置存储主进程的进程 ID 的 nginx.pid 文件名称。安装后,可以在 nginx.conf 配置文件中使用 pid 指令更改文件名。默认文件名为 prefix/logs/nginx.pid 。

#### --lock-path=path

设置锁文件的名称前缀。安装后,可以在 nginx.conf 配置文件中使用 lock\_file 指令更改对应的值。默认值为 prefix/logs/nginx.lock 。

#### • --error-log-path=path

设置主要错误、警告和诊断文件的名称。安装后,可以在 nginx.conf 配置文件中使用 error log 指令更改文件名。默认情况下,文件名为 prefix/logs/error.log。

#### • --http-log-path=path

设置 HTTP 服务器主请求日志文件名称。安装后,可以在 nginx.conf 配置文件中使用 access log 指令更改文件名。默认情况下,文件名为 prefix/logs/access.log。

#### • --build=name

设置一个可选的 nginx 构建名称

#### --user=name

设置一个非特权用户名称,其凭据将由工作进程使用。安装后,可以在 nginx.conf 配置文件中使用 user 指令更改名称。默认的用户名为 nobody 。

#### • --group=name

设置一个组的名称,其凭据将由工作进程使用。安装后,可以在 nginx.conf 配置文件中使用 user 指令更改名称。默认情况下,组名称设置为一个非特权用户的名称。

#### • --with-select module 和 --without-select module

启用或禁用构建允许服务器使用 select() 方法的模块。如果平台不支持其他更合适的方法(如 kqueue、epoll 或 /dev/poll),则将自动构建该模块。

#### --with-poll\_module 和 --without-poll\_module

启用或禁用构建允许服务器使用 pol1() 方法的模块。如果平台不支持其他更合适的方法(如 kqueue、epoll 或 /dev/poll),则将自动构建该模块。

#### with-threads

允许使用线程池thread pools

#### with-file-aio

启用在FreeBSD和Linux上asynchronous file I/O (aio)指令的使用

#### • --without-http\_gzip\_module

禁用构建 HTTP 服务器响应压缩模块。需要 zlib 库来构建和运行此模块。

#### • --without-http\_rewrite\_module

禁用构建允许 HTTP 服务器重定向请求和更改请求 URI 的模块。需要 PCRE 库来构建和运行此模块。

#### • --without-http\_proxy\_module

禁用构建 HTTP 服务器代理模块。

#### • --with-http\_ssl\_module

允许构建可将 HTTPS 协议支持添加到 HTTP 服务器的模块。默认情况下,此模块参与构建。构建和运行此模块需要 OpenSSL 库支持。

#### with-http\_v2\_module

允许构建一个支持HTTP/2 的模块。默认情况下,该模块不构建。

#### with-http\_realip\_module

允许构建ngx\_http\_realip\_module 模块,该模块将客户端地址更改为在指定的header中发送的地址。该模块默认不构建。

#### • with-http\_addition\_module

允许构建ngx\_http\_addition\_module 模块,该模块能够在响应之前和之后添加文本。该模块默认不构建。

#### • with-http\_xslt\_module和with-http\_xslt\_module=dynamic

允许构建使用一个或者多个XSLT样式表转化为XML响应的ngx\_http\_xslt\_module。该模块默认不构建。libxslt 和 libxml2 库需要这个模块来构建和启动。

#### with-http\_image\_filter\_module和with-http\_image\_filter\_module=dynamic

允许构建ngx\_http\_image\_filter\_module 模块,该模块可以转换 JPEG, GIF, PNG,和 WebP 格式的图片。该模块默认不构建。

#### • with-http\_geoip\_module ≠ with-http\_geoip\_module = dynamic

允许构建ngx\_http\_geoip\_module 模块。该模块根据客户端 IP 地址和预编译MaxMind 的数据库创建变量。该模块默认不构建。

#### • with-http\_sub\_module

允许构建ngx\_http\_sub\_module 模块。该模块通过将一个指定的字符串替换为另一个来修改相应。该模块默认不构建。

#### • with-http\_dav\_module

允许构建ngx\_http\_dav\_module 模块。该模块通过WebDEV协议提供文件管理自动化。该模块默认不构建。

#### • with-http\_flv\_module

允许构建ngx\_http\_flv\_module 模块。该模块为 Flash Videos (FLV) 文件提供伪流服务器端的支持。该模块默认不构建。

#### • with-http\_mp4\_module

允许构建ngx\_http\_mp4\_module 模块。该模块为 MP4 文件提供伪流服务器端的支持。该模块默认不构建。

#### • with-http\_gunzip\_module

允许构建ngx\_http\_gunzip\_module 模块。该模块使用 Content-Encoding: gzip 来解压缩响应对于那些不支持 gzip 编码方法的客户端。该模块默认不构建。

#### • with-http\_auth\_request\_module

允许构建ngx\_http\_auth\_request\_module 模块。该模块基于子请求的结果实现客户端授权。该模块默认不构建。

#### • with-http\_random\_index\_module

允许构建ngx\_http\_random\_index\_module 模块。该模块处理斜杠字符 ('/') 结尾的请求,并选择目录中的随机文件作为索引文件。该模块默认不构建。

#### • with-http\_secure\_link\_module

允许构建ngx http secure link module 模块。该模块默认不构建。

#### • with-http\_degradation\_module

允许构建 with-http\_degradation\_module 模块。该模块默认不构建。

#### • with-http slice module

允许构建ngx\_http\_slice\_module 将请求拆分为子请求的模块,每个模块都返回一定范围的响应。该模块提供了更有效的大响应缓存。该模块默认不构建。

#### • with-http\_stub\_status\_module

允许构建ngx\_http\_stub\_status\_module 模块。该模块提供对基本状态信息的访问。该模块默认不构建。

#### • without-http\_charset\_module

禁用构建压缩 HTTP 响应的ngx\_http\_charset\_module 模块。该模块将指定的字符集添加到 Content-Type 响应头字段,还可以将数据从一个字符集转化为另一个字符集。

#### • without-http\_gzip\_module

禁用构建压缩 HTTP 响应的compresses responses 模块。构建和运行这个模块需要 zlib 库。

#### • without-http\_ssi\_module

禁用构建without-http\_ssi\_module 模块。该模块在通过它的响应中处理 SSI (服务端包含) 命令。

#### without-http\_userid\_module

允许构建ngx http userid module 模块。该模块设置适合客户端识别的cookie。

#### • without-http\_access\_module

禁用构建ngx http access module 模块。该模块允许限制对某些客户端地址的访问。

#### • without-http\_auth\_basic\_module

禁用构建ngx\_http\_auth\_basic\_module 模块。该模块允许通过使用HTTP基本身份验证协议验证用户名密码来限制对资源的访问。

#### • without-http\_mirror\_module

禁用构建ngx\_http\_mirror\_module 模块。该模块通过创建后台镜像子请求来实现原始请求的镜像。

#### • without-http autoindex module

禁用构建ngx\_http\_autoindex\_module 模块。该模块处理以斜杠('/')结尾的请求,并在ngx\_http\_index\_module 模块找不到索引文件的情况下生成目录列表。

#### • without-http\_geo\_module

禁用构建ngx\_http\_geo\_module 模块。该模块使用取决于客户端IP地址的值创建变量。

#### • without-http\_map\_module

禁用构建ngx http map module 模块。该模块使用取决于其他变量的值创建变量。

#### • without-http\_split\_clients\_module

禁用构建ngx http split clients module 模块。该模块为 A/B 测试创建变量。

#### • without-http\_referer\_module

禁用构建ngx\_http\_referer\_module 模块。该模块可以阻止对 "Referer" 头字段中具有无效值的请求访问站点。

#### • without-http\_proxy\_module

禁用构建允许HTTP服务器重定向的请求和更改请求URI redirect requests and change URI of requests 的模块。

#### • without-http\_proxy\_module

禁用构建proxying module HTTP服务器代理模块。

#### without-http\_fastcgi\_module

禁用构建将请求传递给FastCGI服务器的ngx http fastcgi module模块。

#### • without-http\_uwsgi\_module

禁用构建将请求传递给uwsgi服务器的ngx http uwsgi module 模块。

#### • without-http\_scgi\_module

禁用构建将请求传递给SCGI服务器的ngx http scgi module 模块。

#### • without-http\_grpc\_module

禁用构建将请求传递给个RPC服务器ngx\_http\_grpc\_module 模块。

#### • without-http\_memcached\_module

禁用构建ngx\_http\_memcached\_module 模块。该模块从 memcached 服务器获得响应。

#### • without-http limit conn module

禁用构建ngx\_http\_limit\_conn\_module 模块。该模块限制每个密钥的链接数,例如,来自单个IP地址的链接数。

#### • without-http\_limit\_req\_module

禁用构建限制每个键的请求处理速率ngx\_http\_limit\_req\_module 模块。例如,来自单个IP地址的请求的处理速率。

#### • without-http empty gif module

禁用构建发出单像素透明GIFemits single-pixel transparent GIF 模块。

#### • without-http\_browser\_module

禁用构建ngx\_http\_browser\_module 模块。该模块创建的值的变量取决于 "User-Agent" 请求标头字段的值。

#### without-http\_upstream\_hash\_module

禁用构建实现散列负载均衡的方法hash 模块。

#### without-http\_upstream\_ip\_hash\_module

禁用构建实现IP\_Hash 负载均衡方法的模块。

#### without-http\_upstream\_least\_conn\_module

禁用构建实现least conn 负载均衡方法的模块。

#### without-http\_upstream\_keepalive\_module

禁用构建caching of connections 模块。该模块提供到上游服务器的链接缓存。

#### without-http\_upstream\_zone\_module

禁用构建zone 模块。该模块可以将上游组的运行时状态存储在共享内存区域中。

#### • with-http\_perl\_module和with-http\_perl\_module=dynamic

构建嵌入式Perl模块。该模块默认不构建。

#### • --with-perl\_modules\_path=path

定义一个保留Perl模块的路径。

#### • with-perl=path

设置Perl二进制文件的名字。

#### • http-client-body-temp-path

定义用于存储保存客户端的请求主体的临时文件的目录。安装后,可以使用client\_body\_temp\_path 指令在nginx.conf配置文件中始终更改目录。默认的目录名为prefix/client\_body\_temp。

#### http-proxy-temp-path=path

定义一个目录,用于存储临时文件和从代理服务器接受的数据。安装后可以使用proxy\_temp\_path 指令在nginx.conf配置文件中更改。默认的目录名为profix/proxy\_temp

#### • http-fastcgi-temp-path=path

定义一个目录,用于存储临时文件和从 FastCGI 服务器接受的数据。安装后可以使用fastcgi\_temp\_path 指令在nginx.conf配置文件中更改。 默认的目录为prefix/fastcgi\_temp

#### http-uwsgi-temp-path=path

定义一个目录,用于存储临时文件和从 uwsgi 服务器接受的数据。安装后可以使用uwsgi\_temp\_path 指令在nginx.conf配置文件中更改。 默认的目录为 prefix/uwsgi\_temp

#### • http-scgi-temp-path=path

定义一个目录,用于存储临时文件和从 SCGI 服务器接受的数据。安装后可以使用 scqi temp path 指令在nqinx.conf配置文件中更改。 默认的目录为 prefix/scqi\_temp

#### without-http

禁用构建HTTP 模块。

#### without-http-cache

禁用 HTTP 缓存。

#### • with-mail和with-mail=dynamic

启用构建 POP3/IMAP4/SMTP mail proxy 模块。

#### with-mail\_ssl\_module

启用构建SSL/TLS protocol support 模块,将SSL/TLS协议支持添加到邮件代理服务器。 默认不构建此模块。需要OpenSSL库来构建和运行此模块。

#### without-mail\_pop3\_module

禁用邮件代理服务器中的POP3协议。

#### • without-mail\_imap\_module

禁用邮件代理服务器中的IMAP 协议。

#### without-mail\_smtp\_module

禁用邮件代理服务器中的SMTP 协议。

#### • with-stream 和 with-stream = dynamic

启用构建流模块 模块以进行通用的 TCP/UDP 代理和负载均衡。该模块默认不构建。

#### • with-stream\_ssl\_module

启用构建SSL/TLS protocol support 模块。为流模块添加SSL/TLS协议支持。默认不构建此模块。需要OpenSSL库来构建和运行此模块。

#### • with-stream realip module

启用构建ngx\_stream\_realip\_module 模块。该模块将客户端地址更改为 PROXY 协议头中发送的地址。默认不构建此模块。

#### • with-stream\_geoip\_module 和with-stream\_geoip\_module = dynamic

启用构建ngx\_stream\_geoip\_module 模块。该模块根据客户端地址和预编译的MaxMind数据库创建变量。默认不构建。

#### • with-stream\_ssl\_preread\_module

禁用构建with-http\_degradation\_modulengx\_stream\_ssl\_preread\_module 模块。该模块允许从ClientHello 消息中提取消息而不终止SSL/TLS。

#### • without-stream\_limit\_conn\_module

禁用构建ngx\_stream\_limit\_conn\_module 模块。该模块限制每个密钥的连接数,例如,来自单个IP地址的连接数。

#### without-stream\_geo\_module

禁用构建ngx\_stream\_geo\_module 模块。该模块使用取决于客户端IP地址的值创建变量。

#### • without-stream\_map\_module

禁用构建ngx stream map module 模块。该模块根据其他变量的值创建值。

#### • without-stream\_split\_clients\_module

禁用构建ngx stream split clients module 模块。该模块为 A/B 测试创建变量

#### • without-stream\_return\_module

禁用构建ngx\_stream\_return\_module 模块。该模块将一些指定值发送到客户端,然后关闭连接。

#### • without-stream\_upstream\_hash\_module

禁用构建hash 实现散列负载平衡方法的模块。

#### • without-stream\_upstream\_least\_conn\_module

禁用构建least conn 实现散列负载平衡方法的模块。

#### • without-stream\_upstream\_zone\_module

禁用构建zone 的模块。该模块可以将上游组的运行时状态存储在共享内存区域中

#### • with-google\_perftools\_module

禁用构建ngx\_google\_perftools\_module 模块。该模块可以使用 Google Performance Tools 分析nginx工作进程。该模块适用于nginx开发人员,默认情况下不构建。

#### • with-cpp\_test\_module

启用构建ngx cpp test module模块。

#### • add-module=path

启用外部模块。

#### • add-dynamic-module=path

启用动态模块。

#### with-compat

实现动态兼容模块。

#### • with-cc=path

设置C编译器的名称。

#### • with-cpp=path

设置C++处理器的名称。

#### • with-cc-opt=parameters

设置将添加到CFLAGS变量的其他参数。在FreeBSD下使用系统PCRE库时,应指定 --with-cc-opt =" - I / usr / local / include"。如果需要增加 select() 支持的文件数,也可以在此处指定,例如: - with-cc-opt =" - D FD\_SETSIZE = 2048"。

#### with-ld-opt=parameters

设置将在链接期间使用的其他参数。在FreeBSD下使用系统PCRE库时,应指定 --with-ld-opt =" - L / usr / local / lib"。

#### • with-cpu-opt=cpu

指定编译的 CPU ,pentium, pentiumpro, pentium3, pentium4, athlon, opteron, sparc32, sparc64, ppc64。

#### • without-pcre

禁用 PCRE 库的使用。

#### • with-pcre

强制使用 PCRE 库。

#### with-pcre=path

设置 PCRE 库源的路径。需要从 PCRE 站点下载分发(版本4.4-8.42)并将其解压缩。剩下的工作由nginx的./configure和make完成。该位置指令和 ngx\_http\_rewrite\_module模块中的正则表达式支持需要该库。

#### with-pcre-opt=parameters

为PCRE设置其他构建选项。

#### • with-zlib-opt=parameters

为zlib设置其他构建选项。

#### • with-zlib-asm=cpu

启用使用针对其中一个指定CPU优化的zlib汇编程序源:pentium, pentiumpro。

#### • with-libatomic

强制libatomic\_ops库使用。

#### • with-libatomic=path

设置libatomic\_ops库源的路径。

#### • with-openssl=path

设置OpenSSL库源的路径。

#### with-openssl-opt=parameters

为OpenSSL设置其他构建选项。

#### • with-debug

启用调试日志。

#### --with-pcre=path

设置 PCRE 库的源路径。发行版(4.4 至 8.40 版本)需要从 PCRE 站点下载并提取。其余工作由 nginx 的 ./configure 和 make 完成。该库是 location 指令和 ngx http rewrite module 模块中正则表达式支持所必需的。

#### • --with-pcre-jit

使用"即时编译(just-in-time compilation)"支持(1.1.12版本的 pcre\_jit 指令)构建 PCRE 库。

#### • --with-zlib=path

设置 zlib 库的源路径。发行版(1.1.3 至 1.2.11 版本)需要从 zlib 站点下载并提取。其余工作由 nginx 的 ./configure 和 make 完成。该库是 ngx\_http\_gzip\_module 模块所必需的。

#### • --with-cc-opt=parameters

设置添加到 CFLAGS 变量的额外参数。当在 FreeBSD 下使用系统的 PCRE 库时,应指定 --with-cc-opt="-I /usr/local/include"。如果需要增加 select() 所支持的文件数量,也可以在这里指定,如: --with-cc-opt="-D FD\_SETSIZE=2048"。

#### --with-ld-opt=parameters

设置链接期间使用的其他参数。在 FreeBSD 下使用系统 PCRE 库时,应指定--with-ld-opt="-L /usr/local/lib"。

#### 参数使用示例:

```
./configure \
    --sbin-path=/usr/local/nginx/nginx \
    --conf-path=/usr/local/nginx/nginx.conf \
    --pid-path=/usr/local/nginx/nginx.pid \
    --with-http_ssl_module \
    --with-pcre=../pcre-8.40 \
    --with-zlib=../zlib-1.2.11
```

配置完成之后,使用 make 和 make install 编译和安装 nginx。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/configure.html

### 初学者指南

本指南旨在介绍 Nginx 基本内容和一些在 Nginx 上可以完成的简单任务。这里假设您已经安装了 nginx,否则请参阅 安装 nginx 页面。本指南介绍如何启动、停止 nginx 和重新加载配置,解释配置文件的结构,并介绍如何设置 nginx 以提供静态内容服务,如何配置 nginx 作为代理服务器,以及如何将其连接到一个 FastCGI 应用程序。

nginx 有一个主进程(Master)和几个工作进程(Worker)。主进程的主要目的是读取和评估配置,并维护工作进程。工作进程对请求进行处理。nginx 采用了基于事件模型和依赖于操作系统的机制来有效地在工作进程之间分配请求。工作进程的数量可在配置文件中定义,并且可以针对给定的配置进行修改,或者自动调整到可用 CPU 内核的数量(请参阅worker processes)。

配置文件决定了 nginx 及其模块的工作方式。默认情况下,配置文件名为 nginx.conf ,并放在目录 /usr/local/nginx/conf , /etc/nginx 或 /usr/local/etc/nginx 中。

### 启动、停止和重新加载配置

要启动 nginx,需要运行可执行文件。nginx 启动之后,可以通过调用可执行文件附带 -s 参 来控制它。使用以下语法:

nginx -s 信号

信号可能是以下之一:

- stop 立即关闭
- quit 正常关闭
- reload 重新加载配置文件
- reopen 重新打开日志文件

例如,要等待工作进程处理完当前的请求才停止 nginx 进程,可以执行以下命令:

nginx -s quit

这个命令的执行用户应该是与启动nginx用户是一致的

在将重新加载配置的命令发送到 nginx 或重新启动之前,配置文件所做的内容更改将不会生效。要重新加载配置,请执行:

nginx -s reload

一旦主进程(Master)收到要重新加载配置(reload)的信号,它将检查新配置文件的语法有效性,并尝试应用其中提供的配置。如果成功,主进程将启动新的工作进程(Worker),并向旧工作进程发送消息,请求它们关闭。否则,主进程回滚更改,并继续使用旧配置。旧工作进程接收到关闭命令后,停止接受新的请求连接,并继续维护当前请求,直到这些请求都被处理完成之后,旧工作进程将退出。

可以借助 Unix 工具(如 kill 工具)将信号发送到 nginx 进程,信号直接发送到指定进程 ID 的进程。默认情况下,nginx 主进程的进程 ID 是写入在 /usr/local/nginx/logs 或 /var/run中的 nginx.pid 文件中。例如,如果主进程 ID 为 1628,则发送 QUIT 信号让 nginx 正常平滑关闭,可执行:

kill -s QUIT 1628

获取所有正在运行的 nginx 进程列表,可以使用 ps 命令,如下:

ps -ax | grep nginx

有关向 nginx 发送信号的更多信息,请参阅 控制 nginx。

### 配置文件结构

nginx 是由配置文件中指定的指令控制模块组成。指令可分为简单指令和块指令。一个简单的指令是由空格分隔的名称和参数组成,并以分号;结尾。块指令具有与简单指令相同的结构,但不是以分号结尾,而是以大括号 {} 包围的一组附加指令结尾。如果块指令的大括号内部可以有其它指令,则称这个块指令为上下文(例如:events,http,server和 location)。

配置文件中被放置在任何上下文之外的指令都被认为是主上下文 main。 events 和 http 指令在主 main 上下文中, server 在 http 中, location 又在 server 中。

井号 # 之后的行的内容被视为注释。

### 提供静态内容服务

Web 服务器的一个重要任务是提供文件(比如图片或者静态 HTML 页面)服务。您将实现一个示例,根据请求,将提供来自不同的本地目录的文件: /data/www (可能包含 HTML 文件)和 /data/images (包含图片)。这需要编辑配置文件,在 http 中配置一个包含两个 location 块的 server 块指令。

首先,创建 /data/www 目录将包含任何文本内容的 index.html 文件放入其中,创建 /data/images 目录然后放一些图片进去。

其次,打开这个配置文件, 默认配置文件已经包含几个服务器块示例,大部分是已经注释掉的。现在注释掉这些块并且启动一个新的 server 块。

```
http {
    server {
    }
}
```

通常,配置文件可以包含几个由监听 listen 端口和服务器域名 server names 区分的 server 块指令 distinguished。一旦 nginx 决定由哪个 server 来处理请求,它会根据 server 块中定义的 location 指令的参数来检验请求头中指定的URI。

添加如下 location 块指令到 server 块指令中:

```
location / {
   root /data/www;
}
```

该 location 块指令指定 / 前缀与请求中的 URI 相比较。对于匹配的请求,URI 将被添加到根指令 root 中指定的路径,即 /data/ www ,以形成本地文件系统上所请求文件的路径。如果有几个匹配上的 location 块指令,nginx 将选择具有最长前缀的 location 块。上面的位置块提供最短的前缀,长度为 1,因此只有当所有其它 location 块不能匹配时,才会使用该块。

接下来,添加第二个 location 指令快:

```
location /images/ {
   root /data;
}
```

以 /images/ 为开头的请求将会被匹配上(虽然 location / 也能匹配上此请求,但是它的前缀更短)

最后, server 块指令应如下所示:

```
server {
    location / {
        root /data/www;
    }

    location /images/ {
        root /data;
    }
}
```

这已经是一个监听标准 80 端口并且可以在本地机器上通过 http://localhost/ 地址来访问的有效配置。响应以 /images/ 开头的URI请求,服务器将从 /data/images 目录发送文件。例如,响应 http://localhost/images/example.png 请求,nginx 将发送

/data/images/example.png 文件。如果此文件不存在,nginx 将发送一个404错误响应。不以 / images/ 开头的 URI 的请求将映射到 /data/www 目录。例如,响应

http://localhost/some/example.html 请求,nginx 将发送 /data/www/some/example.html 文件。

要让新配置立刻生效,如果 nginx 尚未启动可以启动它,否则通过执行以下命令将重新加载 配置信号发送到 nginx 的主进程:

```
nginx -s reload
```

如果运行的效果没有在预期之中,您可以尝试从 /usr/local/nginx/logs 或 /var/log/nginx 中的 access.log 和 error.log 日志文件中查找原因。

### 设置一个简单的代理服务器

nginx 的一个常见用途是作为一个代理服务器,作用是接收请求并转发给被代理的服务器,从中取得响应,并将其发送回客户端。

我们将配置一个基本的代理服务器,它为图片请求提供的文件来自本地目录,并将所有其它请求发送给代理的服务器。在此示例中,两个服务器在单个 nginx 实例上定义。

首先,通过向 nginx 的配置文件添加一个 server 块来定义代理服务器,其中包含以下内容:

```
server {
    listen 8080;
    root /data/up1;

    location / {
    }
}
```

这是一个监听 8080 端口的简单服务器(以前,由于使用了标准 80 端口,所以没有指定 listen 指令),并将所有请求映射到本地文件系统上的 /data/up1 目录。创建此目录并将 index.html 文件放入其中。请注意, root 指令位于 server 上下文中。当选择用于处理请求的 location 块自身不包含 root 指令时,将使用此 root 指令。

接下来,在上一节中的服务器配置基础上进行修改,使其成为代理服务器配置。在第一个 location 块中,使用参数指定的代理服务器的协议,域名和端口(在本例中为 http://localhost:8080) 放置在 proxy pass 指令处:

```
server {
    location / {
        proxy_pass http://localhost:8080;
    }

    location /images/ {
        root /data;
    }
}
```

我们将修改使用了 /images/ 前缀将请求映射到 /data/images 目录下的文件的第二个 location 块,使其与附带常见的图片文件扩展名的请求相匹配。修改后的 location 块如下所示:

```
location ~ \.(gif|jpg|png)$ {
   root /data/images;
}
```

该参数是一个正则表达式,匹配所有以 .gif , .jpg 或 .png 结尾的 URI。正则表达式之前 应该是 ~。相应的请求将映射到 /data/images 目录。

当 nginx 选择一个 location 块来提供请求时,它首先检查指定前缀的 location 指令,记住 具有最长前缀的 location ,然后检查正则表达式。如果与正则表达式匹配,nginx 会选择此 location ,否则选择更早之前记住的那一个。

代理服务器的最终配置如下:

```
server {
   location / {
       proxy_pass http://localhost:8080/;
   }

   location ~ \.(gif|jpg|png)$ {
      root /data/images;
   }
}
```

此 server 将过滤以 .gif , .jpg 或 .png 结尾的请求,并将它们映射到 /data/images 目录 (通过向 root 指令的参数添加 URI) ,并将所有其它请求传递到上面配置的代理服务器。

要使新配置立即生效,请将重新加载配置文件信号(reload)发送到 nginx,如前几节所述。 还有更多的指令可用于进一步配置代理连接。

### 设置 FastCGI 代理

nginx 可被用于将请求路由到运行了使用各种框架和 PHP 等编程语言构建的应用程序的 FastCGI 服务器。

与 FastCGI 服务器协同工作的最基本的 nginx 配置是使用 fastcgi\_pass 指令而不是 proxy\_pass 指令,以及 fastcgi\_param 指令来设置传递给 FastCGI 服务器的参数。假设 FastCGI 服务器可以在 localhost:9000 上访问。以上一节的代理配置为基础,用 fastcgi\_pass 指令替换 proxy\_pass 指令,并将参数更改为 localhost:9000。在 PHP中, SCRIPT\_FILENAME 参数用于确定脚本名称, QUERY\_STRING 参数用于传递请求参数。最终的配置将是:

```
server {
    location / {
        fastcgi_pass localhost:9000;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param QUERY_STRING $query_string;
    }
    location ~ \.(gif|jpg|png)$ {
        root /data/images;
    }
}
```

这里设置一个 server ,将除了静态图片请求之外的所有请求路由到通过 FastCGI 协议在 localhost:9000 上运行的代理服务器。

### 原文档

http://nginx.org/en/docs/beginners\_guide.html

# 控制 nginx

- 配置变更
- 日志轮转
- 升级可执行文件

可以用信号控制 nginx。默认情况下,主进程(Master)的 pid 写在 /use/local/nginx/logs/nginx.pid 文件中。这个文件的位置可以在配置时更改或者在 nginx.conf 文件中使用 pid 指令更改。Master 进程支持以下信号:

信号	作用
TERM, INT	快速关闭
QUIT	正常退出
HUP	当改变配置文件时,将有一段过渡时间段(仅 FreeBSD 和 Linux),新启动的 Worker 进程将应用新的配置,旧的 Worker 进程将被平滑退出
USR1	重新打开日志文件
USR2	升级可执行文件
WINCH	正常关闭 Worker 进程

Worker 进程也是可以用信号控制的,尽管这不是必须的。支持以下信号:

信号	作用
TERM, INT	快速关闭
QUIT	正常关闭
USR1	重新打开日志文件
WINCH	调试异常终止(需要开启 debug_points)

### 配置变更

为了让 nginx 重新读取配置文件,应将 HUP 信号发送给 Master 进程。Master 进程首先会检查配置文件的语法有效性,之后尝试应用新的配置,即打开日志文件和新的 socket。如果失败了,它会回滚更改并继续使用旧的配置。如果成功,它将启动新的 Worker 进程并向旧的 Worker 进程发送消息请求它们正常关闭。旧的 Worker 进程关闭监听 socket 并继续为旧的客户端服务,当所有旧的客户端被处理完成,旧的 Worker 进程将被关闭。

我们来举例说明一下。 假设 nginx 是在 FreeBSD 4.x 命令行上运行的

```
ps axw -o pid,ppid,user,%cpu,vsz,wchan,command | egrep '(nginx|PID)'
```

#### 得到以下输出结果:

```
PID PPID USER %CPU VSZ WCHAN COMMAND

33126 1 root 0.0 1148 pause nginx: master process /usr/local/nginx/sbin/ngin x

33127 33126 nobody 0.0 1380 kqread nginx: worker process (nginx)

33128 33126 nobody 0.0 1364 kqread nginx: worker process (nginx)

33129 33126 nobody 0.0 1364 kqread nginx: worker process (nginx)
```

#### 如果把 HUP 信号发送到 master 进程,输出的结果将会是:

```
PID PPID USER %CPU VSZ WCHAN COMMAND

33126 1 root 0.0 1164 pause nginx: master process /usr/local/nginx/sbin/ngin x

33129 33126 nobody 0.0 1380 kqread nginx: worker process is shutting down (nginx)

33134 33126 nobody 0.0 1368 kqread nginx: worker process (nginx)

33135 33126 nobody 0.0 1368 kqread nginx: worker process (nginx)

33136 33126 nobody 0.0 1368 kqread nginx: worker process (nginx)
```

#### 其中一个 PID 为 33129 的 worker 进程仍然在继续工作,过一段时间之后它退出了:

```
PID PPID USER %CPU VSZ WCHAN COMMAND

33126 1 root 0.0 1164 pause nginx: master process /usr/local/nginx/sbin/ngin x

33134 33126 nobody 0.0 1368 kqread nginx: worker process (nginx)

33135 33126 nobody 0.0 1368 kqread nginx: worker process (nginx)

33136 33126 nobody 0.0 1368 kqread nginx: worker process (nginx)
```

### 日志轮转

为了做日志轮转,首先需要重命名。之后应该发送 USR1 信号给 master 进程。Master 进程将会重新打开当前所有的日志文件,并将其分配给一个正在运行未经授权的用户为所有者的worker 进程。成功重新打开之后 Master 进程将会关闭所有打开的文件并且发送消息给worker 进程要求它们重新打开文件。Worker 进程重新打开新文件和立即关闭旧文件。因此,旧的文件几乎可以立即用于后期处理,例如压缩。

### 升级可执行文件

为了升级服务器可执行文件,首先应该将新的可执行文件替换旧的可执行文件。之后发送 USR2 信号到 master 进程。Master 进程首先将以进程 ID 文件重命名为以 .oldbin 为后缀的新文件,例如 /usr/local/nginx/logs/nginx.pid.oldbin 。之后启动新的二进制文件和依次期待能够新的 worker 进程:

```
PID PPID USER %CPU VSZ WCHAN COMMAND

33126 1 root 0.0 1164 pause nginx: master process /usr/local/nginx/sbin/ngin x

33134 33126 nobody 0.0 1368 kqread nginx: worker process (nginx)

33135 33126 nobody 0.0 1380 kqread nginx: worker process (nginx)

33136 33126 nobody 0.0 1368 kqread nginx: worker process (nginx)

36264 33126 root 0.0 1148 pause nginx: master process /usr/local/nginx/sbin/ngin x

36265 36264 nobody 0.0 1364 kqread nginx: worker process (nginx)

36266 36264 nobody 0.0 1364 kqread nginx: worker process (nginx)

36267 36264 nobody 0.0 1364 kqread nginx: worker process (nginx)

36267 36264 nobody 0.0 1364 kqread nginx: worker process (nginx)
```

之后所有的 worker 进程(旧的和新的)继续接收请求,如果 winch 信号被发送给了第一个 master 进程,它将向其 worker 进程发送消息要求它们正常关闭,之后它们开始退出:

```
PID PPID USER %CPU VSZ WCHAN COMMAND

33126 1 root 0.0 1164 pause nginx: master process /usr/local/nginx/sbin/ngin x

33135 33126 nobody 0.0 1380 kqread nginx: worker process is shutting down (nginx)

36264 33126 root 0.0 1148 pause nginx: master process /usr/local/nginx/sbin/ngin x

36265 36264 nobody 0.0 1364 kqread nginx: worker process (nginx)

36266 36264 nobody 0.0 1364 kqread nginx: worker process (nginx)

36267 36264 nobody 0.0 1364 kqread nginx: worker process (nginx)
```

过一段时间,仅有新的 worker 进程处理请求:

```
PID PPID USER %CPU VSZ WCHAN COMMAND

33126 1 root 0.0 1164 pause nginx: master process /usr/local/nginx/sbin/ngin x

36264 33126 root 0.0 1148 pause nginx: master process /usr/local/nginx/sbin/ngin x

36265 36264 nobody 0.0 1364 kqread nginx: worker process (nginx)

36266 36264 nobody 0.0 1364 kqread nginx: worker process (nginx)

36267 36264 nobody 0.0 1364 kqread nginx: worker process (nginx)
```

需要注意的是旧的 master 进程不会关闭它的监听 socket,并且如果需要的话,可以管理它来启动 worker 进程。如果出于某些原因不能接受新的可执行文件工作方式,可以执行以下操作之一:

• 发送 HUP 信号给旧的 master 进程,旧的 master 进程将会启动不会重新读取配置文件 的 worker 进程。之后,通过将 QUIT 信号发送到新的主进程就可以正常关闭所有的新进 程。

• 发送 TERM 信号到新的 master 进程,它将会发送一个消息给 worker 进程要求它们立即 关闭,并且它们立即退出(如果由于某些原因新的进程没有退出,应该发送 KILL 信号 让它们强制退出)。当新的 master 进程退出时,旧 master 将会自动启动新的 worker 进程。

新的 master 进程退出之后,旧的 master 进程会从以进程 ID 命名的文件中忽略掉 .oldbin 后缀的文件。

如果升级成功,应该发送 QUIT 信号给旧的 master 进程,仅仅新的进程驻留:

```
PID PPID USER %CPU VSZ WCHAN COMMAND

36264 1 root 0.0 1148 pause nginx: master process /usr/local/nginx/sbin/ngin

X

36265 36264 nobody 0.0 1364 kqread nginx: worker process (nginx)

36266 36264 nobody 0.0 1364 kqread nginx: worker process (nginx)

36267 36264 nobody 0.0 1364 kqread nginx: worker process (nginx)
```

### 原文档

http://nginx.org/en/docs/control.html

### 连接处理方式

nginx 支持多种连接处理方式,每一种方式是否可用取决于所用的平台。在支持几种方式的平台上,nginx 会自动选择最有效的方式,然而,如果您需要明确指定使用哪一种方式,可以使用 use 指令指定。

#### 支持以下集中处理方式:

- **select**,标准方式。当平台上缺乏其他有效的方式时自动构建。 --with-select-module 和 -without-select\_module 配置参数开启或者禁用此模块构建。
- poll,标准方式,当平台上缺乏其它有效的处理方式时自动构建此模块。 -with-poll\_moudle 和 -without-poll\_module 配置项开启或者禁用此模块构建。
- kqueue, 在 FreeBSD 4.1+, OpenBSD 2.9+, NetBSD 2.0, 和 macOS 使用有效。
- epoll, 在 Linux 2.6+ 上使用有效。

从 1.11.3 起支持 EPOLLRDHUP (Linux 2.6.17, glibc 2.8) 和 EPOLLEXCLUSIVE (Linux 4.5, glibc 2.24) 标志。一些类似于 SuSE 8.2 这样的老版 本提供了对 2.4 内核支持 epll 的补丁。

- /dev/poll,在 Solaris 7 11/99+,HP / UX 11.22+(eventport),IRIX 6.5.15+ 和 Tru64 UNIX 5.1A+ 有效。
- eventport,事件端口,在 Solaris 10+有效(由于已知问题,推荐使用 /dev/poll 方式 代替)。

### 原文档

http://nginx.org/en/docs/events.html

### 设置哈希

为了快速处理静态数据集,如服务器名称、map 指令值、MIME 类型、请求头字符串的名称,nginx 使用了哈希表。在开始和每次重新配置时,nginx 尽可能选择最小的哈希表,以便存储具有相同散列值的存储桶大小不会超过配置参数(哈希桶大小)。表的大小以桶为单位。调整是持续的,直到表的大小超过哈希的最大大小参数。大多数哈希具有修改这些参数对应的指令,例如,对于服务器名称哈希,它们是 server\_names\_hash\_max 和 server\_names\_hash\_bucket\_size。

哈希桶大小参数与处理器的高速缓存线大小的倍数对齐。可以通过减少内存访问的次数来加快现代处理器的哈希键搜索速度。如果哈希桶大小等于处理器的高速缓存线大小,则哈希键搜索期间内存访问次数最坏的情况下将有两次——一是计算桶地址,二是在桶内搜索哈希键期间。因此,如果 nginx 发出消息请求增加到哈希的最大大小或者哈希桶的大小,那么首先应该增加第一个参数。

### 原文档

http://nginx.org/en/docs/hash.html

### 调试日志

- 为指定客户端做调试日志
- 记录日志到循环内存缓冲区

要开启调试日志,需要在编译 Nignx 时增加如下配置:

```
./configure --with-debug ...
```

之后应该使用 error\_log 指令设置调试级别:

```
error_log /path/to/log debug;
```

要验证 nginx 是否已经配置为支持调试功能,请运行 nginx -v 命令:

```
configure arguments: --with-debug ...
```

预构建 Linux 包为 nginx-debug 二进制文件的调试日志提供了开箱即用的支持,可以使用命令运行。

```
service nginx stop
service nginx-debug start
```

之后设置 debug 级别。Windows 的 nginx 在编译时就已经支持调试日志,因此只需设置 debug 级别即可。

请注意,重新定义日志而不指定 debug 级别将禁止调试日志。在下面的示例中,重新定义 server 上的日志级别,nginx 将不会在此服务器上做日志调试。

```
error_log /path/to/log debug;

http {
    server {
      error_log /path/to/log;
      ...
```

为了避免这种情况,重新定义日志级别应该被注释掉,或者明确指定日志为 debug 级别。

```
error_log /path/to/log debug;
http {
    server {
      error_log /path/to/log debug;
      ...
```

### 为指定客户端做调试日志

也可以仅为选定的客户端地址启用调试日志:

```
error_log /path/to/log;

events {
    debug_connection 192.168.1.1;
    debug_connection 192.168.10.0/24;
}
```

### 记录日志到循环内存缓冲区

调试日志可以被写入到循环内存缓冲区中:

```
error_log memory:32m debug;
```

在 debug 级别将日志写入到内存缓冲区中,即使在高负载情况下也不会对性能产生重大的影响。在这种情况下,可以使用如下 gdb 脚本来提取日志:

```
set $log = ngx_cycle->log
while $log->writer != ngx_log_memory_writer
    set $log = $log->next
end

set $buf = (ngx_log_memory_buf_t *) $log->wdata
dump binary memory debug_log.txt $buf->start $buf->end
```

### 原文档

http://nginx.org/en/docs/debugging\_log.html

# 记录日志到 syslog

error\_log 和 access\_log 指令支持把日志记录到 syslog。以下配置参数将使 nginx 日志记录到 syslog:

#### server=address

定义 syslog 服务器的地址,可以将该地址指定为附带可选端口的域名或者 IP,或者指定为 "unix:" 前缀之后跟着一个特定的 UNIX 域套接字路径。如果没有指定端口,则使用 UDP 的 514 端口。如果域名解析为多个 IP 地址,则使用第一个地址。

#### facility=string

```
设置 syslog 的消息 facility(设备),RFC3164 中定义,facility可以是 kern ', user ', mail ', daemon ', auth ', intern ', lpr ', news ', uucp ', clock ', authpriv ', ftp ', ntp ', audit ', alert ', cron ', local0 ', local7 中的一个,默认是 local7 °
```

#### severity=string

设置 access\_log 的消息严重程度,在 RFC3164 中定义。可能值与 error\_log 指令的第二个参数(level,级别)相同,默认是 info 。错误消息的严重程度由 nginx 确定,因此在 error\_log 指令中将忽略该参数。

#### tag=string

设置 syslog 消息标签。默认是 nginx 。

#### nohostname

禁止将 hostname 域添加到 syslog 的消息 (1.9.7) 头中。

#### syslog配置示例:

```
error_log syslog:server=192.168.1.1 debug;
access_log syslog:server=unix:/var/log/nginx.sock,nohostname;
access_log syslog:server=[2001:db8::1]:12345,facility=local7,tag=nginx,severity=info c ombined;
```

记录日志到 syslog 的功能自从 1.7.2 版本开始可用。作为我们 商业订阅 的一部分,记录日志到 syslog 的功能从 1.5.3 开始可用。

# 原文档

• http://nginx.org/en/docs/syslog.html

## 配置文件度量单位

度量单位可以是字节、千字节(单位是 k 或者 K)或者兆字节(单位是 m 或者 M),例如, 1024 , 8k , 1m 。

也可以使用q或者G单位的千兆字节。

可以指定毫秒、秒、分、小时和天等时间来设定时间间隔,使用以下单位:

单位	含义
ms	毫秒
S	秒
m	分钟
h	小时
d	天
W	周
M	月,30天
у	年,365天

可以从大到小的顺序指定多个单位,用可选的空格符间隔组合成单个值。例如, 1h 30m 与 90m 或者 5400s 时间相同。没有单位的值表示秒,建议始终加上单位。

某些时间设置只能区分秒级单位。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/syntax.html

## 命令行参数

#### nginx支持以下命令行参数:

- -? 或者 -h —— 打印命令行参数帮助信息
- -c file —— 使用指定的配置文件来替代默认的配置文件
- -g directive —— 设置 全局配置指令,例如:

nginx -g "pid /var/run/nginx.pid; worker\_processes `sysctl -n hw.ncpu`;"

- -p prefix —— 设置 nginx 路径前缀,比如一个存放着服务器文件的目录(默认是/usr/local/nginx)。
- -q —— 在配置测试期间禁止非错误信息。
- -s signal 向 Master 进程发送信号,信号参数可以是以下:
  - o stop —— 快速关闭。
  - o quit —— 正常关闭。
  - o reload —— 重新加载配置,使用新配置后启动新的 Worker 进程并正常退出旧的工作进程。
  - o reopen —— 重新打开日志文件。
- -t —— 测试配置文件: nginx 检查配置文件的语法正确性,之后尝试打开配置中引用 到的文件。
- -T —— 与 -t 一样,但另外将配置文件转储到标准输出(1.9.2)。
- -v —— 打印 nginx 版本。
- -v —— 打印 nginx 版本,编译器版本和配置参数。

#### 原文档

http://nginx.org/en/docs/switches.html

## Windows 下的 nginx

#### 已知问题 以后可能的发展

Nginx 的 Windows 版本使用了本地的 Win32 API(而不是 Cygwin 模拟层)。目前仅使用 select() 和 poll() (1.15.9) 连接处理方式。由于此版本和其他存在已知的问题的 Nginx Windows 版本都被认为是 beta 版本,因此您不应该期望它具有高性能和可扩展性。现在,它提供了与 Unix 版本的 nginx 几乎相同的功能,除了 XSLT 过滤器、图像过滤器、GeoIP 模块和嵌入式 Perl 语言。

要安装 nginx 的 Windows 版本,请 下载 最新的主线发行版(1.17.2),因为 nginx 的主线分支包含了所有已知的补丁。之后解压文件到 nginx-1.17.2 目录下,然后运行 nginx 。以下 是 ca 的根目录:

```
cd c:\
unzip nginx-1.17.2.zip
cd nginx-1.17.2
start nginx
```

运行 tasklist 命令行工具查看 nginx 进程:

其中有一个是主进程(master),另一个是工作进程(worker)。如果 nginx 未能启动,请在错误日志 logs\error.log 中查找原因。如果日志文件尚未创建,可以在 Windows 事件日志中查找原因。如果显示的页面为错误页面,而不是预期结果,也可以在 logs\error.log 中查找原因。

Nginx 的 Windows 版本使用运行目录作为配置文件中的相对路径前缀。在上面的例子中,前缀是 C:\nginx-1.17.2\ 。在配置文件中的路径必须使类 Unix 风格的正斜杠:

```
access_log logs/site.log;
root C:/web/html;
```

Nginx 的 Windows 版本作为标准的控制台应用程序(而不是服务)运行,可以使用以下命令进行管理:

- nginx -s stop 快速退出
- nginx -s quit 正常退出
- nginx -s reload 重新加载配置文件,使用新的配置启动工作进程,正常关闭旧的工作进程
- nginx -s reopen 重新打开日志文件

#### 已知问题

- 虽然可以启动多个工作进程,但实际上只有一个工作进程做完全部的工作
- 不支持 UDP 代理功能

## 以后可能的发展

- 作为服务运行
- 使用 I/O 完成端口作为连接处理方式
- 在单个工作进程中使用多个工作线程

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/windows.html

# nginx 如何处理请求

- 基于名称的虚拟服务器
- 如何使用未定义的 server 名称来阻止处理请求
- 基于名称和 IP 混合的虚拟服务器
- 一个简单的 PHP 站点配置

## 基于名称的虚拟服务器

nginx 首先决定哪个 server 应该处理请求,让我们从一个简单的配置开始,三个虚拟服务器都监听了 \*:80 端口:

```
server {
    listen     80;
    server_name example.org www.example.org;
    ...
}

server {
    listen     80;
    server_name example.net www.example.net;
    ...
}

server {
    listen     80;
    server_name example.com www.example.com;
    ...
}
```

在此配置中,nginx 仅检验请求的 header 域中的 Host ,以确定请求应该被路由到哪一个 server 。如果其值与任何的 server 名称不匹配,或者该请求根本不包含此 header 域,nginx 会将请求路由到该端口的默认 server 中。在上面的配置中,默认 server 是第一个 (这是 nginx 的标准默认行为)。你也可以在 listen 指令中使用 default\_server 参数,明确 地设置默认的 server 。

```
server {
    listen     80 default_server;
    server_name example.net www.example.net;
    ...
}
```

default\_server 参数自 0.8.21 版本起可用。在早期版本中,应该使用 default 参数。

请注意, default\_server 是 listen port 的属性,而不是 server\_name 的。之后会有更多 关于这方面的内容。

## 如何使用未定义的 server 名称来阻止处理请求

如果不允许没有"Host" header 字段的请求,可以定义一个丢弃请求的 server:

```
server {
    listen 80;
    server_name "";
    return 444;
}
```

这里的 server 名称设置为一个空字符串,会匹配不带 Host 的 header 域请求, nginx 会返回一个表示关闭连接的非标准代码 444。

自 0.8.48 版本开始,这是 server 名称的默认设置,因此可以省略 server name ""。在早期版本中,机器的主机名被作为 server 的默认名称。

## 基于名称和 IP 混合的虚拟服务器

让我们看看更加复杂的配置,其中一些虚拟服务器监听在不同的 IP 地址上监听:

此配置中,nginx 首先根据 server 块的 listen 指令检验请求的 IP 和端口。之后,根据与 IP 和端口相匹配的 server 块的 server\_name 项对请求的"Host" header 域进行检验。如果找不到服务器的名称(server\_name),请求将由 default\_server 处理。例如,在

192.168.1.1:80 上收到的对 www.example.com 的请求将由 192.168.1.1:80 端口的 default\_server (即第一个 server) 处理,因为没有 www.example.com 在此端口上定义。如上所述, default\_server 是 listen port 的属性,可以为不同的端口定义不同的 default\_server:

## 一个简单的 PHP 站点配置

现在让我们来看看 nginx 是如何选择一个 location 来处理典型的简单 PHP 站点的请求:

```
server {
   server_name example.org www.example.org;
             /data/www;
   root
   location / {
       index index.html index.php;
   location ~* \.(gif|jpg|png)$ {
        expires 30d;
   location ~ \.php$ {
        fastcgi_pass localhost:9000;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME
                      $document_root$fastcgi_script_name;
       include
                    fastcgi_params;
   }
}
```

nginx 首先忽略排序搜索具有最明确字符串的前缀 location 。在上面的配置中,唯一有符合的是前缀 location 为 /,因为它匹配任何请求,它将被用作最后的手段。之后,nginx 按照配置文件中列出的顺序检查由 location 的正则表达式。第一个匹配表达式停止搜索,nginx 将使用此 location 。如果没有正则表达式匹配请求,那么 nginx 将使用前面找到的最明确的前缀 location 。

请注意,所有类型的 location 仅仅是检验请求的 URI 部分,不带参数。这样做是因为查询字符串中的参数可以有多种形式,例如:

/index.php?user=john&page=1
/index.php?page=1&user=john

此外,任何人都可以在查询字符串中请求任何内容:

/index.php?page=1&something+else&user=john

现在来看看在上面的配置中是如何请求的:

- 请求 /logo.gif 首先与 前缀 location 为 / 相匹配,然后由正则表达式 \.
   (gif|jpg|png)\$ 匹配,因此由后一个 location 处理。使用指令 root /data/www 将请求映射到 /data/www/logo.gif 文件,并将文件发送给客户端。
- 一个 /index.php 的请求也是首先与前缀 location 为 / 相匹配,然后是正则表达式 \.(php)\$。因此,它由后一个 location 处理,请求将被传递给在 localhost:9000 上 监听的 FastCGI 服务器。fastcgi\_param 指令将 FastCGI 参数 SCRPT\_FILENAME 设置为 /data/www/index.php ,FastCGI 服务器执行该文件。变量 \$document\_root 与 root 指令的值是一样的,变量 \$fastcgi\_script\_name 的值为请求URI,即 /index.php。
- /about.html 请求仅与前缀 location 为 / 相匹配,因此由此 location 处理。使用指令 root /data/www 将请求映射到 /data/www/about.html 文件,并将文件发送给客户端。
- 处理请求 / 更复杂。它与前缀 location 为 / 相匹配。因此由该 location 处理。然后,index 指令根据其参数和 root /data/www 指令检验索引文件是否存在。如果文件 /data/www/index.html 不存在,并且文件 /data/www/index.php 存在,则该指令执行内部重定向到 /index.php ,如果请求是由客户端发起的,nginx 将再次搜索 location 。如之前所述,重定向请求最终由 FastCGI 服务器处理。

由 Igor Sysoev 撰写 由 Brian Mercer 编辑

#### 原文

http://nginx.org/en/docs/http/request\_processing.html

## 服务器名称

- 通配符名称
- 正则表达式名称
- 其他名称
- 国际化名称

服务器名称是使用 server\_name 指令定义的,它确定了哪一个 server 块被给定的请求所使用。另请参见 nginx 如何处理请求。可以使用精确的名称、通配符或者正则表达式来定义他们:

```
server {
  listen 80;
   server_name example.org www.example.org;
}
server {
   listen 80;
   server_name *.example.org;
}
server {
  listen 80;
   server_name mail.*;
}
server {
   listen 80;
   server_name ~^(?<user>.+)\.example\.net$;
}
```

当通过名称搜索虚拟服务器时,如果名称与多个指定的变体匹配,例如通配符和正则表达式,则将按照优先顺序选择第一个匹配的变体:

- 1. 精确的名称
- 2. 以星号开头的最长的通配符名称,例如 \*.example.org
- 3. 以星号结尾的最长的通配符名称,例如 mail.\*
- 4. 第一个匹配的正则表达式(按照在配置文件中出现的顺序)

## 通配符名称

通配符名称只能在名称的开头或者结尾包含一个星号,且只能在点的边界上包含星号。这些名称为 www.\*.example.org 和 w\*.example.org 都是无效的。然而,可以使用正则表达式指定这些名称,例如, ~^www\..+\.example\.org\$" 和 ~^w.\*\.example\.org\$ 。星号可以匹配多个名称部分。名称 \*.example.org 不仅匹配了 www.example.org ,还匹配了 www.sub.example.org。

可以使用 .example.org 形式的特殊通配符名称来匹配确切的名称 example.org 和 通配符 \*.example.org 。

## 正则表达式名称

nginx 使用的正则表达式与 Perl 编程语言 (PCRE) 使用的正则表达式兼容。要使用正则表达式,服务器名称必须以波浪符号开头:

```
server_name ~^www\d+\.example\.net$;
```

否则将被视为确切的名称,或者如果表达式中包含星号,将被视为通配符名称(并且可能是无效的)。别忘了设置 ^ 和 \$ 锚点。它们在语法上不是必须的,但在逻辑上是需要的。还要注意的是,域名的点应该使用反斜杠转义。正则表达式中的 { 和 } 应该被引号括起:

```
server_name "~^(?<name>\w\d{1,3}+)\.example\.net$";
```

否则 nginx 将无法启动并且显示错误信息:

```
directive "server_name" is not terminated by ";" in ...
```

正则表达式名称捕获到的内容可以作为变量为后面所用:

```
server {
    server_name ~^(www\.)?(?<domain>.+)$;

    location / {
        root /sites/$domain;
    }
}
```

PCRE 库使用以下语法捕获名称:

- ?<name> Perl 5.10 兼容语法,自 PCRE-7.0 起支持
- ?'name' Perl 5.10 兼容语法,自 PCRE-7.0 起支持
- ?P<name> Python 兼容语法,自 PCRE-4.0 起支持

如果 nqinx 无法启动并且显示错误信息:

```
pcre_compile() failed: unrecognized character after (?< in ...</pre>
```

说明 PCRE 库比较老,应该尝试使用语法 ?P<name>。捕获也可以使用数字形式:

```
server {
    server_name ~^(www\.)?(.+)$;

    location / {
        root /sites/$2;
    }
}
```

然而,这种方式仅限于简单情况(如上所述),因为数字引用容易被覆盖。

#### 其他名称

有一些服务器名称需要被特别处理。

如果需要处理一个在不是默认的 server 块中的没有 Host 头字段的请求,应该指定一个空名称:

如果 server 块中没有定义 server\_name,那么 nginx 将使用空名称作为服务器名。

此情况下,nginx的版本到 0.8.48 使用机器的主机名作为服务器名称。

如果服务器名称被定义为 \$hostname (0.9.4) ,则使用机器的主机名。

如果有人使用 IP 地址而不是服务器名称来发出请求,则 Host 请求 header 域将包含 IP 地址,可以使用 IP 地址作为服务器名称来处理请求。

在所有的服务器示例中,可以发现一个奇怪的名称 \_\_:

```
server {
    listen         80 default_server;
    server_name _;
    return         444;
}
```

这个名称没有什么特别之处,它只是众多无效域名中的一个,它永远不会与任何真实的名称相交。此外还有其他无效的名称,如 -- 和 !@# 也是如此。

nginx 到 0.6.25 版本支持特殊的名称 \* ,这常被错误地理解为所有名称。它并不是所有或者通配符服务器名称。相反,它的功能现在是由 server\_name\_in\_redirect 指令提供。现在不推荐使用特殊的名称 \* ,应该使用 server\_name\_in\_redirect 指令。请注意,无法使用 server\_name 指令来指定所有名称或者默认服务器。这是 listen 指令的属性,而不是 server\_name 的。请参阅 nginx 如何处理请求。可以定义监听 \*:80 和 \*:8080 端口的服务器,并指定一个为 \*:8080 端口的默认服务器,另一个为 \*:80 端口的默认服务器。

#### 国际化名称

应使用 server name 指令中的ASCII (Punycode) 表示来指定国际化域名 (IDN)

```
server {
    listen 80;
    server_name xn--elafmkfd.xn--80akhbyknj4f; # пример.испытание
    ...
}
```

#### 优化

确切的名称、以星号开头的通配符名称和以星号结尾的通配符名称被存储在绑定到监听端口的三种哈希表中。哈希表的大小可以在配置阶段优化,因此可以在 CPU 缓存未命中的最低情况下找到名称。设置哈希表的具体细节在单独的 文档 中提供。

首先搜索确切的名称哈希表。如果为找到名称,则会搜索以星号开头的通配符名称的哈希表。如果还是没有找到名称,则搜索以星号结尾的通配符名称哈希。

搜索通配符哈希表比搜索确切名称的哈希表要慢,因为名称是通过域部分搜索的。请注意,特殊通配符格式 .example.org 存储在通配符哈希表中,而不是确切名称哈希表中。

由于正则表达式是按顺序验证的,因此是最慢的方法,并且是不可扩展的。

由于这些原因,最好是尽可能使用确切的名称。例如,如果最常见被请求的服务器名称是 example.org 和 www.example.org ,则明确定义它们是最有效的:

```
server {
    listen     80;
    server_name     example.org  www.example.org *.example.org;
    ...
}
```

#### 简化形式:

```
server {
    listen     80;
    server_name .example.org;
    ...
}
```

如果定义了大量的服务器名称,或者定义了非常长的服务器名称,则可能需要调整 http 级别的 server\_names\_hash\_max\_size 和 server\_names\_hash\_bucket\_size 指令。server\_names\_hash\_bucket\_size 指令的默认值可能等于 32 或者 64 或者其他值。具体取决于 CPU 超高速缓存储器线的大小。如果默认值为 32,并且服务器名称定义为too.long.server.name.example.org ,则 nginx 将无法启动并显示错误信息:

```
could not build the server_names_hash,
you should increase server_names_hash_bucket_size: 32
```

在这种情况下,指令值应该增加到2倍:

```
http {
    server_names_hash_bucket_size 64;
    ...
```

如果定义了大量的服务器名称,则会显示另一个错误信息:

```
could not build the server_names_hash,
you should increase either server_names_hash_max_size: 512
or server_names_hash_bucket_size: 32
```

在这种情况下,首先尝试将 server\_names\_hash\_max\_size 设置为接近服务器名称数量的数值。如果这样没有用,或者如果 nginx 的启动时间长的无法忍受,那么请尝试增加 server\_names hash bucket size 的值。

如果服务器是监听端口的唯一服务器,那么 nginx 将不会验证服务器名称(并且不会为监听端口建立哈希表)。但是,有一个例外。如果服务器名称具有捕获(captures)的正则表达式,则 nqinx 必须执行表达式才能获取捕获。

### 兼容性

- 自 0.9.4 起,支持特殊的服务器名称 \$hostname 。
- 自 0.8.48 起,默认服务器名称的值为空名称 ""。
- 自 0.8.25 其,已经支持命名的正则表达式服务器名称捕获。
- 自 0.7.40 起,支持正则表达式名称捕获。
- 自 0.7.12 起,支持空的服务器名称 ""。
- 自 0.6.25 起,支持使用通配符服务器名称和正则表达式作为第一服务器名称。
- 自 0.6.7 起,支持正则表达式服务名称。
- 自 0.6.0 起,支持类似 example.\* 的通配符。
- 自 0.3.18 起,支持类似 .example.org 。
- 自 0.1.13 起,支持类似 \*.example.org 的通配符。

由 Igor Sysoev 书写,由 Brian Mercer 编辑

#### 原文

• http://nginx.org/en/docs/http/server\_names.html

# 使用 nginx 作为 HTTP 负载均衡器

### 介绍

负载均衡跨越多个应用程序实例,是一种常用的技术,其用于优化资源利用率、最大化吞吐量、减少延迟和确保容错配置。

可以使用 nginx 作为高效的 HTTP 负载均衡器,将流量分布到多个应用服务器,并通过 nginx 提高 web 应用程序的性能、可扩展性和可靠性。

## 负载均衡方法

nginx 支持以下负载均衡机制(或方法):

- 轮询(round-robin) 发送给应用服务器的请求以轮询的方式分发
- 最少连接(least-connected) 下一个请求被分配给具有最少数量活动连接的服务器
- ip 哈希 (ip-hash) 使用哈希函数确定下一个请求应该选择哪一个服务器 (基于客户端的 IP 地址)

## 默认负载均衡配置

使用 nginx 进行负载均衡的最简单配置如下所示:

```
http {
    upstream myapp1 {
        server srv1.example.com;
        server srv2.example.com;
        server srv3.example.com;
    }

    server {
        listen 80;

        location / {
            proxy_pass http://myapp1;
        }
    }
}
```

在上述示例中,在 srv1-srv3 上运行相同的应用的三个实例。当负载均衡方法没有被特别配置时,默认采用轮询(round-robin)。所有请求都被 代理 到服务器组 myapp1,nginx 应用 HTTP 负载均衡来分发请求。

nginx 中的反向代理实现包括 HTTP、HTTPS、FastCGI、uwsgi、SCGI 和 memcached。要配置 HTTPS 而不是 HTTP 负载均衡,只需要使用 HTTPS 协议。

在为 FastCGI、uwsgi、SCGI 或 memcached 设置负载均衡时,分别使用 fastcgi\_pass、uwsgi\_pass、scgi\_pass 和 memcached\_pass 指令。

## 最少连接负载均衡

另一个负载均衡的规则是最少连接。在一些请求需要更长的时间才能完成的情况下,最少连接可以更公正地控制应用程序实例的负载。

使用最少连接的负载均衡,nginx 将尽量不给过于繁忙的应用服务器负载过多的请求,而是将 新的请求分发到不太忙的服务器。

当使用 least conn 指令作为服务组配置的一部分时,将激活 nginx 中的最少连接负载均衡:

```
upstream myapp1 {
    least_conn;
    server srv1.example.com;
    server srv2.example.com;
    server srv3.example.com;
}
```

### 会话持久化

请注意,使用轮询或者最少连接的负载均衡,每个后续客户端的请求都可能被分配到不同的 服务器。不能保证同一个客户端始终指向同一个服务器。

如果需要将客户端绑定到特定的应用服务器,换而言之,使客户端会话「粘滞」或者「永久」,始终尝试选择特定的服务器,IP哈希负载均衡机制可以做到这点。

使用 IP 哈希,客户端的 IP 地址用作为哈希键,以确定应用为客户端请求选择服务器组中的哪个服务器。此方法确保了来自同一个客户端的请求始终被定向到同一台服务器,除非该服务器不可用。

要配置 IP 哈希负载均衡,只需要将 ip hash 指令添加到服务器 upstream 组配置中即可:

```
upstream myapp1 {
    ip_hash;
    server srv1.example.com;
    server srv2.example.com;
    server srv3.example.com;
}
```

### 加权负载均衡

还可以通过使用服务器权重进一步加强 nginx 的负载均衡算法。

在上面的示例中,服务器权重没有被配置,这意味对于特定的负载均衡方法来说所有指定的 服务器都具有同等资格。

特别是使用轮询方式,这也意味着服务器上的请求分配或多或少都是相等的—— 只要有足够的请求,并且以统一的方式足够快速地完成请求处理。

当服务器指定 weight 参数时,权重将作为负载均衡决策的一部分进行核算。

```
upstream myapp1 {
    server srv1.example.com weight=3;
    server srv2.example.com;
    server srv3.example.com;
}
```

通过这样配置,每5个新的请求将分布在应用程序实例之中,如下所示:三个请求被定向到 srv1,一个请求将转到 srv2,另一个请求将转到 srv3。

在 nginx 的最近版本中,可以在最少连接和 IP 哈希负载均衡中使用权重。

## 健康检查

nginx 中的反向代理实现包括了带内(或者被动)服务器健康检查。如果特定服务器的响应失败并出现错误,则 nginx 会将此服务器标记为失败,并尝试避免为此后续请求选择此服务器而浪费一段时间。

max\_fails 用于设置在 fail\_timeout 期间与服务器通信失败重新尝试的次数。默认情况下,max\_fails 设置为 1。当设置为 0 时,该服务器的健康检查将被禁用。fail\_timeout 参数还定义了服务器被标记为失败的时间。在服务器发生故障后的 fail\_timeout 间隔后,nginx 开始以实时客户端的请求优雅地探测服务器。如果探测成功,则将服务器标记为活动。

## 进一步阅读

此外,还有更多的指令和参数可以控制 nginx 中的服务器负载均衡,例  $proxy_next_upstream$ 、backup、down 和 keepalive。有关更多的信息,请查看我们的 参考文档。

最后但同样重要,应用程序负载均衡、应用程序健康检查、活动监控 和服务组 动态重新配置作为我们 NGINX Plus 付费订阅的一部分。

以下文章详细介绍了 NGINX Plus 负载均衡:

- NGINX 负载均衡与 NGINX Plus
- NGINX 负载均衡与 Nginx Plus 第2部分

## 原文档

• http://nginx.org/en/docs/http/load\_balancing.html

## 配置 HTTPS 服务器

要配置 HTTPS 服务器,必须在 server 块中的 监听套接字 上启用 ssl 参数,并且指定服务器证书和 私钥文件 的位置:

服务器证书是一个公共实体。它被发送到每个连接到服务器的客户端。私钥是一个安全实体,存储在一个访问受限的文件中,但是它对 nginx 的主进程必须是可读的。私钥也可以存储在与证书相同的文件中:

这种情况下,文件的访问也应该被限制。虽然证书和密钥存储在一个文件中,但只有证书能被发送给客户端。

可以使用 ssl\_protocols 和 ssl\_ciphers 指令来限制连接,使其仅包括 SSL/TLS 的版本和密码。默认情况下,nginx 使用版本为 ssl\_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 ,密码为 ssl\_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5 ,因此通常不需要配置它们。请注意,这些指令的默认值已经被更改多次。

## HTTPS 服务器优化

SSL 操作会消耗额外的 CPU 资源。在多处理器系统上,应该运行多个 工作进程(worker process),不得少于可用 CPU 核心的数量。大多数 CPU 密集型操作是发生在 SSL 握手时。有两种方法可以最大程度地减少每个客户端执行这些操作的次数。首先,启用 keepalive 连接,通过一个连接来发送多个请求,第二个是复用 SSL 会话参数,避免相同的和后续的连接发生 SSL 握手。会话存储在工作进程间共享的 SSL 会话缓存中,由 ssl\_session\_cache 指令配置。1MB 缓存包含约 4000 个会话。默认缓存超时时间为 5 分钟,可以用 ssl\_session\_timeout 指令来增加。以下是一个优化具有 10MB 共享会话缓存的多核系统的配置示例:

```
worker_processes auto;
http {
    ssl_session_cache
                        shared: SSL: 10m;
    ssl_session_timeout 10m;
    server {
        listen
                            443 ssl;
                            www.example.com;
        server_name
        keepalive_timeout 70;
        ssl_certificate
                           www.example.com.crt;
        ssl_certificate_key www.example.com.key;
        ssl_protocols
                           TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
        ssl_ciphers
                            HIGH: ! aNULL: ! MD5;
```

### SSL 证书链

某些浏览器可能会不承认由知名证书颁发机构签发的证书,而其他浏览器可能会接受该证书。之所以发生这种情况,是因为颁发机构已经在特定浏览器分发了一个中间证书,该证书不存在于知名可信证书颁发机构的证书库中。在这种情况下,权威机构提供了一系列链式证书,这些证书应该与已签名的服务器证书相连。服务器证书必须出现在组合文件中的链式证书之前:

```
$ cat www.example.com.crt bundle.crt > www.example.com.chained.crt
```

在 ssl certificate 指令中使用生成的文件:

如果服务器证书与捆绑的链式证书的相连顺序错误,nginx将无法启动并显示错误消息:

```
SSL_CTX_use_PrivateKey_file(" ... /www.example.com.key") failed
  (SSL: error:0B080074:x509 certificate routines:
    X509_check_private_key:key values mismatch)
```

因为 nqinx 已尝试使用私钥和捆绑的第一个证书而不是服务器证书。

浏览器通常会存储他们收到的中间证书,这些证书由受信任的机构签名,因此积极使用这些存储证书的浏览器可能已经具有所需的中间证书,不会发生不承认没有链接捆绑发送的证书的情况。可以使用 openssl 命令行工具来确保服务器发送完整的证书链,例如:

```
$ openssl s_client -connect www.godaddy.com:443
Certificate chain
0 s:/C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3=US
     /1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.2=AZ/0=GoDaddy.com, Inc
     /OU=MIS Department/CN=www.GoDaddy.com
     /serialNumber=0796928-7/2.5.4.15=V1.0, Clause 5.(b)
   i:/C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=GoDaddy.com, Inc.
     /OU=http://certificates.godaddy.com/repository
     /CN=Go Daddy Secure Certification Authority
     /serialNumber=07969287
1 s:/C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=GoDaddy.com, Inc.
     /OU=http://certificates.godaddy.com/repository
     /CN=Go Daddy Secure Certification Authority
     /serialNumber=07969287
   i:/C=US/O=The Go Daddy Group, Inc.
     /OU=Go Daddy Class 2 Certification Authority
 2 s:/C=US/O=The Go Daddy Group, Inc.
    /OU=Go Daddy Class 2 Certification Authority
   i:/L=ValiCert Validation Network/O=ValiCert, Inc.
     /OU=ValiCert Class 2 Policy Validation Authority
     /CN=http://www.valicert.com//emailAddress=info@valicert.com
```

在本示例中,www.GoDaddy.com 服务器证书 #0 的主体("s")由发行机构("i")签名,发行机构本身是证书 #1 的主体,是由知名发行机构 ValiCert, Inc. 签署的证书 #2 的主体,其证书存储在浏览器的内置证书库中。

如果没有添加证书包(certificate bundle),将仅显示服务器证书 #0。

## HTTP/HTTPS 服务器

可以配置单个服务器来处理 HTTP 和 HTTPS 请求:

在 0.7.14 之前,无法为各个 socket 选择性地启用 SSL,如上所示。只能使用 ssl 指令为整个服务器启用 SSL,从而无法设置单个 HTTP/HTTPS 服务器。可以通过添加 listen 指令的 ssl 参数来解决这个问题。因此,不建议在现在的版本中使用 ssl 指令。

## 基于名称的 HTTPS 服务器

当配置两个或多个 HTTPS 服务器监听单个 IP 地址时,会出现一个常见问题:

使用了此配置,浏览器会接收默认服务器的证书,即 www.example.com,而无视所请求的服务器名称。这是由 SSL 协议行为引起的。SSL连接在浏览器发送 HTTP 请求之前建立,nginx并不知道请求的服务器名称。因此,它只能提供默认服务器的证书。

最古老、最强大的解决方法是为每个 HTTPS 服务器分配一个单独的 IP 地址:

## 具有多个名称的 SSL 证书

虽然还有其他方法允许在多个 HTTPS 服务器之间共享一个 IP 地址。但他们都有自己的缺点。一种方法是在 SubjectAltName 证书字段中使用多个名称的证书,例如 www.example.com 和 www.example.org 。但是,SubjectAltName 字段长度有限。

另一种方法是使用附带通配符名称的证书,例如 \*.example.org 。通配符证书保护指定域的所有子域,但只能在同一级别上。此证书能匹配 www.example.org ,但与 example.org 和 www.sub.example.org 不匹配。当然,这两种方法也可以组合使用的。SubjectAltName 字段中的证书可能包含确切名称和通配符名称,例如 example.org 和 \*.example.org。

最好是将证书文件与名称、私钥文件放置在 http 级配置,以便在所有服务器中继承其单个内存副本:

#### 服务器名称指示

在单个 IP 地址上运行多个 HTTPS 服务器的更通用的解决方案是 TLS 服务器名称指示扩展 (SNI, RFC 6066),其允许浏览器在 SSL 握手期间传递所请求的服务器名称,因此,服务器将知道应该为此连接使用哪个证书。然而,SNI 对浏览器的支持是有限的。目前,它仅支持以下版本开始的浏览器:

- Opera 8.0
- MSIE 7.0 (但仅在 Windows Vista 或更高版本)
- Firefox 2.0 和使用 Mozilla Platform rv:1.8.1 的其他浏览器
- Safari 3.2.1 (支持 SNI 的 Windows 版本需要 Vista 或更高版本)
- Chrome (支持 SNI 的 Windows 版本需要 Vista 或更高版本)

只有域名可以在 SNI 中传递,然而,如果请求包含 IP 地址,某些浏览器可能会错误地将服务器的 IP 地址作为名称传递。不应该依靠这个。

要在 nginx 中使用 SNI,其必须支持构建后的 nginx 二进制的 OpenSSL 库以及在可在运行时 动态链接的库。自 0.9.8f 版本起(OpenSSL),如果 OpenSSL 使用了配置选项 --enable-tlsext 构建,是支持 SNI 的。自 OpenSSL 0.9.8j 起,此选项是默认启用。如果 nginx 是用

SNI 支持构建的,那么当使用 nginx -v 命令时,nginx 会显示:

```
$ nginx -V
...
TLS SNI support enabled
...
```

但是,如果启用了 SNI 的 nginx 在没有 SNI 支持的情况下动态链接到 OpenSSL 库,那么 nginx 将会显示警告:

```
nginx was built with SNI support, however, now it is linked dynamically to an OpenSSL library which has no tlsext support, therefore SNI is not available
```

## 兼容性

- 从 0.8.21 和 0.7.62 起, SNI 支持状态通过 -v 开关显示。
- 从 0.7.14 开始,支持 listen 指令的 ssl 参数。在 0.8.21 之前,只能与 default 参数一起 指定。
- 从 0.5.23 起,支持 SNI。
- 从 0.5.6 起,支持共享 SSL 会话缓存。
- 1.9.1 及更高版本:默认 SSL 协议为 TLSv1、TLSv1.1 和 TLSv1.2 (如果 OpenSSL 库支持)。
- 0.7.65、0.8.19 及更高版本:默认 SSL 协议为 SSLv3、TLSv1、TLSv1.1 和 TLSv1.2(如果 OpenSSL 库支持)。
- 0.7.64、0.8.18 及更早版本:默认 SSL 协议为 SSLv2、SSLv3 和 TLSv1。
- 1.0.5及更高版本:默认 SSL 密码为 HIGH:!aNULL:!MD5 。
- 0.7.65、0.8.20 及更高版本:默认 SSL 密码为 | HIGH:!ADH:!MD5 | 。
- 0.8.19 版本:默认 SSL 密码为 ALL:!ADH:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM 。
- 0.7.64、0.8.18 及更早版本:默认SSL密码为

ALL:!ADH:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP °

由 Igor Sysoev 撰写,Brian Mercer 编辑

#### 原文档

Configuring HTTPS servers

# nginx 如何处理 TCP/UDP 会话

来自客户端的 TCP/UDP 会话以阶段的形式被逐步处理:

阶 段	描述
Post- accept	接收客户端请求后的第一个阶段。ngx_stream_realip_module 模块在此阶段被调用。
Pre- access	初步检查访问,ngx_stream_limit_conn_module 模块在此阶段被调用。
Access	实际处理之前的客户端访问限制,ngx_stream_access_module 模块在此阶段被调用。
SSL	TLS/SSL 终止,ngx_stream_ssl_module 模块在此阶段被调用。
Preread	将数据的初始字节读入 预读缓冲区 中,以允许如ngx_stream_ssl_preread_module 之类的模块在处理前分析数据。
Content	实际处理数据的强制阶段,通常 代理 到 upstream 服务器,或者返回一个特定的值给客户端
Log	此为最后阶段,客户端会话处理结果将被记录, ngx_stream_log_module module 模块在此阶段被调用。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/stream/stream\_processing.html

## 关于 nginScript

nginScript 是 JavaScript 语言的一个子集,其可在 http 和 stream 中实现位置(location)和变量处理器。nginScript 符合 ECMAScript 5.1 规范和部分 ECMAScript 6 扩展。合规性仍在不断发展。

## 目前支持什么

- 布尔值、数字、字符串、对象、数组、函数和正则表达式
- ES5.1 运算符, ES7 幂运算符
- ES5.1语句: var ` if ` else ` switch ` for ` for in ` while ` do while ` break ` continue ` return ` try ` catch ` throw ` finally
- ES6 Number 和 Math 的属性和方法
- String 方法:
  - ES5.1: fromCharCode `concat `slice `substring `substr `charAt `charCodeAt `indexOf `lastIndexOf `toLowerCase `toUpperCase `trim `search `match `split `replace
  - ES6: fromCodePoint ` codePointAt ` includes ` startsWith ` endsWith ` repeat
  - o 非标准: fromUTF8 、 toUTF8 、 fromBytes 、 toBytes
- Object 方法:
  - ES5.1: create (不支持属性列表), keys 、defineProperty 、defineProperties 、getOwnPropertyDescriptor 、getPrototypeOf 、hasOwnProperty 、isPrototypeOf 、preventExtensions 、isExtensible 、freeze 、isFrozen 、seal 、isSealed
- Array 方法:
  - o ES5.1: isArray ` slice ` splice ` push ` pop ` unshift ` shift ` reverse
    ` sort ` join ` concat ` indexOf ` lastIndexOf ` forEach ` some ` every
    ` filter ` map ` reduce ` reduceRight
  - o ES6: of ` fill ` find ` findIndex
  - ES7: includes
- ES5.1 Function 方法: call \ apply \ bind
- ES5.1 RegExp 方法: test \ exec
- ES5.1 Date 方法
- ES5.1 全局函

## 还不支持什么

- ES6 let 和 const 声明
- 标签
- arguments 数组
- eval 函数
- JSON 对象
- Error 对象
- setTimeout ` setInterval ` setImmediate 函数
- 非整数分数 (.235) , 二进制 (0b0101) , 八进制 (0o77) 字面量

## 下载与安装

nginScript 可用于以下两个模块:

- ngx\_http\_js\_module
- ngx\_stream\_js\_module

这两个模块都不是默认构建的,它们应该从源文件中编译或者作为一个 Linux 软件包来安装

## Linux 包安装方式

在 Linux 环境中,可以使用 nginScript 模块包:

- nginx-module-njs nginScript 动态模块
- nginx-module-njs-dbg nginx-module-njs 包的调试符号

### 源码构建方式

可以使用以下命令克隆 nginScript 的源码仓库:(需要 Mercurial 客户端):

hg clone http://hg.nginx.org/njs

然后使用 --add-module 配置参数进行编译模块:

./configure --add-module=path-to-njs/nginx

该模块也可以构建为动态的:

./configure --add-dynamic-module=path-to-njs/nginx

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/njs\_about.html

## nginx:Linux 软件包

目前,nginx 软件支持以下 Linux 发行版:

#### RHEL/CentOS:

版本	支持平台
6.x	x86_64,i386
7.x	x86_64 , ppc64le

#### Debian:

版本	代号	支持平台
7.x	wheezy	x86_64,i386
8.x	jessie	x86_64,i386
9.x	stretch	x86_64,i386

#### Ubuntu:

版本	代号	支持平台
12.04	precise	x86_64,i386
14.04	trusty	x86_64 , i386, aarch64/arm64
16.04	xenial	x86_64 , i386, ppc64el , aarch64/arm64
16.10	yakkety	x86_64,i386

#### SLES:

版本	支持平台
12	x86_64

要启用 Linux 软件包的自动更新,可设置 RHEL/CentOS 发行版的 yum 仓库(repository),Debian/Ubuntu 发行版的 apt 仓库或 SLES 的 zypper 仓库。

## 稳定版本的预构建软件包

要设置 RHEL/CentOS 的 yum 仓库,请创建名为 /etc/yum.repos.d/nginx.repo 的文件,其中包含以下内容:

```
[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/OS/OSRELEASE/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1
```

根据所使用的发行版,使用 rhel 或 centos 替换掉 0S ,对于 6.X 或 7.X 版本,将 OSRELEASE 替换为 6 或 7。

对于 Debian/Ubuntu,为了验证 nginx 仓库签名,并且在安装 nginx 软件包时消除关于缺少 PGP 密钥的警告,需要将用于将 nginx 软件包和仓库签署的密钥添加到 apt 程序密钥环中。请从我们的网站下载此密钥,并使用以下命令将其添加到 apt 程序密钥环:

```
sudo apt-key add nginx_signing.key
```

对于 Debian,使用 Debian 发行版代号替换掉 codename ,并将以下内容追加到 /etc/apt/sources.list 文件末尾:

```
deb http://nginx.org/packages/debian/ codename nginx
deb-src http://nginx.org/packages/debian/ codename nginx
```

对于 Ubuntu,使用 Ubuntu 发行版代号替换掉 codename ,并将以下内容追加到 /etc/apt/sources.list 文件末尾:

```
deb http://nginx.org/packages/ubuntu/ codename nginx
deb-src http://nginx.org/packages/ubuntu/ codename nginx
```

对于 Debian/Ubuntu,请运行以下命令:

```
apt-get update
apt-get install nginx
```

对于 SLES,运行以下命令:

```
zypper addrepo -G -t yum -c 'http://nginx.org/packages/sles/12' nginx
```

## 主线版本的预构建软件包

要设置 RHEL/CentOS 的 yum 仓库,请创建名为 /etc/yum.repos.d/nginx.repo 的文件,其中包含以下内容:

```
[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/OS/OSRELEASE/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1
```

根据所使用的发行版,使用 rhel 或 centos 替换掉 0S ,对于 6.X 或 7.X 版本,将 OSRELEASE 替换为 6 或 7。

对于 Debian/Ubuntu,为了验证 nginx 仓库签名,并且在安装 nginx 软件包时消除关于缺少 PGP 密钥的警告,必须将用于将 nginx 软件包和仓库签署的密钥添加到 apt 程序密钥环中。请从我们的网站下载此 密钥,并使用以下命令将其添加到 apt 程序密钥环:

```
sudo apt-key add nginx_signing.key
```

对于 Debian,使用 Debian 发行版代号替换 codename ,并将以下内容追加到 /etc/apt/sources.list 文件末尾:

```
deb http://nginx.org/packages/mainline/debian/ codename nginx
deb-src http://nginx.org/packages/mainline/debian/ codename nginx
```

对于 Ubuntu,使用 Ubuntu 发行版代号替换 codename ,并将以下内容追加到 /etc/apt/sources.list 文件末尾:

```
deb http://nginx.org/packages/mainline/ubuntu/ codename nginx
deb-src http://nginx.org/packages/mainline/ubuntu/ codename nginx
```

对于 Debian/Ubuntu,请运行以下命令:

```
apt-get update
apt-get install nginx
```

对于 SLES,请运行以下命令:

```
zypper addrepo -G -t yum -c 'http://nginx.org/packages/mainline/sles/12' nginx
```

## 源码包

源码包可以在 源码包库 中找到。

default 分支保存当前主线版本的源码包,而 stable-\* 分支包含了稳定版本的最新源码。要构建二进制包,请在 Debian/Ubuntu 上的 debian/ 目录或在 RHEL/CentOS/SLES 上的 rpm/SPECS/ 中运行 make 。

源码包在类 BSD 的两项条款许可证 下发行,与 nginx 相同。

## 动态模块

主 nginx 包使用了所有模块进行构建,没有使用到附加库,以避免额外的依赖。自 1.9.11 版本开始,nginx 支持 动态模块,并将以下模块构建为动态模块,以独立软件包的形式发布:

```
nginx-module-geoip
nginx-module-image-filter
nginx-module-njs
nginx-module-perl
nginx-module-xslt
```

#### 签名

RPM 软件包和 Debian/Ubuntu 仓库都使用数字签名来验证下载包的完整性和来源。为了检查签名,需要下载 nginx 签名密钥 并将其导入 rpm 或 apt 程序密钥环:

#### 在 Debian/Ubuntu 上:

```
sudo apt-key add nginx_signing.key
```

#### 在 RHEL/CentOS 上;

```
sudo rpm --import nginx_signing.key
```

#### 在 SLES 上:

```
sudo rpm --import nginx_signing.key
```

Debian/Ubuntu/SLES 签名默认情况被检查,但是在 RHEL/CentOS 上,需要在 /etc/yum.repos.d/nginx.repo 文件中进行设置:

```
gpgcheck= 1
```

由于我们的 PGP 密钥 和软件包都位于同一台服务器上,因此它们都是可信的。强烈建议另行验证下载的 PGP 密钥的真实性。PGP 具有"Web of Trust"(信任网络)的概念,当一个密钥是由别人的密钥签署的,而另一个密钥则由另一个密钥签名。它通常可以建立一个从任意密钥到您知道和信任的某人的密钥,从而验证链中第一个密钥的真实性。这个概念在 GPG Mini Howto 中有详细描述。我们的钥匙有足够的签名,其真实性比较容易检查。

## 原文档

http://nginx.org/en/linux\_packages.html#distributions

# 在 Win32 平台上使用 Visual C 构建 nginx

## 先决条件

要在 Microsoft Win32® 平台上构建 nginx,您需要:

- Microsoft Visual C编译器。已知 Microsoft Visual Studio® 8 和 10 可以正常工作。
- MSYS •
- 如果您要构建 OpenSSL® 和有 SSL 支持的 nginx,则需要 Perl。例如 ActivePerl 或 Strawberry Perl。
- Mercurial 客户端
- PCRE、zlib 和 OpenSSL 库源代码。

## 构建步骤

在开始构建之前,确保将 Perl、Mercurial 和 MSYS 的 bin 目录路径添加到 PATH 环境变量中。从 Visual C 目录运行 vcvarsall.bat 脚本设置 Visual C 环境。

#### 构建 nginx:

- 启动 MSYS bash。
- 检出 hg.nginx.org 仓库中的 nginx 源代码。例如:

```
hg clone http://hg.nginx.org/nginx
```

• 创建一个 build 和 lib 目录,并将 zlib、PCRE 和 OpenSSL 库源码解压到 lib 目录中:

```
mkdir objs
mkdir objs/lib
cd objs/lib
tar -xzf ../../pcre-8.41.tar.gz
tar -xzf ../../zlib-1.2.11.tar.gz
tar -xzf ../../openssl-1.0.2k.tar.gz
```

运行 configure 脚本:

```
auto/configure --with-cc=cl --builddir=objs --prefix= \
--conf-path=conf/nginx.conf --pid-path=logs/nginx.pid \
--http-log-path=logs/access.log --error-log-path=logs/error.log \
--sbin-path=nginx.exe --http-client-body-temp-path=temp/client_body_temp \
--http-proxy-temp-path=temp/proxy_temp \
--http-fastcgi-temp-path=temp/fastcgi_temp \
--with-cc-opt=-DFD_SETSIZE=1024 --with-pcre=objs/lib/pcre-8.41 \
--with-zlib=objs/lib/zlib-1.2.11 --with-openssl=objs/lib/openssl-1.0.2k \
--with-select_module --with-http_ssl_module
```

#### • 运行 make:

nmake -f objs/Makefile

## 相关内容

Windows 下的 nginx

### 原文档

http://nginx.org/en/docs/howto\_build\_on\_win32.html

# 使用 DTrace pid 提供程序调试 nginx

本文假设读者对 nginx 内部原理和 DTrace 有了一定的了解。

虽然使用了--with-debug 选项构建的 nginx 已经提供了大量关于请求处理的信息,但有时候更有必要详细地跟踪代码路径的特定部分,同时省略其余不必要的调试输出。DTrace pid 提供程序(在 Solaris,MacOS 上可用)是一个用于浏览用户程序内部的有用工具,因为它不需要更改任何代码,就可以帮助您完成任务。跟踪和打印 nginx 函数调用的简单 DTrace 脚本示例如下所示:

```
#pragma D option flowindent

pid$target:nginx::entry {
}

pid$target:nginx::return {
}
```

尽管如此,DTrace 的函数调用跟踪功能仅提供有限的有用信息。实时检查的功能参数通常更加有趣,但也更复杂一些。以下示例旨在帮助读者熟悉 DTrace 以及使用 DTrace 分析 nginx 行为的过程。

使用 DTrace 与 nginx 的常见方案之一是: 附加到 nginx 的工作进程来记录请求行和请求开始时间。附加的相应函数是 ngx\_http\_process\_request() ,参数指向的是一个 ngx\_http\_request\_t 结构的指针。使用 DTrace 脚本实现这种请求日志记录可以简单到:

需要注意的是,在上面的示例中,DTrace 需要引用 ngx\_http\_process\_request 结构的一些相关信息。不幸的是,虽然可以在 DTrace 脚本中使用特定的 #include 指令,然后将其传递给 C 预处理器(使用 -c 标志),但这并不能真正起效。由于大量的交叉依赖,几乎所有的 nginx 头文件都必须包含在内。反过来,基于 configure 脚本设置,nginx 头将包括 PCRE、OpenSSL 和各种系统头文件。理论上,在 DTrace 脚本预处理和编译时,与特定的 nginx 构建相关的所有头文件都有可能被包含进来,实际上 DTrace 脚本很有可能由于某些头文件中的未知语法而造成无法编译。

上述问题可以通过在 DTrace 脚本中仅包含相关且必要的结构和类型定义来解决。DTrace 必须知道结构、类型和字段偏移的大小。因此,通过手动优化用于 DTrace 的结构定义,可以进一步降低依赖。

让我们使用上面的 DTrace 脚本示例,看看它需要哪些结构定义才能正常地工作。

首先应该包含由 configure 生成的 objs/ngx\_auto\_config.h 文件,因为它定义了一些影响各个方面的 #ifdef 常量。之后,一些基本类型和定义(如

ngx\_str\_t , ngx\_table\_elt\_t , ngx\_uint\_t 等) 应放在 DTrace 脚本的开头。这些定义经常被使用但不太可能经常改变的。

那里有一个包含许多指向其他结构的指针的 ngx\_http\_process\_request\_t 结构。因为这些指针与这个脚本无关,而且因为它们具有相同的大小,所以可以用 void 指针来替换它们。但最好添加合适的 typedef,而不是更改定义:

最后但同样重要的是,需要添加两个成员结构的定义

( ngx\_http\_headers\_in\_t , ngx\_http\_headers\_out\_t ) 、回调函数声明和常量定义。

最后,DTrace 脚本可以从这里下载。

以下示例是运行此脚本的输出:

使用类似的技术,读者应该能够跟踪其他 nginx 函数调用。

## 相关阅读

- Solaris 动态跟踪指南
- DTrace pid 提供程序介绍

### 原文档

http://nginx.org/en/docs/nginx\_dtrace\_pid\_provider.html

# 转换重写规则

## 重定向到主站点

使用共享主机的用户以前仅使用 Apache 的 .htaccess 文件来配置一切,通常翻译下列规则:

```
RewriteCond %{HTTP_HOST} example.org
RewriteRule (.*) http://www.example.org$1
```

#### 像这样:

这是一个错误、麻烦而无效的做法。正确的方式是为 example.org 定义一个单独的服务器:

```
server {
    listen         80;
    server_name         example.org;
    return         301 http://www.example.org$request_uri;
}

server {
    listen         80;
    server_name         www.example.org;
    ...
}
```

在 0.9.1 之前的版本,重定向可以通过以下方式实现:

```
rewrite ^ http://www.example.org$request_uri?;
```

另一个例子是使用了颠倒逻辑,即所有不是 example.com 和 www.example.com 的:

```
RewriteCond %{HTTP_HOST} !example.com

RewriteCond %{HTTP_HOST} !www.example.com

RewriteRule (.*) http://www.example.com$1
```

应该简单地定义 example.com \ www.example.com 和 其他一切:

在 0.9.1 之前的版本,重定向可以通过以下方式实现:

```
rewrite ^ http://example.com$request_uri?;
```

## 转换 Mongrel 规则

典型的 Mongrel 规则:

```
DocumentRoot /var/www/myapp.com/current/public

RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/system/maintenance.html -f
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !maintenance.html
RewriteRule ^.*$ %{DOCUMENT_ROOT}/system/maintenance.html [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
RewriteRule ^(.*)$ $1 [QSA,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}/index.html -f
RewriteRule ^(.*)$ $1/index.html [QSA,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.html -f
RewriteRule ^(.*)$ $1.html [QSA,L]

RewriteRule ^(.*)$ $1.html [QSA,L]

RewriteRule ^(.*)$ $1.html [QSA,L]
```

应该转换为:

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/converting\_rewrite\_rules.html

## WebSocket 代理

要将客户端与服务器之间的连接从 HTTP/1.1 转换为 WebSocket,可是使用 HTTP/1.1 中的协议切换 机制。

然而,有一个微妙的地方:由于 upgrade 是一个逐跳(hop-by-hop)头,它不会从客户端传递到代理服务器。当使用转发代理时,客户端可以使用 connect 方法来规避此问题。然而,这不适用于反向代理,因为客户端不知道任何代理服务器,这需要在代理服务器上进行特殊处理。

自 1.3.13 版本以来,nginx 实现了特殊的操作模式,如果代理服务器返回一个 101响应码(交换协议),则客户机和代理服务器之间将建立隧道,客户端 通过请求中的 Upgrade 头来请求协议交换。

如上所述,包括 Upgrade 和 Connection 的逐跳头不会从客户端传递到代理服务器,因此为了使代理服务器知道客户端将协议切换到 WebSocket 的意图,这些头必须明确地传递:

```
location /chat/ {
    proxy_pass http://backend;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
}
```

一个更复杂的例子是,对代理服务器的请求中的 Connection 头字段的值取决于客户端请求 头中的 Upgrade 字段的存在:

```
http {
    map $http_upgrade $connection_upgrade {
        default upgrade;
        '' close;
}

server {
        ...

    location /chat/ {
            proxy_pass http://backend;
            proxy_http_version 1.1;
            proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
            proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
        }
}
```

默认情况下,如果代理务器在 60 秒内没有传输任何数据,连接将被关闭。这个超时可以通过 proxy\_read\_timeout 指令来增加。 或者,代理服务器可以配置为定期发送 WebSocket ping 帧以重置超时并检查连接是否仍然活跃。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/websocket.html

## 贡献变更

## 获取源码

Mercurial 是一个源码存储工具。可使用以下命令源码仓库:

hg clone http://hg.nginx.org/nginx

## 格式化变更

变更应根据 nginx 使用的代码样式进行格式化。代码格式化不应该依赖于诸如语法高亮或自动换行等编辑器功能。以下是一些基本规则:

- 最大文本宽度为80个字符
- 缩进为四个空格
- 没有 tab (制表符)
- 文件中的逻辑代码块用两行空行分隔

参照现有 nginx 源码的格式,在您的代码中模仿此样式。如果风格与周围的代码相一致,则更改更容易被接受。

提交更改以创建一个 Mercurial 变更集 (changeset)。请确保指定的 电子邮件 和变更作者的 真实姓名正确无误。

提交消息应是单行简述,后跟一行空行加描述内容。第一行最好不要超过 67 个符号。可以使用 hg export 命令获得一个结果变更集 patch:

```
# HG changeset patch
# User Filipe Da Silva <username@example.com>
# Date 1368089668 -7200
       Thu May 09 10:54:28 2013 +0200
# Node ID 2220de0521ca2c0b664a8ea1e201ce1cb90fd7a2
# Parent 822b82191940ef309cd1e6502f94d50d811252a1
Mail: removed surplus ngx_close_connection() call.
It is already called for a peer connection a few lines above.
diff -r 822b82191940 -r 2220de0521ca src/mail/ngx_mail_auth_http_module.c
--- a/src/mail/ngx_mail_auth_http_module.c
                                                Wed May 15 15:04:49 2013 +0400
+++ b/src/mail/ngx_mail_auth_http_module.c
                                                Thu May 09 10:54:28 2013 +0200
@@ -699,7 +699,6 @@ ngx_mail_auth_http_process_headers(ngx_m
                     p = ngx_pnalloc(s->connection->pool, ctx->err.len);
                     if (p == NULL) {
                         ngx_close_connection(ctx->peer.connection);
                         ngx_destroy_pool(ctx->pool);
                         ngx_mail_session_internal_server_error(s);
                         return;
```

## 提交前

提交更改前,有几点值得思考:

- 建议的变更应能在大部分的 支持平台 上正常工作。
- 尽量说明清楚为什么需要更改,如果可以的话,请提供一个用例。
- 通过测试套件传递您的更改是确保不会导致回归的好方法。可以使用以下命令克隆测试 仓库:

```
hg clone http://hg.nginx.org/nginx-tests
```

## 提交变更

提议的更改应发送到 nginx 开发 邮件列表。提交更改集的首选便捷方法是使用 patchbomb 扩展。

### 许可证

提交变更意味着授予项目一个权限以在一个适当的许可证下使用它。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/contributing\_changes.html

# 核心功能

- 示例配置
- 指令
  - accept\_mutex
  - accept\_mutex\_delay
  - daemon
  - debug\_connection
  - debug\_points
  - error\_log
  - env
  - events
  - include
  - load\_module
  - lock\_file
  - master\_process
  - multi\_accept
  - pcre\_jit
  - o pid
  - ssl\_engine
  - thread\_pool
  - timer\_resolution
  - use
  - user
  - worker\_aio\_requests
  - worker\_connections
  - worker\_cpu\_affinity
  - worker\_priority
  - worker\_processes
  - worker\_rlimit\_core
  - worker\_rlimit\_nofile
  - worker\_shutdown\_timeout
  - working\_directory

## 示例配置

```
user www www;
worker_processes 2;
error_log /var/log/nginx-error.log info;
events {
    use kqueue;
    worker_connections 2048;
}
...
```

## 指令

### accept\_mutex

-	说明
语法	accept_mutex on   off;
默认	accept_mutex off;
上下文	events

如果启用了 accept\_mutex ,则工作进程将轮流接受新连接。否则,将新连接通知给所有工作进程,如果新连接数量较少,某些工作进程可能会浪费系统资源。

```
在支持 EPOLLEXCLUSIVE 标志(1.11.3)或使用 reuseport 的系统上,不需要启用 accept_mutex 。

在版本 1.11.3 之前,默认值为 on 。
```

### accept\_mutex\_delay

-	说明
语法	<pre>accept_mutex_delay time ;</pre>
默认	accept_mutex_delay 500ms;
上下文	events

如果启用了 accept\_mutex,则指定如果另一个工作进程正在接受新连接,则工作进程将尝试重新启动以接受新连接的最长时间。

### daemon

-	说明
语法	daemon on   off;
默认	daemon on;
上下文	main

决定 nginx 是否应该成为守护进程。主要用于开发。

### debug\_connection

-	说明
语法	debug_connection address   CIDR   unix: ;
默认	
上下文	events

启用所选客户端连接的调试日志。其他连接将使用由 error\_log 指令设置的日志级别。调试连接由 IPv4 或 IPv6 (1.3.0, 1.2.1) 地址或网络指定。也可以使用主机名指定连接。对于使用 UNIX 域套接字 (1.3.0, 1.2.1) 的连接,调试日志由 unix: 参数启用。

```
events {
    debug_connection 127.0.0.1;
    debug_connection localhost;
    debug_connection 192.0.2.0/24;
    debug_connection ::1;
    debug_connection 2001:0db8::/32;
    debug_connection unix:;
    ...
}
```

为了使该指令正常工作,需要使用 --with-debug 来构建nginx,请参见调试日志。

### debug\_points

-	说明
语法	debug_points abort   stop;
默认	
上下文	main

该指令用于调试。

当检测到内部错误时,例如,在重新启动工作流程时,发生套接字泄漏,启用 debug\_points 会导致核心文件创建 ( abort ) 或停止 ( stop ) 进程以使用系统调试器进行进一步分析。

### error\_log

-	说明
语法	<pre>error_log file [level] ;</pre>
默认	error_log logs/error.log error;
上下文	main \ http \ mail \ stream \ server \ location

配置日志。可以在同一级别指定几个日志(1.5.2)。如果在 main 配置级别将日志写入一个 未明确定义文件,则将使用默认文件。

第一个参数定义了一个将存储日志的 file 。特殊值 stderr 选择标准错误文件。可以通过指定 syslog: 前缀来配置记录日志到 syslog。可以通过指定 memory: 前缀和缓冲区 size 来配置记录日志到循环内存缓冲区,此通常用于调试(1.7.11)。

第二个参数确定日志记录的 level ,可以是以下之

一: debug 、 info 、 notice 、 warn 、 error 、 crit 、 alert 或 emerg 。上述日志级别按严重性递增排列。设置某个日志级别将造成所有指定的消息和更严重的日志级别被记录。例如,默认级别 error 将导致 error 、 crit 、 alert 和 emerg 消息被记录。如果省略此参数,则使用 error 。

为了使 debug 日志记录工作,需要使用 --with-debug 来构建nginx,请参见调试日志。

从 1.7.11 版本开始,该指令可以指定 stream 级别,从 1.9.0 版本开始可以指定 mail 级别。

#### env

-	说明
语法	<pre>env variable[=value];</pre>
默认	env TZ;
上下文	main

默认情况下,nginx 除去 TZ 变量之外的所有继承自父进程的环境变量。该指令允许保留一些继承的变量、更改其值或创建新的环境变量。 这些变量是:

- 在可执行文件实时升级期间继承
- 被 ngx http perl module 模块使用
- 被工作进程使用。应该要记住,以这种方式来控制系统库并不总是可行的,因为只有在 初始化期间这些库才能检查变量。一种例外情况是可执行文件执行实时升级。

除非明确配置,否则 TZ 变量始终会继承并对 ngx http perl module 模块可用。

#### 用法示例:

```
env MALLOC_OPTIONS;
env PERL5LIB=/data/site/modules;
env OPENSSL_ALLOW_PROXY_CERTS=1;
```

NGINX 环境变量由 nginx 内部使用,不应由用户直接设置。

### events

-	说明
语法	events { }
默认	
上下文	main

提供指定影响连接处理指令的配置文件上下文。

### include

-	说明
语法	<pre>include file   mask;</pre>
默认	
上下文	any

包含另一个 file 或匹配指定 mask 的文件到配置中。包含的文件应该由语法正确的指令和块组成。

#### 使用示例:

```
include mime.types;
include vhosts/*.conf;
```

## load\_module

-	说明
语法	<pre>load_module file ;</pre>
默认	
上下文	main
提示	该指令在 1.9.11 版本中出现

加载一个动态模块

使用示例:

load\_module modules/ngx\_mail\_module.so;

-	说明
语法	<pre>lock_file ;</pre>
默认	lock_file logs/nginx.lock;
上下文	main

nginx 使用锁机制来实现 accept\_mutex 并序列化对共享内存的访问。大多数系统是使用原子操作实现锁,并忽略此指令。在其他系统上是使用"锁文件"机制。此指令用于指定一个锁文件名称的前缀。

### master\_process

-	说明
语法	master_process on   off;
默认	master_process on;
上下文	main

用于决定是否启动工作进程。该指令适用于 nginx 开发人员。

### multi\_accept

-	说明
语法	multi_accept on   off;
默认	multi_accept off;
上下文	events

如果 multi\_accept 被禁用,工作进程将一次接受一个新连接。否则,工作进程将一次接受所有新连接。

如果使用了 kqueue 连接处理方式,则会忽略该指令,因为它报告了等待接受的新连接的数量。

### pcre\_jit

-	说明
语法	pcre_jit on   off;
默认	pcre_jit off;
上下文	main
提示	该指令在 1.1.12 版本中出现

启用或禁用对在配置解析时已知的正则表达式使用"即时编译"(PCRE JIT)。

PCRE JIT 可以明显地加快正则表达式的处理。

从 8.20 版本开始,可以使用 -enable-jit 配置参数构建 PCRE 库启用 JIT。当使用 nginx (--with-pcre= ) 构建 PCRE 库时,可以通过 --with-pcre-jit 配置参数启用 JIT 支持。

### pid

-	说明
语法	<pre>pid file ;</pre>
默认	
上下文	main

定义一个 file 用于存储主进程的进程 ID。

### ssl\_engine

-	说明
语法	ssl_engine device ;
默认	
上下文	main

定义硬件 SSL 加速器的名称。

## thread\_pool

-	说明
语法	<pre>thread_pool name threads=number [max_queue=number] ;</pre>
默认	thread_pool default threads=32 max_queue=65536;
上下文	main
提示	该指令在 1.7.11 版本中出现

定义命名的线程池用于多线程读取和发送文件,而无需阻塞工作进程。

threads 参数定义池中的线程数量。

如果池中的所有线程都处于繁忙状态,则新任务将在队列中等待。 max\_queue 参数限制队列中允许等待的任务数。缺省情况下,队列中最多可以等待 65536 个任务。当队列溢出时,任务完成并出现错误。

### timer\_resolution

-	说明
语法	timer_resolution interval;
默认	
上下文	main

减少工作进程中的计时器分辨率,从而减少 gettimeofday() 的系统调用次数。默认情况下,每次接收到内核事件时都会调用 gettimeofday()。随着分辨率的降低, gettimeofday() 仅在指定的时间间隔内被调用一次。

#### 示例:

```
timer_resolution 100ms;
```

间隔的内部实现取决于使用的方法:

- 如果使用 kqueue ,就使用 EVFILT\_TIMER 过滤器
- 如果使用 eventport ,就使用 timer\_create()
- 否则使用 setitimer()

#### use

-	说明
语法	use method;
默认	
上下文	events

指定要使用的连接处理方式。通常不需要明确指定它,因为 nginx 将默认使用最有效的方式。

#### user

-	说明
语法	user user [group];
默认	
上下文	events

定义工作进程使用的 user 和 group 凭据。如果省略 group ,则使用其名称与 user 相等的组。

### worker\_aio\_requests

-	说明
语法	worker_aio_requests number;
默认	worker_aio_requests 32;
上下文	events
提示	该指令在 1.1.4 和 1.0.7 版本中出现

当使用有 epoll 连接处理方式的 aio 时,为单个工作进程设置未完成异步 I/O 操作的最大 number (数量)。

## worker\_connections

-	说明
语法	worker_connections number ;
默认	worker_connections 512;
上下文	events

设置工作进程可以打开的同时连接的最大数量。

应该记住的是,这个数字包括了所有连接(例如与代理服务器的连接等),而不仅仅是客户端的连接。另一个要考虑因素是实际的并发连接数不能超过最大打开文件数的限制,可以通过 worker rlimit nofile 来修改。

### worker\_cpu\_affinity

-	说明
语法	<pre>worker_cpu_affinity cpumask; worker_cpu_affinity auto [cpumask];</pre>
默认	
上下文	main

将工作进程绑定到一组 CPU。每个 CPU 组由允许的 CPU 的位掩码表示。应为每个工作进程定义一个单独的组。默认情况下,工作进程没有绑定任何特定的 CPU。

#### 示例:

```
worker_processes 4;
worker_cpu_affinity 0001 0010 0100 1000;
```

#### 将每个工作进程绑定到单独的 CPU

```
worker_processes 2;
worker_cpu_affinity 0101 1010;
```

将第一个工作进程绑定到 CPU0/CPU2,将第二个工作进程绑定到 CPU1/CPU3。第二个例子适用于超线程。

特殊值 auto (1.9.10) 允许自动绑定工作进程到可用的 CPU:

```
worker_processes auto;
worker_cpu_affinity auto;
```

可选的掩码参数可用于限制自动绑定的可用 CPU:

```
worker_cpu_affinity auto 01010101;
```

该指令仅适用于 FreeBSD 和 Linux。

### worker\_priority

-	说明
语法	worker_priority number ;
默认	worker_priority 0;
上下文	main

定义工作进程的调度优先级,与使用 nice 命令完成类似:负数意味着更高的优先级。允许范围通常在-20到20之间。

#### 示例:

```
worker_priority -10;
```

### worker\_processes

-	说明
语法	worker_processes number   auto;
默认	worker_processes 1;
上下文	main

定义工作进程的数量。

最优值取决于许多因素,包括(但不限于)CPU核心数、存储数据的硬盘驱动器数量以及加载模式。当您不确定时,将其设置为可用CPU核心的数量是一个不错的做法(值 auto 将尝试自动检测)。

auto 参数从 1.3.8 和 1.2.5 版本开始得到支持。

## worker\_rlimit\_core

-	说明
语法	<pre>worker_rlimit_core size ;</pre>
默认	
上下文	main

更改工作进程核心文件( RLIMIT\_CORE ) 最大大小限制。用于增加限制而无需重新启动主进程。

### worker\_rlimit\_nofile

-	说明
语法	worker_rlimit_nofile number;
默认	
上下文	main

更改工作进程最大打开文件数 (RLIMIT\_NOFILE) 的限制。用于增加限制而无需重新启动主进程。

### worker\_shutdown\_timeout

-	说明
语法	worker_shutdown_timeout time;
默认	
上下文	main
提示	该指令在 1.11.11 版本中出现

为正常关闭工作进程配置超时。当时间到期时,nginx 将尝试关闭当前打开的所有连接以便于 关闭工作进程。

## working\_directory

-	说明
语法	working_directory directory;
默认	
上下文	main

定义工作进程的当前工作目录。它主要用于编写核心文件时,在这种情况下,工作进程应有指定目录的写入权限。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/ngx\_core\_module.html

# ngx\_http\_core\_module

- 指令
  - absolute\_redirect
  - aio
  - aio write
  - alias
  - chunked\_transfer\_encoding
  - client\_body\_buffer\_size
  - client\_body\_in\_file\_only
  - client\_body\_in\_single\_buffer
  - client\_body\_temp\_path
  - client\_body\_timeout
  - client\_header\_buffer\_size
  - client\_header\_timeout
  - client\_max\_body\_size
  - connection\_pool\_size
  - default\_type
  - directio
  - directio\_alignment
  - disable\_symlinks
  - error\_page
  - etag
  - http
  - if\_modified\_since
  - ignore\_invalid\_headers
  - internal
  - keepalive\_disable
  - keepalive\_requests
  - keepalive\_timeout
  - large\_client\_header\_buffers
  - limit\_except
  - limit\_rate
  - limit rate after
  - lingering\_close
  - lingering\_time
  - lingering timeout
  - listen

- location
- o log not found
- log\_subrequest
- max\_ranges
- merge\_slashes
- msie\_padding
- o msie\_refresh
- o open\_file\_cache
- open\_file\_cache\_errors
- open\_file\_cache\_min\_uses
- open\_file\_cache\_valid
- output\_buffers
- port\_in\_redirect
- postpone\_output
- o read\_ahead
- recursive\_error\_pages
- request\_pool\_size
- reset\_timedout\_connection
- resolver
- resolver\_timeout
- root
- satisfy
- send\_lowat
- send timeout
- sendfile
- sendfile\_max\_chunk
- server
- server\_name
- server\_name\_in\_redirect
- server\_names\_hash\_bucket\_size
- server\_names\_hash\_max\_size
- server\_tokens
- tcp\_nodelay
- tcp\_nopush
- try\_files
- types
- types\_hash\_bucket\_size
- types\_hash\_max\_size
- underscores in headers
- variables\_hash\_bucket\_size

- variables\_hash\_max\_size
- 内嵌变量

## 指令

### absolute\_redirect

-	说明
语法	absolute_redirect on   off;
默认	absolute_redirect on;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.11.8 版本中出现

如果禁用,nginx 发出的重定向将是相对的。

另请参阅 server\_name\_in\_redirect 和 port\_in\_redirect 指令。

### aio

-	说明
语法	<pre>aio on   off   threads[=pool];</pre>
默认	aio off;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 0.8.11 版本中出现

启用或禁用在 FreeBSD 和 Linux 上使用异步文件 I/O(AIO):

在 FreeBSD 上, AIO 从 FreeBSD 4.3 开始可用。在 FreeBSD 11.0 之前,可以将 AIO 静态链接到内核中:

```
options VFS_AIO
```

或作为一个内核可加载模块动态加载:

```
kldload aio
```

在 Linux 上, AIO 从内核版本为 2.6.22 开始可用。此外,有必要启用 directio, 否则读取将被阻塞:

```
location /video/ {
    aio         on;
    directio    512;
    output_buffers 1 128k;
}
```

在 Linux 上,directio 只能用于读取 512 字节边界对齐的块(或 XFS 4K)。文件未对齐的末端以阻塞模式读取。对于字节范围请求和不是从文件开头开始的 FLV 请求也是如此:在文件的开头和结尾读取未对齐的数据将被阻塞。

当在 Linux 上启用 AIO 和 sendfile 时,AIO 用于大于或等于 directio 指令指定大小的文件, 而 sendfile 用于较小的文件 (禁用 directio 时也是如此)。

最后,可以使用多线程(1.7.11)读取和发送文件,不会阻塞工作进程:

```
location /video/ {
    sendfile    on;
    aio     threads;
}
```

读取和发送文件操作被卸载到指定池中的线程。如果省略池名称,则使用名称为 default 的 池。池名也可以用变量设置:

```
aio threads=pool$disk;
```

默认情况下,多线程是禁用状态,它应该使用 --with-threads 配置参数启用。目前,多线程 仅与 epoll、kqueue 和 eventport 方式兼容。仅在 Linux 上支持多线程发送文件。

另请参见 sendfile 指令。

### aio\_write

-	说明
语法	aio_write on   off;
默认	aio_write off;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.9.13 版本中出现

如果启用 aio,则指定是否写入文件。目前,这仅在使用 aio 线程时有效,并且仅限于将从代理服务器接收的数据写入临时文件。

#### alias

-	说明
语法	alias path;
默认	
上下文	location

定义指定 location 的替换。例如,使用以下配置

```
location /i/ {
   alias /data/w3/images/;
}
```

/i/top.gif 的请求,将发送 /data/w3/images/top.gif 文件。

path 值可以包含变量,除 \$document\_root 和 \$realpath\_root 外。

如果在使用正则表达式定义的 location 内使用了别名,那么这种正则表达式应该包含捕获,并且别名应该引用这些捕获(0.7.40),例如:

```
location ~ ^/users/(.+\.(?:gif|jpe?g|png))$ {
    alias /data/w3/images/$1;
}
```

当 location 与指令值的最后一部分匹配时:

```
location /images/ {
    alias /data/w3/images/;
}
```

更好的方式是使用 root 指令:

```
location /images/ {
   root /data/w3;
}
```

### chunked\_transfer\_encoding

-	说明
语法	chunked_transfer_encoding on   off;
默认	chunked_transfer_encoding on;
上下文	http \ server \ location

允许在 HTTP/1.1 中禁用分块传输编码。在使用的软件未能支持分块编码时它可能会派上用场。

### client\_body\_buffer\_size

-	说明	
语法	client_body_buffer_size size;	
默认	client_body_buffer_size 8k	16k;
上下文	http \ server \ location	

设置读取客户端请求体的缓冲区大小。如果请求体大于缓冲区,则整个体或仅将其部分写入临时文件。默认情况下,缓冲区大小等于两个内存页。在 x86、其他 32 位平台和 x86-64 上是 8K。在其他 64 位平台上通常为 16K。

### client\_body\_in\_file\_only

-	说明
语法	<pre>client_body_in_file_only on   clean   off;</pre>
默认	client_body_in_file_only off;
上下文	http \ server \ location

确定 nginx 是否应将整个客户端请求体保存到文件中。可以在调试期间或使用 \$request\_body\_file 变量或模块 ngx\_http\_perl\_module 的 \$r->request\_body\_file 方法时使用此指令。

当设置为 on 值时,临时文件在请求处理后不会被删除。

值 clean 会将请求处理后剩下的临时文件删除。

### client\_body\_in\_single\_buffer

-	说明
语法	client_body_in_single_buffer on   off;
默认	client_body_in_single_buffer off;
上下文	http \ server \ location

确定 nginx 是否应将整个客户端请求体保存在单个缓冲区中。在使用 \$request\_body 变量时,建议使用该指令,用来保存涉及的复制操作次数。

### client\_body\_temp\_path

-	说明
语法	<pre>client_body_temp_path path [level1 [level2 [level3]]];</pre>
默认	client_body_temp_path client_body_temp;
上下文	http \ server \ location

定义用于存储持有客户端请求主体的临时文件的目录。最多可以在指定目录下使用三级子目录层次结构。例如以下配置

```
client_body_temp_path /spool/nginx/client_temp 1 2;
```

临时文件的路径可以如下:

/spool/nginx/client\_temp/7/45/00000123457

### client\_body\_timeout

-	说明
语法	<pre>client_body_timeout time;</pre>
默认	client_body_timeout 60s;
上下文	http \ server \ location

定义读取客户端请求正文的超时时间。超时设置仅是在两个连续读操作之间的时间间隔,而不是整个请求体的传输过程。如果客户端在此时间内没有发送任何内容,则会将 408 (请求超时) 错误返回给客户端。

### client\_header\_buffer\_size

-	说明
语法	client_header_buffer_size size;
默认	client_header_buffer_size 1k;
上下文	http \ server

设置读取客户端请求头的缓冲区大小。对于大多数请求,1K字节的缓冲区就足够了。但是,如果请求中包含长 cookie,或者来自 WAP 客户端,则可能 1K是不适用的。如果请求行或请求头域不适合此缓冲区,则会分配由 large client header buffers 指令配置的较大缓冲区。

### client\_header\_timeout

-	说明
语法	client_header_timeout time;
默认	client_header_timeout 60s;
上下文	http ` server

定义读取客户端请求头的超时时间。如果客户端在这段时间内没有传输整个报头,则将 408 (请求超时) 错误返回给客户端。

### client\_max\_body\_size

-	说明
语法	client_header_timeout size;
默认	client_max_body_size 1m;
上下文	http \ server \ location

在 Content-Length 请求头域中指定客户端请求体的最大允许大小。如果请求的大小超过配置值,则将 413 (请求实体过大)错误返回给客户端。请注意,浏览器无法正确显示此错误。将 size 设置为 0 将禁用检查客户端请求正文大小。

### connection\_pool\_size

-	说明	
语法	connection_pool_size size;	
默认	connection_pool_size 256	512;
上下文	http \ server	

允许精确调整每个连接的内存分配。该指令对性能影响最小,一般不建议使用。默认情况下,32 位平台上的大小为 256 字节,64 位平台上为 512 字节。

在 1.9.8 版本之前,所有平台上的默认值都为 256。

### default\_type

-	说明
语法	<pre>default_type mime-type ;</pre>
默认	default_type text/plain;
上下文	http \ server \ location

定义响应的默认 MIME 类型。可以使用 types 指令对 MIME 类型的文件扩展名进行映射。

### directio

-	说明	
语法	directio size \	off;
默认	directio off;	
上下文	http \ server \ location	

开启当读取大于或等于指定大小的文件时,使用 O\_DIRECT 标志(FreeBSD、Linux)、 F\_NOCACHE 标志(macOS)或 directio() 函数(Solaris)。该指令自动禁用 (0.7.15) 给定请求使用的 sendfile。它可以用于服务大文件:

directio 4m;

或当在 Linux 上使用 aio 时。

### directio\_alignment

-	说明
语法	directio_alignment size;
默认	directio_alignment 512;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 0.8.11 版本中出现

设置 directio 的对齐方式。在大多数情况下,512 字节的对齐就足够了。但是,在 Linux 下使用 XFS 时,需要增加到 4K。

### disable\_symlinks

-	说明	
语法	disable_symlinks off; disable_symlinks on \	<pre>if_not_owner [from=part];</pre>
默认	disable_symlinks off;	
上下文	http \ server \ location	
提示	该指令在 1.1.15 版本中出现	

确定打开文件时应如何处理符号链接:

#### off

允许路径名中的符号链接的,不执行检查。这是默认行为。

#### on

如果路径名存在是符号链接的组件,则拒绝对文件的访问。

#### • if\_not\_owner

如果路径名存在是符号链接的组件,并且链接指向的链接和对象为不同所有者,则拒绝访问文件。

#### • from=part

当检查符号链接(参数 on 和 if\_not\_owner )时,通常会检查路径名的所有组件。可以通过另外指定 from=part 参数来避免检查路径名的初始部分中的符号链接。在这种情况下,只能从指定的初始部分后面的路径名组件检查符号链接。如果该值不是检查的路径名的初始部分,则会检查整个路径名,相当于没有指定此参数。如果该值与整个文件名匹配,则不会检查符号链接。参数值可以包含变量。

#### 例如:

disable\_symlinks on from=\$document\_root;

此指令仅适用于具有 openat() 和 fstatat() 接口的系统。这样的系统包括现代版本的 FreeBSD、Linux 和 Solaris。

参数 on 和 if\_not\_owner 增加了处理开销。

在不支持打开目录仅用于搜索的系统上,要使用这些参数,需要 worker 进程对所有正在 检查的目录具有读取权限。

ngx\_http\_autoindex\_module \ ngx\_http\_random\_index\_module 和 ngx\_http\_dav\_module 模块目前忽略此指令。

### error\_page

-	说明
语法	error_page code [=[response]] uri;
默认	
上下文	http、server、location、location 中的 if

定义针对指定错误显示的 URI。 uri 值可以包含变量。

#### 例如:

这会导致客户端请求方法更改为 GET ,内部重定向到指定的 uri (除 GET 和 HEAD 之外的所有方法)。

此外,可以使用 =response 语法将修改响应代码,例如:

```
error_page 404 =200 /empty.gif;
```

如果错误响应是由代理服务器或 FastCGI/uwsgi/SCGI 服务器处理,并且服务器可能返回不同的响应代码(例如,200、302、401或404),则可以使用其返回的代码进行响应:

```
error_page 404 = /404.php;
```

如果在内部重定向时不需要更改 URI 和方法,则可以将错误处理传递给一个命名了的 location:

```
location / {
    error_page 404 = @fallback;
}

location @fallback {
    proxy_pass http://backend;
}
```

如果 uri 处理导致发生错误,最后发生错误的状态代码将返回给客户端。

也可以使用 URL 重定向进行错误处理:

在这种情况下,默认将响应代码 302 返回给客户端。它只能是重定向状态代码其中之一(301、302、303、307 和 308)。

在 1.1.16 和 1.0.13 版本之前,代码 307 没有被视为重定向。

直到 1.13.0 版本,代码 308 才被视为重定向。

当且仅当没有在当前级别上定义 error\_page 指令时,指令才从上一级继承这些特性。

### etag

-	说明	
语法	etag on \	off;
默认	etag on;	
上下文	http \ server \ location	
提示	该指令在 1.3.3 版本中出现	

启用或禁用自动生成静态资源 ETag 响应头字段。

## http

-	说明
语法	http { } ;
默认	
上下文	main

提供指定 HTTP server 指令的配置文件上下文。

## if\_modified\_since

-	说明		
语法	<pre>if_modified_since off \</pre>	exact \	before ;
默认	if_modified_since exact;		
上下文	http \ server \ location		
提示	该指令在 0.7.24 版本中出现		

指定如何将响应的修改时间与 If-Modified-Since 请求头字段中的时间进行比较:

off

忽略 If-Modified-Since 请求头字段(0.7.34)

exact

完全匹配

before

响应的修改时间小于或等于 If-Modified-Since 请求头字段中的时间

# ignore\_invalid\_headers

-	说明	
语法	ignore_invalid_headers on \	off;
默认	ignore_invalid_headers on;	
上下文	http \ server	

控制是否应忽略具有无效名称的头字段。有效名称由英文字母、数字、连字符或下划线组成(由 underscores in headers 指令控制)。

如果在 server 级别指定了该指令,则其值仅在 server 为默认 server 时使用。指定的值也适用于监听相同地址和端口的所有虚拟服务器。

### internal

-	说明
语法	internal;
默认	
上下文	location

指定给定的 location 只能用于内部请求。对于外部请求,返回客户端错误 404 (未找到)。 内部请求如下:

- 请求由 error\_page \ index \ random\_index 和 try\_files 指令重定向
- 来 upstream server 的 X-Accel-Redirect 响应头字段重定向的请求
- 由 ngx\_http\_ssi\_module 模块的 include virtual 命令、ngx\_http\_addition\_module 模块指令和 auth request 和 mirror 指令组成的子请求
- 由 rewrite 指令更改的请求

### 示例:

```
error_page 404 /404.html;
location /404.html {
   internal;
}
```

每个请求限制 10 个内部重定向,以防止不正确配置引发的请求处理死循环。如果达到此限制,则返回错误 500 (内部服务器错误)。在这种情况下,可以在错误日志中看到 rewrite or internal redirection cycle 消息。

### keepalive\_disable

-	说明	
语法	keepalive_disable none \	browser;
默认	keepalive_disable msie6;	
上下文	http \ server \ location	

禁用与行为异常的浏览器保持连接。 browser 参数指定哪些浏览器将受到影响。一旦接收到 POST 请求,值 msie6 将禁用与旧版本 MSIE 保持连接。值 safari 禁用与 macOS 和类似 MacOS 的操作系统上的 Safari 和 Safari 浏览器保持连接。值 none 启用与所有浏览器保持连接。

在 1.1.18 版本之前,值 safari 匹配所有操作系统上的所有 Safari 和类 Safari 浏览器,并且默认情况下,禁用与它们保持连接。

## keepalive\_requests

-	说明
语法	keepalive_requests number;
默认	keepalive_requests 100;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 0.8.0 版本中出现

设置通过一个保持活动(keep-alive)连接可以提供的最大请求数。在发出的请求达到最大数量后,连接将被关闭。

### keepalive\_timeout

-	说明
语法	keepalive_timeout timeout [header_timeout];
默认	keepalive_timeout 75s;
上下文	http \ server \ location

第一个参数设置一个超时时间,keep-alive 客户端连接将在服务端保持打开状态。零值将禁用 keep-alive 客户端连接。可选的第二个参数在 **Keep-Alive**: **timeout=** time 响应头域中设置 一个值。两个参数可能不同。

Mozilla 和 Konqueror 会识别 \*\*Keep-Alive: timeout= time 头字段。MSIE 在大约在 60 秒钟内自行关闭 keep-alive 连接。

### large\_client\_header\_buffers

-	说明
语法	large_client_header_buffers number size;
默认	arge_client_header_buffers 4 8k;
上下文	http \ server

设置用于读取大客户端请求头的缓冲区的最大 number (数量)和 size (大小)。请求行不能超过一个缓冲区的大小,否则将返回 414 (请求 URI 太长) 错误给客户端。请求头字段也不能超过一个缓冲区的大小,否则将返回 400 (错误请求) 错误给客户端。缓冲区只能按需分配。默认情况下,缓冲区大小等于 8K 字节。如果在请求处理结束之后,连接被转换为 keep-alive 状态,这些缓冲区将被释放。

## limit\_except

-	说明
语法	<pre>limit_except method { };</pre>
默认	
上下文	location

限制给定的 location 内允许的 HTTP 方法。 method 参数可以是以下之

一: GET 、 HEAD 、 POST 、 PUT 、 DELETE 、 MKCOL 、 COPY 、 MOVE 、 OPTIONS 、 PROPFIND 、 PROPPATCH 、 LOCK 、 UNLOCK 或 PATCH 。允许 GET 方法也将使得 HEAD 方法被允许。 可以使用 ngx\_http\_access\_module 和 ngx\_http\_auth\_basic\_module 模块指令来限制对其他方法的访问:

```
limit_except GET {
    allow 192.168.1.0/32;
    deny all;
}
```

请注意,这将限制访问除 GET 和 HEAD 之外的所有方法。

### limit\_rate

-	说明
语法	limit_rate rate;
默认	limit_rate 0;
上下文	http、server、location、location 中的 if

限制客户端的响应传输速率。 rate 以字节/秒为单位。零值将禁用速率限制。限制设置是针对每个请求,因此如果客户端同时打开两个连接,则整体速率将是指定限制的两倍。

也可以在 \$limit rate 变量中设置速率限制。根据某些条件来限制速率可能会有用:

```
server {
    if ($slow) {
        set $limit_rate 4k;
    }
    ...
}
```

也可以在代理服务器响应的 **X-Accel-Limit-Rate** 头字段中设置速率限制。可以使用 proxy\_ignore\_headers、fastcgi\_ignore\_headers、uwsgi\_ignore\_headers 和 scgi\_ignore\_headers 指令禁用此功能。

# lingering\_time

-	说明
语法	lingering_time time;
默认	lingering_time 30s;
上下文	http \ server \ location

当 lingering\_close 生效时,该指令指定 nginx 处理(读取和忽略)来自客户端的额外数据的最长时间。之后,连接将被关闭,即使还有更多的数据。

# lingering\_timeout

-	说明
语法	lingering_timeout time;
默认	lingering_timeout 5s;
上下文	http \ server \ location

当 lingering\_close 生效时,该指令指定更多的客户端数据到达的最长等待时间。如果在此期间未收到数据,则关闭连接。否则,读取和忽略数据,nginx 再次开始等待更多的数据。wait-read-ignore 循环被重复,但不再由 lingering\_time 指令指定。

## listen

-	说明				
语法	listen `address[:port] [default_server] [ssl] [http2 \	spdy] [proxy_protocol] [setfib=number] [fastopen=number] [backlog=number] [rcvbuf=size] [sndbuf=size] [accept_filter=filter] [deferred] [bind] [ipv6only=on\	off] [reuseport] [so_keepalive=on\	off\	[keepidle]: [keepintvl]: [keepcnt]]; **listen** pc [default_serv [ssl] [http2 \
默认	listen *:80 \	*:8000;			
上下文	server				

设置 IP 的 address (地址)和 port (端口),或服务器接受请求的 UNIX 域套接字的 path (路径)。可以同时指定 addres (地址)和 port (端口),也可以只指定 address (地址)或 port (端口)。 address 也可以是主机名,例如:

```
listen 127.0.0.1:8000;
listen 127.0.0.1;
listen 8000;
listen *:8000;
listen localhost:8000;
```

IPv6 地址 (0.7.36) 在方括号中指定:

```
listen [::]:8000;
listen [::1];
```

UNIX 域套接字 (0.8.21) 用 unix: 前缀指定:

```
listen unix:/var/run/nginx.sock;
```

如果只指定 address ,则使用 80 端口。

如果指令不存在,那么如果 nginx 是以超级用户权限运行,则使用 \*:80 ,否则使用 \*:8000 °

default\_server 参数(如果存在)将使得服务器成为指定 address:port 对的默认服务器。如果没有指令有 default\_server 参数,那么具有 address:port 对的第一个服务器将是该对的默认服务器。

在 0.8.21 之前的版本中,此参数简单地命名为 default 。

ssl 参数 (0.7.14) 允许指定该端口上接受的所有连接都应该工作在 SSL 模式。这样可以为处理 HTTP 和 HTTPS 请求的服务器提供更紧凑的配置。

http2 参数(1.9.5)配置端口接受 HTTP/2 连接。通常,为了能够工作,还应该指定 ssl 参数,但也可以将 nginx 配置为接受没有 SSL 的 HTTP/2 连接。

spdy 参数(1.3.15 — 1.9.4)允许在此端口上接受 SPDY 连接。通常,为了能够工作,还应该指定 ssl 参数,但也可以将 nginx 配置为接受没有 SSL 的 SPDY 连接。

proxy protocol 参数(1.5.12)允许指定此端口上接受的所有连接都应使用 PROXY 协议。

listen 指令可以有特定于套接字相关系统调用的几个附加参数。这些参数可以在任何 listen 指令中指定,但对于给定的 address:port 只能使用一次。

在 0.8.21 之前的版本中,它们只能在 listen 指令中与默认参数一起指定。

### setfib=number

此参数 (0.8.44) 设置相关联的路由表,监听套接字的 FIB ( so\_setfib 选项)。目前只适用于 FreeBSD。

### • fastopen=number

为侦听套接字启用 TCP Fast Open (1.5.8),并限制尚未完成三次握手的连接队列的最大长度。

不要启用此功能,除非服务器可以一次处理接收多个相同的 SYN 包的数据。

### backlog=number

在 listen() 调用中设置限制挂起连接队列的最大长度的 backlog 参数。默认情况下,FreeBSD、DragonFly BSD 和 macOS 上的 backlog 设置为 -1,在其他平台上设置为 511。

### rcvbuf=size

设置侦听套接字的接收缓冲区大小( SO\_RCVBUF 选项)。

#### sndbuf=size

设置侦听套接字的发送缓冲区大小(SO\_SNDBUF 选项)。

### accept\_filter=filter

为侦听套接字设置接受过滤器(SO\_ACCEPTFILTER 选项)的名称,该套接字将传入的连接在传递给 accept() 之前进行过滤。这只适用于 FreeBSD 和 NetBSD 5.0+。可设置值dataready 或 httpready。

#### deferred

指示在 Linux 上使用延迟 accept() ( TCP\_DEFER\_ACCEPT 套接字选项)。

### bind

指示为给定的 address:port 对单独进行 bind() 调用。这是有用的,因为如果有多个有相同端口但不同地址的 listen 指令,并且其中一个 listen 指令监听给定端口 (\*:port)的所有地址,则 nginx 将 bind() 应用到 \*:port。应该注意的是,在这种情况下将会进行 getsockname() 系统调用,以确定接受该连接的地址。如果使用 setfib 、 backlog 、 rcvbuf 、 sndbuf 、 accept\_filter 、 deferred 、 ipv6only 或 so\_keepalive 参数,那么对于给定的 address:port 对将始终进行单独的 bind() 调用。

### • ipv6only=ON|OFF

此参数(0.7.42)确定(通过 IPV6\_V60NLY 套接字选项)一个监听通配符地址 [::] 的 IPV6 套接字是否仅接受 IPV6 连接或 IPV6 和 IPV4 连接。此参数默认为开启。它只能在启动时设置一次。

在 1.3.4 版本之前,如果省略该参数,则操作系统的设置将对于套接字产生影响。

#### reuseport

此参数(1.9.1)指示为每个工作进程创建一个单独的监听套接字(使用 SO\_REUSEPORT 套接字选项),允许内核在工作进程之间分配传入的连接。目前只适用于 Linux 3.9+ 和 DragonFly BSD。

不当地使用此选项可能会带来安全隐患。

SO\_KEEPALIVE=ON|OFF|[keepidle]:[keepintvl]:[keepcnt]

此参数(1.1.11)配置监听套接字的 TCP keepalive 行为。如果省略此参数,则操作系统的设置将对套接字产生影响。如果设置为 on ,则套接字将打开 SO\_KEEPALIVE 选项。如果设置为 off ,则 SO\_KEEPALIVE 选项将被关闭。一些操作系统支持在每个套接字上使用 TCP\_KEEPIDLE 、 TCP\_KEEPINTVL 和 TCP\_KEEPCNT 套接字选项来设置 TCP keepalive 参数。在这样的系统上(目前为 Linux 2.4+、NetBSD 5+ 和 FreeBSD 9.0-STABLE),可以使用 keepidle 、 keepintvl 和 keepcnt 参数进行配置。可以省略一个或两个参数,在这种情况下,相应套接字选项的系统默认设置将生效。例如,

```
SO_KEEPALIVE=30m::10
```

将空闲超时(  $TCP_{KEEPIDLE}$  )设置为 30 分钟,将探测间隔(  $TCP_{KEEPINTVL}$  )设置为系统默认值,并将探测数量(  $TCP_{KEEPCNT}$  )设置为 10 个探测。

### 示例:

```
listen 127.0.0.1 default_server accept_filter=dataready backlog=1024;
```

### location

-	说明			
语法	location `[ = \	~	~*	^~ ] uri { } ; **location** @name { }`;
默认				
上下文	server > location			

根据请求URI设置配置。

在解码以 %xx 形式编码的文本,解析对相对路径组件 . 和 .. 的引用并且将两个或更多个相邻斜线压缩成单斜线之后,对规范化的 URI 执行匹配。

location 可以由前缀字符串定义,也可以由正则表达式定义。正则表达式前面使用 ~\* 修正符 (用于不区分大小写的匹配)或 ~ 修正符 (用于区分大小写的匹配)指定。要查找匹配给定请求的 location,nginx 首先检查使用前缀字符串(前缀 location)定义的 location。期间,前缀最长的 location 被匹配选中并记住。然后按照它们在配置文件中出现的顺序检查正则表达式。正则表达式的搜索将在第一次匹配时终止,并使用相应的配置。如果找不到正则表达式的匹配,则使用先前记住的前缀 location 的配置。

location 块可以嵌套,除了下面提到的一些例外。

对于不区分大小写的操作系统,如 macOS 和 Cygwin,与前缀字符串匹配忽略大小写 (0.7.7)。但是,比较仅限于一个字节的区域设置。

正则表达式可以包含捕获(0.7.40),之后可以在其他指令中使用。

如果最长匹配的前缀 location 具有 ^~ 修正符,则不检查正则表达式。

另外,使用 = 修正符可以使 URI 和 location 的匹配精确。如果找到完全匹配,则搜索结束。例如,如果 / 请求频繁,那么定义 location=/ 会加快这些请求的处理速度,因为搜索在第一次比较之后会立即终止。这样的 location 不能包含嵌套 location。

从 0.7.1 到 0.8.41 版本,如果请求与没有 = 和 ^ 修正符的前缀 location 匹配,则搜索也会终止,并且不再检查正则表达式。

### 下面举一个例子来说明:

```
location = / {
    [ configuration A ]
}

location / {
    [ configuration B ]
}

location /documents/ {
    [ configuration C ]
}

location ^~ /images/ {
    [ configuration D ]
}

location ~* \.(gif|jpg|jpeg)$ {
    [ configuration E ]
}
```

/ 请求将与配置 A 匹配, /index.html 请求将匹配配置 B, /documents/document.html 请求将匹配配置 C, /images/1.gif 请求将匹配配置 D, /documents/1.jpg 请求将匹配配置 E。

@ 前缀定义了一个命名 location。这样的 location 不用于常规的请求处理,而是用于请求重定向。它们不能嵌套,也不能包含嵌套的 location。

如果某个 location 由以斜杠字符结尾的前缀字符串定义,并且请求由

proxy\_pass、fastcgi\_pass、uwsgi\_pass、scgi\_pass 或 memcached\_pass 中的一个进行处理,则会执行特殊处理。为了响应 URI 为该字符串的请求,但没有以斜杠结尾,带有 301 代码的永久重定向将返回所请求的 URI,并附上斜线。如果不需要,可以像以下这样定义 URI和 location 的精确匹配:

```
location /user/ {
    proxy_pass http://user.example.com;
}

location = /user {
    proxy_pass http://login.example.com;
}
```

## log\_not\_found

-	说明	
语法	log_not_found `on \	off`;
默认	log_not_found on;	
上下文	http \ server \ location	

启用或禁用将文件未找到错误记录到 error log 中。

## log\_subrequest

-	说明	
语法	log_subrequest `on \	off`;
默认	log_subrequest off;	
上下文	http \ server \ location	

启用或禁用将子请求记录到 access\_log 中。

### max\_ranges

-	说明
语法	merge_slashes number;
默认	
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.1.2 版本中出现

限制 byte-range 请求中允许的最大范围数。如果没有指定字节范围,则处理超出限制的请求。 默认情况下,范围的数量不受限制。零值将完全禁用 byte-range 支持。

### merge\_slashes

-	说明	
语法	merge_slashes `on \	off`;
默认	merge_slashes on;	
上下文	http \ server	

启用或禁用将 URI 中两个或多个相邻斜线压缩为单斜线。

请注意,压缩对于正确匹配前缀字符串和正则表达式的 location 非常重要。没有它,将不匹配 //scripts/one.php 请求:

```
location /scripts/ {
    ...
}
```

并可能被作为一个静态文件处理。因此它需要被转换成 /scripts/one.php 。

因为 base64 在内部使用 / 字符,所以如果 URI 包含 base64 编码的名称,则可能需要关闭 压缩。但是,出于安全考虑,最好不要关闭压缩。

如果该指令是在 server 级别指定的,则仅在 server 是默认 server 时才使用该指令。指定的值也适用于监听相同地址和端口的所有虚拟服务器。

## msie\_padding

-	说明	
语法	msie_padding `on \	off`;
默认	msie_padding on;	
上下文	http \ server \ location	

启用或禁用向状态超过 400 的 MSIE 客户端响应添加注释以将响应大小增加到 512 字节。

## msie\_refresh

-	说明	
语法	msie_refresh `on \	off`;
默认	msie_refresh off;	
上下文	http \ server \ location	

启用或禁用发布刷新替代 MSIE 客户端重定向。

## open\_file\_cache

-	说明
语法	<pre>open_file_cache off; open_file_cache max=N [inactive=time];</pre>
默认	open_file_cache off;
上下文	http \ server \ location

### 配置一个缓存,可以存储:

- 打开文件描述符、大小和修改时间
- 有关目录是否存在信息
- 文件查找错误,如找不到文件、没有读取权限等

应该通过 open file cache errors 指令分别启用缓存错误。

### 该指令有以下参数:

• max

设置缓存中元素的最大数量。在缓存溢出时,最近最少使用的(LRU)元素将被移除

inactive

定义一个时间,在这个时间之后,元素在缓存中将被删除,默认是60秒

off

禁用缓存

示例:

## open\_file\_cache\_errors

-	说明	
语法	open_file_cache_errors off \	on ;
默认	open_file_cache_errors off;	
上下文	http \ server \ location	

通过 open file cache 启用或禁用文件查找错误缓存。

## open\_file\_cache\_min\_uses

-	说明
语法	open_file_cache_min_uses number;
默认	open_file_cache_min_uses 1;
上下文	http \ server \ location

设置由 open\_file\_cache 指令的 inactive 参数配置的时间段内文件访问的最小 number (次数),这是文件描述符在缓存中保持打开状态所必需的。

## open\_file\_cache\_valid

-	说明
语法	open_file_cache_valid time;
默认	open_file_cache_valid 60s;
上下文	http \ server \ location

设置 open\_file\_cache 元素应该验证的时间。

# output\_buffers

-	说明
语法	<pre>output_buffers number size ;</pre>
默认	output_buffers 2 32k;
上下文	http \ server \ location

设置从磁盘读取响应缓冲区的 number (数量)和 size (大小)。

在 1.9.5 版本之前,默认值是 1 32k。

## port\_in\_redirect

-	说明	
语法	port_in_redirect on \	off;
默认	port_in_redirect on;	
上下文	http \ server \ location	

启用或禁用指定由 nginx 发出的绝对重定向中的端口。

在重定向中使用的主服务器名称由 server\_name\_in\_redirect 指令控制。

### postpone\_output

-	说明
语法	postpone_output size;
默认	postpone_output 1460;
上下文	http \ server \ location

如果指定的话,客户端数据的传输将被推迟,直到 nginx 至少有 size 字节的数据要发送。 零值将禁止延迟数据传输。

## read\_ahead

-	说明
语法	read_ahead sizef;
默认	read_ahead 0;
上下文	http \ server \ location

设置使用文件时内核的预读数量。

在 Linux 上,使用 posix\_fadvise (0,0,0,POSIX\_FADV\_SEQUENTIAL) 系统调用,因此 size 参数将被忽略。

在 FreeBSD 上,使用自 FreeBSD 9.0-CURRENT 后支持的 fcnt1 ( 0\_READAHEAD, size ) 系统调用。FreeBSD 7 需要打补丁。

### recursive\_error\_pages

-	说明	
语法	recursive_error_pages on \	off;
默认	reset_timedout_connection off;	
上下文	http \ server \ location	

启用或禁用使用 error\_page 指令执行多个重定向。这种重定向的数量是有限的。

### request\_pool\_size

-	说明
语法	request_pool_size size;
默认	request_pool_size 4k;
上下文	http \ server

允许精确调整每个请求的内存分配。该指令对性能影响最小,一般不应该使用。

### reset\_timedout\_connection

-	说明	
语法	reset_timedout_connection on \	off;
默认	reset_timedout_connection off;	
上下文	http \ server \ location	

启用或禁用重置超时连接。重置过程如下。在关闭一个套接字之前, SO\_LINGER 选项超时值 被设置为 0。当套接字关闭时,TCP RST 被发送到客户端,并且释放该套接字占用的所有内存。这有助于避免长时间持有一个缓冲区已经被填充 FIN WAIT1 状态的已关闭套接字。

应该注意,超时的 keep-alive 连接被正常关闭。

### resolver

-	说明	
语法	resolver `address [valid=time] [ipv6=on	off]`;
默认		
上下文	http \ server \ location	

将用于解析 upstream 服务器名称的名称服务器配置进指定的地址,例如:

```
resolver 127.0.0.1 [:: 1]:5353;
```

地址可以指定为域名或 IP 地址,也可以指定一个可选的端口(1.3.1,1.2.2)。如果没有指定端口,则使用端口53。名称服务器以轮询方式查询。

在 1.1.7 版本之前,只能配置一个名称服务器。从 1.3.1 和 1.2.2 版本开始,支持使用 IPv6 地址来指定名称服务器。

默认情况下,nginx 将在解析时查找 IPv4 和 IPv6 地址。如果不想查找 IPv6 地址,则可以指定 ipv6=off 参数。

从 1.5.8 版本开始,支持将名称解析为 IPv6 地址。

默认情况下,nginx 使用响应的 TTL 值缓存回复。可选的 valid 参数可以覆盖它:

```
resolver 127.0.0.1 [:: 1]:5353 valid=30s;
```

在 1.1.9 版本之前,缓存时间是不能调整的,nginx 总是缓存 5 分钟的回复。 为了防止 DNS 欺骗,建议在安全的可信任本地网络中配置 DNS 服务器。

## satisfy

-	说明	
语法	satisfy all \	any;
默认	satisfy all;	
上下文	http \ server \ location	

如果所有(全部)或至少一个(任意一个)

ngx\_http\_access\_module \ ngx\_http\_auth\_basic\_module \ ngx\_http\_auth\_request\_module 或 ngx\_http\_auth\_jwt\_module 模块允许访问,则允许访问。

示例:

```
location / {
    satisfy any;

allow 192.168.1.0/32;
    deny all;

auth_basic      "closed site";
    auth_basic_user_file conf/htpasswd;
}
```

## send\_lowat

-	说明
语法	send_lowat size;
默认	send_lowat 0;
上下文	http \ server \ location

如果指令设置为非零值,nginx 将尝试通过使用 kqueue 方法的 NOTE\_LOWAT 标志或 SO\_SNDLOWAT 套接字选项来最小化客户端套接字上的发送操作数。在这两种情况下都使用到了指定的 size。

该指令在 Linux、Solaris 和 Windows 上被忽略。

## send\_timeout

-	说明
语法	send_timeout time;
默认	send_timeout 60s;
上下文	http \ server \ location

设置向客户端发送响应的超时时间。超时设置只限定在两次连续的写入操作之间,而不是用于整个响应的传输。如果客户端在此时间内没有收到任何内容,则连接将被关闭。

## sendfile

-	说明	
语法	sendfile on \	off;
默认	sendfile off;	
上下文	http、server、location、location 中的 if	

启用或禁用 sendfile()。

从 nginx 0.8.12 和 FreeBSD 5.2.1 开始,可以用 aio 来为 sendfile() 预加载数据:

在此配置中,使用 SF\_NODISKIO 标志调用 sendfile(),使其不会阻塞磁盘 I/O,而是以报告数据不在内存中的方式代替。然后 nginx 通过读取一个字节来启动异步数据加载。在第一次读取时,FreeBSD 内核会将文件的第一个 128K 字节加载到内存中,但是下一次读取只能以 16K 块加载数据。可以使用 read ahead 指令进行修改。

在 1.7.11 版本之前,可以使用 aio sendfile 来启用预加载。

## sendfile\_max\_chunk

-	说明
语法	<pre>sendfile_max_chunk size ;</pre>
默认	sendfile_max_chunk 0;
上下文	http \ server \ location

设置为非零值时,可限制单个 sendfile() 调用时传输的数据量。如果没有限制,一个快速连接可能会完全占用工作进程。

### server

-	说明
语法	server { };
默认	
上下文	http

设置虚拟服务器的配置。基于 IP (基于 IP 地址) 和基于名称 (基于 Host 请求头字段) 的虚拟服务器之间没有明确的界限。相反,listen 指令描述应接受服务器连接的所有地址和端口,server name 指令列出所有服务器名称。如何处理请求文档中提供了配置示例。

### server\_name

-	说明
语法	server_name name;
默认	server_name "";
上下文	server

设置虚拟服务器名称,例如:

```
server {
    server_name example.com www.example.com;
}
```

第一个名字将成为主服务器名称。

服务器名称可以包含一个星号(\*)以代替名称的第一部分或最后一部分:

```
server {
    server_name example.com *.example.com www.example.*;
}
```

这样的名称被称为通配符名称。

上面提到的前两个名字可以合并成一个:

```
server {
    server_name .example.com;
}
```

也可以在服务器名称中使用正则表达式,在名称前面加上波浪号(~):

```
server {
    server_name www.example.com ~^www\d+\.example\.com$;
}
```

正则表达式可以包含之后用于其他指令的捕获(0.7.40):

```
server {
    server_name ~^(www\.)?(.+)$;

    location / {
        root /sites/$2;
    }
}
server {
    server_name _;
    location / {
        root /sites/default;
    }
}
```

在正则表达式中命名捕获创建变量(0.8.25),之后可在其他指令中使用:

```
server {
    server_name ~^(www\.)?(?<domain>.+)$;

    location / {
        root /sites/$domain;
    }
}

server {
    server_name _;

    location / {
        root /sites/default;
    }
}
```

如果指令参数设置为 \$hostname (0.9.4),则将替换为机器的主机名。

也可以指定一个空的服务器名称(0.7.11):

```
server {
    server_name www.example.com "";
}
```

它允许这个服务器对给定的 address:port 对处理没有 Host 头的请求,而不是默认的服务器。这是默认设置。

在 0.8.48 之前,默认使用机器的主机名。

在按名称搜索虚拟服务器的过程中,如果名称与多个指定变体相匹配(例如,通配符名称和正则表达式匹配),将按照以下优先顺序选择第一个匹配变体:

- 1. 确切的名字
- 2. 以星号开头的最长通配符名称,例如 \*.example.com
- 3. 以星号结尾的最长通配符名称,例如 mail.\*
- 4. 第一个匹配的正则表达式 (按照配置文件中的出现顺序)

服务器名称的详细描述在单独的服务器名称文档中提供。

### server\_name\_in\_redirect

-	说明	
语法	server_name on \	off;
默认	server_name_in_redirect off;	
上下文	http \ server \ location	

启用或禁用在由 nginx 发出的 absolute 指令中使用由 server\_name 指令指定的主服务器名称。当禁用主服务器名称时,将使用 Host 请求头字段中的名称。如果此字段不存在,则使用服务器的 IP 地址。

重定向中使用端口由 port in redirect 指令控制。

### server\_names\_hash\_bucket\_size

-	说明		
语法	server_names_hash_bucket_size   size ;		
默认	server_names_hash_bucket_size 32	64	128;
上下文	http		

设置服务器名称哈希表的存储桶大小。默认值取决于处理器缓存行的大小。设置哈希表的细 节在单独的文档中提供。

### server\_names\_hash\_max\_size

-	说明
语法	server_names_hash_max_size size;
默认	server_names_hash_max_size 512;
上下文	http

设置服务器名称哈希表的最大大小。设置哈希表的细节在单独的文档)中提供。

# server\_tokens

-	说明			
语法	server_tokens on \	off \	build \	string;
默认	server_tokens on;			
上下文	http \ server \ location			

在错误页面和 Server 响应头字段中启用或禁用发送 nginx 版本。

build 参数 (1.11.10) 能够发送构建名称以及 nginx 版本。

此外,作为我们的商业订阅的一部分,从1.9.13版本开始,可以使用带有变量的字符串显式设置错误页面上的签名和 Server 响应头字段值。指定空字符串将禁用 Server 字段的发送。

## tcp\_nodelay

-	说明	
语法	tcp_nodelay on \	off;
默认	tcp_nodelay on;	
上下文	http \ server \ location	

启用或禁用 TCP\_NODELAY 选项的使用。该选项仅在连接转换到 keep-alive 状态时启用。

### tcp\_nopush

-	说明	
语法	tcp_nopush on \	off;
默认	tcp_nopush off;	
上下文	http \ server \ location	

启用或禁用在 FreeBSD 上使用 TCP\_NOPUSH 套接字选项或在 Linux 上使用 TCP\_CORK 套接字选项。这些选项只有在使用 sendfile 时才能使用。启用该选项将允许:

- 在 Linux 和 FreeBSD 4 上,在同一包中可发送响应头和文件开头。
- 以完整包的方式发送一个文件

### try\_files

-	说明
语法	<pre>try_files file uri ; try_files file =code ;</pre>
默认	
上下文	server · location

以指定顺序检查文件是否存在,并使用第一个找到的文件进行请求处理。处理将在当前上下文中执行。指向文件的路径根据 root 和 alias 指令从 file 参数构造。可以通过在名称末尾指定斜线来检查目录是否存在,例如, \$URI/ 。如果找不到任何文件,则内部重定向将指向最后一个参数中指定的 uri 。例如:

```
location /images/ {
    try_files $uri /images/default.gif;
}

location = /images/default.gif {
    expires 30s;
}
```

最后一个参数也可以指向一个命名的 location ,如以下示例。从 0.7.51 版本开始,最后一个参数也可以是一个 code :

```
location / {
   try_files $uri $uri/index.html $uri.html =404;
}
```

### 代理 Mongrel 示例:

### Drupal/FastCGI 示例:

```
location / {
   try_files $uri $uri/ @drupal;
}
location ~ \.php$ {
   try_files $uri @drupal;
   fastcgi_pass ...;
   fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to$fastcgi_script_name;
   fastcgi_param SCRIPT_NAME
                             $fastcgi_script_name;
   ... other fastcgi_param's
}
location @drupal {
   fastcgi_pass ...;
   fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to/index.php;
   fastcgi_param SCRIPT_NAME /index.php;
   fastcgi_param QUERY_STRING    q=$uri&$args;
   ... other fastcgi_param's
}
```

### 在以下示例中

```
location / {
   try_files $uri $uri/ @drupal;
}
```

### try\_files 指令相当于

```
location / {
    error_page 404 = @drupal;
    log_not_found off;
}
```

### 还有一个示例

```
location ~ \.php$ {
    try_files $uri @drupal;

    fastcgi_pass ...;

    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to$fastcgi_script_name;
    ...
}
```

在将请求传递给 FastCGI 服务器之前,try\_files 将检查 PHP 文件是否存在。

Wordpress 与 Joomla 示例:

```
location / {
    try_files $uri $uri/ @wordpress;
}

location ~ \.php$ {
    try_files $uri @wordpress;

    fastcgi_pass ...;

    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to$fastcgi_script_name;
    ... other fastcgi_param's
}

location @wordpress {
    fastcgi_pass ...;

    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to/index.php;
    ... other fastcgi_param's
}
```

## types\_hash\_bucket\_size

-	说明
语法	types_hash_bucket_size size;
默认	types_hash_bucket_size 64;
上下文	http \ server \ location

设置类型哈希表桶大小。设置哈希表的细节在单独的文档中有提供。

在版 1.5.13 本之前,默认值取决于处理器缓存行的大小。

## types\_hash\_max\_size

-	说明
语法	types_hash_max_size   size ;
默认	types_hash_max_size 1024;
上下文	http \ server \ location

设置类型哈希表的最大大小。设置哈希表的细节在单独的文档中有提供。

### underscores\_in\_headers

-	说明	
语法	underscores_in_headers on \	off;
默认	underscores_in_headers off;	
上下文	http \ server	

启用或禁用在客户端请求头字段中使用下划线。当禁用下划线时,名称中包含下划线的请求 头字段将被标记为无效,并受制于 ignore invalid headers 指令。

如果该指令是在 server 级别指定,则仅在 server 是默认 server 时才使用该指令。指定的值 也适用于监听相同地址和端口的所有虚拟服务器。

## variables\_hash\_bucket\_size

-	说明
语法	variables_hash_bucket_size size ;
默认	variables_hash_bucket_size size;
上下文	http

设置变量哈希表桶大小。设置哈希表的细节在单独的文档中有提供。

## variables\_hash\_max\_size

-	说明
语法	variables_hash_max_size size;
默认	variables_hash_max_size 1024;
上下文	http

设置变量哈哈希表的最大大小。设置哈希表的细节在单独的文档中有提供。

在 1.5.13 版本之前, 默认值是 512。

# 内嵌变量

ngx\_http\_core\_module 模块支持嵌入式变量名称与 Apache 服务器变量匹配。首先,这些是出现在客户端请求头字段的变量,例如 \$http\_user\_agent \ \$http\_cookie 等等。还有其他变量:

• \$arg\_name

请求行中的 name 参数

• \$args

请求行中的参数

• \$binary\_remote\_addr

客户端地址以二进制形式表示,值的长度对于 IPv4 地址总是 4 个字节,对于 IPv6 地址总是 16 个字节

• \$body\_bytes\_sent

发送到客户端的字节数,不包括响应头。此变量与 mod\_log\_config Apache 模块的 %B 参数兼容

\$bytes\_sent

发送到客户端的字节数(1.3.8、1.2.5)

• \$connection

连接序列号(1.3.8、1.2.5)

• \$connection\_requests

当前通过连接请求的请求数(1.3.8、1.2.5)

• \$connect\_length

Content-Length 请求头字段

\$content\_type

Content-Type 请求头字段

• \$cookie\_name

名称为 name 的 cookie

\$document\_root

根目录或别名指令的当前请求的值

• \$document\_uri

与 \$uri 相同

• \$host

按照以下优先顺序:来自请求行的主机名,来自 Host 请求头字段的主机名,或与请求 匹配的服务器名

• \$hostname

主机名

• \$http\_name

任意请求头字段,变量名称的最后一部分是将字段名称转换为小写,并用破折号替换为下划线

• \$https

如果连接以 SSL 模式运行,则为 on ,否则为空字符串

• \$is\_args

如果请求行有参数则为 ?,否则为空字符串

• \$limit\_rate

设置这个变量可以实现响应速率限制,见 limit\_rate

• \$msec

当前时间以毫秒为单位(1.3.9、1.2.6)

• \$nginx\_version

nginx 版本

• \$pid

工作进程的 PID

• \$pipe

如果请求是管道模式则为 p , 否则为 . (1.3.12、1.2.7)

• \$proxy\_protocol\_addr

来自 PROXY 协议头的客户端地址,否则为空字符串(1.5.12)

要在 listen 指令中设置 proxy\_protocol 参数,必须先启用 PROXY 协议。

\$proxy\_protocol\_port

PROXY 协议头中的客户端口,否则为空字符串(1.11.0)

要在 listen 指令中设置 proxy\_protocol 参数,必须先启用 PROXY 协议。

\$query\_string

与 \$args 相同

• \$realpath\_root

与当前请求的 root 或 alias 指令值相对应的绝对路径名,所有符号链接都将解析为实际路径

• \$remote\_addr

客户端地址

\$remote\_port

客户端端口

• \$remote\_user

基本身份验证提供的用户名

• \$request

完整的原始请求行

\$request\_body

请求正文

当请求正文被读取到内存缓冲区时,变量的值在 由proxy pass、fastcqi pass、uwsqi pass 和 scqi pass 指令处理的 location 中可用。

• \$request\_body\_file

带有请求正文的临时文件的名称

在处理结束时,文件需要被删除。想始终将请求主体写入文件中,需要启用client\_body\_in\_file\_only。当临时文件的名称在代理请求中或在向 FastCGI/uwsgi/SCGI服务器的请求中传递时,应该分别通过 proxy\_pass\_request\_body off、fastcgi\_pass\_request\_body off、uwsgi\_pass\_request\_body off 或scgi\_pass\_request\_body off 指令禁用传递请求正文。

• \$request\_completion

如果请求已经完成,则返回 OK ,否则返回空字符串

### • \$request\_filename

当前请求的文件路径,基于 root 或 alias 指令以及请求 URI

### • \$request\_id

由 16 个随机字节生成的唯一请求标识符,以十六进制表示 (1.11.0)

#### • \$request\_length

请求长度(包括请求行、头部和请求体)(1.3.12、1.2.7)

### • \$request\_method

请求方法,通常为 GET 或 POST

#### • \$request\_time

请求处理时间以毫秒为单位(1.3.9、1.2.6)。自客户端读取第一个字节的时间起

### • \$request\_uri

完整的原始请求 URI (带参数)

### • \$scheme

请求模式, http 或 https

### • \$sent\_http\_name

任意响应头字段。变量名称的最后一部分是将字段名称转换为小写,并用破折号替换为下划线

### • \$sent\_trailer\_name

响应结束时发送的任意字段(1.13.2)。变量名称的最后一部分是将字段名称转换为小写,并用破折号替换为下划线

### • \$server\_addr

接受请求的服务器地址

通常需要一个系统调用来计算这个变量的值。为了避免系统调用,listen 指令必须指定地址并使用 bind 参数。

#### • \$server\_name

接受请求的服务器名称

### • \$server\_port

接受请求的服务器端口

• \$server\_protocol

请求协议,通常为 HTTP/1.0 \ HTTP/1.1 或 HTTP/2.0

• \$status

响应状态(1.3.2、1.2.2)

- \$tcpinfo\_rtt 、\$tcpinfo\_rttvar 、\$tcpinfo\_snd\_cwnd 、\$tcpinfo\_rcv\_space
   有关客户端 TCP 连接的信息。在支持 TCP\_INFO 套接字选项的系统上可用
- \$time\_iso8601

本地时间采用 ISO 8601 标准格式 (1.3.12、1.2.7)

• \$time\_local

通用日志格式 (Common Log Format) 中的本地时间 (1.3.12、1.2.7)

• \$uri

规范化过的当前请求 URI

\$uri 的值可能在请求期间会改变

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_core\_module.html

# ngx\_http\_access\_module

- 示例配置
- 指令
  - allow
  - deny

ngx\_http\_access\_module 模块允许限制对某些客户端地址的访问。

访问也可以通过密码、子请求结果或 JWT 限制。可用 satisfy 指令通过地址和密码同时限制 访问。

## 示例配置

```
location / {
    deny 192.168.1.1;
    allow 192.168.1.0/24;
    allow 10.1.1.0/16;
    allow 2001:0db8::/32;
    deny all;
}
```

按顺序检查规则,直到找到第一个匹配项。在本例中,仅允许 IPv4 网络 10.1.1.0/16 和 192.168.1.0/24 与 IPv6 网络 2001:0db8::/ 32 访问,不包括地址 192.168.1.1 。在很多规则的情况下,最好使用 ngx http geo module 模块变量。

# 指令

### allow

-	说明
语法	allow address   CIDR   unix:   all;
默认	
上下文	http \ server \ location \ limit_except

允许访问指定的网络或地址。如果指定了特殊值 unix: (1.5.1),则允许访问所有 UNIX 域套接字。

# deny

-	说明
语法	deny address   CIDR   unix:   all;
默认	
上下文	http \ server \ location \ limit_except

拒绝指定网络或地址的访问。如果指定了特殊值 unix: (1.5.1) ,则拒绝所有 UNIX 域套接字的访问。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_access\_module.html

# ngx\_http\_addition\_module

- 示例配置
- 指令
  - add\_before\_body
  - add after body
  - addition\_types

ngx\_http\_addition\_module 是一个过滤器,用于在响应之前和之后添加文本。该模块不是默 认构建,要启用应使用 --with-http\_addition\_module 配置参数构建。

# 示例配置

```
location / {
    add_before_body /before_action;
    add_after_body /after_action;
}
```

## 指令

## add\_before\_body

-	说明
语法	add_before_body uri;
默认	
上下文	http \ server \ location

在响应正文之前添加文本,作为给定子请求的一个处理结果返回。空字符串("")作为参数时将取消从先前配置级别继承的额外文本。

## add\_after\_body

-	说明
语法	add_after_body uri;
默认	
上下文	http \ server \ location

在响应正文之后添加文本,作为给定子请求的一个处理结果返回。空字符串("")作为参数时将取消从先前配置级别继承的额外文本。

## addition\_types

-	说明
语法	addition_types mime-type;
默认	addition_types text/html;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 0.7.9 版本中出现

除了 text/html 外,允许您在指定的 MIME 类型的响应中添加文本。特殊值 \* 匹配所有 MIME 类型 (0.8.29) 。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_addition\_module.html

## ngx\_http\_auth\_basic\_module

- 示例配置
- 指令
  - o auth basic
  - o auth basic user file

ngx\_http\_auth\_basic\_module 模块允许通过使用 HTTP Basic Authentication 协议验证用户 名和密码来限制对资源的访问。

也可以通过地址、子请求结果或 JWT 来限制访问。可使用 satisfy 指令通过地址和密码同时限制访问。

### 示例配置

## 指令

#### auth\_basic

-	说明
语法	<pre>auth_basic string   off;</pre>
默认	auth_basic off;
上下文	http \ server \ location \ limit_except

使用 HTTP Basic Authentication 协议,启用用户名和密码验证。指定的参数用作为一个 realm 。参数值可以包含变量(1.3.10、1.2.7)。特殊值 off 可以取消从先前配置级别继承的 auth\_basic 指令的影响。

#### auth\_basic\_user\_file

-	说明
语法	<pre>auth_basic_user_file file ;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location \ limit_except

指定一个用于保存用户名和密码的文件,格式如下:

# comment

name1:password1

name2:password2:comment

name3:password3

file 的名称可以包含变量。

#### 支持以下密码类型:

- 用 crypt() 函数加密;可以使用 Apache HTTP Server 分发的或 openssl passwd 命令中的 httpasswd 工具生成;
- 使用基于 MD5 密码算法(apr1)的 Apache 变体进行散列计算;可以用与上述相同的工具生成;
- RFC 2307 中指定的 {scheme}data 语法 (1.0.3+);目前的实现方案包括 PLAIN (一个不应该使用的示例)、 SHA (1.3.13) (简单 SHA-1 散列,不应该使用)和 SSHA (一些软件包使用了加盐的 SHA-1 散列,特别是 OpenLDAP 和 Dovecot)。

增加了对 SHA 模式的支持,仅用于帮助从其他 Web 服务器迁移。 它不应该用于新密码,因为它使用的未加盐的 SHA-1 散列容易受到彩虹表的攻击。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_auth\_basic\_module.html

## ngx\_http\_auth\_jwt\_module

- 示例配置
- 指令
  - auth jwt
  - o auth jwt header set
  - auth\_jwt\_claim\_set
  - o auth jwt key file
- 内嵌变量

ngx\_http\_auth\_jwt\_module 模块(1.11.3)通过验证使用指定的密钥提供的 JSON Web Token(JWT)来实现客户端授权。JWT claims 必须以 JSON Web Signature(JWS)结构编码。该模块可用于 OpenID Connect 身份验证。

```
该模块可以通过 satisfy 指令与其他访问模块(如 ngx_http_access_module、ngx_http_auth_basic_module 和 ngx_http_auth_request_module)进行组合。
```

此模块可作为我们商业订阅的一部分。

### 示例配置

### 指令

### auth\_jwt

-	说明
语法	<pre>auth_jwt string [token=\$variable]   off;</pre>
默认	auth_jwt off;
上下文	http \ server \ location

启用 JSON Web Token 验证。指定的字符串作为一个 realm 。参数值可以包含变量。

可选的 token 参数指定一个包含 JSON Web Token 的变量。默认情况下,JWT 作 Bearer Token 在 Authorization 头中传递。JWT 也可以作为 cookie 或查询字符串的一部分传递:

```
auth_jwt "closed site" token=$cookie_auth_token;
```

特殊值 off 取消从上一配置级别继承的 auth\_jwt 指令的作用。

### auth\_basic\_user\_file

-	说明
语法	<pre>auth_jwt_header_set \$variable name;</pre>
默认	
上下文	http
提示	该指令在 1.11.10 版本中出现

将 variable 设置为给定的 JOSE 头参数 name 。

#### auth\_jwt\_claim\_set

-	说明
语法	<pre>auth_jwt_claim_set \$variable name ;</pre>
默认	
上下文	http
提示	该指令在 1.11.10 版本中出现

将 variable 设置为给定的 JWT claim 参数 name 。

#### auth\_jwt\_key\_file

-	说明
语法	auth_jwt_key_file   file ;
默认	
上下文	http \ server \ location

指定用于验证 JWT 签名的 JSON Web Key Set 格式的 file (文件)。参数值可以包含变量。

# 内嵌变量

ngx\_http\_auth\_jwt\_module 模块支持内嵌变量:

• \$jwt\_header\_name

返回 JOSE 头的值

• \$jwt\_claim\_name

返回 JWT claim 的值

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_auth\_jwt\_module.html

## ngx\_http\_auth\_request\_module

- 示例配置
- 指令
  - auth\_request
  - o auth request set

ngx\_http\_auth\_request\_module 模块(1.5.4+)基于子请求结果实现客户端授权。如果子请求返回一个 2xx 响应代码,则允许访问。如果返回 401 或 403,则拒绝访问并抛出相应的错误代码。子请求返回的任何其他响应代码被认为是一个错误。

对于 401 错误,客户端也从子请求响应中接收 WWW-Authenticate 头。

该模块不是默认构建,应该在构建时使用 --with-http\_auth\_request\_module 配置参数启用。

该模块可以通过 satisfy 指令与其他访问模块 (如

ngx\_http\_access\_module \ ngx\_http\_auth\_basic\_module 和 ngx\_http\_auth\_jwt\_module ) 进行组合。

在 1.7.3 版本之前,无法缓存对授权子请求的响应(使用 proxy\_cache、proxy\_store 等)。

## 示例配置

```
location /private/ {
    auth_request /auth;
    ...
}

location = /auth {
    proxy_pass ...
    proxy_pass_request_body off;
    proxy_set_header Content-Length "";
    proxy_set_header X-Original-URI $request_uri;
}
```

### 指令

#### auth\_request

-	说明
语法	<pre>auth_request uri   off;</pre>
默认	auth_request off;
上下文	http \ server \ location

启用基于子请求结果的授权,并设置发送子请求的 URI。

### auth\_request\_set

-	说明
语法	<pre>auth_request_set \$variable value; ;</pre>
默认	
上下文	http

在授权请求完成后,将请求 variable (变量)设置为给定的 value (值)。该值可能包含 授权请求中的变量,例如 \$upstream\_http\_\*。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_auth\_request\_module.html

# ngx\_http\_autoindex\_module

- 示例配置
- 指令
  - autoindex
  - o autoindex exact size
  - autoindex\_format
  - autoindex\_localtime

ngx\_http\_autoindex\_module 模块处理以斜线字符( / ) 结尾的请求并生成一个目录列表。当ngx\_http\_index\_module 模块找不到索引文件时,通常会将请求传递给ngx\_http\_autoindex\_module 模块。

### 示例配置

```
location / {
   autoindex on;
}
```

### 指令

#### autoindex

-	说明
语法	autoindex on   off;
默认	autoindex off;
上下文	http \ server \ location

启用或禁用目录列表输出。

### autoindex\_exact\_size

-	说明
语法	autoindex_exact_size on   off;
默认	autoindex_exact_size on;
上下文	http \ server \ location

对于 HTML 格式,指定是否应在目录列表中输出确切的文件大小,或者四舍五入到千字节、 兆字节和千兆字节。

### autoindex\_format

-	说明
语法	<pre>autoindex_format html   xml   json   jsonp;</pre>
默认	autoindex_format html;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.7.9 版本中出现

设置目录列表的格式。

当使用 JSONP 格式时,使用 callback 请求参数设置回调函数的名称。如果没有参数或为空值,则使用 JSON 格式。

XML 输出可以使用 ngx\_http\_xslt\_module 模块进行转换。

### autoindex\_localtime

-	说明
语法	autoindex_localtime on   off;
默认	autoindex_localtime off;
上下文	http \ server \ location

对于 HTML 格式,指定目录列表中的时间是否应使用本地时区或 UTC 输出。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_autoindex\_module.html

## ngx\_http\_browser\_module

- 示例配置
- 指令
  - ancient\_browser
  - o ancient browser value
  - o modern browser
  - modern\_browser\_value

ngx\_http\_browser\_module 模块创建值由 User-Agent 请求头域决定的变量:

• \$modern\_browser

如果浏览器被识别为现代,则等于 modern browser value 指令设置的值

• \$ancient\_browser

如果浏览器被识别为古代,则等于由 ancient\_browser\_value 指令设置的值

• \$MSIE

如果浏览器被识别为任何版本的 MSIE,则等于 1

### 示例配置

选择一个索引文件:

旧浏览器重定向:

## 指令

#### ancient\_browser

-	说明
语法	<pre>ancient_browser string;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

如果在 **User-Agent** 请求头域中找到任何特殊的子字符串,浏览器将被视为传统类型。特殊字符串 netscape4 对应于正则表达式 ^Mozilla/[1-4] 。

### ancient\_browser\_value

-	说明
语法	<pre>ancient_browser_value string;</pre>
默认	ancient_browser_value 1;
上下文	http \ server \ location

设置 \$ancient\_browser 变量的值。

#### modern\_browser

-	说明
语法	<pre>modern_browser browser version; modern_browser unlisted;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

指定将浏览器视为现代版本开始的版本。浏览器可以是以下任何一种: msie 、 gecko (基于 Mozilla 的浏览器) 、 opera 、 safari 或 konqueror 。

版本可以是以下列格式:X、X.X、X.XX 或 X.X.X.X。每种格式的最大值分别为 4000、4000.99、4000.99.99 和 4000.99.99.99。

未列出的特殊值如果未被 modern\_browser 和 ancient\_browser 指令指定,则将其视为现代浏览器。否则被认为是传统浏览器。如果请求没有在头中提供 **User-Agent** 域,则浏览器被视为未列出。

#### modern\_browser\_value

-	说明
语法	<pre>modern_browser_value string ;</pre>
默认	modern_browser_value 1;
上下文	http \ server \ location

设置 \$modern\_browser 变量的值。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_browser\_module.html

## ngx\_http\_charset\_module

- 示例配置
- 指令
  - charset
  - charset map
  - charset\_types
  - override\_charset
  - source charset

ngx\_http\_charset\_module 模块将指定的字符集添加到 Content-Type 响应头域。此外,该模块可以将数据从一个字符集转换为另一个字符集,但也存在一些限制:

- 转换工作只能是从服务器到客户端
- 只能转换单字节字符集
- 或转为/来自 UTF-8 的单字节字符集。

## 示例配置

```
include conf/koi-win;

charset windows-1251;
source_charset koi8-r;
```

## 指令

#### charset

-	说明
语法	charset charset   off;
默认	charset off;
上下文	http、server、location、location 中的 if

将指定的字符集添加到 Content-Type 响应头域。如果此字符集与 source\_charset 指令指定的字符集不同,则执行转换。

参数 off 取消将字符集添加到 Content-Type 响应头。

可以使用一个变量来定义字符集:

```
charset $charset;
```

在这种情况下,变量的值至少要在 charset\_map、charset 或 source\_charset 其中一个指令 配置一次。对于 utf-8 、 windows-1251 和 koi8-r 字符集,将 conf/koi-win 、 conf/koi-utf 和 conf/win-utf 文件包含到配置中就足够了。对于其他字符集,只需制作一个虚构的转换表即可,例如:

```
charset_map iso-8859-5 _ { }
```

另外,可以在 X-Accel-Charset 响应头域中设置一个字符集。可以使用proxy\_ignore\_headers、fastcgi\_ignore\_headers、uwsgi\_ignore\_headers 和scgi\_ignore\_headers 指令禁用此功能。

#### charset\_map

-	说明
语法	<pre>charset_map charset1 charset2 { };</pre>
默认	
上下文	http

描述转换表,将一个字符集转换到另一个字符集。反向转换表也使用相同的数据构建。字符代码是十六进制格式。不在80-FF范围内的字符将被替换为 。 当从UTF-8 转换时,一个字节字符集中丢失的字符将被替换为 &#XXXX; 。

示例:

```
charset_map koi8-r windows-1251 {
    C0 FE ; # small yu
    C1 E0 ; # small a
    C2 E1 ; # small b
    C3 F6 ; # small ts
    ...
}
```

在将转换表描述为 UTF-8 时,应在第二列中给出 UTF-8 字符集代码,例如:

```
charset_map koi8-r utf-8 {
    C0 D18E ; # small yu
    C1 D0B0 ; # small a
    C2 D0B1 ; # small b
    C3 D186 ; # small ts
    ...
}
```

在分发文件 conf/koi-win 、 conf/koi-utf 和 conf/win-utf 中提供了从 koi8-r 到 windows-1251 以及从 koi8-r 和 windows-1251 到 utf-8 的完整转换表。

#### charset\_types

-	说明
语法	<pre>charset_types mime-type;</pre>
默认	charset_types text/html text/xml text/plain text/vnd.wap.wml

application/javascript application/rss+xml;| |上下文|http、server、location| |提示|该指令在 0.7.9 版本中出现|

除了 text/html 之外,还可以使用指定了 MIME 类型的响应中的模块处理。特殊值 \* 可匹配任何 MIME 类型 (0.8.29)。

直到 1.5.4 版本, application/x-javascript 被作为默认的 MIME 类型,而不 是 application/javascript 。

### override\_charset

-	说明
语法	<pre>override_charset on   off;</pre>
默认	override_charset off;
上下文	http、server、location、location 中的 if

当应答已经在 Content-Type 响应头域中携带字符集时,确定是否应该对从代理或 FastCGI/uwsgi/SCGI 服务器接收的应答执行转换。如果启用转换,则在接收到的响应中指定的字符集将用作源字符集。

应该注意的是,如果在子请求中接收到响应,则始终执行从响应字符集到主请求字符集的转换,而不管 override\_charset 指令如何设置。

#### source\_charset

-	说明
语法	source_charset charset;
默认	
上下文	http、server、location、location 中的 if

定义响应的源字符集。如果此字符集与 charset 指令中指定的字符集不同,则执行转换。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_charset\_module.html

## ngx\_http\_dav\_module

- 示例配置
- 指令
  - dav\_access
  - dav\_methods
  - create\_full\_put\_path
  - min\_delete\_depth

ngx\_http\_dav\_module 模块用于通过 WebDAV 协议进行文件管理自动化。该模块处理 HTTP 和 WebDAV 的 PUT、DELETE、MKCOL、COPY 和 MOVE 方法。

该模块不是默认构的,您可以在构建时使用 --with-http\_dav\_module 配置参数启用。

需要其他 WebDAV 方法进行操作的 WebDAV 客户端将无法使用此模块。

## 示例配置

## 指令

#### dav\_access

-	说明
语法	dav_access users:permissions;
默认	dav_access user:rw;
上下文	http \ server \ location

设置新创建的文件和目录的访问权限,例如:

```
dav_access user:rw group:rw all:r;
```

如果指定了任何 group (组)或所有访问权限,则可以省略 user 权限:

```
dav_access group:rw all:r;
```

#### dav\_methods

-	说明	
语法	dav_methods off \	method;
默认	dav_methods off;	
上下文	http \ server \ location	

允许指定的 HTTP 方法和 WebDAV 方法。参数 off 将拒绝本模块处理的所有方法。支持以下方法: PUT、DELETE、MKCOL、COPY 和 MOVE。

使用 PUT 方法上传的文件首先需要写入一个临时文件,然后重命名该文件。从 0.8.9 版本开始,临时文件和持久存储可以放在不同的文件系统上。但是,请注意,在这种情况下,文件复制需要跨越两个文件系统,而不是简单的重命名操作。因此,建议通过 client\_body\_temp\_path 指令对临时文件设置存放目录,与保存文件的目录设置在同一文件系统上。

当使用 PUT 方法创建文件时,可以通过在 Date 头域中传递日期来指定修改日期。

#### create\_full\_put\_path

-	说明	
语法	create_full_put_path on \	off;
默认	create_full_put_path off;	
上下文	http \ server \ location	

WebDAV 规范仅允许在已存在的目录中创建文件。开启该指令允许创建所有需要的中间目录。

### min\_delete\_depth

-	说明
语法	min_delete_depth number ;
默认	min_delete_depth 0;
上下文	http \ server \ location

允许 DELETE 方法删除文件,只要请求路径中的元素数不少于指定的数字。例如,指令:

```
min_delete_depth 4;
```

允许删除请求中的文件

```
/users/00/00/name
/users/00/00/name/pic.jpg
/users/00/00/page.html
```

拒绝删除的文件

/users/00/00

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_dav\_module.html

# ngx\_http\_empty\_gif\_module

- 示例配置
- 指令
  - empty\_gif

ngx\_http\_empty\_gif\_module 模块发送单像素透明 GIF。

## 示例配置

```
location = /_.gif {
    empty_gif;
}
```

## 指令

### empty\_gif

-	说明
语法	empty_gif;
默认	
上下文	location

开启针对 location 的模块处理。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_empty\_gif\_module.html

## ngx\_http\_f4f\_module

- 示例配置
- 指令
  - o f4f
  - f4f\_buffer\_size

ngx\_http\_f4f\_module 模块为 Adobe HTTP 动态流(HDS)提供服务端支持。

该模块以 /videoSeg1-Frag1 形式处理 HTTP 动态流请求,使用 videoSeg1.f4x 索引文件从 videoSeg1.f4f 文件中提取所需的片段。该模块是 Apache 的 Adobe f4f 模块 (HTTP Origin Module) 的替代品。

它需要通过 Adobe 的 f4fpackager 进行预处理,有关详细信息,请参阅相关文档。

此模块作为我们商业订阅的一部分。

## 示例配置

```
location /video/ {
   f4f;
   ...
}
```

### 指令

#### f4f

-	说明
语法	f4f;
默认	
上下文	location

开启针对 location 的模块处理。

### f4f\_buffer\_size

-	说明	
语法	f4f4f_buffer_sizef size;	
默认	f4f_buffer_size 512k;	
上下文	http \ server \ location	

设置用于读取 .f4x 索引文件的缓冲区的 size (大小)。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_f4f\_module.html

## ngx\_http\_fastcgi\_module

- 指令
  - fastcgi\_bind
  - fastcgi\_buffer\_size
  - fastcgi\_buffering
  - fastcgi\_buffers
  - fastcgi\_busy\_buffers\_size
  - o fastcgi cache
  - fastcgi\_cache\_background\_update
  - fastcgi cache bypass
  - fastcgi\_cache\_key
  - fastcgi\_cache\_lock
  - fastcgi\_cache\_lock\_age
  - fastcgi\_cache\_lock\_timeout
  - fastcgi\_cache\_max\_range\_offset
  - fastcgi\_cache\_methods
  - fastcgi\_cache\_min\_uses
  - fastcgi\_cache\_path
  - o fastcgi cache purge
  - fastcgi\_cache\_revalidate
  - fastcgi\_cache\_use\_stale
  - o fastcgi cache valid
  - fastcgi\_catch\_stderr
  - fastcgi connect timeout
  - fastcgi force ranges
  - fastcgi\_hide\_header
  - fastcgi\_ignore\_client\_abort
  - fastcgi\_ignore\_headers
  - fastcgi\_index
  - fastcgi\_intercept\_errors
  - fastcgi\_keep\_conn
  - fastcgi\_limit\_rate
  - o fastcgi max temp file size
  - fastcgi\_next\_upstream
  - fastcgi\_next\_upstream\_timeout
  - o fastcgi next upstream tries
  - fastcgi\_no\_cache

```
fastcgi_param

    fastcgi pass

    fastcgi_pass_header
    fastcgi_pass_request_body

    fastcgi pass request headers

    fastcgi_read_timeout
    fastcgi_request_buffering
    fastcgi_send_lowat
    fastcgi_send_timeout
    fastcgi_split_path_info
   fastcgi_store
    fastcgi_store_access
    fastcgi_temp_file_write_size
    fastcgi_temp_path
• 传参到 FastCGI 服务器
• 内嵌变量
```

ngx\_http\_fastcgi\_module 模块允许将请求传递给 FastCGI 服务器。

### 示例配置

## 指令

## fastcgi\_bind

-	说明
语法	<pre>fastcgi_bind address [transparent]   off;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 0.8.22 版本中出现

通过一个可选的端口(1.11.2)从指定的本地 IP 地址发出到 FastCGI 服务器的传出连接。参数值可以包含变量(1.3.12)。特殊值 off (1.3.12) 取消从上层配置级别继承到的 fastcqi bind 指令作用,这允许系统自动分配本地 IP 地址和端口。

transparent 参数(1.11.0)允许从非本地 IP 地址(例如来自客户端的真实 IP 地址)的到 FastCGI 服务器的传出连接:

```
fastcgi_bind $remote_addr transparent;
```

为了使这个参数起作用,有必要以超级用户权限运行 nginx 工作进程,并配置内核路由来拦截来自 FastCGI 服务器的网络流量。

#### fastcgi\_buffer\_size

-	说明
语法	fastcgi_buffer_size size;
默认	fastcgi_buffer_size 4k 8k;
上下文	http \ server \ location

设置读取 FastCGI 服务器收到的响应的第一部分的缓冲区的 size (大小)。该部分通常包含一个小的响应头。默认情况下,缓冲区大小等于一个内存页。为 4K 或 8K,因平台而异。但是,它可以设置得更小。

#### fastcgi\_buffering

-	说明
语法	fastcgi_buffering on   off;
默认	fastcgi_buffering on;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.5.6 版本中出现

启用或禁用来自 FastCGI 服务器的响应缓冲。

当启用缓冲时,nginx 会尽可能快地收到接收来自 FastCGI 服务器的响应,并将其保存到由 fastcgi\_buffer\_size 和 fastcgi\_buffers 指令设置的缓冲区中。如果内存放不下整个响应,响应的一部分可以保存到磁盘上的临时文件中。写入临时文件由 fastcgi\_max\_temp\_file\_size 和 fastcgi\_temp\_file\_write\_size 指令控制。

当缓冲被禁用时,nginx 在收到响应时立即同步传递给客户端,不会尝试从 FastCGI 服务器 读取整个响应。nginx 一次可以从服务器接收的最大数据量由 fastcgi buffer size 指令设置。

通过在 X-Accel-Buffering 响应头字段中通过 yes 或 no 也可以启用或禁用缓冲。可以使用 fastcgi\_ignore\_headers 指令禁用此功能。

#### fastcgi\_buffes

-	说明
语法	<pre>fastcgi_buffes number size ;</pre>
默认	fastcgi_buffers 8 4k 8k;
上下文	http \ server \ location

设置单个连接从 FastCGI 服务器读取响应的缓冲区的 number (数量)和 size (大小)。 默认情况下,缓冲区大小等于一个内存页。为 4K 或 8K,因平台而异。

#### fastcgi\_busy\_buffers\_size

-	说明
语法	fastcgi_busy_buffers_size size;
默认	fastcgi_busy_buffers_size 8k 16k;
上下文	http \ server \ location

当启用 FastCGI 服务器响应缓冲时,限制缓冲区的总大小(size )在当响应尚未被完全读取时可向客户端发送响应。同时,其余的缓冲区可以用来读取响应,如果需要的话,缓冲部分响应到临时文件中。默认情况下,size 受 fastcgi\_buffer\_size 和 fastcgi\_buffers 指令设置的两个缓冲区的大小限制。

#### fastcgi\_cache

-	说明
语法	fastcgi_cache zone   off;
默认	fastcgi_cache off;
上下文	http \ server \ location

定义用于缓存的共享内存区域。同一个区域可以在几个地方使用。参数值可以包含变量 (1.7.9)。 off 参数将禁用从上级配置级别继承的缓存配置。

### fastcgi\_cache\_background\_update

-	说明
语法	fastcgi_cache_background_update on   off;
默认	fastcgi_cache_background_update off;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.11.10. 版本中出现

允许启动后台子请求来更新过期的缓存项,而过时的缓存响应则返回给客户端。请注意,有 必要在更新时允许使用陈旧的缓存响应。

#### fastcgi\_cache\_bypass

-	说明
语法	<pre>fastcgi_cache_bypass string;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

定义不从缓存中获取响应的条件。如果字符串参数中有一个值不为空且不等于 0 ,则不会从缓存中获取响应:

可以和 fastcgi no cache 指令一起使用。

### fastcgi\_cache\_key

-	说明
语法	<pre>fastcgi_cache_key string;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

为缓存定义一个 key,例如:

fastcgi\_cache\_key localhost:9000\$request\_uri;

#### fastcgi\_cache\_lock

-	说明
语法	fastcgi_cache_lock on   off;
默认	fastcgi_cache_lock off;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.1.12 版本中出现

当启用时,同一时间只允许一个请求通过将请求传递给 FastCGI 服务器来填充 fastcgi\_cache\_key 指令标识的新缓存元素。同一缓存元素的其他请求将等待响应出现在缓存中,或等待此元素的缓存锁释放,直到 fastcgi\_cache\_lock\_timeout 指令设置的时间。

#### fastcgi\_cache\_lock\_age

-	说明
语法	fastcgi_cache_lock_age time;
默认	fastcgi_cache_lock_age 5s;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.7.8 版本中出现

如果传递给 FastCGI 服务器的最后一个请求填充新缓存元素没能在指定的 time 内完成,则可能会有其他另一个请求被传递给 FastCGI 服务器。

#### fastcgi\_cache\_lock\_timeout

-	说明
语法	fastcgi_cache_lock_timeout time;
默认	fastcgi_cache_lock_timeout 5s;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.1.12 版本中出现

设置 fastcgi\_cache\_lock 的超时时间。当时间到期时,请求将被传递给 FastCGI 服务器,但是,响应不会被缓存。

在 1.7.8 之前,响应可以被缓存。

### fastcgi\_cache\_max\_range\_offset

-	说明
语法	fastcgi_cache_max_range_offset number;
默认	
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.11.6 版本中出现

为 byte-range 请求设置字节偏移量。如果 range 超出 number (偏移量), range 请求将被传递给 FastCGI 服务器,并且不会缓存响应。

### fastcgi\_cache\_methods

-	说明
语法	fastcgi_cache_methods GET   HEAD   POST;
默认	fastcgi_cache_methods GET HEAD;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 0.7.59 版本中出现

如果此指令中存在当前客户端请求方法,那么响应将被缓存。虽然 GET 和 HEAD 方法总是在该列表中,但我们还是建议您明确指定它们。另请参阅 fastcqi no cache 指令。

### fastcgi\_cache\_min\_uses

-	说明
语法	fastcgi_cache_min_uses number;
默认	fastcgi_cache_min_uses 1;
上下文	http \ server \ location

设置指定数量 ( number ) 请求后响应将被缓存。

### fastcgi\_cache\_path

-	说明
语法	<pre>fastcgi cache path path [levels=levels] [use_temp_path=on off] keys_zone=name:size [inactive=time] [max_size=size] [manager_files=number] [manager_sleep=time] [manager_threshold=time] [loader_files=number] [loader_sleep=time] [loader_threshold=time] [purger=on off] [purger_files=number] [purger_sleep=time] [purger_threshold=time];</pre>
默认	
上下文	http

设置缓存的路径和其他参数。缓存数据存储在文件中。缓存中的 key 和文件名是代理 URL 经过 MD5 函数处理后得到的值。 levels 参数定义缓存的层次结构级别:范围从 1 到 3 ,每个级别可接受值为 1 或 2 。例如,在以下配置中

fastcgi\_cache\_path /data/nginx/cache levels=1:2 keys\_zone=one:10m;

缓存中的文件名如下所示:

/data/nginx/cache/c/29/b7f54b2df7773722d382f4809d65029c

首先将缓存的响应写入临时文件,然后重命名该文件。从 0.8.9 版本开始,临时文件和缓存可以放在不同的文件系统上。但是,请注意,在这种情况下,文件复制将要跨两个文件系统,而不是简单的重命名操作。因此建议,对于任何给定的位置,缓存和保存临时文件的目录都应该放在同一个文件系统上。临时文件的目录根据 use\_temp\_path 参数(1.7.10)设置。如果忽略此参数或将其设置为 on ,则将使用由 fastcgi\_temp\_path 指令设置的目录。如果该值设置为 off ,临时文件将直接放在缓存目录中。

另外,所有活跃的 key 和有关数据的信息都存储在共享内存区中,其名称和大小由 keys\_zone 参数配置。一个兆字节的区域可以存储大约 8 千个 key。

作为商业订阅的一部分,共享内存区还存储其他缓存信息,因此,需要为相同数量的 key区域大小。例如,一个兆字节区域可以存储大约 4 千个 key。

在 inactive 参数指定的时间内未被访问的缓存数据将从缓存中删除。默认情况下, inactive 设置为 10 分钟。

"缓存管理器"(cache manager) 进程监视的最大缓存大小由 max\_size 参数设置。当超过此大小时,它将删除最近最少使用的数据。数据在由 manager\_files \ manager\_threshold 和 manager sleep 参数 (1.11.5) 配置下进行迭代删除。在一次迭代中,不会超过

manager\_files 项被删除(默认为 100)。一次迭代的持续时间受到 manager\_threshold 参数(默认为 200 毫秒)的限制。在每次迭代之间存在间隔时间,由 manager\_sleep 参数(默认为 50 毫秒)配置。

开始后一分钟,"缓存加载器"(cache loader)进程被激活。它将先前存储在文件系统中的缓存数据的有关信息加载到缓存区中。加载也是在迭代中完成。在每一次迭代中,不会加载loader\_files 个项(默认情况下为 100)。此外,每一次迭代的持续时间受到loader\_threshold 参数的限制(默认情况下为 200 毫秒)。在迭代之间存在间隔时间,由loader\_sleep 参数(默认为 50 毫秒)配置。

此外,以下参数作为我们商业订阅的一部分:

- purger=on|off 指明缓存清除程序(1.7.12)是否将与通配符键匹配的缓存条目从磁盘中删除。将该参数设置为 on (默认为 off )将激活"缓存清除器"(cache purger)进程,该进程不断遍历所有缓存条目并删除与通配符匹配的条目。
- purger\_files=number 设置在一次迭代期间将要扫描的条目数量(1.7.12)。默认情况下, purger\_files 设置为 10。
- purger\_threshold=number 设置一次迭代的持续时间(1.7.12)。默认情况下, purger\_threshold 设置为50毫秒。
- purger\_sleep=number 在迭代之间设置暂停时间(1.7.12)。默认情况下, purger\_sleep 设置为 50 毫秒。

在 1.7.3、1.7.7 和 1.11.10 版本中,缓存头格式发生了更改。升级到更新的 nginx 版本后,以前缓存的响应将视为无效。

#### fastcgi\_cache\_purge

-	说明
语法	<pre>fastcgi_cache_purge string;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.5.7 版本中出现

定义将请求视为缓存清除请求的条件。如果 string 参数中至少有一个不为空的值并且不等于"0",则带有相应缓存键的缓存条目将被删除。通过返回 204 (无内容)响应来表示操作成功。

如果清除请求的缓存键以星号(\*)结尾,则将匹配通配符键的所有缓存条目从缓存中删除。但是,这些条目仍然保留在磁盘上,直到它们因为不活跃而被删除或被缓存清除程序(1.7.12)处理,或者客户端尝试访问它们。

#### 配置示例:

```
fastcgi_cache_path /data/nginx/cache keys_zone=cache_zone:10m;

map $request_method $purge_method {
    PURGE 1;
    default 0;
}

server {
    ...
    location / {
        fastcgi_pass backend;
        fastcgi_cache cache_zone;
        fastcgi_cache_key $uri;
        fastcgi_cache_purge $purge_method;
    }
}
```

该功能可作为我们商业订阅的一部分。

## fastcgi\_cache\_revalidate

-	说明
语法	fastcgi_cache_purge on   off;
默认	fastcgi_cache_revalidate off;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.5.7 版本中出现

开启使用带有 If-Modified-Since 和 If-None-Match 头字段的条件请求对过期缓存项进行重新验证。

#### fastcgi\_cache\_use\_stale

```
· 说明

if astcgi_cache_use_stale error | timeout | invalid_header | updating | http_500 | http_503 | http_403 | http_404 | http_429 | off ...;

默 fastcgi_cache_use_stale off;

上 http、server、location
```

当在与 FastCGI 服务器通信期间发生错误时可以使用陈旧的缓存响应。该指令的参数与 fastcgi next upstream 指令的参数相匹配。

如果无法选择使用 FastCGI 服务器处理请求,则 error 参数还允许使用陈旧的缓存响应。

此外,如果它当前正在更新, updating 参数允许使用陈旧的缓存响应。这样可以在更新缓存数据时最大限度地减少对 FastCGI 服务器的访问次数。

也可以在响应头中直接启用在响应变为陈旧的指定秒数后使用陈旧的缓存响应(1.11.10)。 这比使用指令参数的优先级低。

- Cache-Control 头字段的 stale-while-revalidate 扩展允许使用陈旧的缓存响应当它正在更新。
- Cache-Control 头字段的 stale-if-error 扩展允许在发生错误时使用陈旧的缓存响应。

为了最大限度地减少填充新缓存元素时对 FastCGI 服务器的访问次数,可以使用 fastcgi\_cache\_lock 指令。

#### fastcgi cache valid

-	说明
语法	<pre>fastcgi_cache_valid [code] time;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

为不同的响应码设置缓存时间。例如:

对响应码为 200 和 302 的响应设置 10 分钟缓存,对响应码为 404 的响应设置为 1 分钟。如果只指定缓存时间( time ):

```
fastcgi_cache_valid 5m;
```

那么只缓存 200 、301 和 302 响应。

另外,可以指定 any 参数来缓存任何响应:

缓存参数也可以直接在响应头中设置。这比使用指令设置缓存时间具有更高的优先级。

- X-Accel-Expires 头字段以秒为单位设置响应的缓存时间。零值会禁用响应缓存。如果该值以 @ 前缀开头,则它会设置自 Epoch 以来的绝对时间(以秒为单位),最多可以缓存该时间段内的响应。
- 如果头中不包含 X-Accel-Expires 字段,则可以在头字段 Expires 或 Cache-Control 中设置缓存参数。
- 如果头中包含 Set-Cookie 字段,则不会缓存此类响应。
- 如果头中包含具有特殊值 \* 的 vary 字段,则这种响应不会被缓存(1.7.7)。如果头中包含带有另一个值的 vary 字段,考虑到相应的请求头字段(1.7.7),这样的响应将被缓存。

使用 fastcgi\_ignore\_headers 指令可以禁用一个或多个响应头字段的处理。

#### fastcgi\_catch\_stderr

-	说明
语法	<pre>fastcgi_catch_stderr string ;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

设置一个字符串,用于在从 FastCGI 服务器接收到的响应的错误流中搜索匹配。如果找到该字符串,则认为 FastCGI 服务器返回无效响应。此时将启用 nginx 中的应用程序错误处理,例如:

```
location /php {
    fastcgi_pass backend:9000;
    ...
    fastcgi_catch_stderr "PHP Fatal error";
    fastcgi_next_upstream error timeout invalid_header;
}
```

#### fastcgi\_connect\_timeout

-	说明
语法	fastcgi_connect_timeout time;
默认	fastcgi_connect_timeout 60s;
上下文	http \ server \ location

设置与 FastCGI 服务器建立连接的超时时间。需要注意的是,这个超时通常不能超过 75秒。

### fastcgi\_force\_ranges

-	说明
语法	fastcgi_force_ranges on   off;
默认	fastcgi_force_ranges off;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.7.7 版本中出现

启用来自 FastCGI 服务器的缓存和未缓存响应的 byte-range 支持,忽略响应中的 Accept-Ranges 头字段。

#### fastcgi\_hide\_header

-	说明
语法	fastcgi_hide_header field;
默认	
上下文	http \ server \ location

默认情况下,nginx 不会将 FastCGI 服务器响应中的头字段 Status 和 X-Accel-... 传递给客户端。 fastcgi\_hide\_header 指令设置不会被传递的附加字段。但是,如果需要允许传递字段,则可以使用 fastcgi\_pass\_header 指令。

### fastcgi\_ignore\_client\_abort

-	说明
语法	fastcgi_ignore_client_abort on   off;
默认	fastcgi_ignore_client_abort off;
上下文	http \ server \ location

确定当客户端关闭连接而不等待响应时是否关闭与 FastCGI 服务器的连接。

### fastcgi\_ignore\_headers

-	说明
语法	fastcgi_ignore_headers field;
默认	
上下文	http \ server \ location

禁止处理来自 FastCGI 服务器的某些响应头字段。以下字段将被忽略: X-Accel-Redirect 、 X-Accel-Expires 、 X-Accel-Limit-Rate (1.1.6)、 X-Accel-Buffering (1.1.6)、 X-Accel-Charset (1.1.6)、 Expires 、 Cache-Control 、 Set-Cookie (0.8.44)和 Vary (1.7.7)。

如果未禁用,则处理这些头字段产生以下效果:

- X-Accel-Expires ` Expires ` Cache-Control ` Set-Cookie 和 Vary 设置响应缓存的 参数
- X-Accel-Redirect 执行内部重定向到指定的 URI
- X-Accel-Limit-Rate 设置响应的传送速率限制回客户端
- X-Accel-Buffering 启用或禁用缓冲响应
- X-Accel-Charset 设置所需的响应字符集

#### fastcgi\_index

-	说明
语法	fastcgi_index name ;
默认	
上下文	http \ server \ location

在 \$fastcgi\_script\_name 变量的值中设置一个文件名,该文件名追加到 URL 后面并以一个斜杠结尾。例如以下设置

```
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/www/scripts/php$fastcgi_script_name;
```

和 /page.php 请求, SCRIPT\_FILENAME 参数将等于 /home/www/scripts/php/page.php ,并且 / 请求将等于 /home/www/scripts/php/index.php 。

#### fastcgi intercept errors

-	说明
语法	fastcgi_intercept_errors on   off;
默认	fastcgi_intercept_errors off;
上下文	http \ server \ location

确定当 FastCGI 服务器响应码大于或等于 300 时是否应传递给客户端,或者拦截并重定向到 nginx 以便使用 error\_page 指令进行处理。

### fastcgi\_keep\_conn

-	说明
语法	fastcgi_keep_conn on   off;
默认	fastcgi_keep_conn off;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.1.4 版本中出现

默认情况下,FastCGI 服务器将在发送响应后立即关闭连接。但是,如果当此指令设置为 on 值,则 nginx 将指示 FastCGI 服务器保持连接处于打开状态。这对保持 FastCGI 服务器 连接 keepalive 尤为重要。

### fastcgi\_limit\_rate

-	说明
语法	fastcgi_limit_rate rate;
默认	fastcgi_limit_rate 0;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.7.7 版本中出现

限制读取 FastCGI 服务器响应的速度。 rate 以每秒字节数为单位。零值则禁用速率限制。该限制是针对每个请求设置的,因此如果 nginx 同时打开两个连接到 FastCFI 服务器的连接,则整体速率将是指定限制的两倍。该限制仅在启用缓冲来自 FastCGI 服务器的响应时才起作用。

### fastcgi\_max\_temp\_file\_size

-	说明
语法	fastcgi_max_temp_file_size size;
默认	fastcgi_max_temp_file_size 1024m;
上下文	http \ server \ location

当启用缓冲](#fastcgi\_buffering)来自 FastCGI 服务器的响应时并且整个响应不适合由 {fastcgi\_buffer\_size 和 fastcgi\_buffers 指令设置的缓冲时,响应的一部分可以保存到临时文件中。该指令用于设置临时文件的最大大小(size)。一次写入临时文件的数据大小由 fastcgi\_temp\_file\_write\_size 指令设置。

零值将禁用临时文件响应缓冲。

此限制不适用于将要缓存或存储在磁盘上的响应。

## fastcgi\_next\_upstream

-	说明
语法	<pre>fastcgi_next_upstream error   timeout   invalid_header   http_500   http_503   http_403   http_404   http_429   non_idempotent   off;</pre>
默认	fastcgi_next_upstream error timeout;
上下文	http \ server \ location

指定在哪些情况下请求应传递给下一台服务器:

erorr

在与服务器建立连接、传递请求或读取响应头时发生错误

timeout

在与服务器建立连接、传递请求或读取响应头时发生超时

• invalid\_header

服务器返回了空的或无效的响应

• http\_500

服务器返回 500 响应码

• http\_503

服务器返回 503 响应码

• http\_403

服务器返回 403 响应码

http\_404

服务器返回 404 响应码

http\_429

服务器返回 429 响应码 (1.11.13)

non\_idempotent

通常,如果请求已发送到上游服务器(1.9.13),则具有非幂等方法(POST、LOCK、PATCH)的请求不会传递到下一个服务器,使这个选项明确允许重试这样的请求

#### off

禁用将请求传递给下一个服务器

我们应该记住,只有在没有任何内容发送给客户端的情况下,才能将请求传递给下一台服务器。也就是说,如果在响应传输过程中发生错误或超时,要修复是不可能的。

该指令还定义了与服务器进行通信的不成功尝试。 erorr 、 timeout 和 invalid\_header 的情况总是被认为是不成功的尝试,即使它们没有在指令中指定。只有在指令中指定了 http\_500 、 http\_503 和 http\_429 的情况下,它们才被视为不成功尝试。 http\_403 和 http 404 的情况永远不会被视为不成功尝试。

将请求传递给下一台服务器可能受到尝试次数和时间的限制。

## fastcgi\_next\_upstream\_timeout

-	说明
语法	fastcgi_next_upstream_timeout time;
默认	fastcgi_next_upstream_timeout 0;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.7.5 版本中出现

限制请求可以传递到下一个服务器的时间。 0 值关闭此限制。

#### fastcgi next upstream tries

-	说明
语法	fastcgi_next_upstream_tries number;
默认	fastcgi_next_upstream_tries 0;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.7.5 版本中出现

限制将请求传递到下一个服务器的尝试次数。 0 值关闭此限制。

### fastcgi\_no\_cache

-	说明
语法	<pre>fastcgi_no_cache string;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

定义响应不会保存到缓存中的条件。如果 string 参数中有一个值不为空且不等于 0 ,则不会保存响应:

可以与 fastcqi cache bypass 指令一起使用。

### fastcgi\_param

-	说明
语法	<pre>fastcgi_param parameter value [if_not_empty];</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

设置应传递给 FastCGI 服务器的 parameter (参数)。该值可以包含文本、变量及其组合。当且仅当在当前级别上没有定义 fastcgi param 指令时,这些指令才从前一级继承。

以下示例展示了 PHP 的最小要求配置:

SCRIPT\_FILENAME 参数在 PHP 中用于确定脚本名称, QUERY\_STRING 参数用于传递请求参数。

对于处理 POST 请求的脚本,还需要以下三个参数:

```
fastcgi_param REQUEST_METHOD $request_method;
fastcgi_param CONTENT_TYPE $content_type;
fastcgi_param CONTENT_LENGTH $content_length;
```

如果 PHP 使用了 --enable-force-cgi-redirect 配置参数构建,则还应该使用值 200 传递 REDIRECT\_STATUS 参数:

```
fastcgi_param REDIRECT_STATUS 200;
```

如果该指令是通过 if\_not\_empty (1.1.11) 指定的,那么只有当它的值不为空时,这个参数 才会被传递给服务器:

## fastcgi\_pass

-	说明
语法	fastcgi_pass address;
默认	
上下文	http \ server \ location

设置 FastCGI 服务器的地址。该地址可以指定为域名或 IP 地址,以及端口:

```
fastcgi_pass localhost:9000;
```

或者作为 UNIX 域套接字路径:

```
fastcgi_pass unix:/tmp/fastcgi.socket;
```

如果域名解析为多个地址,则所有这些地址都将以循环方式使用。另外,地址可以被指定为 服务器组。

参数值可以包含变量。在这种情况下,如果地址被指定为域名,则在所描述的服务器组中搜索名称,如果未找到,则使用解析器来确定。

### fastcgi\_pass\_header

-	说明
语法	fastcgi_pass_header field;
默认	
上下文	http \ server \ location

允许从 FastCGI 服务器向客户端传递隐藏禁用的头字段。

## fastcgi\_pass\_request\_body

-	说明
语法	fastcgi_pass_request_body on   off;
默认	fastcgi_pass_request_body on;
上下文	http \ server \ location

指示是否将原始请求主体传递给 FastCGI 服务器。另请参阅 fastcgi\_pass\_request\_headers 指令。

## fastcgi\_pass\_request\_headers

-	说明
语法	fastcgi_pass_request_headers on   off;
默认	fastcgi_pass_request_headers on;
上下文	http \ server \ location

指示原始请求的头字段是否传递给 FastCGI 服务器。另请参阅 fastcgi\_pass\_request\_body 指令。

## fastcgi\_read\_timeout

-	说明
语法	<pre>fastcgi_read_timeout time;</pre>
默认	fastcgi_read_timeout 60s;
上下文	http \ server \ location

定义从 FastCGI 服务器读取响应的超时时间。超时设置在两次连续的读操作之间,而不是传输整个响应的过程。如果 FastCGI 服务器在此时间内没有发送任何内容,则连接将被关闭。

## fastcgi\_request\_buffering

-	说明
语法	fastcgi_request_buffering on   off;
默认	fastcgi_request_buffering on;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.7.11 版本中出现

启用或禁用客户端请求体缓冲。

启用缓冲时,在将请求发送到 FastCGI 服务器之前,将从客户端读取整个请求体。

当缓冲被禁用时,请求体在收到时立即发送到 FastCGI 服务器。在这种情况下,如果 nginx 已经开始发送请求体,则请求不能传递到下一个服务器。

### fastcgi\_send\_lowat

-	说明	
语法	fastcgi_send_lowat size;	
默认	fastcgi_send_lowat 0;	
上下文	http \ server \ location	

如果指令设置为非零值,则 nginx 将尝试通过使用 kqueue 方式的 NOTE\_LOWAT 标志或 SO\_SNDLOWAT 套接字选项,以指定的 size (大小)来最小化传出连接到 FastCGI 服务器上的发送操作次数。

该指令在 Linux、Solaris 和 Windows 上被忽略。

### fastcgi\_send\_timeout

-	说明	
语法	fastcgi_send_timeout time;	
默认	fastcgi_send_timeout 60s;	
上下文	http \ server \ location	

设置向 FastCGI 服务器发送请求的超时时间。超时设置在两次连续写入操作之间,而不是传输整个请求的过程。如果 FastCGI 服务器在此时间内没有收到任何内容,则连接将关闭。

#### fastcgi split path info

-	说明	
语法	fastcgi_split_path_info regex;	
默认	fastcgi_send_timeout 60s;	
上下文	location	

定义一个捕获 \$fastcgi\_path\_info 变量值的正则表达式。正则表达式应该有两个捕获:第一个为 \$fastcgi\_script\_name 变量的值,第二个为 \$fastcgi\_path\_info 变量的值。例如以下 设置

和 /show.php/article/0001 请求, SCRIPT\_FILENAME 参数等于 /path/to/php/show.php ,并且 PATH\_INFO 参数等于 /article/0001。

### fastcgi\_store

-	说明
语法	<pre>fastcgi_store on   off   string;</pre>
默认	fastcgi_store off;
上下文	http \ server \ location

启用将文件保存到磁盘。 on 参数将文件保存为与指令 alias 或 root 相对应的路径。 off 参数禁用保存文件。另外,可以使用带变量的字符串显式设置文件名:

```
fastcgi_store /data/www$original_uri;
```

文件的修改时间根据收到的 Last-Modified 响应头字段设置。首先将响应写入临时文件,然后重命名该文件。从 0.8.9 版本开始,临时文件和持久存储可以放在不同的文件系统上。但是,请注意,在这种情况下,文件将跨两个文件系统进行复制,而不是简单地进行重命名操作。因此建议,对于任何给定位置,保存的文件和由 fastcgi\_temp\_path 指令设置的保存临时文件的目录都放在同一个文件系统上。

该指令可用于创建静态不可更改文件的本地副本,例如:

## fastcgi\_store\_access

-	说明	
语法	fastcgi_store_access users:permissions;	
默认	fastcgi_store_access user:rw;	
上下文	http \ server \ location	

为新创建的文件和目录设置访问权限,例如:

```
fastcgi_store_access user:rw group:rw all:r;
```

如果指定了任何组或所有访问权限,则可以省略用户权限

```
fastcgi_store_access group:rw all:r;
```

## fastcgi\_temp\_file\_write\_size

-	说明	
语法	fastcgi_temp_file_write_size size;	
默认	fastcgi_temp_file_write_size 8k	16k;
上下文	http \ server \ location	

设置当开启缓冲 FastCGI 服务器响应到临时文件时,限制写入临时文件的数据 size (大小)。默认情况下,大小受 fastcgi\_buffer\_size 和 fastcgi\_buffers 指令设置的两个缓冲区限制。临时文件的最大大小由 fastcgi max temp file size 指令设置。

### fastcgi\_temp\_path

-	说明
语法	<pre>fastcgi_temp_path path [level1 [level2 [level3]]];</pre>
默认	astcgi_temp_path fastcgi_temp;
上下文	http \ server \ location

定义一个目录,用于存储从 FastCGI 服务器接收到的数据的临时文件。指定目录下最多可有三级子目录。例如以下配置

```
fastcgi_temp_path /spool/nginx/fastcgi_temp 1 2;
```

临时文件如下所示:

```
/spool/nginx/fastcgi_temp/7/45/00000123457
```

另请参见 fastcgi\_cache\_path 指令的 use\_temp\_path 参数。

## 传参到 FastCGI 服务器

HTTP请求头字段作为参数传递给 FastCGI 服务器。在作为 FastCGI 服务器运行的应用程序和脚本中,这些参数通常作为环境变量提供。例如, User-Agent 头字段作为 HTTP\_USER\_AGENT 参数传递。除 HTTP请求头字段外,还可以使用 fastcgi\_param 指令传递任意参数。

# 内嵌变量

ngx\_http\_fastcgi\_module 模块支持在 fastcgi param 指令设置参数时使用内嵌变量:

• \$fastcgi\_script\_name

请求 URI,或者如果 URI 以斜杠结尾,则请求 URI 的索引文件名称由 fastcgi\_index 指令配置。该变量可用于设置 SCRIPT\_FILENAME 和 PATH\_TRANSLATED 参数,以确定 PHP 中的脚本名称。例如,对 /info/ 请求的指令设置

```
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/www/scripts/php$fastcgi_script_name;
```

SCRIPT\_FILENAME 参数等于 /home/www/scripts/php/info/index.php 。

使用 fastcgi\_split\_path\_info 指令时, \$fastcgi\_script\_name 变量等于指令设置的第一个 捕获值。

• \$fastcgi\_path\_info

由 fastcgi\_split\_path\_info 指令设置的第二个捕获值。这个变量可以用来设置 PATH\_INFO 参数。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_fastcgi\_module.html

# ngx\_http\_flv\_module

- 示例配置
- 指令

o fly

ngx\_http\_flv\_module 模块为 Flash 视频 (FLV) 文件提供伪流服务端支持。

它通过发送回文件的内容来处理请求 URI 查询字符串中带有特定 start 参数的请求,文件的内容从请求字节偏移开始的且 FLV 头为前缀。

该模块不是默认构的,您可以在构建时使用 --with-http\_flv\_module 配置参数启用。

## 示例配置

```
location ~ \.flv$ {
    flv;
}
```

## 指令

#### flv

-	说明
语法	flv;
默认	
上下文	location

开启针对 location 的模块处理。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx http flv module.html

# ngx\_http\_geo\_module

- 示例配置
- 指令

o geo

ngx\_http\_geo\_module 模块创建带值变量需依赖客户端 IP 地址。

# 示例配置

```
geo $geo {
    default 0;

    127.0.0.1 2;
    192.168.1.0/24 1;
    10.1.0.0/16 1;

    ::1 2;
    2001:0db8::/32 1;
}
```

# 指令

#### geo

-	说明	
语法	<pre>geo [\$address] \$variable { };</pre>	
默认		
上下文	http	

描述指定变量的值对客户端 IP 地址的依赖。默认情况下,地址来自 \$remote\_addr 变量,但也可以从另一个变量 (0.7.27) 中获取,例如:

```
geo $arg_remote_addr $geo {
    ...;
}
```

由于变量仅在使用时才生效,因此即使存在大量已声明的 geo 变量也不会增加请求处理 开销。 如果变量的值不是有效的 IP 地址,则使用 255,255,255,255 地址。

从1.3.10 版本和 1.2.7 版本开始支持 IPv6 前缀。

#### 也支持以下特殊参数:

#### delete

删除指定的网络(0.7.23)。

#### default

如果客户端地址与所有指定地址都不匹配,则将设置为该变量的值。当以 CIDR 表示法指定地址时,可以使用 0.0.0.0/0 和 ::/0 代替默认值。未指定默认值时,默认值为空字符串。

#### include

包含一个包含地址和值的文件。可包含多个。

#### proxy

定义可信地址(0.8.7、0.7.63)。当请求来自可信地址时,将使用来自 X-Forwarded-For 请求头字段的地址。与常规地址相比,可信地址是按顺序检查的。

从 1.3.0 版本和 1.2.1 版本开始支持 IPv6 地址。

#### proxy\_recursive

启用递归地址搜索(1.3.0、1.2.1)。如果递归搜索被禁用,将使用在 X-Forwarded-For 中发送的最后一个地址,而不是匹配其中一个可信地址的原始客户端地址。如果启用递归搜索,则将使用在 X-Forwarded-For 中发送的最后一个不可信地址,而不是匹配其中一个可信地址的原始客户端地址。

#### ranges

表示地址被指定为范围形式(0.7.23)。这个参数应该放在首位。想要加快加载地理区域,地址应按升序排列。

#### 示例:

conf/geo.conf 文件可能包含以下内容:

```
10.2.0.0/16 RU;
192.168.2.0/24 RU;
```

使用最明确匹配的值。例如,对于 127.0.0.1 地址,将选择 RU 值,而不是 US 。 范围示例:

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_geo\_module.html

# ngx\_http\_geoip\_module

- 示例配置
- 指令
  - geoip\_country
  - geoip city
  - geoip\_org
  - geoip\_proxy
  - o geoip proxy recursive

ngx\_http\_geoip\_module 模块 (0.8.6+) 使用预编译的 MaxMind 数据库,其创建带值的变量依赖客户端 IP 地址。

当使用支持 IPv6 的数据库时(1.3.12、1.2.7), IPv4 地址将被视为 IPv4 映射的 IPv6 地址。

此模块不是默认构建的,可以使用 --with-http\_geoip\_module 配置参数启用。

该模块需要 MaxMind GeoIP 库。

# 示例配置

## 指令

## geoip\_country

-	说明
语法	<pre>geoip_country file ;</pre>
默认	
上下文	http

指定一个用于根据客户端 IP 地址确定国家的数据库。使用此数据库时,以下变量可用:

- \$geoip\_country\_code
   双字母国家代码,例如 RU \ US
- \$geoip\_country\_code3
   三个字母的国家代码,例如 RUS \ USA
- \$geoip\_country\_name
   国家名称,例如 Russian Federation \ United States

### geoip\_city

-	说明
语法	<pre>geoip_city   file ;</pre>
默认	
上下文	http

指定一个用于根据客户端 IP 地址确定国家、地区和城市的数据库。使用此数据库时,以下变量可用:

• \$geoip\_area\_code

电话区号 (仅限美国)

由于相应的数据库字段已弃用,因此此变量可能包含过时的信息

- \$geoip\_city\_continent\_code
  - 双字母的大陆码,例如 EU \ NA
- \$geoip\_city\_country\_code

双字母国家代码,例如 RU \ US

- \$geoip\_city\_country\_code3
  - 三个字母的国家代码,例如 RUS \ USA
- \$geoip\_city\_country\_name

国家名称,例如 Russian Federation ` United States

• \$geoip\_dma\_code

美国的 DMA 地区代码(也称为城市代码),根据 Google AdWords API 中的地理位置定位

• \$geoip\_latitude

纬度

• \$geoip\_longitude

经度

• \$geoip\_region

双符号国家地区代码(地区、领土、州、省、联邦土地等),例如 48、 DC

• \$geoip\_region\_name

国家地区名称(地区,领土,州,省,联邦土地等),例如 Moscow City \ District of Columbia

\$geoip\_city

城市名称,例如 Moscow \ Washington

• \$geoip\_postal\_code

邮政编码

## geoip\_org

-	说明
语法	<pre>geoip_org file ;</pre>
默认	
上下文	http
提示	该指令在 1.0.3 版本中出现

指定用于根据客户端 IP 地址确定组织的数据库。使用此数据库时,以下变量可用:

• \$geoip\_org

组织名称,例如 The University of Melbourne

## geoip\_proxy

-	说明
语法	<pre>geoip_proxy address   CIDR ;</pre>
默认	
上下文	http
提示	该指令在 1.3.0 版本和 1.2.1. 版本中出现

定义可信地址。当请求来自可信地址时,将使用来自 X-Forwarded-For 请求头字段的地址。

## geoip\_proxy\_recursive

-	说明
语法	<pre>geoip_proxy_recursive on   off;</pre>
默认	geoip_proxy_recursive off;
上下文	http
提示	该指令在 1.3.0 版本和 1.2.1. 版本中出现

如果递归搜索被禁用,那么将使用在 X-Forwarded-For 中发送的最后一个地址,而不是匹配其中一个可信地址的原始客户端地址。如果启用递归搜索,则将使用在 X-Forwarded-For 中发送的最后一个不可信地址,而不是匹配其中一个可信地址的原始客户端地址。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_geoip\_module.html

# - grpc\_bind

#### ngx\_http\_grpc\_module

- 指令
  - o grpc buffer size
  - grpc\_connect\_timeout
  - o grpc\_hide\_header
  - o grpc ignore headers
  - grpc\_intercept\_errors
  - o grpc next upstream
  - o grpc next upstream timeout
  - grpc\_next\_upstream\_tries
  - o grpc pass
  - o grpc pass header
  - o grpc read timeout
  - grpc\_send\_timeout
  - o grpc set header
  - grpc\_ssl\_certificate
  - o grpc ssl certificate key
  - o grpc ssl ciphers
  - grpc\_ssl\_crl
  - o grpc ssl name
  - grpc\_ssl\_password\_file
  - grpc\_ssl\_server\_name
  - o grpc ssl session reuse
  - grpc\_ssl\_protocols
  - grpc ssl trusted certificate
  - grpc ssl verify
  - grpc\_ssl\_verify\_depth

ngx\_http\_grpc\_module 模块允许将请求传递给 gRPC 服务器(1.13.10)。该模块需要ngx\_http\_v2\_module 模块的支持。

## 示例配置

```
server {
    listen 9000 http2;

    location / {
        grpc_pass 127.0.0.1:9000;
    }
}
```

## 指令

#### grpc\_bind

-	说明
语法	<pre>map address [transparent ]   off;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

连接到一个指定了本地 IP 地址和可选端口的 gRPC 服务器。参数值可以包含变量。特殊值 off 取消从上层配置级别继承的 grpc\_bind 指令的作用,其允许系统自动分配本地 IP 地址和端口。

transparent 参数允许出站从非本地 IP 地址到 gRPC 服务器的连接(例如,来自客户端的真实 IP 地址):

```
grpc_bind $remote_addr transparent;
```

为了使这个参数起作用,通常需要以超级用户权限运行 nginx worker 进程。在 Linux 上,不需要指定 transparent 参数,工作进程会继承 master 进程的 CAP\_NET\_RAW 功能。此外,还要配置内核路由表来拦截来自 gRPC 服务器的网络流量。

### grpc\_buffer\_size

-	说明
语法	<pre>grpc_buffer_size size ;</pre>
默认	grpc_buffer_size 4k 8k;
上下文	http \ server \ location

设置用于读取从 gRPC 服务器收到的响应的缓冲区的大小 ( size ) 。一旦收到响应,响应便会同步传送给客户端。

## grpc\_connect\_timeout

-	说明
语法	<pre>grpc_connect_timeout time;</pre>
默认	grpc_connect_timeout 60s;
上下文	http \ server \ location

定义与 gRPC 服务器建立连接的超时时间。需要说明的是,超时通常不能超过 75 秒。

### grpc\_hide\_header

-	说明
语法	<pre>grpc_hide_header field ;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

默认情况下,nginx 不会将 gRPC 服务器响应中的头字段 Date 、 Server 和 X-Accel-... 传送给客户端。 grpc\_hide\_header 指令设置了不会被传送的附加字段。相反,如果需要允许传送字段,则可以使用 grpc pass header 指令设置。

## grpc\_ignore\_headers

-	说明
语法	<pre>grpc_ignore_headers field;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

禁用处理来自 gRPC 服务器的某些响应头字段。以下字段可以忽略: X-Accel-Redirect 和 X-Accel-Charset 。

如果未禁用,处理这些头字段将产生以下作用:

- X-Accel-Redirect 执行内部重定向到指定的 URI
- X-Accel-Charset 设置所需的响应字符集

## grpc\_intercept\_errors

-	说明
语法	<pre>grpc_intercept_errors on   off;</pre>
默认	grpc_intercept_errors off;
上下文	http \ server \ location

确定状态码大于或等于 300 的 gRPC 服务器响应是应该传送给客户端还是拦截并重定向到 nginx 使用 error\_page 指令进行处理。

### grpc\_next\_upstream

-	说明
语法	<pre>grpc_next_upstream error   timeout   invalid_header   http_500   http_502   http_503   http_504   http_403   http_404   http_429   non_idempotent   off;</pre>
默认	grpc_next_upstream error timeout;
上下文	http \ server \ location

指定在哪些情况下请求应传递给下一个服务器:

error

在与服务器建立连接、传递请求或读取响应头时发生错误

timeout

在与服务器建立连接、传递请求或读取响应头时发生超时

invalid\_header

服务器返回了空的或无效的响应

• http\_500

服务器返回状态码为 500 的响应

http\_502

服务器返回状态码为 502 的响应

• http\_503

服务器返回状态码为 503 的响应

#### • http\_504

服务器返回状态码为 504 的响应

#### • http\_403

服务器返回状态码为 403 的响应

#### http\_404

服务器返回状态码为 404 的响应

#### http\_429

服务器返回状态码为 429 的响应

#### non\_idempotent

通常,如果请求已发送到上游服务器,请求方法为非幂等(POST、LOCK、PATCH)的请求是不会传送到下一个服务器,使这个选项将明确允许重试这样的请求

#### off

禁止将请求传递给下一个服务器

我们应该记住,只有在没有任何内容发送给客户端的情况下,才能将请求传递给下一个服务器。也就是说,如果在响应传输过程中发生错误或超时,修复这样的错误是不可能的。

该指令还定义了与服务器进行通信的失败尝试。 error 、 timeout 和 invalid\_header 的情况总是被认为是失败尝试,即使它们没有在指令中指定。只有在指令中指定了

http\_500 、 http\_502 、 http\_503 、 http\_504 和 http\_429 的情况下,才会将其视为失败 尝试。 http\_403 和 http\_404 的情况永远不会被视为失败尝试。

将请求传递给下一个服务器可能受到尝试次数和时间的限制。

### grpc\_next\_upstream\_timeout

-	说明
语法	<pre>grpc_next_upstream_timeout time ;</pre>
默认	grpc_next_upstream_timeout 0;
上下文	http \ server \ location

限制请求可以传递到下一个服务器的时间。 0 值表示关闭此限制。

#### grpc\_next\_upstream\_tries

-	说明
语法	<pre>grpc_next_upstream_tries number ;</pre>
默认	grpc_next_upstream_tries 0;
上下文	http \ server \ location

限制尝试将请求传递到下一个服务器的次数。 0 值表示关闭此限制。

### grpc\_pass

-	说明
语法	<pre>grpc_pass address;</pre>
默认	
上下文	location、location 中的 if

设置 gRPC 服务器地址。该地址可以指定为域名或 IP 地址以及端口:

```
grpc_pass localhost:9000;
```

或使用 UNIX 域套接字路径:

```
grpc_pass unix:/tmp/grpc.socket;
```

或使用 grpc:// scheme:

```
grpc_pass grpc://127.0.0.1:9000;
```

要 gRPC 配合 SSL,应该使用 grpcs:// scheme:

```
grpc_pass grpcs://127.0.0.1:443;
```

如果域名解析为多个地址,则这些地址将以循环方式使用。另外,地址可以被指定为服务器组。

## grpc\_pass\_header

-	说明
语法	<pre>grpc_pass_header field ;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

允许从 gRPC 服务器向客户端传递忽略的头字段。

## grpc\_read\_timeout

-	说明
语法	<pre>grpc_read_timeout time;</pre>
默认	grpc_read_timeout 60s;
上下文	http \ server \ location

定义从 gRPC 服务器读取响应的超时时间。超时间隔只在两次连续的读操作之间,而不是整个响应的传输过程。如果 gRPC 服务器在此时间内没有发送任何内容,则连接关闭。

## grpc\_send\_timeout

-	说明
语法	<pre>grpc_send_timeout time;</pre>
默认	grpc_send_timeout 60s;
上下文	http \ server \ location

设置向 gRPC 服务器发送请求的超时时间。超时间隔只在两次连续写入操作之间,而不是整个请求的传输过程。如果 gRPC 服务器在此时间内没有收到任何内容,则连接将关闭。

#### grpc\_set\_header

-	说明
语法	<pre>grpc_set_header field value ;</pre>
默认	grpc_set_header Content-Length \$content_length;
上下文	http \ server \ location

允许重新定义或附加字段到传递给 gRPC 服务器的请求头。该值可以包含文本、变量及其组合。当且仅当在当前级别上没有定义 grpc\_set\_header 指令时,这些指令才从上一级继承。

如果头字段的值是一个空字符串,那么这个字段将不会被传递给 gRPC 服务器:

```
grpc_set_header Accept-Encoding "";
```

## grpc\_ssl\_certificate

-	说明
语法	<pre>grpc_ssl_certificate file ;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

指定一个带有 PEM 格式证书的文件 (file),用于向 gRPC SSL 服务器进行身份验证。

### grpc\_ssl\_certificate\_key

-	说明
语法	<pre>grpc_ssl_certificate_key file ;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

指定一个文件 (file) ,其包含 PEM 格式的密钥,用于对 gRPC SSL 服务器进行身份验证。

可以指定值 engine:name:id 来代替 file , 其从 OpenSSL 引擎 name 加载具有指定 id 的密钥。

## grpc\_ssl\_ciphers

-	说明
语法	<pre>grpc_ssl_ciphers ciphers;</pre>
默认	grpc_ssl_ciphers DEFAULT;
上下文	http \ server \ location

指定对 gRPC SSL 服务器的请求启用的密码。密码格式能被 OpenSSL 库所支持。

完整的列表详情可以使用 openssl ciphers 命令查看。

### grpc\_ssl\_crl

-	说明
语法	<pre>grpc_ssl_crl file ;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

指定一个带有 PEM 格式的撤销证书(CRL)的文件( file ),用于验证 gRPC SSL 服务器的证书。

### grpc\_ssl\_name

-	说明
语法	grpc_ssl_name name ;
默认	grpc_ssl_name host from grpc_pass;
上下文	http \ server \ location

允许重写用于验证 gRPC SSL 服务器的证书并在与 gRPC SSL 服务器建立连接时通过 SNI 传递的服务器名称。

默认情况下,使用 grpc\_pass 的主机部分。

## grpc\_ssl\_password\_file

-	说明
语法	<pre>grpc_ssl_password_file   file ;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

指定一个密码为密钥的文件,每个密码在单独的行上指定。加载密钥时会依次尝试每个密码。

## grpc\_ssl\_server\_name

-	说明
语法	<pre>grpc_ssl_server_name on   off;</pre>
默认	grpc_ssl_server_name off;
上下文	http \ server \ location

在建立与 gRPC SSL 服务器的连接时,启用或禁用通过 TLS 服务器名称指示扩展 (SNI, RFC 6066) 传送服务器名称。

## grpc\_ssl\_session\_reuse

-	说明
语法	<pre>grpc_ssl_session_reuse on   off;</pre>
默认	grpc_ssl_session_reuse on;
上下文	http \ server \ location

确定在使用 gRPC 服务器时是否可以重用 SSL 会话。如果错误 SSL3\_GET\_FINISHED: digest check fialed 出现在日志中,尝试禁用会话重用。

## grpc\_ssl\_protocols

-	说明	
语法	<pre>grpc_ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3];</pre>	
默认	grpc_ssl_protocols TLSv1.1 TLSv1.2;	
上下文	http \ server \ location	

对 gRPC SSL 服务器的请求启用指定的协议。

## grpc\_ssl\_trusted\_certificate

-	说明
语法	<pre>grpc_ssl_trusted_certificate file ;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

指定一个带有 PEM 格式的可信 CA 证书的文件,用于验证 gRPC SSL 服务器的证书。

## grpc\_ssl\_verify

-	说明
语法	<pre>grpc_ssl_verify on   off;</pre>
默认	grpc_ssl_verify off;
上下文	http \ server \ location

启用或禁用验证 gRPC SSL 服务器证书。

## grpc\_ssl\_verify\_depth

-	说明
语法	<pre>grpc_ssl_verify_depth number ;</pre>
默认	grpc_ssl_verify_depth 1;
上下文	http \ server \ location

设置 gRPC SSL 服务器证书链中的验证深度。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_grpc\_module.html

# ngx\_http\_gunzip\_module

- 示例配置
- 指令
  - gunzip
  - gunzip\_buffers

ngx\_http\_gunzip\_module 模块是一个过滤器,用于对不支持 **gzip** 编码方法的客户端解压缩 Content-Encoding: gzip 的响应。当需要存储压缩数据以节省空间并降低 I/O 成本时,该模块将非常有用。

此模块不是默认构建,您可以使用 --with-http\_gunzip\_module 配置参数启用。

## 示例配置

```
location /storage/ {
    gunzip on;
    ...
}
```

## 指令

### gunzip

-	说明
语法	gunzip on   off;
默认	gunzip off;
上下文	http \ server \ location

对缺少 gzip 支持的客户端启用或禁用 gzip 响应解压缩。如果开启,在确定客户端是否支持 gzip 时还会考虑以下指令:gzip\_http\_version、gzip\_proxied 和 gzip\_disable。另请参阅 gzip\_vary 指令。

### gunzip\_buffers

-	说明
语法	<pre>gunzip_buffers number size ;</pre>
默认	gunzip_buffers 32 4k 16 8k;
上下文	http \ server \ location

设置用于解压响应的缓冲区的数量 (number) 和大小 (size)。默认情况下,缓冲区大小等于一个内存页 (4K或 8K,取决于平台)。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_gunzip\_module.html

# ngx\_http\_gzip\_module

- 指令
  - o gzip
  - gzip\_buffers
  - o gzip\_comp\_level
  - o gzip\_disable
  - o gzip\_min\_length
  - gzip\_http\_version
  - gzip\_proxied
  - gzip\_types
  - gzip\_vary
- 内嵌变量

ngx\_http\_gzip\_module 模块是一个使用了 **gzip** 方法压缩响应的过滤器。有助于将传输数据的大小减少一半甚至更多。

## 示例配置

```
gzip on;
gzip_min_length 1000;
gzip_proxied expired no-cache no-store private auth;
gzip_types text/plain application/xml;
```

\$gzip\_ratio 变量可用于记录实现的压缩比率。

## 指令

## gzip

-	说明
语法	gzip on   off;
默认	gzip off;
上下文	http、server、location、location 中的 if

启用或禁用响应的 gzip 压缩。

## gzip\_buffers

-	说明
语法	<pre>gzip_buffers number size ;</pre>
默认	gzip_buffers 32 4k 16 8k;
上下文	http \ server \ location

设置用于压缩响应的缓冲区的数量 (number)和大小(size)。默认情况下,缓冲区大小等于一个内存页(4K或8K,取决于平台)。

在 0.7.28 版本之前,默认使用 4 个 4K 或 8K 缓冲区。

## gzip\_comp\_level

-	说明
语法	gzip_comp_level   level ;
默认	gzip_comp_level 1;
上下文	http \ server \ location

设置响应的 gzip 压缩级别 (level)。值的范围为 1 到 9。

## gzip\_disable

-	说明
语法	gzip_disable regex;
默认	
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 0.6.23 版本中出现

禁用对与任何指定正则表达式匹配的 User-Agent 头字段的请求响应做 gzip 处理。

特殊掩码 msie6 (0.7.12) 对应正则表达式 MSIE [4-6]\., 但效率更高。从 0.8.11 版本开始, MSIE 6.0; ... SV1 不包含在此掩码中。

## gzip\_min\_length

-	说明
语法	<pre>gzip_min_length length ;</pre>
默认	gzip_min_length 20;
上下文	http \ server \ location

设置被压缩响应的最小长度。该长度仅由 Content-Length 响应头字段确定。

## gzip\_http\_version

-	说明
语法	gzip_http_version 1.0   1.1;
默认	gzip_http_version 1.1;
上下文	http \ server \ location

设置压缩响应一个请求所需的最小 HTTP 版本。

## gzip\_proxied

-	说明	
语法	<pre>gzip_proxied off   expired   no-cache   no-store   private   no_last_modified   no_etag   auth   any;</pre>	
默认	gzip_proxied off;	
上下文	http \ server \ location	

根据请求和响应,启用或禁用针对代理请求的响应的 gzip。事实上请求被代理取决于 Via 请求头字段是否存在。该指令接受多个参数:

off

禁用所有代理请求压缩,忽略其他参数

expired

如果响应头包含 Expires" 字段并且其值为禁用缓存,则启用压缩

• no-cache

如果响应头包含具有 no-cache 参数的 Cache-Control 字段,则启用压缩

no-store

如果响应头包含具有 no-store 参数的 Cache-Control 字段,则启用压缩

private

如果响应头包含带有 private 参数的 Cache-Control 字段,则启用压缩

no\_last\_modified

如果响应头不包含 Last-Modified 字段,则启用压缩

no\_etag

如果响应头不包含 ETag 字段,则启用压缩

auth

如果请求头包含 Authorization 字段,则启用压缩

any

为所有代理请求启用压缩

## gzip\_types

-	说明
语法	<pre>gzip_types mime-type;</pre>
默认	gzip_types text/html;
上下文	http \ server \ location

除了 text/html 之外,还可以针对指定的 MIME 类型启用 gzip 响应。特殊值 \* 匹配任何 MIME 类型 (0.8.29)。对 text/html 类型的响应始终启用压缩。

## gzip\_vary

-	说明
语法	gzip_vary on   off;
默认	gzip_vary off;
上下文	http \ server \ location

如果指令 gzip、gzip\_static 或 gunzip 处于激活状态,则启用或禁用插入 Vary:Accept-Encoding 响应头字段。

# 内嵌变量

#### • \$gzip\_ratio

实现压缩比率,计算为原始压缩响应大小与压缩后响应大小之间的比率。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_gzip\_module.html

# ngx\_http\_gzip\_static\_module

- 示例配置
- 指令
  - gzip\_static

ngx\_http\_gzip\_static\_module 模块允许发送以 .gz 结尾的预压缩文件替代普通文件。 该模块 默认不会被构建到 nginx 中,需要在编译时加入 --with-http\_gzip\_static\_module 配置参数启用。

## 配置示例

```
gzip_static on;
gzip_proxied expired no-cache no-store private auth;
```

## 指令

## gzip\_static

-	说明
语法	gzip_static on   off   always;
默认	gzip_static off;
上下文	http \ server \ location

开启(on)或禁用(off)会检查预压缩文件是否存在。下列指令也会被影响到 gzip\_http\_verson,gzip\_proxied,gzip\_disable,gzip\_vary。

值为 always (1.3.6),在所有情况下都会使用压缩文件,不检查客户端是否支持。如果磁盘上没有未被压缩的文件或者 ngx http gunzip module 模块被启用,这个参数非常有用。

文件可以使用 gzip 命令,或者任何兼容文件进行压缩。建议压缩文件和源文件的修改日期和时间保持一致。

# ngx\_http\_headers\_module

- 指令
  - add\_header
  - add trailer
  - expires

ngx\_http\_headers\_module 模块允许将 Expires 和 Cache-Control 头字段以及任意字段添加到响应头中。

# 示例配置

```
expires 24h;
expires modified +24h;
expires @24h;
expires 0;
expires -1;
expires epoch;
expires $expires;
add_header Cache-Control private;
```

# 指令

### add\_header

-	说明
语法	add_header name value [always];
默认	
上下文	http、server、location、location 中的 if

如果响应代码等于 200、201(1.3.10)、204、206、301、302、303、304、307(1.1.16、1.0.13)或 308(1.13.0),则将指定的字段添加到响应报头中。该值可以包含变量。

可以存在几个 add\_header 指令。当且仅当在当前级别上没有定义 add\_header 指令时,这些指令才从上一级继承。

如果指定了 always 参数 (1.7.5) ,则无论响应代码为何值,头字段都将被添加。

## add\_trailer

-	说明
语法	add_trailer number size;
默认	
上下文	http、server、location、location 中的 if
提示	该指令在 1.13.2 版本中出现

如果响应代码等于 200、201、206、301、302、303、307 或 308,则将指定的字段添加到响应的末尾。该值可以包含变量。

可以存在多个 add\_trailer 指令。当且仅当在当前级别上没有定义 add\_trailer 指令时,这些指令才从上一级继承。

如果指定 always 参数,则无论响应代码为何值,都会添加指定的字段。

### expires

-	说明	
语法	<pre>expires [modified] time; expires epoch   max   off;</pre>	
默认	expires off;	
上下文	http、server、location、location 中的 if	

如果响应代码等于 200、201 (1.3.10)、204、206、301、302、303、304 307 (1.1.16、1.0.13)或 308 (1.13.0),则启用或禁用添加或修改 Expires 和 Cache-Control 响应头字段。参数可以是正值或负值。

`Expires 字段中的时间计算为指令中指定的 time 和当前时间的总和。如果使用 modified 参数 (0.7.0、0.6.32) ,则计算时间为文件修改时间与指令中指定的 time 之和。

另外,可以使用 @ 前缀指定一天的时间 (0.7.9、0.6.34):

expires @15h30m;

epoch 参数对应于绝对时间 **Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT**。 Cache-Control 字段的内容 取决于指定时间的符号:

- 时间为负值 Cache-Control:no-cache
- 时间为正值或为零 Cache-Control:max-age=t ,其中 t 是指令中指定的时间,单位为 秒

```
max 参数将 Expires 的值设为 Thu, 2037 Dec 23:55:55 GMT , Cache-Control 设置为 10 年。

off 参数禁止添加或修改 Expires 和 Cache-Control 响应头字段。
最后一个参数值可以包含变量(1.7.9):
```

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_headers\_module.html

# ngx\_http\_headers\_module

- 指令
  - o his
  - hls buffers
  - hls\_forward\_args
  - hls fragment
  - o hls mp4 buffer size
  - o hls mp4 max buffer size

ngx\_http\_hls\_module 模块为 MP4 和 MOV 媒体文件提供 HTTP Live Streaming(HLS)服务器端支持。这些文件通常具有 .mp4 、 .m4v 、 .m4a 、 .mov 或 .qt 扩展名。该模块支持 H.264 视频编解码器、AAC 和 MP3 音频编解码器。

对于每个媒体文件,支持两种 URI:

- 带有 .m3u8 文件扩展名的播放列表 URI。该 URI 可以接受可选参数:
  - o start 和 end 以秒为单位定义播放列表范围(1.9.0)。
  - o offset 将初始播放位置移动到以秒为单位的时间偏移(1.9.0)。正值设置播放列 表开头的时间偏移量。负值设置播放列表中最后一个片段末尾的时间偏移量。
  - o len 以秒为单位定义片段长度。
- 带有 .ts 文件扩展名的片段 URI。该 URI 可以接受可选参数:
  - o start 和 end 以秒为单位定义片段范围。

该模块可作为我们商业订阅的一部分。

## 示例配置

在此配置中, /var/video/test.mp4 文件支持以下 URI:

```
http://hls.example.com/test.mp4.m3u8?offset=1.000&start=1.000&end=2.200
http://hls.example.com/test.mp4.m3u8?len=8.000
http://hls.example.com/test.mp4.ts?start=1.000&end=2.200
```

## 指令

#### hls

-	说明
语法	hls;
默认	
上下文	location

为当前 location 打开 HLS 流。

### hls\_buffers

-	说明
语法	hls_buffers number size;
默认	hls_buffers 8 2m;
上下文	http \ server \ location

设置用于读取和写入数据帧的缓冲区的最大数量 ( number ) 和大小 ( size ) 。

## hls\_forward\_args

-	说明
语法	hls_forward_args on   off;
默认	hls_forward_args off;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.5.12 版本中出现

将播放列表请求中的参数添加到片段的 URI 中。这对于在请求片段时或在使用ngx\_http\_secure\_link\_module 模块保护 HLS 流时执行客户端授权非常有用。

例如,如果客户端请求播放列表 http://example.com/hls/test.mp4.m3u8?a=1&b=2 ,参数 a=1 和 b=2 将在参数 start 和 end 后面添加到片段 URI 中:

```
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:15
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXTINF:9.333,
test.mp4.ts?start=0.000&end=9.333&a=1&b=2
#EXTINF:7.167,
test.mp4.ts?start=9.333&end=16.500&a=1&b=2
#EXTINF:5.416,
test.mp4.ts?start=16.500&end=21.916&a=1&b=2
#EXTINF:5.500,
test.mp4.ts?start=21.916&end=27.416&a=1&b=2
#EXTINF:15.167,
test.mp4.ts?start=27.416&end=42.583&a=1&b=2
#EXTINF:9.626,
test.mp4.ts?start=42.583&end=52.209&a=1&b=2
#EXT-X-ENDLIST
```

如果 HLS 流受到  $ngx_http_secure_link_module$  模块的保护,则不应在  $secure_link_md5$  表达式中使用 suri ,因为这会在请求片段时触发错误。应该使用 Base URI 而不是 suri (在示例中为  $sh1s_uri$ ):

```
http {
   map $uri $hls_uri {
      default
                         $uri;
   server {
      location /hls {
         hls;
         hls_forward_args on;
         alias /var/videos;
         secure_link $arg_md5,$arg_expires;
         secure_link_md5 "$secure_link_expires$hls_uri$remote_addr secret";
         if ($secure_link = "") {
            return 403;
         if ($secure_link = "0") {
            return 410;
      }
  }
```

## hls\_fragment

-	说明
语法	hls_fragment time;
默认	hls_fragment 5s;
上下文	http \ server \ location

定义未使用 len 参数请求的播放列表 URI 的默认片段长度。

## hls\_mp4\_buffer\_size

-	说明
语法	hls_mp4_buffer_size size;
默认	hls_mp4_buffer_size 512k;
上下文	http \ server \ location

设置用于处理 MP4 和 MOV 文件的缓冲区的初始大小( size )。

## hls\_mp4\_max\_buffer\_size

-	说明
语法	hls_mp4_max_buffer_size size;
默认	hls_mp4_max_buffer_size 10m;
上下文	http \ server \ location

在元数据处理期间,可能需要更大的缓冲区。其大小不能超过指定的大小( size ),否则 nginx 将返回 500 状态码(内部服务器错误),并记录以下消息:

```
"/some/movie/file.mp4" mp4 moov atom is too large:
12583268, you may want to increase hls_mp4_max_buffer_size
```

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_hls\_module.html

# ngx\_http\_image\_filter\_module

- 指令
  - image\_filter
  - image\_filter\_buffer
  - o image filter interlace
  - image\_filter\_jpeg\_quality
  - image\_filter\_sharpen
  - image filter transparency
  - image\_filter\_webp\_quality

ngx\_http\_image\_filter\_module 模块(0.7.54+)是一个可以转换 JPEG、GIF、PNG 和 WebP 格式图像的过滤器。

此模块不是默认构建的,可以使用 --with-http\_image\_filter\_module 配置参数启用。

该模块使用了 libqd 库。建议使用该库的最新版本。

WebP 格式支持出现在 1.11.6 版本中。要转换成此格式的图像,必须在编译 libgd 库时启用 WebP 支持。

## 示例配置

```
location /img/ {
    proxy_pass http://backend;
    image_filter resize 150 100;
    image_filter rotate 90;
    error_page 415 = /empty;
}

location = /empty {
    empty_gif;
}
```

# 指令

## image\_filter

-	说明	
语法	<pre>image_filter off; image_filter test; image_filter size; image_filter rotate 90   180   270; image_filter resize width height; image_filter crop width height;</pre>	
默认	image_filter off;	
上下文	location	

#### 设置图片执行的转换类型:

off

关闭对 location 模块的处理

test

确保响应是 JPEG、GIF、PNG 或 WebP 格式的图片。否则,返回 415 (不支持的媒体类型) 错误。

size

以 JSON 格式输出图片的信息,例如:

```
{ "img" : { "width": 100, "height": 100, "type": "gif" } }
```

发生错误时,输出如下:

{}

• rotate 90<mark>&#124;</mark>180<mark>&#124;</mark>270

将图片逆时针旋转指定的度数。参数值可以包含变量。此模式可以单独使用,也可以与 调整大小和裁剪转换一起使用。

resize width height

按比例将图片缩小到指定的尺寸。要只指定一个维度,可以将另一个维度指定为 - 。当 发生错误,服务器将返回 415 状态码 (不支持的媒体类型)。参数值可以包含变量。当 rotate 参数一起使用时,旋转变换将在缩小变换之后执行。

crop width height

按比例将图片缩小到较大的一边,并裁剪另一边多余的边缘。要只指定一个维度,可以将另一个维度指定为 - 。当发生错误,服务器将返回 415 状态码(不支持的媒体类型)。参数值可以包含变量。当与 rotate 参数一起使用时,旋转变换将在缩小变换之前执行。

### image\_filter\_buffer

-	说明
语法	image_filter_buffer size;
默认	image_filter_buffer 1M;
上下文	http \ server \ location

设置用于读取图片的缓冲区的最大大小。当超过指定大小时,服务器返回 415 错误状态码 (不支持的媒体类型)。

## image\_filter\_interlace

-	说明
语法	image_filter_interlace on   off;
默认	image_filter_interlace off;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.3.15 版本中出现

如果启用此选项,图片最后将被逐行扫描。对于 JPEG,图片最终将采用逐行 JPEG 格式。

## image\_filter\_jpeg\_quality

-	说明
语法	<pre>image_filter_jpeg_quality quality ;</pre>
默认	image_filter_jpeg_quality 75;
上下文	http \ server \ location

设置 JPEG 图片的转换质量。可接受的值范围在 1 到 100 之间。较小的值意味着较低的图片质量和较少的数据传输。最大的推荐值是 95,参数值可以包含变量。

## image\_filter\_sharpen

-	说明
语法	image_filter_sharpen percent;
默认	image_filter_sharpen 0;
上下文	http \ server \ location

增加最终图像的清晰度。锐度百分比可以超过 100。零值将禁用锐化。参数值可以包含变量。

## image\_filter\_transparency

-	说明
语法	image_filter_transparency on   off;
默认	image_filter_transparency on;
上下文	http \ server \ location

定义在使用调色板指定的颜色转换 GIF 图像或 PNG 图像时是否保留透明度。透明度的丧失使图像的质量更好的。PNG 中的 alpha 通道透明度始终保留。

## image\_filter\_webp\_quality

-	说明
语法	<pre>image_filter_webp_quality quality ;</pre>
默认	image_filter_webp_quality 80;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.11.6 版本中出现

设置 WebP 图片的转换质量。可接受的值在 1 到 100 之间。较小的值意味着较低的图片质量和较少的数据传输。参数值可以包含变量。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_image\_filter\_module.html

ngx\_http\_mirror\_module# ngx\_http\_index\_module

- 示例配置
- 指令
  - index

ngx\_http\_index\_module 模块处理以斜线字符(/)结尾的请求。这些请求也可以由ngx\_http\_autoindex\_module 和 ngx\_http\_random\_index\_module 模块来处理。

# 示例配置

```
location / {
   index index.$geo.html index.html;
}
```

## 指令

#### index

-	说明
语法	<pre>index file;</pre>
默认	index index.html;
上下文	http \ server \ location

定义将用作索引的文件。文件名可以包含变量。以指定的顺序检查文件。列表的最后一个元素可以是一个具有绝对路径的文件。例:

```
index index.$geo.html index.0.html /index.html;
```

应该注意的是,使用索引文件发起内部重定向,可以在不同的 location 处理请求。例如,使用以下配置:

```
location = / {
   index index.html;
}
location / {
   ...
}
```

/ 请求实际上是将在第二个 location 处理为 /index.html。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_index\_module.html

# ngx\_http\_js\_module

- 指令
  - js\_include
  - js\_content
  - o js\_set
- 请求与响应参数

ngx\_http\_js\_module 模块用于在 nginScript 中实现 location 和变量处理器 — 它是 JavaScript 语言的一个子集。

此模块不是默构建,可以使用 --add-module 配置参数与 nginScript 模块一起编译:

```
./configure --add-module=path-to-njs/nginx
```

可以使用以下命令克隆 nginScript 模块仓库 (需要 Mercurial 客户端):

```
hg clone http://hg.nginx.org/njs
```

该模块也可以构建为动态形式:

```
./configure --add-dynamic-module=path-to-njs/nginx
```

# 示例配置

```
js_include http.js;

js_set $foo foo;
js_set $summary summary;

server {
    listen 8000;

    location / {
        add_header X-Foo $foo;
        js_content baz;
    }

    location /summary {
        return 200 $summary;
    }
}
```

http.js 文件:

```
function foo(req, res) {
    req.log("hello from foo() handler");
   return "foo";
}
function summary(req, res) {
   var a, s, h;
   s = "JS summary\n\n";
   s += "Method: " + req.method + "\n";
   s += "HTTP version: " + req.httpVersion + "\n";
   s += "Host: " + req.headers.host + "\n";
   s += "Remote Address: " + req.remoteAddress + "\n";
   s += "URI: " + req.uri + "\n";
   s += "Headers:\n";
   for (h in req.headers) {
        s += " header '" + h + "' is '" + req.headers[h] + "'\n";
   }
   s += "Args:\n";
   for (a in req.args) {
       s += " arg '" + a + "' is '" + req.args[a] + "'\n";
   return s;
}
function baz(req, res) {
   res.headers.foo = 1234;
   res.status = 200;
   res.contentType = "text/plain; charset=utf-8";
   res.contentLength = 15;
   res.sendHeader();
   res.send("nginx");
   res.send("java");
   res.send("script");
   res.finish();
}
```

# 指令

## js\_include

-	说明
语法	<pre>js_include file ;</pre>
默认	
上下文	http

指定一个在 nginScript 中实现 location 和变量处理器的文件。

## hls\_buffers

-	说明
语法	<pre>js_content function ;</pre>
默认	
上下文	location \ limit_except

将 nginScript 函数设置为 location 内容处理器。

## js\_set

-	说明
语法	<pre>js_set \$variable function ;</pre>
默认	
上下文	http
提示	该指令在 1.5.12 版本中出现

为指定变量设置 nginScript 函数。

# 请求与响应参数

每个 HTTP nginScript 处理器接收两个参数,请求和响应。

请求对象具有以下属性:

- uri 请求的当前 URI,只读
- method请求方法,只读

httpVersion

HTTP 版本,只读

remoteAddress

客户端地址,只读

headers{}

请求头对象,只读

例如,可以使用语法 headers['Header-Name'] 或 headers.Header\_name 来访问 Header-Name 头

• args{}

请求参数对象,只读

variables{}

nginx 变量对象,只读

log(string)

将 string 写入错误日志

响应对象具有以下属性:

• status

响应状态,可写

headers{}

响应头对象

contentType

响应的 Content-Type 头字段值,可写

contentLength

响应的 Content-Length 头字段值,可写

响应对象具有以下方法:

sendHeader()

将HTTP头发送到客户端

send(string)

将部分响应体的发送给客户端

• finish() 完成向客户端发送响应

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_js\_module.html

# ngx\_http\_keyval\_module

- 指令
  - keyval
  - keyval\_zone

ngx\_http\_keyval\_module 模块 (1.13.3) 创建的带值变量从 API 管理的键值对中获取。

该模块可作为我们商业订阅的一部分。

# 示例配置

## 指令

## keyval

-	说明
语法	keyval key \$variable zone=name;
默认	
上下文	http

创建一个新的变量 \$variable,该变量的值从键值数据库中通过 key 查找。字符串匹配忽略大小写。数据库存储在 zone 参数指定的共享内存区域中。

## keyval\_zone

-	说明
语法	keyval_zone zone=name:size [state=file];
默认	
上下文	http

设置保存键值数据库的共享内存区域的名称 ( name ) 和大小 ( size ) 。键值对由 API 管理。

可选的 state 参数指定一个文件,该文件将键值数据库的当前状态保持为 JSON 格式,并使 其在 nginx 重启时保持不变。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_keyval\_module.html

# ngx\_http\_limit\_conn\_module

- 指令
  - limit\_conn
  - limit\_conn\_log\_level
  - limit conn status
  - limit\_conn\_zone
  - limit\_zone

ngx\_http\_limit\_conn\_module 模块用于限制每个已定义的 key 的连接数量,特别是来自单个IP 地址的连接数量。

并非所有的连接都会被计数。只有当服务器处理了请求并且已经读取了整个请求头时,连接才被计数。

# 示例配置

# 指令

## limit\_conn

-	说明
语法	<pre>limit_conn zone number ;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

设置给定键值的共享内存区域和最大允许连接数。当超过此限制时,服务器将返回错误响应请求。例如:

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;
server {
    location /download/ {
        limit_conn addr 1;
    }
```

同一时间只允许一个 IP 地址一个连接。

在 HTTP/2和 SPDY 中,每个并发请求都被视为一个单独的连接。

可以有多个 limit\_conn 指令。例如,以下配置将限制每个客户端 IP 连接到服务器的数量,同时限制连接到虚拟服务器的总数:

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=perip:10m;
limit_conn_zone $server_name zone=perserver:10m;
server {
    ...
    limit_conn perip 10;
    limit_conn perserver 100;
}
```

当且仅当在当前级别上没有 limit conn 指令时,这些指令才从前一级继承。

### limit\_conn\_log\_level

-	说明	
语法	<pre>limit_conn_log_level info   notice   warn   error;</pre>	
默认	limit_conn_log_level error;	
上下文	http \ server \ location	
提示	该指令在 0.8.18 版本中出现	

当服务器限制连接数时,设置所需的日志记录级别。

## limit\_conn\_status

-	说明
语法	limit_conn_status   code ;
默认	limit_conn_status 503;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.3.15 版本中出现

设置响应拒绝请求返回的状态码。

### limit\_conn\_zone

-	说明
语法	<pre>limit_conn_zone key zone=name:size ;</pre>
默认	
上下文	http

为共享内存区域设置参数,该区域将保留各种键的状态。特别是,该状态包含当前的连接数。 key 可以包含文本、变量及其组合。不包括有空键值的请求。

在 1.7.6 版本之前,一个 key 可能只包含一个变量。

#### 用法示例:

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;
```

在这里,客户端 IP 地址作为 key。请注意,不是 \$remote\_addr ,而是使用

\$binary\_remote\_addr 变量。\$remote\_addr 变量的大小可以为7到15个字节不等。存储状态在32位平台上占用32或64字节的内存,在64位平台上总是占用64字节。对于IPv4地址,\$binary\_remote\_addr 变量的大小始终为4个字节,对于IPv6地址则为16个字节。存储状态在32位平台上始终占用32或64个字节,在64位平台上占用64个字节。一兆字节的区域可以保持大约32000个32字节的状态或大约16000个64字节的状态。如果区域存储耗尽,服务器会将错误返回给所有其余的请求。

### limit\_zone

-	说明
语法	<pre>limit_zone name \$variable size ;</pre>
默认	
上下文	http

该指令在 1.1.8 版本中已过时,并在 1.7.6 版本中被删除。请使用等效 limit\_conn\_zone 指令代替:

limit\_conn\_zone \$variable zone=name:size;

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_limit\_conn\_module.html

# ngx\_http\_limit\_req\_module

- 指令
  - limit\_req
  - limit\_req\_log\_level
  - limit\_req\_status
  - o limit reg zone

ngx\_http\_limit\_req\_module 模块(0.7.21)用于限制每个已定义 key 的请求处理速率,特别是来自单个 IP 地址请求的处理速率。限制机制采用了 leaky bucket (漏桶算法)方法完成。

# 示例配置

```
http {
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;
    ...
    server {
        ...
        location /search/ {
            limit_req zone=one burst=5;
        }
}
```

## 指令

## limit\_req

-	说明	
语法	<pre>limit_req zone=name [burst=number] [nodelay] ;</pre>	
默认		
上下文	http \ server \ location	

设置共享内存区域和请求的最大突发大小。如果请求速率超过为某个区域配置的速率,则它们的处理会延迟,从而使请求以定义的速率处理。过多的请求被延迟,直到它们的数量超过最大突发大小,在这种情况下请求被终止并出现错误。 默认情况下,最大突发大小等于零。

#### 例如:

```
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;
server {
    location /search/ {
        limit_req zone=one burst=5;
    }
```

平均每秒不超过1个请求,并且突发不超过5个请求。

如果在限制期间延迟请求过多,则不需要使用参数 nodelay:

```
limit_req zone=one burst=5 nodelay;
```

可以存在多个 limit\_req 指令。例如,以下配置将限制来自单个 IP 地址请求的处理速率,同时限制虚拟服务器的请求处理速率:

```
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=perip:10m rate=1r/s;
limit_req_zone $server_name zone=perserver:10m rate=10r/s;
server {
    ...
    limit_req zone=perip burst=5 nodelay;
    limit_req zone=perserver burst=10;
}
```

当且仅当在当前级别上没有 limit\_req 指令时,这些指令才从上一级继承。

### limit\_req\_log\_level

-	说明	
语法	<pre>limit_req_log_level info   notice   warn   error;</pre>	
默认	limit_req_log_level error;	
上下文	http \ server \ location	
提示	该指令在 0.8.18 版本中出现	

当服务器由于速率超出而拒绝处理请求或延迟请求处理时,设置所需的日志记录级别。延误情况的记录等级比拒绝情况的记录低一些。例如,如果指定了 limit\_req\_log\_level notice ,则延迟情况将会在 info 级别记录。

### limit\_req\_status

-	说明
语法	limit_req_status code ;
默认	limit_req_status 503;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.3.15 版本中出现

设置响应拒绝请求返回的状态码。

### limit\_req\_zone

-	说明	
语法	<pre>limit_req_zone key zone=name:size rate=rate;</pre>	
默认		
上下文	http	

为共享内存区域设置参数,该区域将保留各种键的状态。特别是,该状态包含当前的连接数。 kev 可以包含文本、变量及其组合。不包括有空键值的请求。

在 1.7.6 版本之前,一个 key 可能只包含一个变量。

#### 用法示例:

limit\_req\_zone \$binary\_remote\_addr zone=one:10m rate=1r/s;

在这里,状态保持在 10 兆字节的区域 one,并且该区域的平均请求处理速率不能超过每秒 1个请求。

客户端 IP 地址作为 key。请注意,不是 \$remote\_addr ,而是使用 \$binary\_remote\_addr 变量。 \$binary\_remote\_addr 变量的大小始终为 4 个字节,对于 IPv6 地址则为 16 个字节。存储状态在 32 位平台上始终占用 32 或 64 个字节,在 64 位平台上占用 64 个字节。一兆字节的区域可以保持大约 32000 个 32 字节的状态或大约 16000 个 64 字节的状态或大约 8000 个 128 字节的状态。

如果区域存储耗尽,最近最少使用的状态将被删除。即使在此之后无法创建新状态,该请求也会因错误而终止。

速率以每秒请求数 (r/s) 指定。如果需要每秒小于一个请求的速率,则按每分钟请求 (r/m) 指定。例如,每秒半请求是 30r/m。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_limit\_req\_module.html

# ngx\_http\_log\_module

- 指令
  - access\_log
  - log format
  - open\_log\_file\_cache

ngx\_http\_log\_module 模块可让请求日志以指定的格式写入。

请求会在处理结束的 location 的上下文中记录。如果在请求处理期间发生内部重定向,可能会造成与原始 location 不同。

## 示例配置

## 指令

#### access\_log

-	说明
语法	<pre>access_log path [format [buffer=size] [gzip[=level]] [flush=time] [if=condition]]; access_log off;</pre>
默认	access_log logs/access.log combined;
上下文	http、server、location、location 中的 if、limit_except

设置缓冲日志写入的路径、格式和配置。可以在同一级别指定多个日志。可以通过在第一个参数中指定 syslog: 前缀配置将日志记录到 syslog。特殊值 off 取消当前级别的所有 access\_log 指令。如果未指定格式,则使用预定义的 combined 格式。

如果使用缓冲区或 gzip 参数 (1.3.10、1.2.7) ,则日志写入将被缓冲。

缓冲区大小不得超过原子写入磁盘文件的大小。对于 FreeBSD,该大小是无限的。

启用缓冲时,以下情况数据将被写入文件中:

- 如果下一个日志行不适合放入缓冲区
- 如果缓冲数据比 flush参数 指定的更旧 (1.3.10,1.2.7)
- 当 worker 进程重新打开日志文件或正在关闭时

如果使用 gzip 参数,那么在写入文件之前,缓冲的数据将被压缩。压缩级别可以设置在 1 (最快、较少压缩)和 9 (最慢、最佳压缩)之间。默认情况下,缓冲区大小等于 64K 字节,压缩级别设置为 1。由于数据是以原子块的形式压缩的,因此日志文件可以随时解压缩或由 zcat 读取。

示例:

```
access_log /path/to/log.gz combined gzip flush=5m;
```

要使 gzip 压缩起作用,必须在构建 nginx 时使用 zlib 库。

文件路径可以包含变量(0.7.6+),但存在一些限制:

- 被 woker 进程使用凭据的用户应有在此类日志在目录中创建文件的权限
- 缓冲写入不起作用
- 该文件在每次日志写入都要打开和关闭。然而,由于常用文件的描述符可以存储在缓存中,因此可以在 open log file cache 指令的 valid 参数指定的时间内继续写入旧文件
- 在每次写入日志期间,检查请求根目录是否存在,如果不存在,则不创建日志。因此, 在同一级别指定 root 和 access log 是一个好方法:

```
server {
   root /spool/vhost/data/$host;
   access_log /spool/vhost/logs/$host;
   ...
```

if 参数 (1.7.0) 启用条件日志记录。如果 condition 为 0 或空字符串,则不会记录请求。在以下示例中,不会记录响应代码为 2xx 和 3xx 的请求:

```
map $status $loggable {
    ~^[23] 0;
    default 1;
}
access_log /path/to/access.log combined if=$loggable;
```

#### log\_format

-	说明		
语法	log_format `name [escape=default\	json\	none] string`;
默认	log_format combined "";		
上下文	http		

#### 指定日志格式。

escape 参数 (1.11.8) 允许设置 json 或 default 字符在变量中转义,默认情况下使用 default 转义。 none 参数 (1.13.10) 禁用转义。

日志格式可以包含公共变量和仅在日志写入时存在的变量:

\$bytes\_sent

发送给客户端的字节数

• \$connection

连接序列号

\$connection\_requests

当前通过连接发出的请求数量(1.1.18)

• \$msec

以秒为单位的时间,日志写入时的毫秒精度

• \$pipe

如果请求是 pipe,则为 p,否则为.

• \$request\_length

请求长度(包括请求行、头部和请求体)

• \$request\_time

以毫秒为精度的请求处理时间,以秒为单位。从客户端读取第一个字节到最后一个字节 发送到客户端并写入日志过程的时间

• \$status

响应状态

• \$time\_iso8601

本地时间采用 ISO 8601 标准格式

• \$time\_local

#### 本地时间采用通用日志格式 (Common Log Format)

```
在现代 nginx 版本中,变量 $status (1.3.2、1.2.2)、$bytes_sent (1.3.8、1.2.5)、$connection (1.3.8、1.2.5)、$connection_requests (1.3.8、1.2.5)、$msec (1.3.9、1.2.6)、$request_time (1.3.9、1.2.6)、$pipe (1.3.12、1.2.7)、$request_length (1.3.12、1.2.7)、$time_iso8601 (1.3.12、1.2.7)和$time_local (1.3.12、1.2.7)也作为公共变量。
```

发送到客户端的头字段前缀为 sent\_http\_, 例如 \$sent\_http\_content\_range 。

配置始终包含预定义的 combined 格式:

#### open\_log\_file\_cache

-	说明
语法	<pre>open_log_file_cache max=N [inactive=time] [min_uses=N] [valid=time] ; open_log_file_cache off ;</pre>
默认	open_log_file_cache off;
上下文	http \ server \ location

定义一个缓存,用于存储名称中包含变量的常用日志的文件描述符。该指令有以下参数:

#### • max

设置缓存中描述符的最大数量。如果缓存变满,则最近最少使用(LRU)的描述符将被 关闭

#### inactive

如果在此时间后缓存描述符没有被访问,则被关闭,默认为 10 秒

#### min\_uses

在 inactive 参数定义的时间内设置文件使用的最小数量,以使描述符在缓存中保持打开状态,默认为 1

#### valid

设置检查同名文件是否仍然存在的时间,默认为60秒

• off

禁用缓存

使用示例:

open\_log\_file\_cache max=1000 inactive=20s valid=1m min\_uses=2;

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_log\_module.html

# ngx\_http\_map\_module

- 指令
  - map
  - map\_hash\_bucket\_size
  - map\_hash\_max\_size

ngx\_http\_map\_module 模块创建的变量的值取决于其他变量值。

# 示例配置

```
map $http_host $name {
   hostnames;

   default    0;

   example.com    1;
   *.example.com    1;
   example.org    2;
   *.example.org    2;
   .example.net    3;
   wap.*     4;
}

map $http_user_agent $mobile {
   default    0;
   "-Opera Mini"    1;
}
```

# 指令

### map

-	说明
语法	<pre>map string \$variable { };</pre>
默认	
上下文	http

创建一个新变量,其值取决于第一个参数中指定的一个或多个源变量的值。

在 0.9.0 版本之前,只能在第一个参数中指定一个变量。

由于只有在使用变量时才计算变量的值,因此仅仅声明大量的 map 变量也不会增加额外请求处理负荷。

map 块内的参数指定源和结果值之间的映射。

源值可以是字符串或正则表达式(0.9.6)。

字符串匹配将忽略大小写。

正则表达式应该以区分大小写匹配的 ~ 符号开始,或者以区分大小写匹配的 ~\* 符号开始 (1.0.4)。正则表达式可以包含命名和位置捕获,之后可以将其用于其他指令和作为结果变量。

如果源值与下面描罗列的特殊参数名称之一相匹配,则应该以 \ 符号为前缀转义。

结果值可以包含文本,变量(0.9.0)及其组合(1.11.0)。

还支持以下特殊参数:

#### default

如果源值不匹配指定变体,则设置结果值。如果未指定 default ,则默认结果值为空字符串。

#### hostname

表示源值可以是具有前缀或后缀掩码的主机名:

```
*.example.com 1;
example.* 1;
```

#### 以下两条记录

```
example.com 1;
* .example.com 1;
\( \)
```

#### 可以合并:

```
.example.com 1;
```

这个参数应该在值列表之前指定。

#### • include file

包含一个包含值的文件。可以有多个包含。

#### volatile

表示该变量不可缓存(1.11.7)

如果源值匹配多于一个指定的变体,例如 掩码和正则表达式匹配时,将按照以下优先级顺序 选择第一个匹配变体:

- 1. 没有掩码的字符串值
- 2. 带有前缀掩码的最长字符串值,例如 \*.example.com
- 3. 带有后缀掩码的最长字符串值,例如 mail.\*
- 4. 首先匹配正则表达式(按照在配置文件中出现的顺序)
- 5. 默认值

### map\_hash\_bucket\_size

-	说明
语法	map_hash_bucket_size   size ;
默认	map_hash_bucket_size 32 64 128;
上下文	http

设置 map 变量哈希表的桶大小。默认值取决于处理器的缓存行大小。设置哈希表的详细内容可在单独的文档中找到。

## map\_hash\_max\_size

-	说明
语法	map_hash_max_size size;
默认	map_hash_max_size 2048;
上下文	http

设置 map 变量哈希表的最大大小 ( size ) 。设置哈熟表的详细内容可在单独的文档中找到。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_map\_module.html

# ngx\_http\_memcached\_module

- 指令
  - memcached\_bind
  - memcached\_buffer\_size
  - memcached connect timeout
  - memcached\_force\_ranges
  - memcached\_gzip\_flag
  - memcached next upstream
  - memcached\_next\_upstream\_timeout
  - · memcached next upstream tries
  - memcached\_pass
  - memcached\_read\_timeout
  - · memcached send timeout
- 内嵌变量

ngx\_http\_memcached\_module 模块用于从 memcached 服务器上获取响应。key 设置在 \$memcached\_key 变量中。应通过 nginx 之外的方式提前将响应放入 memcached。

### 示例配置

# 指令

### memcached\_bind

-	说明
语法	<pre>memcached_bind address [transparent ]   off;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 0.8.22 版本中出现

连接到一个指定了本地 IP 地址和可选端口(1.11.2)的 memcached 服务器。参数值可以包含变量(1.3.12)。特殊值 off (1.3.12)取消从上层配置级别继承的 memcached\_bind 指令的作用,其允许系统自动分配本地 IP 地址和端口。

transparent 参数(1.11.0)允许出站从非本地 IP 地址到 memcached 服务器的连接(例如,来自客户端的真实 IP 地址):

```
memcached_bind $remote_addr transparent;
```

为了使这个参数起作用,通常需要以超级用户权限运行 nginx worker 进程。在 Linux 上,不需要指定 transparent 参数,工作进程会继承 master 进程的 CAP\_NET\_RAW 功能。此外,还要配置内核路由表来拦截来自 memcached 服务器的网络流量。

### memcached\_buffer\_size

-	说明
语法	memcached_buffer_size size;
默认	memcached_buffer_size 4k 8k
上下文	http \ server \ location

设置用于读取从 memcached 服务器收到的响应的缓冲区的大小 ( size ) 。一旦收到响应,响应便会同步传送给客户端。

### memcached\_connect\_timeout

-	说明
语法	memcached_connect_timeout time;
默认	memcached_connect_timeout 60s
上下文	http \ server \ location

定义与 memcached 服务器建立连接的超时时间。需要说明的是,超时通常不能超过 75 秒。

# memcached\_force\_ranges

-	说明
语法	memcached_force_ranges on   off;
默认	memcached_force_ranges off;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.7.7 版本中出现

无论响应中的 **Accept-Ranges** 字段如何,都对来自 memcached 服务器的缓存和未缓存的响应启用 byte-range 支持。

# memcached\_gzip\_flag

-	说明
语法	memcached_gzip_flag flag;
默认	
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.3.6 版本中出现

启用对 memcached 服务器响应中的 flag 存在测试,并在 flag 设置时将 Content-Encoding 响应头字段设置为 gzip。

## memcached\_next\_upstream

-	说明
语法	<pre>memcached_next_upstream error   timeout   invalid_response   not_found   off;</pre>
默认	memcached_next_upstream error timeout;
上下文	http \ server \ location

指定在哪些情况下请求应传递给下一台服务器:

error

在与服务器建立连接、传递请求或读取响应头时发生错误

• timeout

在与服务器建立连接、传递请求或读取响应头时发生超时

• invalid\_response

服务器返回空或无效的响应

not\_found

在服务器上未找到响应

off

禁用将请求传递给下一个服务器。

我们应该记住,只有在没有任何内容发送给客户端的情况下,才能将请求传递给下一个服务器。也就是说,如果在响应传输过程中发生错误或超时,修复这样的错误是不可能的。

该指令还定义了与服务器进行通信的失败尝试。 error 、 timeout 和 invalid\_response 的情况始终被视为失败尝试,即使它们没有在指令中指定。 not\_found 的情况永远不会被视为失败尝试。

将请求传递给下一个服务器可能受到尝试次数和时间的限制。

### memcached\_next\_upstream\_tries

-	说明
语法	memcached_next_upstream_tries number;
默认	memcached_next_upstream_tries 0;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.7.5 版本中出现

限制尝试将请求传递到下一个服务器的次数。 0 值表示关闭此限制。

### memcached\_pass

-	说明
语法	memcached_pass address;
默认	
上下文	http \ location 中 if

设置 memcached 服务器地址。该地址可以指定为域名或 IP 地址以及端口:

memcached\_pass localhost:11211;

或使用 UNIX 域套接字路径:

```
memcached_pass unix:/tmp/memcached.socket;
```

如果域名解析为多个地址,则这些地址将以循环方式使用。另外,地址可以被指定为服务器组。

### memcached\_read\_timeout

-	说明
语法	memcached_read_timeout time;
默认	memcached_read_timeout 60s;
上下文	http \ server \ location

memcached 定义从 gRPC 服务器读取响应的超时时间。超时间隔只在两次连续的读操作之间,而不是整个响应的传输过程。如果 memcached 服务器在此时间内没有发送任何内容,则连接关闭。

### memcached\_send\_timeout

-	说明
语法	memcached_send_timeout time;
默认	memcached_send_timeout 60s;
上下文	http \ server \ location

设置将请求传输到 memcached 服务器的超时时间。超时间隔只在两次连续写入操作之间,而不是整个请求的传输过程。如果 memcached 服务器在此时间内没有收到任何内容,则连接将关闭。

# 内嵌变量

\$memcached\_key

定义从 memcached 服务器获取响应的密钥

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_memcached\_module.html

# ngx\_http\_mirror\_module

- 示例配置
- 指令
  - mirror
  - mirror\_request\_body

ngx\_http\_mirror\_module 模块(1.13.4)通过创建后台镜像子请求来实现原始请求的镜像。镜像子请求的响应将被忽略。

译者注:利用 mirror 模块,业务可以将线上实时访问流量拷贝至其他环境,基于这些流量可以做版本发布前的预先验证,进行流量放大后的压测等等。

# 示例配置

```
location / {
    mirror /mirror;
    proxy_pass http://backend;
}

location /mirror {
    internal;
    proxy_pass http://test_backend$request_uri;
}
```

# 指令

#### mirror

-	说明
语法	mirror uri   off;
默认	mirror off;
上下文	http \ server \ location

设置将做成镜像的原始请求的 URI。可以在同一层级上指定多个镜像(译者注:多次重复一个镜像可以实现流量放大)。

### mirror\_request\_body

-	说明
语法	mirror_request_body on   off;
默认	mirror_request_body on;
上下文	http \ server \ location

指示是否将客户端请求体做成镜像。启用后,将在创建镜像子请求之前读取客户端请求体。 在这种情况下,将禁用由

proxy\_request\_buffering、fastcgi\_request\_buffering、scgi\_request\_buffering和uwsgi\_request\_buffering指令设置的未缓冲的客户端请求正代理。

```
location / {
    mirror /mirror;
    mirror_request_body off;
    proxy_pass http://backend;
}

location /mirror {
    internal;
    proxy_pass http://log_backend;
    proxy_pass_request_body off;
    proxy_set_header Content-Length "";
    proxy_set_header X-Original-URI $request_uri;
}
```

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_mirror\_module.html

# ngx\_http\_mp4\_module

- 指令
  - o mp4
  - o mp4 buffer size
  - o mp4 max buffer size
  - o mp4 limit rate
  - mp4\_limit\_rate\_after

ngx\_http\_mp4\_module 模块为 MP4 文件提供伪流服务端支持。这些文件的扩展名通常为.mp4 、.m4v 或 .m4a。

伪流与兼容的 Flash 播放器可以很好地配合工作。播放器在查询字符串参数中指定的开始时间向服务器发送 HTTP 请求(简单地以 start 命名并以秒为单位),服务器以流响应方式使其起始位置与请求的时间相对应,例如:

http://example.com/elephants\_dream.mp4?start=238.88

这将允许随时执行随机查找,或者在时间线中间开始回放。

为了支持搜索,基于 H.264 的格式将元数据存储在所谓的 moov atom 中。它是保存整个文件索引信息文件的一部分。

要开始播放,播放器首先需要读取元数据。通过发送一个有 start=0 参数的特殊请求来完成的。许多编码软件在文件的末尾插入元数据。这对于伪流播来说很糟糕,因为播放器必须在开始播放之前下载整个文件。如果元数据位于文件的开头,那么 nginx 就可以简单地开始发回文件内容。如果元数据位于文件末尾,nginx 必须读取整个文件并准备一个新流,以便元数据位于媒体数据之前。这涉及到一些 CPU、内存和磁盘 I/O 开销,所以最好事先准备一个用于伪流传输的原始文件,而不是让 nginx 在每个这样的请求上都这样处理。

该模块还支持设置播放结束点的 HTTP 请求(1.5.13)的 end 参数。 end 参数可以与 start 参数一起指定或单独指定:

http://example.com/elephants\_dream.mp4?start=238.88&end=555.55

对于有非零 start 或 end 参数的匹配请求,nginx将从文件中读取元数据,准备有所需时间范围的流并将其发送到客户端 这与上面描述的开销相同。

如果匹配请求不包含 start 和 end 参数,则不会有开销,并且文件仅作为静态资源发送。 有些播放器也支持 byte-range 请求,因此不需要这个模块。 该模块不是默认构建的,可以使用 --with-http\_mp4\_module 配置参数启用。

如果以前使用过第三方 mp4 模块,则应该禁用它。

ngx\_http\_flv\_module 模块提供了对 FLV 文件的类伪流式的支持。

# 示例配置

# 指令

### mp4

-	说明
语法	mp4;
默认	
上下文	location

启用对 location 模块处理。

# mp4\_buffer\_size

-	说明
语法	mp4_buffer_size size;
默认	mp4_buffer_size 512K;
上下文	http \ server \ location

设置用于处理 MP4 文件的缓冲区的初始大小。

### mp4\_max\_buffer\_size

-	说明
语法	mp4_max_buffer_size time;
默认	mp4_max_buffer_size 10M;
上下文	http \ server \ location

在元数据处理期间,可能需要更大的缓冲区。它的大小不能超过指定的大小,否则 nginx 将返回 500 (內部服务器错误)错误状态码,并记录以下消息:

```
"/some/movie/file.mp4" mp4 moov atom is too large: 12583268, you may want to increase mp4_max_buffer_size
```

### mp4\_limit\_rate

-	说明
语法	mp4_limit_rate on   off   factor;
默认	p4_limit_rate off;
上下文	http \ server \ location

限制对客户响应的传输速率。速率限制基于所提供 MP4 文件的平均比特率。要计算速率,比特率将乘以指定的 factor 。特殊值 on 对应于因子 1.1 。特殊值 off 禁用速率限制。限制是根据请求设置的,所以如果客户端同时打开两个连接,总体速率将是指定限制的两倍。

该指令可作为我们商业订阅的一部分。

### mp4\_limit\_rate\_after

-	说明
语法	mp4_limit_rate_after time;
默认	mp4_limit_rate_after 60s;
上下文	http \ server \ location

设置媒体数据的初始数量(在回放时计算),之后进一步传输到客户端的响应将受到速率限制。

该指令可作为我们商业订阅的一部分。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_mp4\_module.html

# ngx\_http\_perl\_module

- 指令
- 已知问题
  - perl
  - perl\_modules
  - o perl require
  - perl\_set
- 从 SSI 调用 Perl
- \$r 请求对象方法

ngx\_http\_perl\_module 模块用于在 Perl 中实现 location 和变量处理器,并将 Perl 调用插入到 SSI中。

此模块不是默认构建,可以在构建时使用 --with-http\_perl\_module 配置参数启用。

该模块需要 Perl 5.6.1 或更高版本。C 编译器应该与用于构建Perl 的编译器兼容。

### 已知的问题

该模块还处于实验阶段,以下是一些注意事项。

为了让 Perl 能在重新配置过程中重新编译已修改的模块,应使用 -Dusemultiplicity=yes 或 -Dusethreads=yes 参数来构建它。另外,为了让 Perl 在运行时泄漏更少的内存,应使用 -Dusemymalloc=no 参数来构建它。要检查已构建的 Perl 中这些参数值(在示例中已指定首选值),请运行:

```
$ perl -V:usemultiplicity -V:usemymalloc
usemultiplicity='define';
usemymalloc='n';
```

请注意,在使用新的 -Dusemultiplicity=yes 或 -Dusethreads=yes 参数重新构建 Perl 之后, 所有二进制 Perl 模块也必须重新构建 — 否则它们将停止使用新的 Perl。

在每次重新配置后,master 进程和 worker 进程都有可能增加。如果 master 进程增加到不可接受的大小,则可以使用实时升级流程而无需更改可执行文件。

当 Perl 模块执行长时间运行的操作时,例如解析域名、连接到另一台服务器或查询数据库时,将不会处理分配给当前 worker 进程的其他请求。因此,建议仅执行可预测且执行时间短的操作,例如访问本地文件系统。

# 示例配置

```
http {
    perl_modules perl/lib;
    perl_require hello.pm;
    perl_set $msie6 '
        sub {
            my $r = shift;
            my $ua = $r->header_in("User-Agent");
            return "" if $ua =~ /Opera/;
            return "1" if $ua =~ / MSIE [6-9]\.\d+/;
            return "";
        }
    ٠,
    server {
       location / {
           perl hello::handler;
        }
    }
```

#### The perl/lib/hello.pm module:

```
package hello;
use nginx;
sub handler {
    my $r = shift;
    $r->send_http_header("text/html");
    return OK if $r->header_only;
    $r->print("hello!\n<br/>");
    if (-f $r->filename or -d _) {
        $r->print($r->uri, " exists!\n");
    }
    return OK;
}

1;
__END__
```

# 指令

## perl

-	说明
语法	<pre>perl module::function   'sub { }' ;</pre>
默认	
上下文	location \ limit_except

给指定的 location 设置一个 Perl 处理程序。

# perl\_modules

-	说明
语法	perl_modules path;
默认	
上下文	http

为 Perl 模块设置额外的路径。

## perl\_require

-	说明
语法	<pre>perl_require module ;</pre>
默认	
上下文	http

定义每次重新配置期间将要加载的模块的名称。可存在多个 perl\_require 指令。

# perl\_set

-	说明
语法	<pre>perl_set \$variable module::function   'sub { }';</pre>
默认	
上下文	http

为指定的变量安装一个 Perl 处理程序。

# 从 SSI 调用 Perl

使用 SSI 命令调用 Perl 的格式如下:

```
<!--# perl sub="module::function" arg="parameter1" arg="parameter2" ...
```

# \$r请求对象方法

• \$r->args

返回请求参数。

• \$r->filename

返回与请求 URI 相对应的文件名。

• \$r->has\_request\_body(handler)

如果请求中没有请求体,则返回 0。如果存在,则为请求设置指定的处理程序,并返回 1。在读取请求体后,nginx 将调用指定的处理程序。请注意,处理函数应该通过引用传递。例:

```
package hello;
use nginx;
sub handler {
    my $r = shift;
    if ($r->request_method ne "POST") {
        return DECLINED;
    }
    if ($r->has_request_body(\&post)) {
        return OK;
    return HTTP_BAD_REQUEST;
}
sub post {
    my $r = shift;
    $r->send_http_header;
    $r->print("request_body: \"", $r->request_body, "\"<br/>");
    $r->print("request_body_file: \"", $r->request_body_file, "\"<br/>\n");
    return OK;
}
1;
___END___
```

• \$r->allow\_ranges

在发送响应时启用字节范围。

- \$r->discard\_request\_body指示 nginx 放弃请求体。
- \$r->header\_in(field)返回指定的客户端请求头字段的值。
- \$r->header\_only确定整个响应还是仅将头部发送给客户端。
- \$r->header\_out(field, value)为指定的响应头字段设置一个值。

• \$r->internal\_redirect(uri)

做一个内部重定向到指定的 uri。在 Perl 处理程序执行完成后重定向。

目前不支持重定向到具名 location。

• \$r->log\_error(errno, message)

将指定的消息写入 error\_log。如果 errno 不为零,则错误码及其描述将被附加到消息中。

• \$r->print(text, ...)

将数据传递给客户端。

• \$r->request\_body

如果尚未将请求体写入临时文件中,则返回客户端请求体。为了确保客户端请求体在内存中,其大小应该由 client\_max\_body\_size 来限制,并且应该使用 client body buffer size 来设置足够的缓冲区大小。

• \$r->request\_body\_file

客户端请求体返回文件的名称。处理完成后,该文件将被删除。要始终将请求体写入文件,应启用 client body in file only。

• \$r->request\_method

返回客户端请求的 HTTP 方法。

• \$r->remote\_addr

返回客户端 IP 地址。

• \$r->flush

立即向客户端发送数据。

- \$r->sendfile(name[, offset[, length]]) 将指定的文件内容发送到客户端。可选参数指定要传输的数据的初始偏移量( offset )和长度( length )。数据在 Perl 处理程序完成之后开始传输。
- \$r->send\_http\_header([type])

将响应头发送给客户端。可选的 type 参数用于设置 Content-Type 响应头字段的值。如果该值为空字符串,则不会发送 Content-Type 头字段。

• \$r->status(code)

设置响应状态码。

• \$r->sleep(milliseconds, handler)

设置指定的处理程序(handler )和指定停止请求处理的时间(milliseconds )。在此期间,nginx 继续处理其他请求。在经过指定的时间后,nginx 将调用已安装的处理程序。请注意,处理函数应该通过引用传递。为了在处理程序之间传递数据,应使用 \$r->variable()。例:

```
package hello;
use nginx;
sub handler {
   my $r = shift;
    $r->discard_request_body;
    $r->variable("var", "OK");
    $r->sleep(1000, \&next);
    return OK;
}
sub next {
   my $r = shift;
    $r->send_http_header;
    $r->print($r->variable("var"));
    return OK;
}
1;
___END___
```

• \$r->unescape(text)

解码 %XX 格式编码的文本。

• \$r->uri

返回请求 URI。

• \$r->variable(name[, value])

返回或设置指定变量的值。对于每个请求来说这些变量都是本地变量。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_perl\_module.html

# ngx\_http\_proxy\_module

- 指令
  - proxy\_bind
  - proxy\_buffer\_size
  - proxy\_buffering
  - proxy\_buffers
  - proxy\_busy\_buffers\_size
  - proxy\_cache
  - proxy\_cache\_background\_update
  - proxy\_cache\_bypass
  - proxy\_cache\_convert\_head
  - proxy\_cache\_key
  - proxy\_cache\_lock
  - proxy\_cache\_lock\_age
  - proxy\_cache\_lock\_timeout
  - proxy\_cache\_max\_range\_offset
  - proxy\_cache\_methods
  - proxy\_cache\_min\_uses
  - o proxy cache path
  - proxy\_cache\_purge
  - proxy\_cache\_revalidate
  - o proxy cache use stale
  - proxy\_cache\_valid
  - proxy\_connect\_timeout
  - proxy cookie domain
  - proxy\_cookie\_path
  - proxy\_force\_ranges
  - proxy\_headers\_hash\_bucket\_size
  - proxy\_headers\_hash\_max\_size
  - proxy hide header
  - proxy\_http\_version
  - proxy\_ignore\_client\_abort
  - proxy ignore headers
  - proxy\_intercept\_errors
  - proxy limit rate
  - o proxy max temp file size
  - proxy\_method

- proxy\_next\_upstream
- o proxy next upstream timeout
- proxy\_next\_upstream\_tries
- proxy\_no\_cache
- proxy pass
- proxy\_pass\_header
- proxy\_pass\_request\_body
- proxy\_pass\_request\_headers
- proxy\_read\_timeout
- proxy\_redirect
- proxy\_request\_buffering
- proxy\_send\_lowat
- proxy\_send\_timeout
- proxy\_set\_body
- proxy\_set\_header
- proxy\_ssl\_certificate
- proxy\_ssl\_certificate\_key
- proxy\_ssl\_ciphers
- o proxy ssl crl
- proxy\_ssl\_name
- proxy\_ssl\_password\_file
- o proxy ssl protocols
- proxy\_ssl\_server\_name
- o proxy ssl session reuse
- proxy\_ssl\_trusted\_certificate
- proxy\_ssl\_verify
- proxy\_ssl\_verify\_depth
- proxy\_store
- proxy\_store\_access
- proxy\_temp\_file\_write\_size
- proxy\_temp\_path
- 内嵌变量

ngx\_http\_proxy\_module 模块允许将请求传递给另一台服务器。

## 示例配置

# 指令

### proxy\_bind

-	说明
语法	<pre>proxy_bind address [transparent]   off;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 0.8.22 版本中出现

连接到一个指定了本地 IP 地址和可选端口(1.11.2)的代理服务器。参数值可以包含变量(1.3.12)。特殊值 off (1.3.12)取消从上层配置级别继承的 proxy\_bind 指令的作用,其允许系统自动分配本地 IP 地址和端口。

transparent 参数 (1.11.0) 允许出站从非本地 IP 地址到代理服务器的连接 (例如,来自客户端的真实 IP 地址):

```
proxy_bind $remote_addr transparent;
```

为了使这个参数起作用,通常需要以超级用户权限运行 nginx worker 进程。在 Linux 上,不需要指定 transparent 参数(1.13.8),工作进程会继承 master 进程的 CAP\_NET\_RAW 功能。此外,还要配置内核路由表来拦截来自代理服务器的网络流量。

### proxy\_buffer\_size

-	说明
语法	<pre>proxy_buffer_size size ;</pre>
默认	proxy_buffer_size 4k 8k;
上下文	http \ server \ location

设置用于读取从代理服务器收到的第一部分响应的缓冲区大小(size)。这部分通常包含一个小的响应头。默认情况下,缓冲区大小等于一个内存页。4K或8K,因平台而异。但是,它可以设置得更小。

### proxy\_buffering

-	说明
语法	proxy_buffering on   off;
默认	proxy_buffering on;
上下文	http \ server \ location

启用或禁用来自代理服务器的响应缓冲。

当启用缓冲时,nginx 会尽可能快地收到接收来自代理服务器的响应,并将其保存到由 proxy\_buffer\_size 和 proxy\_buffers 指令设置的缓冲区中。如果内存放不下整个响应,响应的一部分可以保存到磁盘上的临时文件中。写入临时文件由 proxy\_max\_temp\_file\_size 和 proxy\_temp\_file\_write\_size 指令控制。

当缓冲被禁用时,nginx 在收到响应时立即同步传递给客户端,不会尝试从代理服务器读取整个响应。nginx 一次可以从服务器接收的最大数据量由 proxy buffer size 指令设置。

通过在 X-Accel-Buffering 响应头字段中通过 yes 或 no 也可以启用或禁用缓冲。可以使用 proxy ignore headers 指令禁用此功能。

### proxy\_buffers

-	说明
语法	<pre>proxy_buffers number size ;</pre>
默认	proxy_buffers 8 4k 8k;
上下文	http \ server \ location

设置单个连接从代理服务器读取响应的缓冲区的 number (数量)和 size (大小)。默认情况下,缓冲区大小等于一个内存页。为 4K 或 8K,因平台而异。

## proxy\_busy\_buffers\_size

-	说明
语法	<pre>proxy_busy_buffers_size size ;</pre>
默认	proxy_buffer_size 8k 16k;
上下文	http \ server \ location

当启用代理服务器响应缓冲时,限制缓冲区的总大小(size)在当响应尚未被完全读取时可向客户端发送响应。同时,其余的缓冲区可以用来读取响应,如果需要的话,缓冲部分响应到临时文件中。默认情况下,size 受 proxy\_buffer\_size 和 proxy\_buffers 指令设置的两个

缓冲区的大小限制。

## proxy\_cache

-	说明
语法	<pre>proxy_cache zone   off;</pre>
默认	proxy_cache off;
上下文	http \ server \ location

定义用于缓存的共享内存区域。同一个区域可以在几个地方使用。参数值可以包含变量 (1.7.9)。 off 参数将禁用从上级配置级别继承的缓存配置。

# proxy\_cache\_background\_update

-	说明
语法	proxy_cache_background_update on   off;
默认	proxy_cache_background_update off;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.11.10 版本中出现

允许启动后台子请求来更新过期的缓存项,而过时的缓存响应则返回给客户端。请注意,有 必要在更新时允许使用陈旧的缓存响应。

### proxy\_cache\_bypass

-	说明
语法	<pre>proxy_cache_bypass string;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

定义不从缓存中获取响应的条件。如果字符串参数中有一个值不为空且不等于 0 ,则不会从缓存中获取响应:

可以与 proxy\_no\_cache 指令一起使用。

## proxy\_cache\_convert\_head

-	说明
语法	proxy_cache_convert_head on   off;
默认	proxy_cache_convert_head on;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.9.7 版本中出现

启用或禁用将 **HEAD** 方法转换为 **GET** 进行缓存。禁用转换时,应将缓存键配置为包含 \$request\_method。

### proxy\_cache\_key

-	说明
语法	<pre>proxy_cache_key string;</pre>
默认	proxy_cache_key \$scheme\$proxy_host\$request_uri;
上下文	http \ server \ location

为缓存定义一个 key,例如:

```
proxy_cache_key "$host$request_uri $cookie_user";
```

默认情况下,指令的值与字符串相近:

```
proxy_cache_key $scheme$proxy_host$uri$is_args$args;
```

### proxy\_cache\_lock

-	说明
语法	<pre>proxy_cache_key on   off;</pre>
默认	proxy_cache_lock off;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.1.12 版本中出现

启用后,通过将请求传递给代理服务器,一次只允许一个请求填充根据 proxy\_cache\_key 指令标识的新缓存元素。同一缓存元素的其他请求将等待响应出现在缓存中或缓存锁定以释放此元素,直到 proxy\_cache\_lock\_timeout 指令设置的时间。

# proxy\_cache\_lock\_age

-	说明
语法	<pre>proxy_cache_lock_age time;</pre>
默认	proxy_cache_lock_age 5s;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.7.8 版本中出现

如果传递给代理服务器以填充新缓存元素的最后一个请求在指定时间( time ) 内没有完成,则可以将另一个请求传递给代理服务器。

### proxy\_cache\_lock\_timeout

-	说明
语法	<pre>proxy_cache_lock_timeout time;</pre>
默认	proxy_cache_lock_timeout 5s;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.1.12 版本中出现

设置 proxy\_cache\_lock 的超时时间。当时间( time ) 到期时,请求将被传递到代理服务器,但响应不会被缓存。

在 1.7.8 之前可以缓存响应。

### proxy\_cache\_max\_range\_offset

-	说明
语法	proxy_cache_max_range_offset number;
默认	
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.11.6 版本中出现

设置字节范围(byte-range)请求的偏移量。如果范围超出偏移量,则范围请求将传递到代理服务器,并且不会缓存响应。

## proxy\_cache\_methods

-	说明
语法	proxy_cache_methods GET   HEAD   POST;
默认	proxy_cache_methods GET HEAD;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 0.7.59 版本中出现

如果客户端的请求方法在该列表中,则将缓存响应。 GET 和 HEAD 方法总是在列表中,但建议显式指定它们。另请参见 proxy\_no\_cache 指令。

### proxy\_cache\_min\_uses

-	说明
语法	proxy_cache_min_uses number;
默认	proxy_cache_min_uses 1;
上下文	http \ server \ location

设置在 number 此请求后缓存响应。

# proxy\_cache\_path

-	说明		
语法	proxy_cache_path `path [levels=levels] [use_temp_path=on\	off] keys_zone=name:size [inactive=time] [max_size=size] [manager_files=number] [manager_sleep=time] [manager_threshold=time] [loader_files=number] [loader_sleep=time] [loader_threshold=time] [purger=on\	off] [purger_files=number] [purger_sleep=time] [purger_threshold=time]`;
默认			
上下文	http		

设置缓存的路径和其他参数。缓存数据存储在文件中。缓存中的文件名为缓存 key 经过 MD5 计算后的结果。 levels 参数定义高速缓存的层次结构级别:从1到3,每个级别接受值1或值2。例如以下配置:

proxy\_cache\_path /data/nginx/cache levels=1:2 keys\_zone=one:10m;

#### 缓存中的文件名如下所示:

/data/nginx/cache/c/29/b7f54b2df7773722d382f4809d65029c

首先缓存响应将写入临时文件,然后重命名该文件。从 0.8.9 版本开始,临时文件和缓存可以放在不同的文件系统中。但请注意,在这种情况下,文件将跨越两个文件系统进行复制,而不是简单的重命名操作。因此,建议对于任何指定位置,缓存和保存临时文件的目录都放在同一文件系统上。临时文件的目录是根据 use\_temp\_path 参数(1.7.10)设置的。如果省略此参数或将其设置为 on ,则将使用 proxy\_temp\_path 指令指定的目录位置。如果该值设置为 off ,则临时文件将直接放入缓存目录中。

此外,所有活跃的 key 和有关数据的信息都存储在共享内存区域中,其 name 和 size 由 keys\_zone 参数配置。一兆字节区域可以存储大约 8000 个 key。

作为商业订阅的一部分,共享存储区域还存储着其他缓存信息,因此,需要为相同数量的 key 指定更大的区域大小。例如,一兆字节区域可以存储大约 4000 个 key。

在 inactive 参数指定的时间内未访问的缓存数据将从缓存中删除,无论其新旧程度。默认情况下, inactive 设置为 10 分钟。

特殊的缓存管理器进程监视 max\_size 参数设置的最大缓存大小。超过此大小时,它会删除最近最少使用的数据。 manager\_files 、 manager\_threshold 和 manager\_sleep 参数 (1.11.5) 配置的数据将被迭代删除。在一次迭代期间,不会删除超过 manager\_files 项 (默认情况下为 100)。一次迭代的持续时间受 manager\_threshold 参数限制 (默认情况下为 200 毫秒)。在迭代之间,由 manager\_sleep 参数 (默认为 50 毫秒) 配置的间隔时间。

启动一分钟后,特殊缓存加载程序进程被激活。它将有关存储在文件系统中的先前缓存数据的信息加载到缓存区。加载也是在迭代中完成的。在一次迭代期间,不会加载超过loader\_files 项(默认情况下为 100)。此外,一次迭代的持续时间受loader\_threshold参数限制(默认为 200 毫秒)。在迭代之间,由 loader\_sleep 参数(默认为 50 毫秒)配置间隔时间。

此外,以下参数作为我们商业订阅的一部分提供:

#### • purger=on|off

指示缓存清除程序(cache purger)是否将从磁盘中删除与通配符 key 匹配的缓存条目(1.7.12)。将参数设置为 on (默认为 off )将激活 cache purger 进程,该进程将永久迭代所有缓存条目并删除与通配符 key 匹配的条目。

purger\_files=number

设置在一次迭代期间将扫描的条目数(1.7.12)。默认情况下, purger\_files 设置为 10。

#### • purger\_threshold=number

设置一次迭代的持续时间(1.7.12)。默认情况下,  $purger\_threshold$  设置为 50 毫秒。

#### purger\_sleep=number

设置迭代之间的暂停间隔(1.7.12)。默认情况下, purger\_sleep 设置为 50 毫秒。

在 1.7.3、1.7.7 和 1.11.10 版本中,缓存头格式已发生更改,升级到较新的 nginx 版本之后,缓存的响应将被视为无效。

### proxy\_cache\_purge

-	说明
语法	<pre>proxy_cache_purge string;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.5.7 版本中出现

定义将请求视为缓存清除请求的条件。如果该字符串参数至少有一个值不为空并且不等于 则删除有相应缓存 key 的缓存项。通过返回 204(No Content)响应来指示操作成功。

如果清除请求的缓存 key 以星号 (\*) 结尾,则将从缓存中删除与通配符 key 匹配的所有缓存项。但是,这些条目将保留在磁盘上,直到它们因为非活跃而被删除,或被缓存清除程序 (1.7.12) 处理,抑或客户端尝试访问它们。

#### 配置示例:

```
proxy_cache_path /data/nginx/cache keys_zone=cache_zone:10m;

map $request_method $purge_method {
    PURGE 1;
    default 0;
}

server {
    ...
    location / {
        proxy_pass http://backend;
        proxy_cache cache_zone;
        proxy_cache_key $uri;
        proxy_cache_purge $purge_method;
    }
}
```

此功能作为我们商业订阅的一部分提供。

### proxy\_cache\_revalidate

-	说明
语法	proxy_cache_revalidate on   off;
默认	proxy_cache_revalidate off;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.5.7 版本中出现

启用使用具有 If-Modified-Since 和 If-None-Match 头字段的条件请求来重新验证过期的缓存项。

### proxy\_cache\_use\_stale

```
· 说明

Proxy_cache_use_stale error | timeout | invalid_header | updating |
http_500 | http_502 | http_503 | http_504 | http_403 | http_404 | http_429 |
off ...;

proxy_cache_use_stale off;

上
下
http、server、location
```

确定在与代理服务器通信期间可以在哪些情况下使用过时的缓存响应。该指令的参数与 proxy\_next\_upstream 指令的参数匹配。

如果无法选择代理服务器来处理请求,则 error 参数还允许使用过时的缓存响应。

此外,如果当前正在更新,则 updating 参数允许使用过时的缓存响应。这允许在更新缓存数据时最大化减少对代理服务器的访问次数。

也可以直接在响应头中指定响应失效多少秒数后直接启用过时的缓存响应(1.11.10)。这比使用指令参数的优先级低。

- Cache-Control 头字段的 stale-while-revalidate 扩展允许使用过时的缓存响应(如果当前正在更新)。
- Cache-Control 头字段的 stale-if-error 扩展允许在出现错误时使用过时的缓存响应。

要在填充新缓存元素时最大化减少对代理服务器的访问次数,可以使用 proxy\_cache\_lock 指令。

### proxy\_cache\_valid

-	说明
语法	<pre>proxy_cache_valid [code] time;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

为不同的响应代码设置缓存时间。例如以下指令

为代码为 200 和 302 的响应设置 10 分钟的缓存时间,为代码 404 的响应设置 1 分钟的缓存时间。

如果仅指定了缓存 time

```
proxy_cache_valid 5m;
```

将只缓存 200、301 和 302 的响应。

此外,可以指定 any 参数来缓存任何响应:

也可以直接在响应头中设置缓存的参数。这比使用该指令设置缓存时间具有更高的优先级。

- X-Accel-Expires 头字段设置以秒为单位的响应缓存时间。零值将禁用响应缓存。如果值以 @ 前缀开头,则设置自 Epoch 以来的绝对时间(以秒为单位)内的响应可以被缓存。
- 如果头不包括 X-Accel-Expires 字段,则可以在头字段 Expires 或 Cache-Control 中设置缓存的参数。
- 如果头包含了 Set-Cookie 字段,则不会缓存此类响应。
- 如果头包含有特殊值 \* 的 Vary 字段,则不会缓存此类响应(1.7.7)。如果头包含有另一个值的 Vary 字段,这样的响应则将考虑缓存相应的请求头字段(1.7.7)。

可以使用 proxy ignore headers 指令禁用这些响应头字段的一个或多个的处理。

# proxy\_connect\_timeout

-	说明
语法	<pre>proxy_connect_timeout time;</pre>
默认	proxy_connect_timeout 60s;
上下文	http \ server \ location

定义与代理服务器建立连接的超时时间。应该注意,此超时时间通常不会超过75秒。

#### proxy\_cookie\_path

-	说明
语法	<pre>proxy_cookie_path off; proxy_cookie_path path replacement;</pre>
默认	proxy_cookie_path off;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.1.15 版本中出现

设置代理服务器响应的 **Set-Cookie** 头字段的 path 属性中的应该变更的文本。假设代理服务器返回带有属性 path=/two/some/uri/ 的 **Set-Cookie** 头字段。指令:

```
proxy_cookie_path /two/ /;
```

将此属性重写为 path=/some/uri/。

path 和 replacement 字符串可以包含变量:

```
proxy_cookie_path $uri /some$uri;
```

也可以使用正则表达式指定该指令。在这种情况下,路径应该以区分大小写的 ~ 匹配符号开始,或者以区分大小写的 ~\* 匹配符号开始。正则表达式可以包含命名和位置捕获, replacement 可以引用它们:

```
proxy_cookie_path ~*^/user/([^/]+) /u/$1;
```

可能有多个 proxy\_cookie\_path 指令:

```
proxy_cookie_path /one/ /;
proxy_cookie_path / /two/;
```

off 参数取消所有 proxy\_cookie\_path 指令对当前级别的影响:

```
proxy_cookie_path off;
proxy_cookie_path /two/ /;
proxy_cookie_path ~*^/user/([^/]+) /u/$1;
```

#### proxy\_force\_ranges

-	说明
语法	proxy_force_ranges on   off;
默认	proxy_force_ranges off;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.7.7 版本中出现

无论代理服务器中的 Accept-Ranges 字段如何,对代理服务器的缓存和未缓存响应都启用字节范围(byte-range)支持。

## proxy\_force\_ranges

-	说明
语法	proxy_headers_hash_bucket_size   size ;
默认	proxy_headers_hash_bucket_size 64;
上下文	http \ server \ location

设置 proxy\_hide\_header 和 proxy\_set\_header 指令使用的哈希表的桶 size 。设置哈希表的详细介绍在单独的文档中提供。

#### proxy\_headers\_hash\_max\_size

-	说明
语法	<pre>proxy_headers_hash_max_size size ;</pre>
默认	proxy_headers_hash_max_size 512;
上下文	http \ server \ location

设置 proxy\_hide\_header 和 proxy\_set\_header 指令使用的哈希表的最大 size 。设置哈希表的详细介绍在单独的文档中提供。

## proxy\_hide\_header

-	说明
语法	<pre>proxy_hide_header field ;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

默认情况下,nginx 不会从代理服务器向客户端的响应中传递头字段 Date、Server、X-Pad 和 X-Accel-...。 proxy\_hide\_header 指令设置不传递的其他字段。相反,如果需要允许传递字段,则可以使用 proxy\_pass\_header 指令设置。

#### proxy\_http\_version

-	说明
语法	proxy_http_version 1.0   1.1;
默认	proxy_http_version 1.0;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.1.4 版本中出现

设置代理的 HTTP 协议版本。默认情况下,使用 1.0 版本。建议将 1.1 版与 keepalive 连接和 NTLM 身份验证配合使用。

# proxy\_ignore\_client\_abort

-	说明
语法	proxy_ignore_client_abort on   off;
默认	proxy_ignore_client_abort off;
上下文	http \ server \ location

确定在客户端关闭连接不等待响应时是否应关闭与代理服务器的连接。

# proxy\_ignore\_headers

-	说明
语法	<pre>proxy_ignore_headers field;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

禁用处理某些来自代理服务器的响应头字段。可以忽略以下字段:X-Accel-Redirect、X-Accel-Expires、X-Accel-Limit-Rate(1.1.6)、X-Accel-Buffering(1.1.6)、X-Accel-Charset(1.1.6)、Expires、Cache-Control、Set-Cookie(0.8.44)和 Vary(1.7.7)。如果未禁用,处理这些头字段将会产生以下影响:

- X-Accel-Expires、Expires、Cache-Control、Set-Cookie 和 Vary 设置响应缓存的参数
- X-Accel-Redirect 执行内部重定向到指定的 URI
- X-Accel-Limit-Rate 设置向客户端传输响应的速率限制
- X-Accel-Buffering 启用或禁用响应缓冲
- X-Accel-Charset 设置了所需的响应字符集

## proxy\_intercept\_errors

-	说明
语法	proxy_intercept_errors on   off;
默认	proxy_intercept_errors off;
上下文	http \ server \ location

确定状态码大于或等于 300 的代理响应是应该传递给客户端还是拦截并重定向到 nginx 以便使用 error\_page 指令进行处理。

# proxy\_limit\_rate

-	说明
语法	<pre>proxy_limit_rate rate ;</pre>
默认	proxy_limit_rate 0;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.7.7 版本中出现

限制从代理服务器读取响应的速率。 rate 以每秒字节数指定。零值则禁用速率限制。限制是针对每个请求,因此如果 nginx 同时打开两个到代理服务器的连接,则总速率将是指定限制的两倍。仅当启用了代理服务器的响应缓冲时,此限制才生效。

# proxy\_max\_temp\_file\_size

-	说明
语法	<pre>proxy_max_temp_file_size size ;</pre>
默认	proxy_max_temp_file_size 1024m;
上下文	http \ server \ location

当启用缓冲来自代理服务器的响应,并且整个响应不符合 proxy\_buffer\_size 和 proxy\_buffers 指令设置的缓冲时,部分响应可以保存到临时文件中。该指令设置临时文件的最大 size 。 一次写入临时文件的数据大小由 proxy\_temp\_file\_write\_size 指令设置。

零值则禁止将缓冲响应写入临时文件。

此限制不适用于将要缓存或存储在磁盘上的响应。

## proxy\_method

-	说明
语法	<pre>proxy_method method ;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

指定转发到代理服务器的请求使用的 HTTP 方法 (method),而不是使用来自客户端请求的方法。参数值可以包含变量(1.11.6)。

#### proxy\_next\_upstream

-	说明
语法	<pre>proxy_next_upstream error   timeout   invalid_header   http_500   http_502   http_503   http_504   http_403   http_404   http_429   non_idempotent   off;</pre>
默认	proxy_intercept_errors off;
上下文	http \ server \ location

指定应将请求传递到下一个服务器的条件:

error

与服务器建立连接,向其传递请求或读取响应头时发生错误

timeout

在与服务器建立连接,向其传递请求或读取响应头时发生超时

invalid\_header

服务器返回空或无效响应

• http\_500

服务器返回代码为 500 的响应

http\_502

服务器返回代码为 502 的响应

• http\_503

服务器返回代码为 503 的响应

http\_504

服务器返回代码 504 的响应

http\_403

服务器返回代码为 403 的响应

http\_404

服务器返回代码为 404 的响应

http\_429

服务器返回代码为 429 的响应 (1.11.13)

non\_idempotent

通常,如果请求已发送到上游服务器,则使用非幂等方法( POST 、 LOCK 、 PATCH )的请求不会传递给下一个服务器(1.9.13),启用此选项显式允许重试此类请求

• off

禁止将请求传递给下一个服务器

应该记住,只有在尚未向客户端发送任何内容的情况下,才能将请求传递给下一个服务器。 也就是说,如果在传输响应的过程中发生错误或超时,则无法修复此问题。

该指令还定义了与服务器通信的失败尝试。 error 、 timeout 和 invalid\_header 的情况始终被视为失败尝试,即使它们未在指令中指

定。 http\_500 、 http\_502 、 http\_503 、 http\_504 和 http\_429 的情况仅在指令中指定时才被视为失败尝试。 http\_403 和 http\_404 的情况不会被视为失败尝试。

将请求传递到下一个服务器可能会受到尝试次数和时间的限制。

#### proxy\_next\_upstream\_timeout

-	说明
语法	<pre>proxy_next_upstream_timeout time ;</pre>
默认	proxy_next_upstream_timeout 0;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.7.5 版本中出现

限制请求可以传递到下一个服务器的时间。 0 值关闭此限制。

#### proxy\_next\_upstream\_tries

-	说明
语法	<pre>proxy_next_upstream_tries number ;</pre>
默认	proxy_next_upstream_tries 0;
上下文	http \ server \ location
提示	该指令在 1.7.5 版本中出现

限制将请求传递到下一个服务器的可能尝试次数。 0 值关闭此限制。

#### proxy\_no\_cache

-	说明
语法	<pre>proxy_no_cache string;</pre>
默认	
上下文	http \ server \ location

定义不将响应保存到缓存的条件。如果字符串参数有一个值不为空且不等于 0 ,则不会保存响应:

可以与 proxy cache bypass 指令一起使用。

## proxy\_pass

-	说明
语法	proxy_pass URL;
默认	
上下文	http \ server \ location

设置代理服务器的协议、地址以及应映射位置的可选 URI。协议可以指定 http 或 https 。可以将地址指定为域名或 IP 地址,以及一个可选端口号:

```
proxy_pass http://localhost:8000/uri/;
```

或者在 unix 单词后面指定使用冒号括起来的 UNIX 域套接字路径:

```
proxy_pass http://unix:/tmp/backend.socket:/uri/;
```

如果域名解析为多个地址,则所有这些地址将以轮询的方式使用。此外,可以将地址指定为 服务器组。

参数值可以包含变量。在这种情况下,如果将地址指定为域名,则在所描述的服务器组中搜索名称,如果未找到,则使用解析器确定。

请求 URI 按如下方式传递给服务器:

• 如果指定了带有 URI 的 proxy\_pass ,那么当请求传递给服务器时,与该位置 (location) 匹配的规范化请求 URI 的部分将被指令中指定的 URI 替换:

```
```nginx
location /name/ {
   proxy_pass http://127.0.0.1/remote/;
}
```
```

• 如果指定了没有 URI 的 proxy\_pass ,则请求 URI 将以与处理原始请求时客户端发送的格式相同的形式传递给服务器,或者在处理更改的 URI 时传递完整的规范化请求 URI:

```
location /some/path/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1;
}
```

在 1.1.12 版本之前,如果指定了没有 URI 的 proxy\_pass ,则在某些情况下可能会 传递原始请求 URI 而不是更改 URI。

在某些情况下,无法确定请求 URI 要替换的部分:

- 使用正则表达式指定 location (位置) 时,以及在命名位置内指定位置。 在这些情况下,应指定 proxy\_pass 而不使用 URI。
- 使用 rewrite 指令在代理位置内更改 URI 时,将使用相同的配置来处理请求 (break):

```
location /name/ {
    rewrite     /name/([^/]+) /users?name=$1 break;
    proxy_pass http://127.0.0.1;
}
```

在这种情况下,将忽略指令中指定的 URI,并将完整更改的请求 URI 传递给服务器。

• 在 proxy\_pass 中使用变量时:

```
location /name/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1$request_uri;
}
```

在这种情况下,如果在指令中指定了 URI,则将其原样传递给服务器,替换原始请求 URI。

WebSocket 代理需要特殊配置,从 1.3.13 版本开始支持。

# proxy\_pass\_header

| -   | 说明                                   |
|-----|--------------------------------------|
| 语法  | <pre>proxy_pass_header field ;</pre> |
| 默认  |                                      |
| 上下文 | http \ server \ location             |

允许将已禁用的头字段从代理服务器传递到客户端。

# proxy\_pass\_request\_body

| -   | 说明   |
|-----|--|
| 语法  | <pre>proxy_pass_request_body on   off;</pre> |
| 默认  | proxy_pass_request_body on;                  |
| 上下文 | http \ server \ location                     |

指示是否将原始请求体传递给代理服务器。

```
location /x-accel-redirect-here/ {
   proxy_method GET;
   proxy_pass_request_body off;
   proxy_set_header Content-Length "";

   proxy_pass ...
}
```

另请参阅 proxy\_set\_header 和 proxy\_pass\_request\_headers 指令。

# proxy\_pass\_request\_headers

| -   | 说明                                   |
|-----|--------------------------------------|
| 语法  | proxy_pass_request_headers on   off; |
| 默认  | proxy_pass_request_headers on;       |
| 上下文 | http \ server \ location             |

指示是否将原始请求的 header 字段传递给代理服务器。

```
location /x-accel-redirect-here/ {
    proxy_method GET;
    proxy_pass_request_headers off;
    proxy_pass_request_body off;

    proxy_pass ...
}
```

另请参阅 proxy\_set\_header 和 proxy\_pass\_request\_body 指令。

# proxy\_read\_timeout

| -   | 说明                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 语法  | <pre>proxy_read_timeout time;</pre> |
| 默认  | proxy_read_timeout 60s;             |
| 上下文 | http \ server \ location            |

定义从代理服务器读取响应的超时时间。该超时时间仅针对两个连续的读操作之间设置,而不是整个响应的传输过程。如果代理服务器在该时间内未传输任何内容,则关闭连接。

#### proxy\_redirect

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>proxy_redirect default ; proxy_redirect off ; proxy_redirect replacement ;</pre> |
| 默认  | proxy_redirect default;   |
| 上下文 | http \ server \ location  |

设置代理服务器响应 header 中的 **Location** 和 **Refresh** 字段应要更改的文本。假设代理服务器返回header 字段为 Location: http://localhost:8000/two/some/uri/ 。指令

```
proxy_redirect http://localhost:8000/two/ http://frontend/one/;
```

将此字符串重写为 Location: http://frontend/one/some/uri/。

replacement 中可能省略了服务器名称:

```
proxy_redirect http://localhost:8000/two/ /;
```

然后如果不是来自80端口,则将插入主服务器的名称和端口。

default 参数指定的默认替换使用 location 和 proxy\_pass 指令的参数。因此,以下两种配置是等效的:

```
location /one/ {
    proxy_pass http://upstream:port/two/;
    proxy_redirect default;
```

```
location /one/ {
   proxy_pass http://upstream:port/two/;
   proxy_redirect http://upstream:port/two/ /one/;
```

如果使用变量指定 proxy\_pass,则不允许使用 default 参数。

replacement 字符串可以包换变量:

```
proxy_redirect http://localhost:8000/ http://$host:$server_port/;
```

redirect 也可以包含变量 (1.1.11 版本):

```
proxy_redirect http://$proxy_host:8000/ /;
```

可以使用正则表达式指定指令(1.1.11)。在这种情况下, redirect 应该以 ~ 符号开头,以区分大小写匹配,或者使用 ~\* 符号以区分大小写匹配。正则表达式可以包含命名和位置捕获,并且 replacement 可以引用它们:

```
proxy_redirect ~^(http://[^:]+):\d+(/.+)$ $1$2;
proxy_redirect ~*/user/([^/]+)/(.+)$ http://$1.example.com/$2;
```

off 参数取消所有 proxy\_redirect 指令对当前级别的影响:

```
proxy_redirect off;
proxy_redirect default;
proxy_redirect http://localhost:8000/ /;
proxy_redirect http://www.example.com/ /;
```

使用此指令,还可以将主机名添加到代理服务器发出的相对重定向:

```
proxy_redirect / /;
```

### proxy\_request\_buffering

| -   | 说明                                |
|-----|-----------------------------------|
| 语法  | proxy_request_buffering on   off; |
| 默认  | proxy_request_buffering on;       |
| 上下文 | http \ server \ location          |
| 提示  | 该指令在 1.7.11 版本中出现                 |

启用或禁用客户端请求体缓冲。

启用缓冲后,在将请求发送到代理服务器之前,将从客户端读取整个请求体。

禁用缓冲时,请求体在收到时立即发送到代理服务器。在这种情况下,如果 nginx 已经开始发送请求体,则无法将请求传递给下一个服务器。

当使用 HTTP/1.1 分块传输编码发送原始请求体时,无论指令值如何,都将缓冲请求体,除非 为代理启用了 HTTP/1.1。

## proxy\_send\_lowat

| -   | 说明                                 |
|-----|------------------------------------|
| 语法  | <pre>proxy_send_lowat size ;</pre> |
| 默认  | proxy_send_lowat 0;                |
| 上下文 | http \ server \ location           |

如果指令设置为非零值,则 nginx 将尝试通过使用 kqueue 方法的 NOTE\_LOWAT 标志或有指定 大小的 SO\_SNDLOWAT 套接字选项来最小化到代理服务器的传出连接上的发送操作数。

在 Linux、Solaris 和 Windows 上忽略此指令。

#### proxy\_send\_timeout

| -   | 说明                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 语法  | <pre>proxy_send_timeout time;</pre> |
| 默认  | proxy_send_timeout 60s;             |
| 上下文 | http \ server \ location            |

设置将请求传输到代理服务器的超时时间。超时时间仅作用于两个连续的写操作之间,而不是整个请求的传输过程。如果代理服务器在该时间内未收到任何内容,则关闭连接。

#### proxy\_set\_body

| -   | 说明                                |
|-----|-----------------------------------|
| 语法  | <pre>proxy_set_body value ;</pre> |
| 默认  |                                   |
| 上下文 | http \ server \ location          |

允许重新定义传递给代理服务器的请求体。该值可以包含文本、变量及其组合。

#### proxy\_set\_header

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>proxy_set_header filed value ;</pre>   |
| 默认  | <pre>proxy_set_header Host \$proxy_host; proxy_set_header Connection close;</pre> |
| 上下文 | http \ server \ location  |

允许将字段重新定义或附加到传递给代理服务器的请求 header。该值可以包含文本、变量及 其组合。当且仅当在当前级别上没有定义 proxy\_set\_header 指令时,这些指令才从上层级别 继承。默认情况下,只重新定义了两个字段:

如果启用了缓存,则来自原始请求的 header 字段 If-Modified-Since、If-Unmodified-Since、If-None-Match、If-Match、Range 和 If-Range 不会传递给代理服务器。

一个未经更改的请求头(header)字段 Host 可以像这样传递:

```
proxy_set_header Host $http_host;
```

但是,如果客户端请求 header 中不存在此字段,则不会传递任何内容。在这种情况下,最好使用 \$host 变量 —— 它的值等于 Host 请求头字段中的服务器名称,或者如果此字段不存在则等于主服务器名称:

```
proxy_set_header Host $host;
```

此外,服务器名称可以与代理服务器的端口一起传递:

如果头字段的值为空字符串,则此字段将不会传递给代理服务器:

```
proxy_set_header Accept-Encoding "";
```

#### proxy\_socket\_keepalive

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>proxy_socket_keepalive on   off;</pre> |
| 默认  | proxy_socket_keepalive off;                 |
| 上下文 | http \ server \ location                    |
| 提示  | 该指令在 1.15.6 版本中出现                           |

配置到代理服务器的传出连接的 TCP keepalive 行为。默认情况下,操作系统的设置对 socket 有影响。如果指令设置为值 on ,则为 socket 打开 so\_keepalive socket 选项。

## proxy\_ssl\_certificate

| -   | 说明                                      |
|-----|---|
| 语法  | <pre>proxy_ssl_certificate file ;</pre> |
| 默认  |   |
| 上下文 | http \ server \ location                |
| 提示  | 该指令在 1.7.8 版本中出现                        |

指定一个 PEM 格式的证书文件 (file),该证书用于 HTTPS 代理服务器身份验证。

## proxy\_ssl\_certificate\_key

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>proxy_ssl_certificate_key file ;</pre> |
| 默认  |   |
| 上下文 | http \ server \ location                    |
| 提示  | 该指令在 1.7.8 版本中出现                            |

指定一个有密钥的 PEM 格式文件 (file),用于 HTTPS 代理服务器身份验证。

可以指定 engine:name:id 来代替 file (1.7.9),它将从名为 name 的 OpenSSL 引擎加载 id 为 id 的密钥。

#### proxy\_ssl\_ciphers

| -   | 说明                                     |
|-----|--|
| 语法  | <pre>proxy_ssl_ciphers ciphers ;</pre> |
| 默认  | proxy_ssl_ciphers DEFAULT;             |
| 上下文 | http \ server \ location               |
| 提示  | 该指令在 1.5.6 版本中出现                       |

指定对 HTTPS 代理服务器的请求已启用密码。密码应为 OpenSSL 库支持的格式。

可以使用 openssl ciphers 命令查看完整的支持列表。

#### proxy\_ssl\_crl

| -   | 说明                              |
|-----|---------------------------------|
| 语法  | <pre>proxy_ssl_crl file ;</pre> |
| 默认  |                                 |
| 上下文 | http \ server \ location        |
| 提示  | 该指令在 1.7.0 版本中出现                |

指定一个包含已撤销证书 (CRL) 的 PEM 格式的文件 (file ),用于验证 HTTPS 代理服务器的证书。

# proxy\_ssl\_name

| -   | 说明                           |
|-----|------------------------------|
| 语法  | proxy_ssl_name ;             |
| 默认  | proxy_ssl_name \$proxy_host; |
| 上下文 | http \ server \ location     |
| 提示  | 该指令在 1.7.0 版本中出现             |

允许覆盖用于验证 HTTPS 代理服务器证书的服务器名称,并在与 HTTPS 代理服务器建立连接时通过 SNI 传送。

默认情况下,使用 proxy\_pass URL 的 host 部分。

# proxy\_ssl\_password\_file

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>proxy_ssl_password_file file ;</pre> |
| 默认  |   |
| 上下文 | http \ server \ location                  |
| 提示  | 该指令在 1.7.8 版本中出现                          |

为密钥指定一个密码文件 (file),每个密码单独占一行。在加载密钥时依次尝试这些密码。

# proxy\_ssl\_protocols

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>proxy_ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3];</pre> |
| 默认  | proxy_ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;  |
| 上下文 | http \ server \ location  |
| 提示  | 该指令在 1.5.6 版本中出现  |

为 HTTPS 代理服务器请求启用指定的协议。

# proxy\_ssl\_server\_name

| -   | 说明   |
|-----|--|
| 语法  | <pre>proxy_ssl_server_name on   off;</pre> |
| 默认  | proxy_ssl_server_name off;                 |
| 上下文 | http \ server \ location                   |
| 提示  | 该指令在 1.7.0 版本中出现                           |

在与 HTTPS 代理服务器建立连接时,启用或禁用通过 TLS 服务器名称指示扩展 (SNI, RFC 6066) 传递服务器名称。

# proxy\_ssl\_session\_reuse

| -   | 说明   |
|-----|--|
| 语法  | <pre>proxy_ssl_session_reuse on   off;</pre> |
| 默认  | proxy_ssl_session_reuse on;                  |
| 上下文 | http \ server \ location                     |

确定在使用代理服务器时是否可以复用 SSL 会话。如果日志中出现错误 SSL3\_GET\_FINISHED: digest check failed ,请尝试禁用会话复用。

# proxy\_ssl\_trusted\_certificate

| -   | 说明   |
|-----|--|
| 语法  | <pre>proxy_ssl_trusted_certificate file;</pre> |
| 默认  |  |
| 上下文 | http \ server \ location                       |
| 提示  | 该指令在 1.7.0 版本中出现                               |

指定 PEM 格式的可信 CA 证书文件,用于验证 HTTPS 代理服务器证书。

# proxy\_ssl\_verify

| -   | 说明                                    |
|-----|---------------------------------------|
| 语法  | <pre>proxy_ssl_verify on   off;</pre> |
| 默认  | proxy_ssl_verify off;                 |
| 上下文 | http \ server \ location              |
| 提示  | 该指令在 1.7.0 版本中出现                      |

启用或禁用验证 HTTPS 代理服务器证书。

# proxy\_ssl\_verify\_depth

| -   | 说明                             |
|-----|--------------------------------|
| 语法  | proxy_ssl_verify_depth number; |
| 默认  | proxy_ssl_verify_depth 1;      |
| 上下文 | http \ server \ location       |
| 提示  | 该指令在 1.7.0 版本中出现               |

设置代理的 HTTPS 服务器证书链验证深度。

#### proxy\_store

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>proxy_store on   off   string;</pre> |
| 默认  | proxy_store off;                          |
| 上下文 | http \ server \ location                  |

允许将文件保存到磁盘。 on 参数使用与 alias 或 root 指令对应的路径保存文件。 off 参数禁用文件保存。此外,可以使用带变量的字符串显式设置文件名:

```
proxy_store /data/www$original_uri;
```

根据接收的 Last-Modified 响应 header 字段设置文件的修改时间。首先将响应写入临时文件,然后重命名该文件。从 0.8.9 版本开始,临时文件和持久化存储可以放在不同的文件系统上。但是,请注意,在这种情况下,文件复制需要跨越两个文件系统,而不是简单的重命名操作。因此,建议由 proxy\_temp\_path 指令设置的保存文件和保存临时文件的目录都放在同一文件系统上。

该指令可用于创建静态不可更改文件的本地副本,例如:

```
location /images/ {
                      /data/www;
   root
   error_page
                     404 = /fetch$uri;
location /fetch/ {
   internal;
   proxy_pass
                      http://backend/;
   proxy_store
                      on;
   proxy_store_access user:rw group:rw all:r;
   proxy_temp_path
                      /data/temp;
   alias
                      /data/www/;
}
```

#### 或者:

#### proxy\_store\_access

| -   | 说明   |
|-----|--|
| 语法  | <pre>proxy_store_access users:permissions;</pre> |
| 默认  | proxy_store_access user:rw;                      |
| 上下文 | http \ server \ location                         |

为新创建的文件和目录设置访问权限,例如:

```
proxy_store_access user:rw group:rw all:r;
```

如果指定了任何 group 或 all 访问权限,则可以省略用户权限:

```
proxy_store_access group:rw all:r;
```

#### proxy\_temp\_file\_write\_size

| -   | 说明                                      |
|-----|---|
| 语法  | <pre>proxy_temp_file_write_size ;</pre> |
| 默认  | proxy_temp_file_write_size 8k 16k;      |
| 上下文 | http \ server \ location                |

当启用缓冲从代理服务器到临时文件的响应时,限制一次写入临时文件的数据大小 (size)。默认情况下,size 由 proxy\_buffer\_size 和 proxy\_buffers 指令设置的两个缓冲区限制。临时文件的最大大小由 proxy\_max\_temp\_file\_size 指令设置。

#### proxy\_temp\_path

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>proxy_temp_path path [level1 [level2 [level3]]];</pre> |
| 默认  | proxy_temp_path proxy_temp;                                 |
| 上下文 | http \ server \ location                                    |

定义用于存储临时文件的目录,其中包含从代理服务器接收的数据。在指定目录下最多可有 三级子目录。例如在以下配置

```
proxy_temp_path /spool/nginx/proxy_temp 1 2;
```

临时文件可能如下:

```
/spool/nginx/proxy_temp/7/45/00000123457
```

另请参阅 proxy cache path 指令的 use\_temp\_path 参数。

# 内嵌变量

ngx\_http\_proxy\_module 模块支持内嵌变量,可使用 proxy\_set\_header 指令来聚合 header:

• \$proxy\_host

proxy pass 指令中指定的代理服务器的名称和端口

\$proxy\_port

proxy\_pass 指令中指定的代理服务器的端口或协议的默认端口

\$proxy\_add\_x\_forwarded\_for

X-Forwarded-For 客户端请求头字段,其中附加了 \$remote\_addr 变量,以逗号分割。如果客户端请求头中不存在 X-Forwarded-For"字段,则 \$proxy\_add\_x\_forwarded\_for变量等于 \$remote\_addr 变量。

待续.....

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_proxy\_module.html

# ngx\_http\_random\_index\_module

ngx\_http\_random\_index\_module 模块处理以 / 结尾的请求,然后随机选择目录中的一个文件作为索引文件展示,该模块优先于 ngx\_http\_index\_module 之前处理。

该模块默认不会被构建到 nginx 中,需要在编译时加入 --with-http\_random\_index\_module 配 置参数启用。

# 配置示例

```
location / {
   random_index on;
}
```

#### random\_index

| -   | 说明                     |
|-----|------------------------|
| 语法  | random_index on   off; |
| 默认  | random_index off;      |
| 上下文 | location               |

启用或禁用 location 周边的模块处理。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_random\_index\_module.html

# ngx\_http\_realip\_module

- 示例配置
- 指令
  - set\_real\_ip\_from
  - o real ip header
  - real\_ip\_recursive
- 内嵌变量

ngx\_http\_realip\_module 模块用于将客户端地址和可选端口更改为发送的指定的头字段。 默认情况下不构建此模块,可在构建时使用 --with-http\_realip\_module 配置参数启用。

# 示例配置

```
set_real_ip_from 192.168.1.0/24;
set_real_ip_from 192.168.2.1;
set_real_ip_from 2001:0db8::/32;
real_ip_header X-Forwarded-For;
real_ip_recursive on;
```

# 指令

## set\_real\_ip\_from

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | set_real_ip_from address   CIDR   unix: ; |
| 默认  |   |
| 上下文 | http \ server \ location                  |

定义已知可发送正确替换地址的可信地址。如果指定了特殊值 unix: ,则所有 UNIX 域套接字都将受信任。也可以使用主机名(1.13.1)指定可信地址。

从 1.3.0 版本和 1.2.1 版本开始支持 IPv6 地址。

#### real\_ip\_header

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>real_ip_header field   X-Real-IP   X-Forwarded-For   proxy_protocol;</pre> |
| 默认  | real_ip_header X-Real-IP;   |
| 上下文 | http \ server \ location  |

定义请求头字段,其值将用于替换客户端地址。

包含可选端口的请求头字段值也用于替换客户端端口(1.11.0)。 应根据 RFC 3986 指定地址和端口。

proxy\_protocol 参数(1.5.12)将客户端地址更改为 PROXY 协议头中的地址。必须先通过在 listen 指令中设置 proxy\_protocol 参数来启用 PROXY 协议。

## real\_ip\_recursive

| -   | 说明                          |
|-----|-----------------------------|
| 语法  | real_ip_recursive on   off; |
| 默认  | real_ip_recursive off;      |
| 上下文 | http \ server \ location    |
| 提示  | 该指令在 1.3.0 版本和 1.2.1 版本中出现  |

如果禁用递归搜索,则匹配其中一个可信地址的原始客户端地址替换为 real\_ip\_header 指令定义的请求头字段中发送的最后一个地址。如果启用了递归搜索,则匹配其中一个可信地址的原始客户端地址替换为请求头字段中发送的最后一个非受信任地址。

# 内嵌变量

- \$realip\_remote\_addr原始客户端地址
- \$realip\_remote\_port原始客户端端口

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_realip\_module.html

# ngx\_http\_referer\_module

- 示例配置
- 指令
  - referer\_hash\_bucket\_size
  - o referer hash max size
  - valid referers
- 内嵌变量

ngx\_http\_referer\_module 模块用于阻止 Referer 头字段为无效值的请求访问站点。需记住的是,使用适当的 Referer 字段值来伪造请求非常容易,因此本模块的预期目的不是要彻底阻止此类请求,而是阻止常规浏览器发送的大量流量请求。还应该考虑到,即使是有效请求,常规浏览器也可能不发送 Referer 字段。

# 示例配置

# 指令

#### referer hash bucket size

| -   | 说明                              |
|-----|---------------------------------|
| 语法  | referer_hash_bucket_size size ; |
| 默认  | referer_hash_bucket_size 64;    |
| 上下文 | server > location               |

设置有效引用哈希表的桶大小。设置哈希表的详细信息在单独的文档中提供。

## referer\_hash\_max\_size

| -   | 说明                          |
|-----|-----------------------------|
| 语法  | referer_hash_max_size size; |
| 默认  | referer_hash_max_size 2048; |
| 上下文 | server > location           |
| 提示  | 该指令在 1.0.5 版本中出现            |

设置有效引用哈希表的最大 size 。设置哈希表的详细信息在单独的文档中提供。

## valid\_referers

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>valid_referers none   blocked   server_names   string;</pre> |
| 默认  |   |
| 上下文 | server · location   |

指定 Referer 请求头字段值将导致内嵌的 \$invalid\_referer 变量设置为空字符串。否则,变量将为 1 。匹配搜索不区分大小写。

#### 参数说明如下:

none

请求头中缺少 Referer 字段

blocked

Referer 字段出现在请求头中,但其值已被防火墙或代理服务器删除,这些值为不以 http:// 或 https:// 开头的字符串

• server\_names

Referer请求头字段包含一个服务器名称

• 任意字符串

定义一个服务器名称和一个可选的 URI 前缀。服务器名称的开头或结尾可以包含 \* 。在检查期间,Referer 字段中的服务器端口被忽略

• 正则表达式

第一个符号应为 ~ 。要注意的是,表达式只与 http:// 或 https:// 之后的文本匹配。

示例:

```
valid_referers none blocked server_names
    *.example.com example.* www.example.org/galleries/
    ~\.google\.;
```

# 内嵌变量

• \$invalid\_referer

如果 Referer 请求头字段的值有效,则为空字符串,否则为 1。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_referer\_module.html

# ngx\_http\_rewrite\_module

- 指令
  - break
  - o if
  - return
  - rewrite
  - rewrite\_log
  - set
  - uninitialized\_variable\_warn
- 内部实现

ngx\_http\_rewrite\_module 模块使用 PCRE 正则表达式更改请求 URI、返回重定向和有条件地选择配置。

break、if、return、rewrite 和 set 指令将按以下顺序处理:

- 在 server 级别下,该模块的指令按顺序执行
- 重复执行:
  - o 基于请求 URI 搜索 location
  - o 在 location 内找的该模块的指令按顺序执行
  - o 如果请求 URI 被重写,则重复循环,但不超过 10次。

# 指令

#### break

| -   | 说明                     |
|-----|------------------------|
| 语法  | break;                 |
| 默认  |                        |
| 上下文 | server \ location \ if |

停止处理当前的 ngx\_http\_rewrite\_module 指令集。

如果在该 location 内指定了指令,则请求的下一步处理在该位置将继续。

示例:

```
if ($slow) {
    limit_rate 10k;
    break;
}
```

#### if

| -   | 说明                             |
|-----|--------------------------------|
| 语法  | <pre>if (condition) { };</pre> |
| 默认  |                                |
| 上下文 | server \ location              |

指定的 condition 求值之后,如果为 true,则执行在大括号内指定的该模块的指令,并在 if 指令内为该请求分配配置。 if 指令内的配置继承自上一层的配置级别。

condition 可以是以下任何一种:

- 变量名,如果变量的值为空字符串或 0,则为 false 在 1.0.1版本 之前,任何以 0 开头的字符串都被视为错误值。
- 使用 = 和 != 运算符比较变量和字符串
- 使用 ~ (区分大小写的匹配)和 ~\* (不区分大小写的匹配)运算符,变量将与正则表达式进行匹配。正则表达式可以包含可供以后在 \$1..\$9 变量中重用的捕获。反操作符 !~ 和 !~\* 也可用。如果正则表达式包含 } 或 ; 字符,则整个表达式应使用单引号或双引号包围起来。
- 使用 -f 和 !-f 运算符检查文件是否存在
- 使用 -d 和 !-d 运算符检查目录是否存在
- 使用 -e 和 !-e 运算符检查文件、目录或符号链接是否存在
- 使用 -x 和 !-x 运算符检查是否为可执行文件

#### 示例:

```
if ($http_user_agent ~ MSIE) {
    rewrite ^(.*)$ /msie/$1 break;
}

if ($http_cookie ~* "id=([^;]+)(?:;|$)") {
    set $id $1;
}

if ($request_method = POST) {
    return 405;
}

if ($slow) {
    limit_rate 10k;
}

if ($invalid_referer) {
    return 403;
}
```

\$invalid\_referer 内嵌变量的值由 valid referers 指令设置。

#### return

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>return code [text]; return code URL; return URL;</pre> |
| 默认  |   |
| 上下文 | server \ location \ if                                      |

停止处理并将指定的 code 返回给客户端。非标准代码 444 在不发送响应头的情况下关闭连接。

从 0.8.42 版本开始,可以指定重定向 URL(对 301、302、303、307 和 308 代码有效)或响应正文 text (对其他代码有效)。响应正文和重定向 URL 都可以包含变量。特殊情况下,可以将重定向 URL 指定为此服务器的本地 URI,在这种情况下,根据请求模式(\$scheme )以及 server name in redirect 和 port in redirect 指令形成完整重定向 URL。

另外,可以将代码为 302 的临时重定向的 URL 指定为唯一参数。这样的参数应该以 http:// 、 https:// 或 \$scheme 字符串开头。 URL 可以包含变量。

在 0.7.51 版本之前只能返回以下代码: 204、400、402-406、408、410、411、413、416 和 500-504。

在 1.1.16 版本和 1.0.13 版本之前,代码 307 不被视为重定向。

在 1.13.0 版本之前,代码 308 不被视为重定向。

另请参见 error page 指令。

#### rewrite

| -   | 说明                                |
|-----|-----------------------------------|
| 语法  | rewrite regex replacement [flag]; |
| 默认  |                                   |
| 上下文 | server \ location \ if            |

如果指定的正则表达式与请求 URI 匹配,则 URI 将根据 replacement 中的指定进行更改。 rewrite 指令按照它们在配置文件中的出现顺序依次执行。可以使用标志来终止指令的下一步处理。如果替换以 http:// 、 https:// 或 \$scheme 开头的字符串,则处理流程将停止并将重定向返回给客户端。

可选的 flag 参数可以是以下之一:

• last

停止处理当前的 ngx\_http\_rewrite\_module 指令集并开始搜索新的 location 来匹配变更的 URI

break

与 break 指令一样,停止处理当前的 ngx\_http\_rewrite\_module 指令集;

redirect

返回带有 302 代码的临时重定向,如果替换字符串不以 http:// \ https:// 或 \$scheme 开头,则生效

permanent

返回 301 代码的永久重定向

完整重定向 URL 根据请求模式(\$scheme )以及 server\_name\_in\_redirect 和 port in\_redirect 指令形成。

示例:

```
server {
    ...
    rewrite ^(/download/.*)/media/(.*)\..*$ $1/mp3/$2.mp3 last;
    rewrite ^(/download/.*)/audio/(.*)\..*$ $1/mp3/$2.ra last;
    return 403;
    ...
}
```

但是如果这些指令放在 /download/ 位置, last 标志应该用 break 替换,否则 nginx 会产生 10 个循环并返回 500 错误:

```
location /download/ {
    rewrite ^(/download/.*)/media/(.*)\..*$ $1/mp3/$2.mp3 break;
    rewrite ^(/download/.*)/audio/(.*)\..*$ $1/mp3/$2.ra break;
    return 403;
}
```

如果 replacement 包含新请求参数,则先前的请求参数将最加在它们之后。如果不希望这样,可在 replacement 的末尾加上一个问号可以避免追加,例如:

```
rewrite ^/users/(.*)$ /show?user=$1? last;
```

如果正则表达式包含 } 或 ; 字符,则整个表达式应使用单引号或双引号包围。

# rewrite\_log

| -   | 说明                            |
|-----|-------------------------------|
| 语法  | rewrite_log on   oof;         |
| 默认  | rewrite_log off;              |
| 上下文 | http \ server \ location \ if |

启用或禁用在 notice 级别将 ngx\_http\_rewrite\_module 模块指令处理结果记录到 error\_log 中。

#### set

| -   | 说明                     |
|-----|------------------------|
| 语法  | set \$variable value;  |
| 默认  |                        |
| 上下文 | server \ location \ if |

为指定的 variable 设置一个 value , value 可以包含文本、变量及其组合。

# uninitialized\_variable\_warn

| -   | 说明                                    |
|-----|---------------------------------------|
| 语法  | uninitialized_variable_warn on   oof; |
| 默认  | uninitialized_variable_warn on;       |
| 上下文 | http \ server \ location \ if         |

控制是否记录有关未初始化变量的警告。

# 内部实现

ngx\_http\_rewrite\_module 模块指令在配置阶段编译为内部指令,其在请求处理期间被解释执行。解释器是一个简单的虚拟栈机器。

例如以下指令 (directive):

```
location /download/ {
   if ($forbidden) {
      return 403;
   }

if ($slow) {
      limit_rate 10k;
   }

rewrite ^/(download/.*)/media/(.*)\..*$ /$1/mp3/$2.mp3 break;
}
```

将会翻译成以下指令(instruction):

```
variable $forbidden
check against zero
    return 403
    end of code
variable $slow
check against zero
match of regular expression
copy "/"
copy $1
copy "/mp3/"
copy $2
copy ".mp3"
end of regular expression
end of code
```

请注意,上面的 limit\_rate 指令没有相关指令 (instruction),因为它与 ngx\_http\_rewrite\_module 模块无关。这些单独配置是为 if 块创建的。如果条件成立,则为此配置分配一个请求,其中 limit\_rate 等于 10k。

指令:

```
rewrite ^/(download/.*)/media/(.*)\..*$ /$1/mp3/$2.mp3 break;
```

如果正则表达式中的第一个斜杠放在括号内,可以让生成的指令(instruction)变得更轻:

```
rewrite ^(/download/.*)/media/(.*)\..*$ $1/mp3/$2.mp3 break;
```

生成的指令如下:

```
match of regular expression
copy $1
copy "/mp3/"
copy $2
copy ".mp3"
end of regular expression
end of code
```

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx http\_rewrite\_module.html

# ngx\_http\_scgi\_module

- 配置示例
- 指令
  - scgi\_bind
  - scgi\_buffer\_size
  - scgi\_buffering
  - scgi buffers
  - scgi\_busy\_buffers\_size
  - scgi\_cache
  - scgi\_cache\_background\_update
  - scgi\_cache\_bypass
  - scgi\_cache\_key
  - scgi\_cache\_lock
  - scgi\_cache\_lock\_age
  - scgi\_cache\_lock\_timeout
  - scgi\_cache\_max\_range\_offset
  - scgi\_cache\_methods
  - scgi\_cache\_min\_uses
  - o scgi cache path
  - scgi\_cache\_purge
  - scgi\_cache\_revalidate
  - scgi\_cache\_use\_stale
  - scgi\_cache\_valid
  - scgi\_connect\_timeout
  - scgi force ranges
  - scgi\_hide\_header
  - scgi\_ignore\_client\_abort
  - scgi\_ignore\_headers
  - scgi\_intercept\_errors
  - scgi\_limit\_rate
  - scgi\_max\_temp\_file\_size
  - scgi\_next\_upstream
  - o scgi next upstream timeout
  - scgi\_next\_upstream\_tries
  - scgi\_no\_cache
  - o scgi param
  - scgi\_pass

```
scgi_pass_header
```

- scgi pass request body
- scgi\_pass\_request\_headers
- scgi\_read\_timeout
- scgi request buffering
- scgi\_send\_timeout
- scgi\_socket\_keepalive
- scgi\_store
- scgi\_store\_access
- o scgi temp file write size
- scgi\_temp\_path

ngx\_http\_scgi\_module 模块允许将请求传递给 SCGI 服务器。

## 配置示例

```
location / {
   include scgi_params;
   scgi_pass localhost:9000;
}
```

## 指令

### scgi\_bind

| -   | 说明                               |       |
|-----|----------------------------------|-------|
| 语法  | scgi_bind `address [transparent] | off`; |
| 默认  |                                  |       |
| 上下文 | http \ server \ location         |       |

使用可选端口(1.11.2)从指定的本地 IP 地址发出到 SCGI 服务器的传出连接。参数值可以包含变量(1.3.12)。特殊值 off (1.3.12)取消从先前配置级别继承的 scgi\_bind 指令的作用,该指令允许系统自动分配本地 IP 地址和端口。

transparent 参数(1.11.0)允许到 SCGI 服务器的传出连接源自非本地 IP 地址,例如,来自一个客户端的真实 IP 地址:

```
scgi_bind $remote_addr transparent;
```

为了使此参数起作用,通常需要使用超级用户权限运行 nginx worker 进程。在 Linux 上,不需要(1.13.8)像指定 transparent 参数一样,worker 进程从 master 进程继承 CAP NET RAW 功能。还需要配置内核路由表以拦截来自 SCGI 服务器的网络流量。

### scgi\_buffer\_size

| -   | 说明                        |
|-----|---------------------------|
| 语法  | scgi_buffer_size   size ; |
| 默认  | scgi_buffer_size 4k 8k;   |
| 上下文 | http \ server \ location  |

设置用于读取从 SCGI 服务器接收的响应的第一部分的缓冲区的大小 (size)。这部分通常包含一个小的响应头。默认情况下,缓冲区大小等于一个内存页,即 4K 或 8K,具体取决于平台。然而,它可以做得更小。

### scgi buffering

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | scgi_buffering on   off; |
| 默认  | scgi_buffering on;       |
| 上下文 | http \ server \ location |

启用或禁用缓冲来自 SCGI 服务器的响应。

启用缓冲后,nginx 会尽快从 SCGI 服务器接收响应,并将其保存到 scgi\_buffer\_size 和 scgi\_buffers 指令设置的缓冲区中。如果整个响应不适合放入内存,则可以将其中的一部分保存到磁盘上的临时文件中。写入临时文件由 scgi\_max\_temp\_file\_size 和 scgi\_temp\_file\_write\_size 指令控制。

禁用缓冲时,会在收到响应时立即同步传递给客户端。nginx 不会尝试从 SCGI 服务器读取整个响应。nginx 一次可以从服务器接收的数据的最大大小由 scgi\_buffer\_size 指令设置。

也可以通过在 **X-Accel-Buffering** 响应头字段中传递 yes 或 no 来启用或禁用缓冲。可以使用 scqi ignore headers 指令禁用此功能。

### scgi\_buffers

| -   | 说明                                    |
|-----|---------------------------------------|
| 语法  | <pre>scgi_buffers number size ;</pre> |
| 默认  | scgi_buffers 8 4k 8k;                 |
| 上下文 | http \ server \ location              |

设置用于从 SCGI 服务器读取响应的缓冲区的数量 (number)和大小(size),适用于单个连接。默认情况下,缓冲区大小等于一个内存页,即 4K 或 8K,具体取决于平台。

### scgi\_busy\_buffers\_size

| -   | 说明                             |
|-----|--------------------------------|
| 语法  | scgi_busy_buffers_size size ;  |
| 默认  | scgi_busy_buffers_size 8k 16k; |
| 上下文 | http \ server \ location       |

当启用缓冲来自 SCGI 服务器的响应时,限制在响应尚未完全读取时可能忙于向客户端发送响应的缓冲区的总大小(size)。同时,其余缓冲区可用于读取响应,如果需要,还可以缓冲部分响应临时文件。默认情况下,size 由 scgi\_buffer\_size 和 scgi\_buffers 指令设置的两个缓冲区的大小限制。

### scgi\_cache

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | scgi_cache zone   off;   |
| 默认  | scgi_cache off;          |
| 上下文 | http \ server \ location |

定义一个用于缓存的共享内存区域。可以在多个地方使用相同的区域。参数值可以包含变量 (1.7.9)。 off 参数禁用从先前配置级别继承的缓存。

#### scgi cache background update

| -   | 说明                                     |
|-----|--|
| 语法  | scgi_cache_background_update on   off; |
| 默认  | scgi_cache_background_update off;      |
| 上下文 | http \ server \ location               |
| 提示  | 该指令在 1.11.10 版本中出现                     |

允许启动一个后台子请求以更新过期的缓存项,同时将过时的缓存响应返回给客户端。请注意,在更新时必须允许使用陈旧的缓存响应。

## scgi\_cache\_bypass

| -   | 说明                                   |
|-----|--------------------------------------|
| 语法  | <pre>scgi_cache_bypass string;</pre> |
| 默认  |                                      |
| 上下文 | http \ server \ location             |

定义不从缓存中获取响应的条件。如果字符串参数中有一个值不为空且不等于 0 ,则不会从缓存中获取响应:

```
scgi_cache_bypass $cookie_nocache $arg_nocache$arg_comment;
scgi_cache_bypass $http_pragma $http_authorization;
```

可以与 scgi no cache 指令一起使用。

### scgi\_cache\_key

| -   | 说明                                |
|-----|-----------------------------------|
| 语法  | <pre>scgi_cache_key string;</pre> |
| 默认  |                                   |
| 上下文 | http \ server \ location          |

定义一个用于缓存的 key:

```
scgi_cache_key localhost:9000$request_uri;
```

### scgi\_cache\_lock

| -   | 说明                        |
|-----|---------------------------|
| 语法  | scgi_cache_lock on   off; |
| 默认  | scgi_cache_lock off;      |
| 上下文 | http \ server \ location  |
| 提示  | 该指令在 1.1.12 版本中出现         |

启用后,在将请求传递给 SCGI 服务器,一次只允许一个请求填充根据 scgi\_cache\_key 指令标识的新缓存元素。同一缓存元素的其他请求将等待响应出现在缓存中或直到 scgi\_cache\_lock\_timeout 指令设置的时间,缓存此元素的缓存锁释放。

### scgi\_cache\_lock\_age

| -   | 说明                                   |
|-----|--------------------------------------|
| 语法  | <pre>scgi_cache_lock_age time;</pre> |
| 默认  | scgi_cache_lock_age 5s;              |
| 上下文 | http \ server \ location             |
| 提示  | 该指令在 1.7.8 版本中出现                     |

如果传递给 SCGI 服务器以填充新缓存元素的最后一个请求在指定时间 (time) 内没有完成,则可以将另一个请求传递给 SCGI 服务器。

### scgi\_cache\_lock\_timeout

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>scgi_cache_lock_timeout time ;</pre> |
| 默认  | scgi_cache_lock_timeout 5s;               |
| 上下文 | http \ server \ location                  |
| 提示  | 该指令在 1.1.12 版本中出现                         |

设置 scgi\_cache\_lock 的超时时间。当时间到期时,请求将被传递给 SCGI 服务器,但响应将不会被缓存。

1.7.8 版本之前响应可以被缓存。

### scgi\_cache\_max\_range\_offset

| -   | 说明                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 语法  | scgi_cache_max_range_offset number; |
| 默认  |                                     |
| 上下文 | http \ server \ location            |
| 提示  | 该指令在 1.11.6 版本中出现                   |

设置一个字节范围(byte-range)请求的偏移量(以字节为单位)。如果范围超出偏移量,则范围请求将传递给 SCGI 服务器,并且不会缓存响应。

## scgi\_cache\_methods

| -   | 说明                           |        |        |
|-----|------------------------------|--------|--------|
| 语法  | scgi_cache_methods `GET \    | HEAD \ | POST`; |
| 默认  | scgi_cache_methods GET HEAD; |        |        |
| 上下文 | http \ server \ location     |        |        |

如果此指令中列出了客户端请求方法,则将缓存响应。 GET 和 HEAD 方法总是添加到列表中,但建议明确指定它们。另请参见 SCgi no cache 指令。

### scgi\_cache\_min\_uses

| -   | 说明                          |
|-----|-----------------------------|
| 语法  | scgi_cache_min_uses number; |
| 默认  | scgi_cache_min_uses 1;      |
| 上下文 | http \ server \ location    |

设置缓存响应之前的请求数 (number)。

### scgi\_cache\_path

| -   | 说明   |   |  |
|-----|--|---|--|
| 语法  | scgi_cache_path `path [levels=levels] [use_temp_path=on\ | off] keys_zone=name:size [inactive=time] [max_size=size] [manager_files=number] [manager_sleep=time] [manager_threshold=time] [loader_files=number] [loader_sleep=time] [loader_threshold=time] [purger=on\ | off] [purger_files=number] [purger_sleep=time] [purger_threshold=time]`; |
| 默认  |  |   |  |
| 上下文 | http   |   |  |

设置缓存的路径和其他参数。缓存数据存储在文件中。缓存的文件名是由 cache\_key 经过MD5 函数处理生成。 levels 参数定义缓存的层次级别:从1到3,每个级别接受值为1或2。例如,在以下配置中

scgi\_cache\_path /data/nginx/cache levels=1:2 keys\_zone=one:10m;

#### 缓存的文件名如下所示:

/data/nginx/cache/c/29/b7f54b2df7773722d382f4809d65029c

首先将被缓存的响应写入临时文件,然后重命名该文件。从 0.8.9 版本开始,临时文件和缓存可以放在不同的文件系统上。但是,请注意,在这种情况下,文件将跨两个文件系统进行复制,而不是简单的重命名操作。因此,建议对于任何指定位置,缓存和保存临时文件的目录都放在同一文件系统上。临时文件目录根据 use\_temp\_path 参数(1.7.10)而设置。如果省略此参数或将其设置为 on ,则将使用 scgi\_temp\_path 指令为指定位置设置的目录。如果该值设置为 off ,则临时文件将直接放入缓存目录中。

此外,所有活跃的 key 和有关数据的信息都存储在共享内存区域中,其名称和大小由 keys\_zone 参数配置。一兆字节区域可以存储大约 8000 个 key。

作为商业订阅的一部分,共享存储器区域还存储扩展的缓存信息,因此,需要为相同数量的 key 指定更大的区域大小。例如,一兆字节区域可以存储大约 4000 个 key。

在 inactive 参数指定的时间内未访问的缓存数据将从缓存中删除,不管其新旧程度如何。 默认情况下, inactive 设置为 10 分钟。

特殊的缓存管理器进程监视 max\_size 参数设置的最大缓存大小。超过此大小时,它会删除最近最少使用的数据。在 manager\_files \ manager\_threshold 和 manager\_sleep 参数 (1.11.5) 配置的迭代中删除数据。在一次迭代期间,不会删除超过 manager\_files 项 (默认情况下为 100)。一次迭代的持续时间受 manager\_threshold 参数限制 (默认为 200 毫秒)。在迭代之间,间隔时间由 manager\_sleep 参数 (默认为 50 毫秒)控制。

启动一分钟后,激活特殊的缓存加载程序(cache loader)进程。它将有关存储在文件系统上的先前缓存数据的信息加载到缓存区。加载也是在迭代中完成的。在一次迭代期间,不会加载超过 loader\_files 项(默认情况下为 100)。此外,一次迭代的持续时间受 loader\_threshold 参数限制(默认为 200 毫秒)。在迭代之间,由 loader\_sleep 参数(默认为 50 毫秒)控制间隔时间。

此外,以下参数作为商业订阅的一部分提供:

#### • purger=on|off

指示缓存清除程序是否从磁盘删除与通配 key 匹配的缓存项(1.7.12)。将参数设置为 on (默认为 off)将激活清除程序进程,该进程将永久迭代所有缓存条目并删除与通配 key 匹配的条目。

purger\_files=number

设置一次迭代中将扫描的条目数量(1.7.12)。默认情况下, purger files 设置为 10。

purger\_threshold=number

设置一次迭代的持续时间(1.7.12)。默认情况下, purger\_threshold 设置为 50 毫秒。

• purger\_sleep=number

设置迭代间的间隔时间(1.7.12)。默认情况下, purger\_sleep 设置为 50 毫秒。

在 1.7.3、1.7.7 和 1.11.10 版本中,缓存头格式已更改。升级到较新的 nginx 版本后,以前缓存的响应将被视为无效。

### scgi\_cache\_purge

| -   | 说明                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 语法  | <pre>scgi_cache_purge string;</pre> |
| 默认  |                                     |
| 上下文 | http \ server \ location            |
| 提示  | 该指令在 1.5.7 版本中出现                    |

定义将请求视为缓存清除请求的条件。如果字符串参数包含一个值不为空且不等于 0 ,则移除有相应缓存 key 的缓存项。通过返回 204 (无内容) 响应来指示成功操作结果。

如果清除请求的缓存 key 以星号(\*)结尾,则将从缓存中删除与通配 key 匹配的所有缓存项。但是,这些项将保留在磁盘上,直到它们视为非活动状态而被删除,或由缓存清除程序(1.7.12)处理,或者客户端尝试访问它们。

#### 配置示例:

此功能是我们商业订阅的一部分。

#### scgi cache revalidate

| -   | 说明                              |
|-----|---------------------------------|
| 语法  | scgi_cache_revalidate on   off; |
| 默认  | scgi_cache_revalidate off;      |
| 上下文 | http \ server \ location        |
| 提示  | 该指令在 1.5.7 版本中出现                |

对带有 If-Modified-Since 和 If-None-Match 头字段的条件请求启用过期缓存项重新验证。

### scgi\_cache\_use\_stale

| -   | 说明                            |              |                     |               |               |         |
|-----|-------------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------|
| 语法  | scgi_cache_use_stale `error \ | timeout<br>\ | invalid_header<br>\ | updating<br>\ | http_500<br>\ | ht<br>\ |
| 默认  | scgi_cache_use_stale off;     |              |                     |               |               |         |
| 上下文 | http \ server \ location      |              |                     |               |               |         |

确定在与 SCGI 服务器通信期间发生错误时可以使用过时的缓存响应的情况。该指令的参数与 scgi next upstream 指令的参数匹配。

error 参数在无法选择处理请求的 SCGI 服务器的情况下还允许使用过时的缓存响应。

此外,如果当前正在更新,则 updating 参数允许使用过时的缓存响应。这允许在更新缓存数据时尽量减少 SCGI 服务器的访问次数。

在响应变为失效后,也可以在响应头中直接启用使用过时的缓存响应指定的秒数 (1.11.10)。这比使用指令参数的优先级低。

- Cache-Control 头字段的 stale-while-revalidate扩展允许使用陈旧的缓存响应(如果当前正在更新)。
- Cache-Control 头字段的 stale-if-error扩展允许在出现错误时使用陈旧的缓存响应。

要在填充新缓存元素时最大化减少 SCGI 服务器的访问次数,可以使用 scgi\_cache\_lock 指令。

### scgi\_cache\_valid

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>scgi_cache_valid [code] time ;</pre> |
| 默认  |   |
| 上下文 | http \ server \ location                  |

设置不同响应码的缓存时间。例如,以下指令

为响应码为 200 和 302 的响应设置 10 分钟的缓存,为代码 404 的响应设置 1 分钟。

如果仅指定了缓存时间

```
scgi_cache_valid 5m;
```

然后只缓存 200、301 和 302 响应。

此外,可以指定 any 参数来缓存任何响应:

也可以直接在响应头中设置缓存的参数。这比使用该指令设置缓存时间的优先级更高。

- X-Accel-Expires 头字段是以秒为单位设置响应的缓存时间。零值禁用响应的缓存。如果值以 @ 前缀开头,则设置自 Epoch 以来的绝对时间(以秒为单位),响应可以缓存。
- 如果头不包括 X-Accel-Expires 字段,则可以在头字段 Expires 或 Cache-Control 中设置缓存的参数。
- 如果头包含 Set-Cookie 字段,则不会缓存此类响应。
- 如果头包含有特殊值 \* 的 Vary 字段,则不会缓存此类响应(1.7.7)。如果头包含具有另一个值的 Vary字段,则将考虑相应的请求头字段来缓存这样的响应(1.7.7)。

可以使用 scgi ignore headers 指令禁用这些响应头字段中的一个或多个的处理。

### scgi\_connect\_timeout

| -   | 说明                                    |
|-----|---------------------------------------|
| 语法  | <pre>scgi_connect_timeout time;</pre> |
| 默认  | scgi_connect_timeout 60s;             |
| 上下文 | http \ server \ location              |

定义与 SCGI 服务器建立连接的超时时间。需要注意此超时通常不会超过 75 秒。

### scgi\_force\_ranges

| -   | 说明                                     |
|-----|--|
| 语法  | <pre>scgi_force_ranges on   off;</pre> |
| 默认  | scgi_force_ranges off;                 |
| 上下文 | http \ server \ location               |
| 提示  | 该指令在 1.7.7 版本中出现                       |

无论这些响应中的 Accept-Ranges 字段如何,都为 SCGI 服务器的缓存和未缓存响应启用字节范围支持。

### scgi\_hide\_header

| -   | 说明                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 语法  | <pre>scgi_hide_header field ;</pre> |
| 默认  |                                     |
| 上下文 | http \ server \ location            |

默认情况下,nginx 不会将 SCGI 务器的响应中的头字段 Status 和 X-Accel-... 传递给客户端。scgi\_hide\_header 指令设置了不会传递的其他字段。相反,如果需要允许传递字段,则可以使用 scgi pass header 指令。

## scgi\_ignore\_client\_abort

| -   | 说明                                 |
|-----|------------------------------------|
| 语法  | scgi_ignore_client_abort on   off; |
| 默认  | scgi_ignore_client_abort off;      |
| 上下文 | http \ server \ location           |

确定客户端在不等待响应的情况下关闭连接时是否应关闭与 SCGI 服务器的连接。

### scgi\_ignore\_headers

| -   | 说明                         |
|-----|----------------------------|
| 语法  | scgi_ignore_headers field; |
| 默认  |                            |
| 上下文 | http \ server \ location   |

禁用从 SCGI 服务器处理某些响应头字段。可以忽略以下字段:X-Accel-Redirect、X-Accel-Expires、X-Accel-Limit-Rate(1.1.6)、X-Accel-Buffering(1.1.6)、X-Accel-Charset(1.1.6)、Expires、Cache-Control、Set-Cookie(0.8.44)和 Vary(1.7.7)。

如果未禁用,则处理这些头字段会影响以下:

- X-Accel-Expires、Expires、Cache-Control、Set-Cookie 和 Vary 设置响应缓存的参数
- X-Accel-Redirect 执行内部重定向到指定的 URI
- X-Accel-Limit-Rate 设置向客户端传输响应的速率限制
- X-Accel-Buffering 启用或禁用缓冲响应
- X-Accel-Charset 设置了所需的响应字符集

### scgi\_intercept\_errors

| -   | 说明                              |  |
|-----|---------------------------------|--|
| 语法  | scgi_intercept_errors on   off; |  |
| 默认  | scgi_intercept_errors off;      |  |
| 上下文 | http \ server \ location        |  |

确定响应码大于或等于 300 的 SCGI 服务器响应是应该传递给客户端还是被拦截并重定向到 nginx 以便使用 error page 指令进行处理。

#### scgi\_limit\_rate

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | scgi_limit_rate rate;    |
| 默认  | scgi_limit_rate 0;       |
| 上下文 | http \ server \ location |
| 提示  | 该指令在 1.7.7 版本中出现         |

限制从 SCGI 服务器读取响应的速度。 rate 以每秒字节数指定。零值禁用速率限制。根据请求设置限制,因此如果 nginx 同时打开两个到 SCGI 服务器的连接,则总速率将是指定限制的两倍。仅当启用了来自 SCGI 服务器的响应缓冲时,该限制才有效。

### scgi\_max\_temp\_file\_size

| -   | 说明                               |
|-----|----------------------------------|
| 语法  | scgi_max_temp_file_size   size ; |
| 默认  | scgi_max_temp_file_size 1024m;   |
| 上下文 | http \ server \ location         |

当启用来自 SCGI 服务器的响应缓冲,并且整个响应不适合 scgi\_buffer\_size 和 scgi\_buffers 指令设置的缓冲区时,响应的一部分可以保存到临时文件中。该指令设置临时文件的最大大小(size)。一次写入临时文件的数据大小由 scgi\_temp\_file\_write\_size 指令设置。

零值禁用缓冲对临时文件的响应。

此限制不适用于被缓存或存储在磁盘上的响应。

### scgi\_next\_upstream

| -   | 说明                                |              |                     |               |               |           |
|-----|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 语法  | scgi_next_upstream `sierror \     | timeout<br>\ | invalid_header<br>\ | http_500<br>\ | http_503<br>\ | http<br>\ |
| 默认  | scgi_next_upstream error timeout; |              |                     |               |               |           |
| 上下文 | http \ server \ location          |              |                     |               |               |           |

指定应将请求传递到下一个服务器的场景:

error

与服务器建立连接,向其传递请求或读取响应头时发生错误

• timeout

在与服务器建立连接,向其传递请求或读取响应头时发生超时

invalid\_header

服务器返回空的或无效的响应

• http\_500

服务器返回状态码为 500 的响应

http\_503

服务器返回状态码为 503 的响应

http\_403

服务器返回状态码为 403 的响应

• http\_404

服务器返回状态码为 404 的响应

http\_429

服务器返回状态码为 429 的响应 (1.11.13)

non\_idempotent

通常,如果请求已发送到上游服务器,则使用非幂等方法( POST 、 LOCK 、 PATCH )的请求不会传递给下一个服务器(1.9.13),启用此选项显式允许重试此类请求

off

禁用将请求传递给下一个服务器

应该记住,只有在尚未向客户端发送任何内容的情况下才能将请求传递给下一个服务器。也 就是说,如果在传输响应的过程中发生错误或超时,则无法修复此问题。

该指令还定义了与服务器通信的失败尝试。 error 、 timeout 和 invalid\_header 的情况始终被视为失败尝试,即使它们未在指令中指定。 http\_500 、 http\_503 和 http\_429 的情况仅在指令中指定时才被视为失败尝试。 http\_403 和 http\_404 的情况从未被视为失败尝试。

将请求传递到下一个服务器可能会受到尝试次数和时间的限制。

### scgi\_next\_upstream\_timeout

| -   | 说明                               |  |
|-----|----------------------------------|--|
| 语法  | scgi_next_upstream_timeout time; |  |
| 默认  | scgi_next_upstream_timeout 0;    |  |
| 上下文 | http \ server \ location         |  |
| 提示  | 该指令在 1.7.5 版本中出现                 |  |

限制请求可以传递到下一个服务器的时间。 0 值关闭此限制。

### scgi\_next\_upstream\_tries

| -   | 说明                               |  |
|-----|----------------------------------|--|
| 语法  | scgi_next_upstream_tries number; |  |
| 默认  | scgi_next_upstream_tries 0;      |  |
| 上下文 | http \ server \ location         |  |
| 提示  | 该指令在 1.7.5 版本中出现                 |  |

限制将请求传递到下一个服务器的可能尝试次数。 0 值关闭此限制。

### scgi\_no\_cache

| -   | 说明                               |
|-----|----------------------------------|
| 语法  | <pre>scgi_no_cache string;</pre> |
| 默认  |                                  |
| 上下文 | http \ server \ location         |

定义不将响应保存到缓存的条件。如果字符串参数有一个值不为空且不等于 0 ,则不会保存响应:

可以与 scgi cache bypass 指令一起使用。

### scgi\_param

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>scgi_param parameter value [if_not_empty];</pre> |
| 默认  |   |
| 上下文 | http \ server \ location                              |

设置一个应传递给 SCGI 服务器的 parameter 。 value 可以包含文本、变量及其组合。当且 仅当在当前级别上没有定义 scgi\_param 指令时,这些指令才从先前级别继承。

应将标准 CGI 环境变量作为 SCGI 头提供,请参阅分发中提供的 scgi\_params 文件:

```
location / {
   include scgi_params;
   ...
}
```

如果使用 if\_not\_empty (1.1.11) 指定了该指令,那么只有当它的值不为空时,这个参数才会传递给服务器:

```
scgi_param HTTPS $https if_not_empty;
```

### scgi\_pass

| -   | 说明                      |
|-----|-------------------------|
| 语法  | scgi_pass address;      |
| 默认  |                         |
| 上下文 | location、location 中的 if |

设置 SCGI 服务器的地址。地址可以指定为域名或 IP 地址以及端口:

```
scgi_pass localhost:9000;
```

或者作为 UNIX 域套接字路径:

```
scgi_pass unix:/tmp/scgi.socket;
```

如果域名解析为多个地址,则所有这些地址都以轮训方式使用。此外,可以将地址指定为服 务器组。

参数值可以包含变量。在这种情况下,如果将地址指定为域名,则在所描述的服务器组中搜索名称,如果未找到,则使用解析器确定。

### scgi\_pass\_header

| -   | 说明                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 语法  | <pre>scgi_pass_header field ;</pre> |
| 默认  |                                     |
| 上下文 | http \ server \ location            |

允许将其他禁用的头字段从 SCGI 服务器传递到客户端。

### scgi\_pass\_request\_body

| -   | 说明                               |  |
|-----|----------------------------------|--|
| 语法  | scgi_pass_request_body on   off; |  |
| 默认  | scgi_pass_request_body on;       |  |
| 上下文 | http \ server \ location         |  |

指示是否将原始请求正文传递给 SCGI 服务器。另请参见 scgi\_pass\_request\_headers 指令。

## scgi\_pass\_request\_headers

| -   | 说明                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 语法  | scgi_pass_request_headers on   off; |
| 默认  | scgi_pass_request_headers on;       |
| 上下文 | http \ server \ location            |

指明原始请求的头字段是否传递给 SCGI 服务器。另请参见 scgi pass request body 指令。

### scgi\_read\_timeout

| -   | 说明                                 |
|-----|------------------------------------|
| 语法  | <pre>scgi_read_timeout time;</pre> |
| 默认  | scgi_read_timeout 60s              |
| 上下文 | http \ server \ location           |

设置从 SCGI 服务器读取一个响应的超时时间。超时时间仅针对两个连续的读操作,而不是整个响应传输。如果 SCGI 服务器在此时间内未传输任何内容,则会关闭连接。

### scgi\_socket\_keepalive

| -   | 说明                              |
|-----|---------------------------------|
| 语法  | scgi_socket_keepalive on   off; |
| 默认  | scgi_socket_keepalive off;      |
| 上下文 | http \ server \ location        |
| 提示  | 该指令在 1.15.6 版本中出现               |

配置与 SCGI 服务器的传出连接的 TCP keepalive 行为。默认情况下,操作系统的设置对套接字有效。如果指令设置为值 on ,则为套接字打开 SO KEEPALIVE 套接字选项。

### scgi\_store

| -   | 说明                                       |
|-----|--|
| 语法  | <pre>scgi_store on   off   string;</pre> |
| 默认  | scgi_store off;                          |
| 上下文 | http \ server \ location                 |

允许将文件保存到磁盘。 on 参数使用与 alias 或 root 指令对应的路径保存文件。 off 参数禁用文件保存。此外,可以使用带变量的字符串显式设置文件名:

```
scgi_store /data/www$original_uri;
```

根据接收的 Last-Modified 响应头字段设置文件的修改时间。首先将响应写入临时文件,然后重命名该文件。从 0.8.9 版本开始,临时文件和持久化存储可以放在不同的文件系统上。但是,请注意,在这种情况下,文件将跨两个文件系统进行复制,而不是简单的重命名操作。因此,建议对于任何指定位置,由 scgi\_temp\_path 指令设置的保存文件和保存临时文件的目录都放在同一文件系统上。

该指令可用于创建静态不可更改文件的本地副本,例如:

```
location /images/ {
                   /data/www;
   root
   error_page
                   404 = /fetch$uri;
}
location /fetch/ {
   internal;
   scgi_pass
                  backend:9000;
   scgi_store
               on;
   scgi_store_access user:rw group:rw all:r;
   scgi_temp_path /data/temp;
   alias
                   /data/www/;
```

### scgi\_store\_access

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>scgi_store_access users:permissions;</pre> |
| 默认  | scgi_store_access user:rw;                      |
| 上下文 | http \ server \ location                        |

为新创建的文件和目录设置访问权限,例如:

```
scgi_store_access user:rw group:rw all:r;
```

如果指定了 group 或 all 访问权限,则可以省略 user 权限:

```
scgi_store_access group:rw all:r;
```

### scgi\_temp\_file\_write\_size

| -   | 说明                               |
|-----|----------------------------------|
| 语法  | scgi_temp_file_write_size size ; |
| 默认  | scgi_temp_file_write_size 8k 16k |
| 上下文 | http \ server \ location         |

当启用从 SCGI 服务器到临时文件的响应缓冲时,限制一次写入临时文件的数据大小 ( size )。默认情况下, size 由 scgi\_buffer\_size 和 scgi\_buffers 指令设置的两个缓冲区限制。临时文件的最大大小由 scgi\_max\_temp\_file\_size 指令设置。

### scgi\_temp\_path

| -   | 说明   |
|-----|--|
| 语法  | <pre>scgi_temp_path path [level1 [level2 [level3]]];</pre> |
| 默认  | scgi_temp_path scgi_temp                                   |
| 上下文 | http \ server \ location                                   |

定义一个用于存储临时文件的目录,其中包含从 SCGI 服务器接收的数据。在指定目录下最多可以使用三级子目录结构。例如以下配置:

```
scgi_temp_path /spool/nginx/scgi_temp 1 2;
```

临时文件可能如下所示:

/spool/nginx/scgi\_temp/7/45/00000123457

另请参见 scgi\_cache\_path 指令的 use\_temp\_path 参数。

# 原文档

• http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_scgi\_module.html

## ngx\_http\_scgi\_module

- 指令
  - o secure link
  - o secure link md5
  - secure\_link\_secret
- 内嵌变量

ngx\_http\_secure\_link\_module 模块 (0.7.18) 用于检查请求链接的真实性,保护资源免受未经授权的访问,并限制链接有效时长。

通过将请求中传递的校验和值与为请求计算的值进行比较,验证所请求链接的真实性。如果链接有效时长有限且时间已过,则链接将被视为过期。这些检查的状态在 \$secure\_link 变量中可用。

该模块提供两种替代操作模式。第一种模式由 secure\_link\_secret 指令启用,用于检查请求链接的真实性以及保护资源免受未经授权的访问。第二种模式(0.8.50)由 secure\_link和 secure\_link md5 指令启用,也用于限制链接的有效期。

默认情况下不构建此模块,可使用 --with-http\_secure\_link\_module 配置参数启用它。

## 指令

#### secure link

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | secure_link expression;  |
| 默认  |                          |
| 上下文 | http \ server \ location |

定义一个包含变量的字符串,从中提取链接的校验和值和有效期。

表达式中使用的变量通常与请求相关联。见下面的例子。

将从字符串中提取的校验和值与 secure\_link\_md5 指令定义的表达式的 MD5 哈希值进行比较。如果校验和不同,则 \$secure\_link 变量设置为空字符串。如果校验和相同,则检查链接有效期。如果链接的有效期有限且时间已过,则 \$secure\_link 变量将设置为 0 。否则,它被设置为 1 。请求中传递的 MD5 哈希值使用 base64url 编码。

如果链接的有效时长有限,则自 Epoch(Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT)以秒为单位设置到期时间。该值在 MD5 哈希之后的表达式中指定,并以逗号分隔。请求中传递的到期时间可通过 \$secure\_link\_expires 变量获得,以便在 secure\_link\_md5 指令中使用。如果未指定到期时间,则链接将有无限有效时长。

#### secure\_link\_md5

| -   | 说明                                      |
|-----|---|
| 语法  | <pre>secure_link_md5 expression ;</pre> |
| 默认  |   |
| 上下文 | http \ server \ location                |

定义一个将为其计算 MD5 哈希值并与请求中传递的值进行比较的表达式。

表达式应包含链接(资源)的保护部分和秘密部分。如果链接的有效市场为有限,则表达式还应包含 \$secure link expires 。

为防止未经授权的访问,表达式可能包含有关客户端的一些信息,例如其地址和浏览器版本。

#### 例如:

```
location /s/ {
    secure_link $arg_md5,$arg_expires;
    secure_link_md5 "$secure_link_expires$uri$remote_addr secret";

if ($secure_link = "") {
    return 403;
    }

if ($secure_link = "0") {
    return 410;
    }

...
}
```

/s/link?md5=\_e4Nc3iduzkWRm01TBBNYw&expires=2147483647 链接限制了 IP 地址为 127.0.0.1 的客户端对 /s/link 访问。该链接的有效时长有限,直到 2038 年 1 月 19 日 (GMT)。

在 UNIX 上, md5 请求参数值可以获取为:

```
echo -n '2147483647/s/link127.0.0.1 secret' | \
    openssl md5 -binary | openssl base64 | tr +/ -_ | tr -d =
```

### secure\_link\_secret

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | secure_link_secret word; |
| 默认  |                          |
| 上下文 | http \ server \ location |

定义一个用于检查所请求链接真实性的暗语 (word)。

请求链接的完整 URI 如下所示:

```
/prefix/hash/link
```

其中 hash 是针对链接和暗语相连计算的 MD5 哈希的十六进制表示,而 prefix 是没有斜杠的任意字符串。

如果请求的链接通过了真实性检查,则 \$secure\_link 变量将设置为从请求 URI 中提取的链接。否则, \$secure\_link 变量设置为空字符串。

例如:

```
location /p/ {
    secure_link_secret secret;

if ($secure_link = "") {
    return 403;
  }

rewrite ^ /secure/$secure_link;
}

location /secure/ {
    internal;
}
```

/p/5e814704a28d9bc1914ff19fa0c4a00a/link 的请求将在内部重定向到 /secure/link 。

在 UNIX 上,此示例的哈希值可以通过以下方式获得:

```
echo -n 'linksecret' | openssl md5 -hex
```

## 内嵌变量

• \$secure\_link

链接检查的状态。具体值取决于所选的操作模式。

• \$secure\_link\_expires

请求中传递的链接的过期时间,仅用于 secure\_link\_md5 指令。

# 原文档

• http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_secure\_link\_module.html

# ngx\_http\_session\_log\_module

- 示例配置
- 指令
  - session\_log
  - session log format
  - session\_log\_zone
- 内嵌变量

ngx\_http\_session\_log\_module 模块启用会话日志(多个 HTTP 请求的聚合),而不是单个 HTTP 请求。

该模块作为我们商业订阅的一部分提供。

## 示例配置

以下配置根据请求客户端的地址和 User-Agent 请求头字段设置会话日志并将请求映射到会话:

## 指令

### session\_log

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | session_log name   off;  |
| 默认  | session_log off;         |
| 上下文 | http \ server \ location |

允许使用指定的会话日志。特殊值 off 取消从先前配置级别继承的所有 session\_log 指令。

### session\_log\_format

| -   | 说明                              |
|-----|---------------------------------|
| 语法  | session_log_format name string; |
| 默认  | session_log_format combined ""; |
| 上下文 | http                            |

指定日志的输出格式。 \$body\_bytes\_sent 变量的值聚合在会话的所有请求中。可用于记录的 所有其他变量的值对应于会话中的第一个请求。

### session\_log\_zone

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>session_log_zone path zone=name:size [format=format] [timeout=time] [id=id] [md5=md5];</pre> |
| 默认  |   |
| 上下文 | http  |

设置日志文件的路径,并配置用于存储当前活动会话的共享内存区域。

只要会话中的最后一个请求经过的时间不超过指定的 timeout (默认为 30 秒),会话就被视为活动状态。会话不再处于活动状态后将被写入日志。

id 参数标识请求映射到的会话。 id 参数设置为 MD5 哈希的十六进制形式(例如,使用变量从 cookie 中获取)。如果未指定此参数或不是有效的 MD5 哈希,则 nginx 将根据 md5 参数的值计算 MD5 哈希,并使用此哈希创建新会话。 id 和 md5 参数都可以包含变量。

format 参数设置 session\_log\_format 指令配置的自定义会话日志格式。如果未指定 format ,则使用预定义的 combined 格式。

## 内嵌变量

ngx\_http\_session\_log\_module 模块支持两个内嵌变量:

- \$session\_log\_id当前会话 ID
- \$session\_log\_binary\_id

二进制形式的当前会话 ID(16字节)。

# 原文档

• http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_session\_log\_module.html

# ngx\_http\_slice\_module

- 示例配置
- 指令
  - slice
- 内嵌变量

ngx\_http\_slice\_module 模块 (1.9.8) 是一个过滤器,它将请求拆分为子请求,每个子请求都返回一定范围的响应。该过滤器针对大响应缓存更加有效。

默认情况下不构建此模块,可在构建 nginx 时使用 --with-http\_slice\_module 配置参数启用。

## 示例配置

在此示例中,响应被拆分为 1M 大小的可缓存切片。

## 指令

#### slice

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | slice size;              |
| 默认  | slice 0;                 |
| 上下文 | http \ server \ location |

设置切片的 size (大小)。零值禁止将响应拆分为切片。请注意,值太低可能会导致内存使用过多并打开大量文件。

为了使子请求返回所需的范围, \$slice\_range 变量应作为 Range 请求头字段传递给代理服务器。如果启用了缓存,则应将 \$slice\_range 添加到缓存键,并启用 206 状态代码的响应缓存。

## 内嵌变量

ngx\_http\_slice\_module 模块支持以下内嵌变量:

• \$slice\_range

HTTP 字节范围格式的当前切片范围,例如: bytes=0-1048575 。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_slice\_module.html

## ngx\_http\_spdy\_module

- 已知问题
- 示例配置
- 指令
  - spdy chunk size
  - spdy\_headers\_comp
- 内嵌变量

该模块已被 1.9.5 中的 ngx\_http\_v2\_module 模块所取代。

ngx\_http\_spdy\_module 模块为 SPDY 提供实验性支持。目前,SPDY 协议草案 3.1已实施。

在 1.5.10 版之前,已实施 SPDY 协议草案 2。

默认情况下不构建此模块,可在构建 nginx 时使用 --with-http\_spdy\_module 配置参数启用它。

## 已知问题

该模块处于实验阶段,请注意风险。

当前的 SPDY 协议实现不支持服务器推送。

在 1.5.9 之前的版本中, SPDY 连接中的响应无法做到速率限制。

无论 proxy\_request\_buffering、fastcgi\_request\_buffering、uwsgi\_request\_buffering 和 scgi\_request\_buffering 指令为何值,都无法禁用客户端请求体缓冲。

## 示例配置

```
server {
    listen 443 ssl spdy;

    ssl_certificate server.crt;
    ssl_certificate_key server.key;
    ...
}
```

请注意,为了在同一端口上同时接受 HTTPS 和 SPDY 连接,使用的 OpenSSL 库应支持 Next Protocol Negotiation TLS 扩展,该扩展自 OpenSSL 1.0.1 版开始可用。

## 指令

### spdy\_chunk\_size

| -   | 说明                                |
|-----|-----------------------------------|
| 语法  | <pre>spdy_chunk_size size ;</pre> |
| 默认  | spdy_chunk_size 8k;               |
| 上下文 | http \ server \ location          |
| 提示  | 该指令在 1.5.9 版本中出现                  |

设置响应体分块的最大大小。值太低会导致更高的开销。由于 HOL 阻塞,太高的值会破坏优先级。

### spdy\_headers\_comp

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | spdy_headers_comp level; |
| 默认  | spdy_headers_comp 0;     |
| 上下文 | http \ server            |

设置响应头压缩级别(level),范围从 1 (最快,压缩程度较低)到 9 (最慢,压缩程度最佳)。特殊值 0 将关闭头压缩。

## 内嵌变量

ngx\_http\_spdy\_module 模块支持以下内嵌变量:

• \$spdy

SPDY 连接的 SPDY 协议版本,无则为空字符串

\$spdy\_request\_priority

请求 SPDY 连接的优先级, 无则为空字符串

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_spdy\_module.html

# ngx\_http\_split\_clients\_module

- 示例配置
- 指令
  - split\_clients

ngx\_http\_split\_clients\_module 模块用于创建适用于 A/B 测试的变量,也称为拆分测试。

## 示例配置

## 指令

### split\_clients

```
      -
      说明

      语法
      split_clients string $variable { ... };

      默认
      —

      上下文
      http
```

#### 创建一个用于 A/B 测试的变量。

使用 MurmurHash2 对原始字符串的值进行哈希处理。在以上示例中,哈希值从 0 到 21474835 (0.5%) 对应 \$variant 变量的值为 .one ,哈希值从 21474836 到 107374180 (2%) 对应的值为 .two ,哈希值从 107374181 到 4294967295 对应值为 "" (空字符串)。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_split\_clients\_module.html

# ngx\_http\_ssi\_module

- 示例配置
- 指令
  - o ssi
  - ssi\_last\_modified
  - ssi\_min\_file\_chunk
  - ssi\_silent\_errors
  - ssi\_types
  - ssi\_value\_length
- SSI 命令
- 内嵌变量

ngx\_http\_ssi\_module 模块是一个过滤器,在经过它的响应中处理 SSI (服务器端包含)命令。目前,支持的 SSI 命令列表并不完整。

## 示例配置

```
location / {
    ssi on;
    ...
}
```

## 指令

#### ssi

| -   | 说明                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 语法  | SSi on   off;                       |
| 默认  | ssi off;                            |
| 上下文 | http、server、location、location 中的 if |

启用或禁用处理响应中的 SSI 命令。

## ssi\_last\_modified

| -   | 说明                          |
|-----|-----------------------------|
| 语法  | ssi_last_modified on   off; |
| 默认  | ssi_last_modified off;      |
| 上下文 | http \ server \ location    |
| 提示  | 该指令在 1.5.1 版本中出现            |

允许在 SSI 处理期间保留原始响应中的 Last-Modified 头字段,以便于响应缓存。

默认情况下,在处理过程中修改响应内容时会删除头字段,并且可能包含动态生成的元素或 与原始响应无关的部分。

# ssi\_min\_file\_chunk

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | ssi_min_file_chunk size; |
| 默认  | ssi_min_file_chunk 1k;   |
| 上下文 | http \ server \ location |

设置响应存储在磁盘上的部分的最小大小( size ) ,从使用 sendfile 发送它们起生效。

### ssi\_silent\_errors

| -   | 说明                          |
|-----|-----------------------------|
| 语法  | ssi_silent_errors on   off; |
| 默认  | ssi_silent_errors off;      |
| 上下文 | http \ server \ location    |

如果启用,则在 SSI 处理期间发生错误时,禁止输出 [an error occurred while processing the directive] 字符串。

### ssi\_types

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | ssi_types mime-type;     |
| 默认  | ssi_types text/html;     |
| 上下文 | http \ server \ location |

除了 text/html 之外,还可以指定在其他 MIME 类型的响应中处理 SSI 命令。特殊值 \* 匹配任何 MIME 类型(0.8.29)。

### ssi\_value\_length

| -   | 说明                        |
|-----|---------------------------|
| 语法  | ssi_value_length length ; |
| 默认  | ssi_value_length 256;     |
| 上下文 | http \ server \ location  |

设置 SSI 命令中参数值的最大长度。

# SSI 命令

SSI 命令的通用格式:

```
<!--# command parameter1=value1 parameter2=value2 ... -->
```

#### 支持以下命令:

block

定义一个可在 include 命令中用作存根的块。该块可以包含其他 SSI 命令。该命令有以下参数:

o name

块名称

示例:

```
<!--# block name="one" -->
stub
<!--# endblock -->
```

config

设置SSI处理期间使用的一些参数,即:

o errmsg

在 SSI 处理期间发生错误时输出的字符串。默认输出以下字符串:

[an error occurred while processing the directive]

#### o timefmt

传递给 strftime() 函数的格式化字符串,用于输出日期和时间。默认为以下格式:

```
"%A, %d-%b-%Y %H:%M:%S %Z"
```

%s 格式适合以秒为单位输出时间。

#### echo

输出一个变量的值。该命令有以下参数:

o var

变量名

o encoding

编码方式。可能的值包括 none \ url 和 entity 。默认使用 entity 。

- o default
  - 一个非标准参数,如果变量未定义,则输出设置的默认字符串。默认情况下,输出 (none)。

```
<!--# echo var="name" default="no" -->
```

#### 以上命令将替换成以下命令序列:

```
<!--# if expr="$name" --><!--# echo var="name" --><!--# else -->no<!--# endif -->
```

#### • if

执行条件包含。支持以下命令:

```
<!--# if expr="..." -->
...
<!--# elif expr="..." -->
...
<!--# else -->
...
<!--# endif -->
```

目前仅支持一级嵌套。该命令有以下参数:

o expr

表达式。一个表达式可以是:

■ 变量存在检查:

```
<!--# if expr="$name" -->
```

■ 变量与文本比较:

```
<!--# if expr="$name = text" -->
<!--# if expr="$name != text" -->
```

■ 变量与正则表达式比较:

```
<!--# if expr="$name = /text/" -->
<!--# if expr="$name != /text/" -->
```

如果一个 text 包含变量,则替换它们的值。一个正则表达式可以包含位置和命名捕获,之后可通过变量引用使用,例如:

```
<!--# if expr="$name = /(.+)@(?P<domain>.+)/" -->
    <!--# echo var="1" -->
    <!--# echo var="domain" -->
<!--# endif -->
```

include

将另一个请求的结果包含到一个响应中。该命令有以下参数:

o file

指定一个包含的文件,例如:

```
<!--# include file="footer.html" -->
```

o virtual

指定一个包含的请求,例如:

```
<!--# include virtual="/remote/body.php?argument=value" -->
```

指定在一个页面上并由代理或 FastCGI/uwsgi/SCGI/gRPC 服务器处理的多个请求并行运行。如果需要顺序处理,则应使用 wait 参数。

#### o stub

一个非标准参数,用于命名块,如果该块包含的请求导致空请求体或在请求处理期间发生错误,则将输出其内容,例如:

```
<!--# block name="one" -->&nbsp;<!--# endblock -->
<!--# include virtual="/remote/body.php?argument=value" stub="one" -->
```

在包含的请求上下文中处理替换块内容。

#### o wait

一个非标准参数,在继续进行 SSI 处理之前等待请求完全完成,例如:

```
<!--# include virtual="/remote/body.php?argument=value" wait="yes" -->
```

#### o set

一个非标准参数,将请求处理的成功结果写入指定变量,例如:

```
<!--# include virtual="/remote/body.php?argument=value" set="one" -->
```

响应的最大大小由 subrequest output buffer size 指令(1.13.10)设置:

```
location /remote/ {
    subrequest_output_buffer_size 64k;
    ...
}
```

#### 在 1.13.10 版之前,只有使用

ngx\_http\_proxy\_module、ngx\_http\_memcached\_module、ngx\_http\_fastcgi\_module (1.5.6)、ngx\_http\_uwsgi\_module (1.5.6)和 ngx\_http\_scgi\_module (1.5.6)模块获得的响应结果才能写入变量。响应的最大大小是使用

proxy\_buffer\_size、memcached\_buffer\_size、fastcgi\_buffer\_size、uwsgi\_buffer\_size和 scgi\_buffer\_size 指令设置的。

#### set

设置变量的值。该命令有以下参数:

o var

变量名

o value

变量值。如果指定的值包含变量,则替换它们的值。

# 内嵌变量

ngx\_http\_ssi\_module 模块支持两个内嵌变量:

• \$date\_local

当地时区的当前时间。该格式由 config 命令和 timefmt 参数设置。

• \$date\_gmt

格林威治标准时间形式的当前时间,该格式由 config 命令和 timefmt 参数设置。

# 原文档

• http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_ssi\_module.html

# ngx\_http\_ssi\_module

- 示例配置
- 指令
  - o ssl
  - o ssl buffer size
  - ssl\_certificate
  - ssl\_certificate\_key
  - ssl\_ciphers
  - ssl\_client\_certificate
  - o ssl crl
  - ssl\_dhparam
  - ssl\_early\_data
  - o ssl\_ecdh\_curve
  - ssl\_password\_file
  - ssl\_prefer\_server\_ciphers
  - ssl protocols
  - ssl\_session\_cache
  - ssl\_session\_ticket\_key
  - o ssl session tickets
  - ssl\_session\_timeout
  - ssl\_stapling
  - o ssl stapling file
  - ssl\_stapling\_responder
  - ssl\_stapling\_verify
  - o ssl trusted certificate
  - ssl\_verify\_client
  - o ssl verify depth
- 错误处理
- 内嵌变量

ngx\_http\_ssl\_module 模块为 HTTPS 提供必要的支持。

默认不构建此模块,在构建时可使用 --with-http\_ssl\_module 配置参数启用。

该模块依赖 OpenSSL 库。

### 示例配置

#### 为减少 CPU 的负载,建议

- 设置 worker 进程数等于 CPU 核心数
- 启用 keep-alive 连接
- 启用共享会话缓存
- 禁用内置会话缓存
- 可增长会话生命周期 (默认为 5 分钟)

# 指令

#### ssl

| -   | 说明            |
|-----|---------------|
| 语法  | ssi on   off; |
| 默认  | ssi off;      |
| 上下文 | http ` server |

该指令在 1.15.0 版本中已过时。应使用 listen 指令的 ssl 参数设置。

### ssl\_buffer\_size

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | ssl_buffer_size   size ; |
| 默认  | ssl_buffer_size 16k;     |
| 上下文 | http \ server            |
| 提示  | 该指令在 1.5.9 版本中出现         |

设置发送数据的缓冲区大小。

缓冲区默认大小为 16k,对应发送大响应时的最小开销。要将首字节时间(TTFB, Time To First Byte)减到最小,设置较小的值可能会有不错的效果,如:

```
ssl_buffer_size 4k;
```

### ssl\_certificate

| -   | 说明                    |
|-----|-----------------------|
| 语法  | ssl_certificate file; |
| 默认  |                       |
| 上下文 | http \ server         |

指定一个有给定虚拟服务器的 PEM 证书文件(file)。如果除了主证书之外还要指定中级证书,则应按以下顺序在同一文件中指定它们:首先是主证书,然后是中级证书。PEM 格式的密钥可以放在同一文件中。

从 1.11.0 版本开始,可以多次指定此指令以加载不同类型的证书,例如,RSA和 ECDSA:

只有 OpenSSL 1.0.2 或更高版本才支持不同证书的独立证书链。对于旧版本,只能使用一个证书链。

从 1.15.9 版本开始,使用 OpenSSL 1.0.2 或更高版本时,可在 file 文件名中使用变量:

```
ssl_certificate $ssl_server_name.crt;
ssl_certificate_key $ssl_server_name.key;
```

请注意,使用变量意味着每次 SSL 握手都会加载证书,这可能会对性能产生负面影响。

可以指定值 data:\$variable 来代替 file (1.15.10),证书将从变量中加载而不使用中间文件。请注意,不恰当地使用此语法可能会产生安全隐患,例如将密钥数据写入错误日志。

记住,由于 HTTPS 协议对最大互操作性的限制,虚拟服务器应监听不同的 IP 地址。

### ssl\_certificate\_key

| -   | 说明                         |
|-----|----------------------------|
| 语法  | ssl_certificate_key file ; |
| 默认  |                            |
| 上下文 | http \ server              |

指定有给定虚拟服务器的 PEM 密钥文件。

可以指定值 engine:name:id 来代替是 file (1.7.9),从 OpenSSL 引擎 name 加载有指定 id 的密钥。

可以指定值 data: \$variable 替代 file (1.15.10),将从变量加载密钥而不使用中间文件。请注意,不恰当地使用此语法可能会产生安全隐患,例如将密钥数据写入错误日志。

从 1.15.9 版本开始,使用 OpenSSL 1.0.2 或更高版本时,可在 file 文件名中使用变量。

### ssl ciphers

| -   | 说明                            |
|-----|-------------------------------|
| 语法  | ssl_ciphers ciphers;          |
| 默认  | ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5; |
| 上下文 | http ` server                 |

指定启用的密码。密码以 OpenSSL 库支持的格式指定,例如:

```
ssl_ciphers ALL:!aNULL:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP;
```

可以使用 openss1 ciphers 命令查看完整列表。

以前版本的 nginx 默认使用了不同的密码。

# ssl\_client\_certificate

| -   | 说明                           |
|-----|------------------------------|
| 语法  | ssl_client_certificate file; |
| 默认  |                              |
| 上下文 | http ` server                |

如果启用了 ssl\_stapling,则指定一个有可信 CA 的 PEM 证书文件,该证书用于验证客户端证书和 OCSP 响应。

证书列表将被发送到客户端。如果不需要,可以使用 ssl\_trusted\_certificate 指令设置。

### ssl\_crl

| -   | 说明               |
|-----|------------------|
| 语法  | ssl_crl file;    |
| 默认  |                  |
| 上下文 | http \ server    |
| 提示  | 该指令在 0.8.7 版本中出现 |

指定 PEM 格式的已吊销证书 (CRL) 文件 (file),用于验证客户端证书。

### ssl\_dhparam

| -   | 说明                |
|-----|-------------------|
| 语法  | ssl_dhparam file; |
| 默认  |                   |
| 上下文 | http \ server     |
| 提示  | 该指令在 0.7.2 版本中出现  |

为 DHE 密码指定 DH 参数文件。

默认不设置任何参数,因此不会使用 DHE 密码。

在 1.11.0 版之前,默认使用内置参数。

### ssl\_early\_data

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | ssl_early_data on   off; |
| 默认  | ssl_early_data off;      |
| 上下文 | http \ server            |
| 提示  | 该指令在 1.15.3 版本中出现        |

启用或禁用 TLS 1.3 Early data。

带有 Early data 的请求将受到重放攻击。为了防止应用层受到此类攻击,应使用 \$ssl early data 变量避免。

proxy\_set\_header Early-Data \$ssl\_early\_data;

BoringSSL、OpenSSL 1.1.1 或更高版本 (1.15.4) 支持该指令。

### ssl\_ecdh\_curve

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | ssl_ecdh_curve ;         |
| 默认  | ssl_ecdh_curve auto;     |
| 上下文 | http \ server            |
| 提示  | 该指令在 1.1.0 和 1.0.6 版本中出现 |

指定 ECDHE 密码的 curve 。

使用 OpenSSL 1.0.2 或更高版本时,可以指定多个 curve (1.11.0),例如:

ssl\_ecdh\_curve prime256v1:secp384r1;

特殊值 auto (1.11.0) 指示 nginx 在使用 OpenSSL 1.0.2 或更高版本时使用内置在 OpenSSL 库中的列表,或者使用旧版本的 prime256v1。

在 1.11.0 版本之前,默认使用 prime256v1 CUrve。

### ssl\_password\_file

| -   | 说明                      |
|-----|-------------------------|
| 语法  | ssl_password_file file; |
| 默认  |                         |
| 上下文 | http ` server           |
| 提示  | 该指令在 1.7.3 版本中出现        |

指定一个有密钥的文件(file),每个密码按行指定。在加载密钥时依次尝试。

例:

```
http {
    ssl_password_file /etc/keys/global.pass;
    ...

server {
        server_name www1.example.com;
        ssl_certificate_key /etc/keys/first.key;
}

server {
        server_name www2.example.com;

    # named pipe can also be used instead of a file
        ssl_password_file /etc/keys/fifo;
        ssl_certificate_key /etc/keys/second.key;
}
```

### ssl\_prefer\_server\_ciphers

| -   | 说明                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 语法  | ssl_prefer_server_ciphers on   off; |
| 默认  | ssl_prefer_server_ciphers off;      |
| 上下文 | http \ server                       |

指定在使用 SSLv3 和 TLS 协议时,服务器密码应优先于客户端密码。

## ssl\_protocols

| -   | 说明   |  |
|-----|--|--|
| 语法  | ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3]; |  |
| 默认  | ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;                         |  |
| 上下文 | http ` server  |  |

#### 启用指定的协议。

TLSv1.1 和 TLSv1.2 参数(1.1.13、1.0.12) 仅在使用 OpenSSL 1.0.1 或更高版本时有效。

仅当使用 TLSv1.3 支持构建的 OpenSSL 1.1.1 时, TLSv1.3 参数 (1.13.0) 才有效。

### ssl\_session\_cache

| -   | 说明                       |        |                                       |
|-----|--------------------------|--------|---------------------------------------|
| 语法  | ssl_session_cache `off \ | none \ | [builtin[:size]] [shared:name:size]`; |
| 默认  | ssl_session_cache none;  |        |                                       |
| 上下文 | http \ server            |        |                                       |

设置存储会话参数的缓存的类型和大小。缓存可以是以下任何类型:

#### off

完全禁止使用会话缓存:nginx 明确告诉客户端会话可能不会被重用。

#### none

轻度禁止使用会话缓存:nginx 告诉客户端会话可以重用,但实际上并不会将会话参数存储在缓存中。

#### • builtin

一个用 OpenSSL 构建的缓存,仅由一个 worker 进程使用。缓存大小在会话中指定。如果未指定大小,则默认为 20480 个会话。使用内置缓存可能会导致内存碎片。

#### shared

所有 worker 进程之间共享的缓存。缓存大小以字节为单位指定,一兆字节可以存储大约 4000 个会话。每个共享缓存都应有一个任意的名称。可以在多个虚拟服务器中使用有相 同名称的缓存。

两种缓存类型可以同时使用,例如:

ssl\_session\_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;

但只使用没有内置缓存的共享缓存会更好。

### ssl\_session\_ticket\_key

| -   | 说明                           |
|-----|------------------------------|
| 语法  | ssl_session_ticket_key file; |
| 默认  |                              |
| 上下文 | http \ server                |
| 提示  | 该指令在 1.5.7 版本中出现             |

设置一个用于加密和解密 TLS 会话 ticket 的密钥文件。如果必须在多个服务器之间共享相同的密钥,则该指令是必需的。默认情况下,使用随机生成的密钥。

如果指定了多个密钥,则仅使用第一个密钥来加密 TLS 会话 ticket。允许配置秘钥轮转,例如:

```
ssl_session_ticket_key current.key;
ssl_session_ticket_key previous.key;
```

该文件必须包含80或48个字节的随机数,可以使用以下命令创建:

```
openssl rand 80 > ticket.key
```

根据文件大小, AES256 (对于 80 字节密钥, 1.11.8) 或 AES128 (对于 48 字节密钥) 用于加密。

### ssl\_session\_tickets

| -   | 说明                            |
|-----|-------------------------------|
| 语法  | ssl_session_tickets on   off; |
| 默认  | ssl_session_tickets on;       |
| 上下文 | http ` server                 |
| 提示  | 该指令在 1.5.9 版本中出现              |

通过 TLS 会话 ticket 启用或禁用会话重用。

# ssl\_session\_timeout

| -   | 说明                        |
|-----|---------------------------|
| 语法  | ssl_session_timeout time; |
| 默认  | ssl_session_timeout 5m;   |
| 上下文 | http \ server             |

指定客户端可以重用会话参数的时间。

### ssl\_stapling

| -   | 说明                     |
|-----|------------------------|
| 语法  | ssl_stapling on   off; |
| 默认  | ssl_stapling off;      |
| 上下文 | http \ server          |
| 提示  | 该指令在 1.3.7 版本中出现       |

启用或禁用服务器 OCSP stapling:

```
ssl_stapling on;
resolver 192.0.2.1;
```

要使 OCSP stapling 起作用,应知道服务器证书颁发者的证书。如果 ssl\_certificate 文件不包含中级证书,则服务器证书颁发者的证书应存在于 ssl\_trusted\_certificate 文件中。

要解析 OCSP 响应器主机名,还应指定 resolver 指令。

### ssl\_stapling\_file

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | ssl_stapling_file file ; |
| 默认  |                          |
| 上下文 | http \ server            |
| 提示  | 该指令在 1.3.7 版本中出现         |

设置后,将从指定的文件中获取 OCSP stapling 响应,而不是查询服务器证书中指定的 OCSP 响应器。

该文件应为 DER 格式,由 openssl ocsp 命令生成。

### ssl\_stapling\_responder

| -   | 说明                          |
|-----|-----------------------------|
| 语法  | ssl_stapling_responder url; |
| 默认  |                             |
| 上下文 | http ` server               |
| 提示  | 该指令在 1.3.7 版本中出现            |

覆盖 Authority Information Access 证书扩展中指定的 OCSP 响应器的 URL。

仅支持 http:// OCSP 响应器 (responder):

ssl\_stapling\_responder http://ocsp.example.com/;

### ssl\_stapling\_verify

| -   | 说明                            |
|-----|-------------------------------|
| 语法  | ssl_stapling_verify on   off; |
| 默认  | ssl_stapling_verify off;      |
| 上下文 | http \ server                 |
| 提示  | 该指令在 1.3.7 版本中出现              |

启用或禁用服务器对 OCSP 响应的验证。

要使验证生效,应使用 ssl\_trusted\_certificate 指令将服务器证书颁发者的证书、根证书和所有中级证书配置为受信任。

# ssl\_trusted\_certificate

| -   | 说明                            |
|-----|-------------------------------|
| 语法  | ssl_trusted_certificate file; |
| 默认  |                               |
| 上下文 | http \ server                 |
| 提示  | 该指令在 1.3.7 版本中出现              |

如果启用了 ssl\_stapling,则指定一个 PEM 格式的可信 CA 证书文件,该证书用于验证客户端证书和 OCSP 响应。

与 ssl client certificate 设置的证书不同,这些证书的列表不会发送给客户端。

### ssl\_verify\_client

| -   | 说明  |  |
|-----|---|--|
| 语法  | ssl_verify_client on   off   optional   optional_no_ca; |  |
| 默认  | ssl_stapling_verify off;                                |  |
| 上下文 | http \ server   |  |

启用客户端证书验证。验证结果存储在 \$ssl\_client\_verify 变量中。

optional 参数 (0.8.7+) 请求客户端证书,并在证书存在时验证。

optional\_no\_ca 参数(1.3.8、1.2.5)请求客户端证书,但不要求它由受信任的 CA 证书签 名。这适用于 nginx 外部服务执行实际证书验证的情况。可以通过 \$ssl\_client\_cert 变量访问证书内容。

### ssl\_verify\_depth

| -   | 说明                        |
|-----|---------------------------|
| 语法  | ssl_verify_depth number ; |
| 默认  | ssl_verify_depth 1;       |
| 上下文 | http \ server             |

设置客户端证书链的验证深度。

### 错误处理

ngx\_http\_ssl\_module 模块支持几个非标准错误代码,可以使用 error\_page 指令来重定向:

• 495

客户端证书验证期间发生错误

• 496

客户未提交所需证书

• 497

已将常规请求发送到 HTTPS 端口

在完全解析请求并且变量 (例如 \$request\_uri \ \$uri \ \$args 和其他变量) 可用之后,就会发生重定向。

# 内嵌变量

ngx\_http\_ssl\_module 模块支持以下嵌入变量:

• \$ssl\_cipher

返回用于一个已建立的 SSL 连接的密码字符串

• \$ssl\_ciphers

返回客户端支持的密码列表(1.11.7)。已知密码按名称列出,未知则以十六进制显示,例如:

AES128-SHA: AES256-SHA: 0x00ff

仅在使用 OpenSSL 1.0.2 或更高版本时才完全支持该变量。对于旧版本,该变量仅适用于新会话,仅列出已知密码。

• \$ssl\_client\_escaped\_cert

以 PEM 格式 (urlencoded) 返回已建立 SSL 连接的客户端证书 (1.13.5)

• \$ssl\_client\_cert

为已建立的 SSL 连接返回 PEM 格式的客户端证书。除了第一行,前面的每一行都带有制表符。这适用于 proxy set header 指令。

不推荐使用该变量,应该使用 \$ssl\_client\_escaped\_cert 变量。

• \$ssl\_client\_fingerprint

返回已建立 SSL 连接的客户端证书的 SHA1 指纹 (1.7.1)

• \$ssl\_client\_i\_dn

根据 RFC 2253 (1.11.6) ,为已建立的 SSL 连接返回客户端证书的 issuer DN 字符串:

• \$ssl\_client\_i\_dn\_legacy

返回已建立的 SSL 连接的客户端证书的 issuer DN 字符串。

在 1.11.6 版之前,变量名称为 \$ssl\_client\_i\_dn 。

• \$ssl\_client\_raw\_cert

返回已建立 SSL 连接的 PEM 格式的客户端证书

• \$ssl\_client\_s\_dn

根据 RFC 2253 (1.11.6) ,为已建立的 SSL 连接返回客户端证书的 subject DN 字符串

• \$ssl\_client\_s\_dn\_legacy

返回已建立 SSL 连接的客户端证书的 subject DN 字符串

在 1.11.6 版之前,变量名称为 \$ssl\_client\_s\_dn。

\$ssl\_client\_serial

返回已建立的 SSL 连接的客户端证书的序列号

• \$ssl\_client\_v\_end

返回客户端证书的结束日期(1.11.7)

• \$ssl\_client\_v\_remain

返回客户端证书到期前的天数(1.11.7)

• \$ssl\_client\_v\_start

返回客户端证书的开始日期(1.11.7)

\$ssl\_client\_verify

返回客户端证书验证的结果: SUCCESS \ FAILED: reason ,如果证书不存在则返回 NONE 。

在 1.11.7 版之前, FAILED 结果不包含原因字符串

• \$ssl\_curves

返回客户端支持的 curve 列表(1.11.7)。已知 curve 按名称列出,未知以十六进制显示,例如:

0x001d:prime256v1:secp521r1:secp384r1

仅在使用 OpenSSL 1.0.2 或更高版本时才支持该变量。对于旧版本,变量值将为空字符串。

该变量仅适用于新会话。

• \$ssl\_early\_data

如果使用 TLS 1.3 Early data 并且握手未完成则返回 "1" , 否则返回 "" (1.15.3) 。

• \$ssl\_protocol

返回已建立的 SSL 连接的协议

• \$ssl\_server\_name

返回通过 SNI (1.7.0) 请求的服务器名称

\$ssl\_session\_id
 返回已建立的 SSL 连接的会话标识

• \$ssl\_session\_reused

如果重用 SSL 会话则返回 "r" , 否则返回 "." (1.5.11) 。

# 原文档

• http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_ssl\_module.html

# ngx\_http\_status\_module

- 示例配置
- 指令
  - status
  - status\_format
  - status\_zone
- 数据
- 兼容性
- 1.13.10 版本起,该模块被 1.13.3 中的 ngx\_http\_api\_module 模块所取代。

ngx\_http\_status\_module 模块提供了访问各种状态信息的接口。

该模块作为我们商业订阅的一部分提供。

# 示例配置

```
http {
    upstream backend {
        zone http_backend 64k;
        server backend1.example.com weight=5;
        server backend2.example.com;
    }
    proxy_cache_path /data/nginx/cache_backend keys_zone=cache_backend:10m;
    server {
        server_name backend.example.com;
        location / {
            proxy_pass http://backend;
            proxy_cache cache_backend;
            health_check;
        }
        status_zone server_backend;
    }
    server {
        listen 127.0.0.1;
        location /upstream_conf {
            upstream_conf;
        }
        location /status {
            status;
        }
        location = /status.html {
    }
}
stream {
    upstream backend {
        zone stream_backend 64k;
        server backend1.example.com:12345 weight=5;
        server backend2.example.com:12345;
    }
    server {
                   127.0.0.1:12345;
        proxy_pass backend;
        status_zone server_backend;
        health_check;
}
```

#### 使用此配置的状态请求示例:

```
http://127.0.0.1/status/nginx_version
http://127.0.0.1/status/caches/cache_backend
http://127.0.0.1/status/upstreams
http://127.0.0.1/status/upstreams/backend
http://127.0.0.1/status/upstreams/backend/peers/1
http://127.0.0.1/status/upstreams/backend/peers/1/weight
http://127.0.0.1/status/stream
http://127.0.0.1/status/stream/upstreams
http://127.0.0.1/status/stream/upstreams/backend
http://127.0.0.1/status/stream/upstreams/backend
http://127.0.0.1/status/stream/upstreams/backend/peers/1
http://127.0.0.1/status/stream/upstreams/backend/peers/1/weight
```

简单监视页面随分发包一起提供,使用默认配置可以 /status.html 身份访问。它需要配置 location /status 和 /status.html ,如上所示。

## 指令

#### status

| -   | 说明       |
|-----|----------|
| 语法  | status;  |
| 默认  |          |
| 上下文 | location |

可以从包含有指令的 location 访问状态信息。应限制访问此 location。

### status\_format

| -   | 说明   |  |
|-----|--|--|
| 语法  | <pre>status_format json; status_format jsonp [callback];</pre> |  |
| 默认  | status_format json   |  |
| 上下文 | http \ server \ location                                       |  |

默认情况下,状态信息以 JSON 格式输出。

或以输出为 JSONP 格式输出, callback 参数指定回调函数的名称。参数值可以包含变量。如果省略参数,或计算的值为空字符串,则使用 "ngx\_status\_jsonp\_callback"。

### status\_zone

| -   | 说明           |
|-----|--------------|
| 语法  | status_zone; |
| 默认  |              |
| 上下文 | server       |

允许在指定的 zone 中收集虚拟 http 或流(1.7.11)服务器状态信息。多个服务器可能共享 同一个区域(zone)。

# 数据

提供以下状态信息:

version

提供的数据集的版本。目前的版本是8。

• nginx\_version

nginx 的版本。

nginx\_build

nginx 的构建名称。

address

接受状态请求的服务器的地址。

• generation

配置重新加载的总数。

load\_timestamp

上次重新加载配置的时间,自 Epoch 后的毫秒数。

• timestamp

Epoch 后的当前时间(以毫秒为单位)。

pid

处理状态请求的 worker 进程的 ID。

• ppid

启动 worker 进程的主进程的 ID。

#### processes

respawned异常终止和重生的子进程的总数。

#### connections

o accepted 已接受的客户端连接总数。

o dropped 已删除的客户端连接总数。

o active 当前活动客户端连接数。

o idle 当前空闲客户端连接数。

#### • ssl

handshakes

SSL 握手成功的总数。

handshakes\_failedSSL 握手失败的总数。

session\_reusesSSL 握手期间会话重用的总次数。

#### requests

o total 客户端请求总次数。

o current 当前的客户端请求数。

#### server\_zones

对于每个 status zone:

o ngx\_http\_status\_module.html

当前正在处理的客户端请求数。

o requests

从客户端收到的客户端请求总数。

- o responses
  - total

发送给客户的响应总数。

■ 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx 状态代码为 1xx、2xx、3xx、4xx 和 5xx 的响应数。

o discarded

在未发送响应的情况下完成的请求总数。

o received

从客户端收到的总字节数。

o sent

发送给客户端的总字节数。

slabs

对于每个使用了 slab 分配器的共享内存区域:

- o pages
  - used

当前使用的内存页数。

■ free

当前可用内存页数。

o slots

对于每个内存插槽大小(8、16、32、64、128等),提供以下数据:

used

当前使用的内存槽数。

■ free

当前可用的内存槽数。

reqs

尝试分配指定大小内存的总次数。

■ fails

尝试分配指定大小内存的失败次数。

#### • upstreams

对于每个动态可配置组,提供以下数据:

o peers

对于每个 server,提供以下数据:

■ id

服务器的 ID。

■ server

一个服务器地址。

name

server 指令中指定的服务器的名称。

■ service

server 指令的服务参数值。

backup

一个布尔值,指示服务器是否为备份服务器。

■ weight

服务器的权重。

■ state

当前状态,可以是 up \ draining \ down \ unavail \ checking 或 unhealthy 之一。

■ active

当前活动连接数。

max\_conns

服务器的 max conns 限制。

#### requests

转发到此服务器的客户端请求总数。

#### responses

#### total

从此服务器获取的响应总数。

■ 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx

状态代码为 1xx、2xx、3xx、4xx 和 5xx 的响应数。

#### ■ sent

发送到此服务器的总字节数。

#### received

从此服务器接收的总字节数。

#### ■ fails

与服务器通信失败的总次数。

#### ■ unavail

由于尝试不成功的次数达到 max\_fails 阈值,服务器对客户端请求变为不可用的次数(状态为 unavail)。

#### health\_checks

#### checks

进行健康检查的请求总数。

#### ■ fails

健康检查失败的次数。

#### unhealthy

服务器变为不健康的次数 (状态 unhealthy )。

#### last\_passed

布尔值,表示上次运行状况检查请求是否成功并通过了测试。

#### downtime

服务器处于 unavail \ checking 和 unhealthy 状态的总时间。

#### ■ downstart

服务器变为 unavail 、 checking 或 unhealthy 时的时间(自 Epoch 以来的毫秒数)。

#### ■ selected

上次选择的服务器处理一个请求的时间(自 Epoch 以来的毫秒数)(1.7.5)。

#### header\_time

从服务器获取响应头的平均时间(1.7.10)。在 1.11.6 版之前,该字段仅在使用 least time 负载均衡方法时可用。

#### response\_time

从服务器获得完整响应的平均时间(1.7.10)。在 1.11.6 版之前,该字段仅在使用 least time 负载均衡方法时可用。

#### o keepalive

当前空闲的 keepalive 连接数。

#### o zombies

当前从组中删除但仍处理活动客户端请求的服务器数。

#### o zone

保持组配置和运行时状态的共享内存区域的名称。

#### o queue

对于请求队列,提供以下数据:

#### ■ size

队列中当前的请求数。

#### ■ max\_size

可以同时在队列中的最大请求数。

#### overflows

由于队列溢出而拒绝的请求总数。

#### caches

对于每个缓存(由 proxy cache path 等配置):

o size

当前缓存的大小。

o max\_size

配置中指定的缓存最大大小限制。

o cold

一个布尔值,标识缓存加载器(cache loade)进程是否仍在将数据从磁盘加载到缓存中。

- hit, stale, updating, revalidated
  - responses

从缓存中读取的响应总次数(由于 proxy\_cache\_use\_stale 等而导致的命中或过时响应)。

■ bytes

从缓存中读取的总字节数。

- o miss, expired, bypass
  - responses

未从缓存中获取的响应总数(由于 proxy\_cache\_bypass 等原因导致的未命中、过期或绕过)。

■ bytes

从代理服务器读取的总字节数。

■ responses\_written

写入缓存的响应总数。

■ bytes\_written

写入缓存的总字节数。

- stream
  - o server\_zones

对于每个 status zone:

processing

当前正在处理的客户端连接数。

#### connections

从客户端接受的连接总数。

#### sessions

■ total

已完成的客户会话总数。

■ 2xx, 4xx, 5xx

已完成的会话数,状态代码为 2xx、4xx 或 5xx。

discarded

在不创建会话的情况下完成的连接总数。

■ received

从客户端收到的总字节数。

■ sent

发送给客户端的总字节数。

#### o upstreams

对于每个动态可配置组,提供以下数据:

peers

对于每个服务器,提供以下数据:

■ id

服务器的 ID。

server

一个服务器地址。

■ name

server 指令中指定的服务器的名称。

■ service

server 指令的 servive 参数值。

■ backup

一个布尔值,标识服务器是否为一个备份服务器。

#### ■ weight

服务器的权重。

#### ■ state

当前状态,可以是 up 丶 down 丶 unavail 丶 checking 或 unhealthy 之一。

#### active

当前的连接数。

#### max\_conns

服务器的 max\_conns 限制。

#### connections

转发到此服务器的客户端连接总数。

#### connect\_time

连接上游(upstream)服务器的平均时间。在 1.11.6 版之前,该字段仅在 使用 least time 负载均衡方法时可用。

#### first\_byte\_time

接收第一个数据字节的平均时间。在 1.11.6 版之前,该字段仅在使用 least\_time 负载均衡时可用。

#### response\_time

接收最后一个数据字节的平均时间。在 1.11.6 版之前,该字段仅在使用least\_time 负载均衡方法时可用。

#### ■ sent

发送到此服务器的总字节数。

#### received

从此服务器接收的总字节数。

#### ■ fails

与服务器通信失败的总次数。

#### ■ unavail

由于尝试不成功次数达到 max\_fails 阈值,服务器对客户端连接变为不可用的次数(状态为 unavail)

#### health\_checks

checks

健康检查的请求总数。

■ fails

健康检查失败的次数。

unhealthy

服务器处于不健康的次数(状态 unhealthy)。

last\_passed

布尔值,表示上次运行状况检查请求是否成功并通过了测试。

■ downtime

服务器处于 unavail \ checking 和 unhealthy 状态的总时间。

■ downstart

服务器变为 unavail ` checking 或 unhealthy 时的时间(自 Epoch 以来的毫秒数)。

selected

上次选中的服务器处理连接的时间(自 Epoch 以来的毫秒数)。

zombies

当前已从组中删除但仍处理活动客户端连接的服务器数。

zone

保持组配置和运行时状态的共享内存区域的名称。

## 兼容性

- 版本 8 中添加了 http 和 stream upstreams 的 zone 字段。
- 版本 8 中添加了 slab 状态数据。
- 版本 8 中添加了检查状态。
- 版本 8 中添加了 http 和 stream upstream 的 name 和 service 字段。
- 版本 8 中添加了 nginx\_build 和 ppid 字段。

- 版本7中添加了 session 状态数据和流 server zones 中的 discarded 字段。
- zombies 字段是从版本 6 的 nginx 调试版本移过来的。
- 版本 6 中添加了 ssl 状态数据。
- server zones 中的 discarded 字段已在版本 6 中添加。
- queue 状态数据已在版本 6 中添加。
- pid 字段已在版本 6 中添加。
- upstreams 中的服务器列表已移至版本 6 中的对应项。
- 在版本 5 中删除了 upstream 服务器的 keepalive 字段。
- stream 状态数据已在版本 5 中添加。
- 版本 5 中添加了 generation 字段。
- processes中的 respawned 字段已在版本 5 中添加。
- 版本 5 中添加了 upstreams 中的 header time 和 response time 字段。
- 版本 4 中添加了 upstreams 中的 selected 字段。
- 版本 4 中添加了upstreams 的 draining 状态。
- upstreams 中的 id 和 max conns 字段已在版本 3 中添加。
- 版本 3 中添加了 caches 中的 revalidated 字段。
- 版本 2 中添加了 server\_zones、caches 和 load\_timestamp 状态数据。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_status\_module.html

# ngx\_http\_stub\_status\_module

- 示例配置
- 指令
  - stub\_status
- 数据
- 内嵌变量

ngx\_http\_stub\_status\_module 模块提供对基本状态信息的访问的支持。

默认不构建此模块,可在构建时使用 --with-http\_stub\_status\_module 配置参数启用。

## 示例配置

```
location = /basic_status {
    stub_status;
}
```

此配置将创建一个简单的网页,其基本状态数据可能如下:

```
Active connections: 291
server accepts handled requests
16630948 16630948 31070465
Reading: 6 Writing: 179 Waiting: 106
```

# 指令

### stub\_status

| -   | 说明                |
|-----|-------------------|
| 语法  | stub_status;      |
| 默认  |                   |
| 上下文 | server > location |

可以从包含该指令的 location 访问基本状态信息。

在 1.7.5 之前的版本中,指令语法需要一个任意参数,例如 stub status on 。

# 数据

## 提供以下状态信息:

• Active connections

当前活动客户端连接数,包括等待连接。

accepts

已接受的客户端连接总数。

handled

已处理连接的总数。通常,参数值与 accept 相同,除非已达到某些资源限制阈值(例如,worker connections 限制)。

• requests

客户端请求的总数。

Reading

nginx 正在读取请求头的当前连接数。

Writing

nginx 将响应写回客户端的当前连接数。

• Waiting

当前等待请求的空闲客户端连接数。

# 内嵌变量

ngx\_http\_stub\_status\_module 模块支持以下内嵌变量(1.3.14):

• \$connections\_active

与 Active connections 的值相同

• \$connections\_reading

与 Reading 的值相同

• \$connections\_writing

与 Writing 的值相同

• \$connections\_waiting

与 Waiting 的值相同

# 原文档

• http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_stub\_status\_module.html

# ngx\_http\_sub\_module

- 示例配置
- 指令
  - sub\_filter
  - o sub filter last modified
  - sub\_filter\_once
  - sub\_filter\_types

ngx\_http\_sub\_module 模块是一个过滤器,它通过替换指定的字符串来修改响应数据。

默认不构建此模块,可在构建时使用 --with-http\_sub\_module 配置参数启用。

# 示例配置

```
location / {
    sub_filter '<a href="http://127.0.0.1:8080/' '<a href="https://$host/';
    sub_filter '<img src="http://127.0.0.1:8080/' '<img src="https://$host/';
    sub_filter_once on;
}</pre>
```

# 指令

## sub\_filter

| -   | 说明   |
|-----|--|
| 语法  | <pre>sub_filter string replacement ;</pre> |
| 默认  |  |
| 上下文 | http \ server \ location                   |

设置要替换的字符串(string)和要替换成的字符串(replacement)。要替换的字符串匹配忽略大小写。要替换的字符串(1.9.4)和要替换成的字符串可以包含变量。可以在一个配置级别指定几个 sub\_filter 指令(1.9.4)。当且仅当在当前级别上没有定义 sub\_filter 指令时,这些指令才从上级继承。

# sub\_filter\_last\_modified

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>sub_filter_last_modified on   off;</pre> |
| 默认  | sub_filter_last_modified off;                 |
| 上下文 | http \ server \ location                      |
| 提示  | 该指令在 1.5.1 版本中出现                              |

允许在替换期间保留原始响应中的 Last-Modified 头字段,用于响应缓存。

默认情况下,在处理期间修改响应的内容时,将删除头字段。

# sub\_filter\_once

| -   | 说明                        |
|-----|---------------------------|
| 语法  | sub_filter_once on   off; |
| 默认  | sub_filter_once on;       |
| 上下文 | http \ server \ location  |

只查找一次要替换的每个字符串或重复查找。

# sub\_filter\_types

| -   | 说明                                     |
|-----|--|
| 语法  | <pre>sub_filter_types mime-type;</pre> |
| 默认  | sub_filter_types text/html;            |
| 上下文 | http \ server \ location               |

除了 text/html 之外,还指定在其他 MIME 类型的响应中启用字符串替换。特殊值 \* 匹配任何 MIME 类型(0.8.29)。

# 原文档

• http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_sub\_module.html

# ngx\_http\_upstream\_module

- 示例配置
- 指令
  - upstream
  - server
  - zone
  - state
  - hash
  - o ip\_hash
  - keepalive
  - keepalive\_requests
  - keepalive\_timeout
  - ntlm
  - least\_conn
  - least\_time
  - queue
  - random
  - sticky
  - sticky\_cookie\_insert
- 内嵌变量

ngx\_http\_upstream\_module 模块用于定义可被 proxy\_pass、fastcgi\_pass, uwsgi\_pass, scgi\_pass, memcached\_pass 和 grpc\_pass 指令引用的服务器组。

# 示例配置

动态可配置组定期健康检查作为我们商业订阅的一部分:

```
resolver 10.0.0.1;
upstream dynamic {
    zone upstream_dynamic 64k;
    server backend1.example.com
                                     weight=5;
    server backend2.example.com:8080 fail_timeout=5s slow_start=30s;
    server 192.0.2.1
                                     max_fails=3;
    server backend3.example.com
                                     resolve;
    server backend4.example.com
                                     service=http resolve;
    server backup1.example.com:8080 backup;
    server backup2.example.com:8080 backup;
}
server {
    location / {
        proxy_pass http://dynamic;
        health_check;
    }
```

# 指令

# upstream

| -   | 说明                 |
|-----|--------------------|
| 语法  | upstream name { }; |
| 默认  |                    |
| 上下文 | http               |

定义一组服务器。服务器可以监听不同的端口。此外,可以混合侦听 TCP 和 UNIX 域套接字。

## 例如:

默认情况下,使用加权轮询均衡算法在服务器间分配请求。在上面的示例中,每7个请求将按如下方式分发:5个请求转到 backend1.example.com ,另外2个请求分别转发给第二个和第三个服务器。如果在与服务器通信期间发生错误,请求将被传递到下一个服务器,依此类推,直到尝试完所有正常运行的服务器。如果无法从这些服务器中获得成功响应,则客户端将接收到与最后一个服务器的通信结果。

## server

| -   | 说明                           |
|-----|------------------------------|
| 语法  | server address [parameters]; |
| 默认  |                              |
| 上下文 | upstream                     |

定义服务器的地址( address )和其他参数( parameters )。可以将地址指定为域名或 IP 地址,端口可选,或者指定为以 unix: 为前缀的 UNIX 域套接字路径。如果未指定端口,则使用 80 端口。解析为多个 IP 地址的域名一次定义多个服务器。

## 可定义以下参数:

• weight=number

设置服务器的权重,默认为1。

max\_conns=number

限制与代理服务器的最大并发活动连接数 (number) (1.11.5)。默认值为零,表示没有限制。如果服务器组不驻留在共享内存中,则每个工作进程的限制都有效。

如果启用了空闲 keepalive 连接、多个工作进程和共享内存,则代理服务器的活动和空闲连接总数可能会超过 max conns 的值。

自 1.5.9 版本至 1.11.5 版本之前,此参数为我们的商业订阅的一部分提供。

### max\_fails=number

设置在 fail\_timeout 参数设置的时间内发生与服务器通信的失败重试最大次数,以考虑服务器在 fail\_timeout 参数设置的时间内不可用。默认情况下,失败重试次数设置为 1。零值则禁止重试计数。被认为是失败的尝试由

proxy\_next\_upstream、fastcgi\_next\_upstream、uwsgi\_next\_upstream、scgi\_next\_upstream、memcached\_next\_upstream和 grpc\_next\_upstream 指令定义。

### • fail\_timeout=time

- o 考虑服务器不可用的情况,为最大失败重试次数设置时间范围
- o 设置服务器被视为不可用的时间段。

默认情况下,参数设置为10秒。

#### backup

将服务器标记为备份服务器。当主服务器不可用时,它将接收请求。

#### down

将服务器标记为永久不可用。

此外,以下参数为商业订阅部分:

### resolve

监控与服务器域名对应的 IP 地址的变更,并自动修改上游配置,无需重新启动 nginx (1.5.12)。服务器组必须驻留在共享内存中。

要使此参数起作用,必须在 http 块中指定 resolver 指令:

```
http {
    resolver 10.0.0.1;

    upstream u {
        zone ...;
        ...
        server example.com resolve;
    }
}
```

#### route=string

设置服务器路由名称。

### • service=name

能够解析 DNS SRV 记录并设置服务名称(1.9.13)。要使此参数起作用,必须为服务器指定 resolve 参数并指定不带端口号的主机名。

如果服务名称不包含点( .) ,则构造符合 RFC 的名称,并将 TCP 协议添加到服务前缀。例如,要查找 \_http.\_tcp.backend.example.com SRV 记录,必须指定该指令:

server backend.example.com service=http resolve;

如果服务名称包含一个或多个点,则通过加入服务前缀和服务器名称来构造名称。例如,要查找 \_http.\_tcp.backend.example.com和server1.backend.example.com SRV 记录,必须指定指令:

```
server backend.example.com service=_http._tcp resolve;
server example.com service=server1.backend resolve;
```

最高优先级的 SRV 记录(具有相同最低优先级值的记录)被解析为主服务器,其余 SRV 记录被解析为备份服务器。如果为服务器指定了 backup 参数,则高优先级 SRV 记录将解析为备份服务器,其余 SRV 记录将被忽略。

#### slow\_start=time

当不健康的服务器变成健康状态时,或者服务器在一段时间被认为不可用后变得可用时,设置服务器将其权重从零恢复到标称值的时间(time)。默认值为零,即禁用慢启动。

该参数不能与 hash 和 ip hash 负载均衡方式一起使用。

### drain

使服务器进入 draining 模式(1.13.6)。在此模式下,只有绑定到服务器的请求才会被代理。

在 1.13.6 版之前,只能使用 API 模块更改参数。

如果组中只有单个服务器,则忽略 max\_fails 、 fail\_timeout 和 slow\_start 参数,并且永远不会将此类服务器视为不可用。

### zone

| -   | 说明                           |
|-----|------------------------------|
| 语法  | <pre>zone name [size];</pre> |
| 默认  |                              |
| 上下文 | upstream                     |
| 提示  | 该指令在 1.9.0 版本中出现             |

定义共享内存区域的名称 ( name ) 和大小 ( size ) ,该区域在工作进程之间共享组配置和运行时状态。几个组可能共享同一个区域。在这种情况下,仅需指定一次大小 ( size ) 即可。

此外,作为商业订阅部分,此类组允许更改组成员身份或修改特定服务器的设置,无需重新启动 nqinx。 可以通过 API 模块(1.13.3)访问配置。

在 1.13.3 版之前,只能通过 upstream\_conf 处理的特殊 location 访问配置。

## state

| -   | 说明               |
|-----|------------------|
| 语法  | state file;      |
| 默认  |                  |
| 上下文 | upstream         |
| 提示  | 该指令在 1.9.7 版本中出现 |

指定一个保持动态可配置组状态的文件 (file)。

### 示例:

```
state /var/lib/nginx/state/servers.conf; # path for Linux
state /var/db/nginx/state/servers.conf; # path for FreeBSD
```

该状态目前仅限于有参数的服务器列表。解析配置时会读取文件,每次更改上游配置时都会更新该文件。应避免直接更改文件内容。该指令不能与 server 指令一起使用。

配置重新加载或二进制升级期间所做的更改可能会丢失。

该指令为商业订阅部分。

## hash

| -   | 说明                                |
|-----|-----------------------------------|
| 语法  | <pre>hash key [consistent];</pre> |
| 默认  |                                   |
| 上下文 | upstream                          |
| 提示  | 该指令在 1.7.2 版本中出现                  |

指定服务器组的负载均衡策略,其中客户端/服务器映射基于哈希 key 值。 key 可以包含文本、变量及其组合。请注意,从组中添加或删除服务器可能会导致大部分 key 重新映射到不同的服务器。该方法与 Cache::Memcached Perl 库兼容。

如果指定了 consistent 参数,则将使用 ketama 一致性哈希策略。该策略确保在向组中添加或删除服务器时,只有少数 key 被重新映射到不同的服务器。这有助于为缓存服务器实现更高的缓存命中率。该方法与 Cache::Memcached::Fast Perl 库兼容, ketama\_points 参数设置为 160。

## ip\_hash

| -   | 说明       |
|-----|----------|
| 语法  | ip_hash; |
| 默认  |          |
| 上下文 | upstream |

指定一个组应使用基于客户端 IP 地址在服务器之间分发请求的负载均衡方式。客户端 IPv4 地址的前三个八位字节或整个 IPv6 地址作为哈希 key。该方法确保来自同一客户端的请求始终传递到同一服务器,除非服务器不可用。后一种情况下,客户端请求将被传递到另一个服务器。大多数情况下始终是同一台服务器。

从 1.3.2 和 1.2.2 版本开始支持 IPv6 地址。

如果需要临时删除其中一个服务器,则应使用 down 参数进行标记,以保留客户端 IP 地址的 当前哈希值。

#### 示例:

```
upstream backend {
   ip_hash;

server backend1.example.com;
   server backend2.example.com;
   server backend3.example.com down;
   server backend4.example.com;
}
```

在 1.3.1 和 1.2.2 版本之前,使用 ip\_hash 负载均衡策略无法为服务器指定权重。

## keepalive

| -   | 说明                     |
|-----|------------------------|
| 语法  | keepalive connections; |
| 默认  |                        |
| 上下文 | upstream               |
| 提示  | 该指令在 1.1.4 版本中出现       |

激活缓存以连接到上游 (upstream) 服务器。

connections 参数设置在每个工作进程(worker)的缓存中保留的上游服务器的最大空闲 keepalive 连接数。超过此数量时,将关闭最近最少使用的连接。

需要特別注意的是, keepalive 指令不限制 nginx 工作进程可以打开的上游服务器的连接总数。 connections 参数应设置为足够小的数字,以便上游服务器也可以处理新的传入连接。

## 使用 keepalive 连接的 memcached 上游示例配置:

```
upstream memcached_backend {
    server 127.0.0.1:11211;
    server 10.0.0.2:11211;

    keepalive 32;
}
server {
    ...
    location /memcached/ {
        set $memcached_key $uri;
        memcached_pass memcached_backend;
    }
}
```

对于 HTTP, proxy\_http\_version 指令应设置为 1.1 , 并且应清除 Connection header 字段:

```
upstream http_backend {
    server 127.0.0.1:8080;

    keepalive 16;
}
server {
    ...

    location /http/ {
        proxy_pass http://http_backend;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Connection "";
    ...
}
```

或者,可以通过将 Connection: Keep-Alive header 字段传递给上游服务器来使用 HTTP/1.0 持久连接,但不建议使用此方法。

对于 FastCGI 服务器,需要设置 fastcgi\_keep\_conn 才能使 keepalive 连接正常工作:

```
upstream fastcgi_backend {
    server 127.0.0.1:9000;

    keepalive 8;
}
server {
    ...

    location /fastcgi/ {
        fastcgi_pass fastcgi_backend;
        fastcgi_keep_conn on;
    ...
    }
}
```

使用除默认轮询方法之外的负载均衡器策略时,必须在 keepalive 指令之前激活它们。 SCGI 和 uwsgi 协议没有 keepalive 连接的概念。

## keepalive\_requests

| -   | 说明                         |
|-----|----------------------------|
| 语法  | keepalive_requests number; |
| 默认  | keepalive_requests 100;    |
| 上下文 | upstream                   |
| 提示  | 该指令在 1.15.3 版本中出现          |

设置可通过一个 keepalive 连接提供的最大请求数。在发出最大请求数后,将关闭连接。

# keepalive\_timeout

| -   | 说明                         |
|-----|----------------------------|
| 语法  | keepalive_timeout timeout; |
| 默认  | keepalive_timeout 60s;     |
| 上下文 | upstream                   |
| 提示  | 该指令在 1.15.3 版本中出现          |

设置超时时间,在此期间与上游服务器的空闲 keepalive 连接将保持打开状态。

## ntlm

| -   | 说明               |
|-----|------------------|
| 语法  | ntlm;            |
| 默认  |                  |
| 上下文 | upstream         |
| 提示  | 该指令在 1.9.2 版本中出现 |

允许使用 NTLM 身份验证代理请求。一旦客户端发送有以 Negotiate 或 NTLM 开头的 Authorization header 字段值的请求,上游连接将绑定到客户端连接。之后的客户端请求将 通过相同的上游连接进行代理,从而保持身份验证上下文。

为了使 NTLM 身份验证生效,必须启用与上游服务器的 keepalive 连接。proxy\_http\_version 指令应设置为 1.1 ,并且应清除 Connection header 字段:

```
upstream http_backend {
    server 127.0.0.1:8080;

    ntlm;
}
server {
    ...
    location /http/ {
        proxy_pass http://http_backend;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Connection "";
    ...
}
```

使用除默认轮询策略之外的负载均衡器策略时,必须在 ntlm 指令之前激活它们。 该指令为商业订阅部分。

## least\_conn

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | least_conn;              |
| 默认  |                          |
| 上下文 | upstream                 |
| 提示  | 该指令在 1.3.1 和 1.2.2 版本中出现 |

指定组应使用将请求传递到活动连接数最少的服务器,同时考虑服务器权重的负载均衡策略。如果多个同样的服务器,则使用加权轮询均衡方式依次尝试。

## least\_time

| -   | 说明   |
|-----|--|
| 语法  | <pre>least_time header   last_byte   [inflight];</pre> |
| 默认  |  |
| 上下文 | upstream   |
| 提示  | 该指令在 1.7.10 版本中出现                                      |

指定组应使用将请求传递到有最短平均响应时间和最少活动连接数的服务器,同时考虑服务 器权重的负载均衡策略。如果有多个同样的服务器,则使用加权轮询均衡方式依次尝试。 如果指定了 header 参数,则使用接收响应头的时间。如果指定了 last\_byte 参数,则使用接收完整响应的时间。如果指定了 inflight 参数 (1.11.6),则还会考虑不完整的请求。

在 1.11.6 版本之前,默认情况下会考虑未完成的请求。

该指令作为商业订阅部分提供。

## queue

| -   | 说明                                      |  |
|-----|---|--|
| 语法  | <pre>queue number [timeout=time];</pre> |  |
| 默认  |   |  |
| 上下文 | upstream                                |  |
| 提示  | 该指令在 1.5.12 版本中出现                       |  |

如果在处理请求时无法立即选择上游服务器,则请求将被放在队列中。该指令指定可以同时在队列中的最大请求数 (number)。如果队列已满,或者在超时参数 (timeout)指定的时间段内无法选择要传递请求的服务器,则会将 502 (Bad Gateway) 错误返回给客户端。

timeout 参数的默认值为 60 秒。

使用除默认的轮询策略之外的负载均衡策略时,必须在 queue 指令之前激活它们。 该指令作为商业订阅部分提供。

## random

| -   | 说明                                |
|-----|-----------------------------------|
| 语法  | <pre>random [two [method]];</pre> |
| 默认  |                                   |
| 上下文 | upstream                          |
| 提示  | 该指令在 1.15.1 版本中出现                 |

指定组应使用将请求随机传递给服务器,同时考虑服务器权重的负载均衡策略。

可选的 two 参数指示 nginx 随机选择两个服务器,然后使用指定的方法 (method )选择服务器。默认方法是 least\_conn ,它将请求传递给活动连接数最少的服务器。

least\_time 方法将请求传递给平均响应时间最短且活动连接数最少的服务器。如果指定了 least\_time=header ,则使用接收响应头的时间。如果指定了 least\_time=last\_byte ,则使用接收完整响应的时间。

least time 方法作为商业订阅部分提供。

## sticky

| -   | 说明   |  |
|-----|--|--|
| 语法  | <pre>sticky cookie name [expires=time] [domain=domain] [httponly] [secure] [path=path]; sticky route \$variable; sticky learn create=\$variable lookup=\$variable zone=name:size [timeout=time] [header] [sync];</pre> |  |
| 默认  |  |  |
| 上下文 | upstream   |  |
| 提示  | 该指令在 1.5.7 版本中出现   |  |

启用会话关联,这会将来自同一客户端的请求传递到一组服务器中的同一服务器。有三种方 法可供选择:

#### • cookie

使用 cookie 方法时,有关指定服务器的信息将在 nginx 生成的 HTTP cookie 中传递:

```
upstream backend {
    server backend1.example.com;
    server backend2.example.com;

    sticky cookie srv_id expires=1h domain=.example.com path=/;
}
```

来自尚未绑定到特定服务器的客户端的请求将由配置的均衡方法选择服务器传递。使用 此 cookie 的后续请求将传递到指定的服务器。如果指定的服务器无法处理请求,则选择 新服务器,与客户端未绑定特定服务器的情况一样处理。

第一个参数设置为要审查或检查的 cookie 的名称。cookie 值是一个 IP 地址和端口的 MD5 哈希值或 UNIX 域套接字路径的十六进制表示形式。但如果指定了 server 指令的 route 参数,则 cookie 值将是 route 参数的值:

```
upstream backend {
    server backend1.example.com route=a;
    server backend2.example.com route=b;

    sticky cookie srv_id expires=1h domain=.example.com path=/;
}
```

在这种情况下, srv\_id cookie 的值将是 a 或 b。

## 其他参数如下:

o expires=time

设置浏览器保留 cookie 的时间 (time)。特殊值 max 将 cookie 设置在 31 Dec 2037 23:55:55 GMT 时到期。如果未指定参数,cookie 将在浏览器会话结束时到期。

o domain=domain

定义 cookie 的域 ( domain ) 。参数值可以包含变量 (1.11.5) 。

o httponly

将 HttpOnly 属性添加到 cookie 中(1.7.11)。

o secure

将 Secure 属性添加到 cookie 中(1.7.11)。

o path=path

定义 cookie 的设置路径( path )。

被省略参数将不会被设置在 cookie 中。

### route

使用 route 方法时,代理服务器在收到第一个请求时为客户端分配路由。来自此客户端的所有后续请求将在 cookie 或 URI 中携带路由信息。此信息将与 server 指令的 route 参数进行比较,以标识应将请求代理到哪个服务器。如果未指定 route 参数,则路由名称将是 IP 地址和端口的 MD5 哈希值或 UNIX 域套接字路径的十六进制表示形式。如果指定的服务器无法处理请求,则使用配置的均衡策略选择新服务器,与请求中没有路由信息的情况处理方式一样。

route 方法的参数指定可能包含路由信息的变量。第一个非空变量用于查找匹配服务器。

示例:

```
map $cookie_jsessionid $route_cookie {
    ~.+\.(?P<route>\w+)$ $route;
}

map $request_uri $route_uri {
    ~jsessionid=.+\.(?P<route>\w+)$ $route;
}

upstream backend {
    server backend1.example.com route=a;
    server backend2.example.com route=b;

    sticky route $route_cookie $route_uri;
}
```

此处,路由取自 JSESSIONID COOKIE (如果请求中存在)。否则,使用来自 URI 的路由。

#### • learn

当使用 learn 方法(1.7.1)时,nginx 会分析上游服务器响应并了解经常在 HTTP cookie 中传递的服务器会话。

在该示例中,上游服务器通过在响应中设置 COOkie EXAMPLECOOKIE 来创建会话。使用此 COOkie 的其他请求将传递到同一服务器。如果服务器无法处理请求,则选择新服务器, 与客户端尚未绑定特定服务器的情况一样。

参数 create 和 lookup 分别指示如何创建新会话和搜索现有会话的变量。两个参数可以多次指定,在这种情况下使用第一个非空变量。

会话存储在共享内存区域中,其名称 (name)和大小 (size)由 zone 参数配置。一兆字节区域可以在 64 位平台上存储大约 4000 个会话。在 timeout 参数指定的时间内未访问的会话将从区域中删除。默认情况下,超时时间设置为 10 分钟。

header 参数 (1.13.1) 允许在从上游服务器接收响应头之后立即创建会话。

sync 参数 (1.13.8) 启用共享内存区域同步。

该指令作为商业订阅部分提供。

# sticky\_cookie\_insert

| -   | 说明   |
|-----|--|
| 语法  | <pre>sticky_cookie_insert name [expires=time] [domain=domain] [path=path];</pre> |
| 默认  |  |
| 上下文 | upstream   |

从 1.5.7 版本开始,该指令已过时。应使用有新语法的 sticky 指令:

sticky cookie name [expires=time] [domain=domain] [path=path];

# 内嵌变量

ngx\_http\_upstream\_module 模块支持以下内嵌变量:

• \$upstream\_addr

保存 IP 地址和端口,或上游服务器的 UNIX 域套接字的路径。如果在请求处理期间接触了多个服务器,则它们的地址用逗号分隔,例如 192.168.1.1:80, 192.168.1.2:80, unix:/tmp/sock 。如果从一个服务器组到另一个服务器组的内部发生重定向,由 x-Accel-Redirect 或 error\_page 发起,则来自不同组的服务器地址由冒号分隔,例如 192.168.1.1:80, 192.168.1.2:80, unix:/tmp/sock : 192.168.10.1:80, 192.168.10.2:80 。如果无法选择服务器,则变量将保留服务器组的名称。

\$upstream\_bytes\_received

从上游服务器(1.11.4)接收的字节数。来自多个连接的值由逗号和冒号分隔,如 \$upstream addr变量中的地址格式。

• \$upstream\_bytes\_sent

发送到上游服务器的字节数(1.15.8)。来自多个连接的值由逗号和冒号分隔,如 \$upstream addr 变量中的地址格式。

• \$upstream\_cache\_status

保存访问响应缓存的状态(0.8.3)。状态可以是
MISS 、 BYPASS 、 EXPIRED 、 STALE 、 UPDATING 、 REVALIDATED 或 HIT 。

• \$upstream\_connect\_time

保存与上游服务器建立连接所花费的时间(1.9.1),时间以秒为单位,精度为毫秒。在 SSL 的情况下,包含握手时间。多个连接的时间用逗号和冒号分隔,如 \$upstream\_addr 变量中的地址格式。

## • \$upstream\_cookie\_name

上游服务器在 Set-Cookie 响应头字段(1.7.1)中发送的有指定名称的 cookie。仅保存最后一台服务器响应中的 cookie。

#### • \$upstream\_header\_time

保存从上游服务器接收响应头所花费的时间(1.7.10),时间以秒为单位,精度为毫秒。 多个响应的时间用逗号和冒号分隔,如\$upstream addr 变量中的地址格式。

#### • \$upstream\_http\_name

保存服务器响应头字段。例如, Server 响应头字段可通过 \$upstream\_http\_server 变量获得。将头字段名称转换为变量名称的规则与以 \$http\_ 前缀开头的变量相同。仅保存最后一个服务器响应中的头字段。

### • \$upstream\_queue\_time

保存请求在上游队列中花费的时间(1.13.9),时间以秒为单位,精度为毫秒。多个响应的时间用逗号和冒号分隔,如 \$upstream addr 变量中的地址格式。

## • \$upstream\_response\_length

保存从上游服务器获得的响应长度(0.7.27),长度以字节为单位。多个响应的长度用逗号和冒号分隔,如 \$upstream addr 变量中的地址格式。

## • \$upstream\_response\_time

保存从上游服务器接收响应所花费的时间,时间以秒为单位,精度为毫秒。多个响应的时间用逗号和冒号分隔,如 \$upstream addr 变量中的地址格式。

## • \$upstream\_status

保存从上游服务器获得的响应的状态代码。多个响应的状态代码用逗号和冒号分隔,如 \$upstream\_addr 变量中的地址格式。如果没有服务器被选中,该变量的值将为 502 (Bad Gateway) 状态码。

## • \$upstream\_trailer\_name

保存从上游服务器(1.13.10)获得的响应结束时的字段。

# 原文档

• http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_upstream\_module.html

# ngx\_http\_upstream\_conf\_module

- 示例配置
- 指令
  - upstream\_conf

直到 1.13.10 版本,它被 1.13.3 中的 ngx\_http\_api\_module 模块所取代。

ngx\_http\_upstream\_conf\_module 模块允许通过简单的 HTTP 接口即时配置上游(upstream)服务器组,而无需重新启动 nginx。http 或流服务器组必须驻留在共享内存中。

该模块作为商业订阅部分提供,

# 示例配置

```
upstream backend {
    zone upstream_backend 64k;
    ...
}
server {
    location /upstream_conf {
        upstream_conf;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
    }
}
```

# 指令

## upstream\_conf

| -   | 说明             |
|-----|----------------|
| 语法  | upstream_conf; |
| 默认  |                |
| 上下文 | location       |

在 location 中引入该指令,开启上游配置 HTTP 接口。 应限制访问此 location。

## 配置命令可用于:

- 查看组配置
- 查看、修改或删除服务器
- 添加新服务器

由于组中的地址不要求唯一,因此组中的服务器使用 ID 引用。添加新服务器或查看组配置时,会自动分配 ID 并显示 ID。

## 配置命令作为请求参数传入,例如:

http://127.0.0.1/upstream\_conf?upstream=backend

### 支持以下参数:

• stream=

选择一个 stream 上游服务器组。如果没有此参数,将选择一个 http 上游服务器组。

• upstream=name

选择要使用的组。此参数是必需的。

• id=number

选择一个要查看、修改或删除的服务器。

• remove=

从组中删除一个服务器。

• add=

向组中添加一个新服务器。

• backup=

需要添加一个备用服务器。

在 1.7.2 版之前,查看、修改或删除现有备用服务器还需要 backup= 参数。

server=address

与 http 或 stream 上游服务器的 address 参数相同。

添加服务器时,可以将其指定为一个域名。这种情况下,将监视与域名对应的 IP 地址的更改并自动应用于上游配置,无需重新启动 nginx(1.7.2)。这需要 http 或 stream 块中的 resolver 指令。另请参阅 http 或 stream 上游服务器的 resolve 参数。

• service=name

与 http 或 stream 上游服务器的 service 参数相同(1.9.13)。

• weight=number

与 http 或 stream 上游服务器的 weight 参数相同。

• max\_conns=number

与 http 或 stream 上游服务器的 max\_conns 参数相同。

max\_fails=number

与 http 或 stream 上游服务器的 max\_fails 参数相同。

• fail\_timeout=time

与 http 或 stream 上游服务器的 fail\_timeout 参数相同。

• slow\_start=time

与 http 或 stream 上游服务器的 slow\_start 参数相同。

down=

与 http 或 stream 上游服务器的 down 参数相同。

- drain= 将 http 上游服务器置为 draining 模式 (1.7.5)。在此模式下,只有绑定到服务器的请求才会被代理。
- up=

与 http 或 stream 上游服务器的 down 参数相反。

• route=string

与 http 上游服务器的 route 参数相同。

前三个参数会选择一个对象。这可以是整个 http 或 stream 上游服务器组,也可以是特定服务器。如果没有其他参数,则会显示所选组或服务器的配置。

例如,要查看整个组的配置,请发送:

http://127.0.0.1/upstream\_conf?upstream=backend

要查看特定服务器的配置,还要指定其 ID:

 $http://127.0.0.1/upstream\_conf?upstream=backend\&id=42$ 

要添加新服务器,请在 server= 参数中指定其地址。如果未指定其他参数,添加服务器时将 其他参数设置为其默认值(请参阅 http 或 stream 的 server 指令)。

例如,要添加一个新的主服务器,请发送:

http://127.0.0.1/upstream\_conf?add=&upstream=backend&server=127.0.0.1:8080

要添加一个备用服务器,发送:

http://127.0.0.1/upstream\_conf?add=&upstream=backend&backup=&server=127.0.0.1:8080

要添加一个新的主服务器,将其参数设置为非默认值并将其标记为 down ,发送:

http://127.0.0.1/upstream\_conf?add=&upstream=backend&server=127.0.0.1:8080&weight=2&down=

删除一个服务器,指定其 ID:

http://127.0.0.1/upstream\_conf?remove=&upstream=backend&id=42

讲一个现有的服务器标记为 down ,发送:

http://127.0.0.1/upstream\_conf?upstream=backend&id=42&down=

修改一个现有服务器的地址,发送:

 $\verb|http://127.0.0.1/upstream_conf?upstream=backend&id=42&server=192.0.2.3:8123|$ 

修改一个现有服务器的其他参数,发送:

http://127.0.0.1/upstream\_conf?upstream=backend&id=42&max\_fails=3&weight=4

以上示例适用于 http 上游服务器组。stream 上游服务器组需要加上 stream= 参数。

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx http upstream conf module.html

# ngx\_http\_upstream\_hc\_module

- 示例配置
- 指令
  - health check
  - match

ngx\_http\_upstream\_hc\_module 模块允许对周边 location 中引用的组中的服务器进行定期健康检查。服务器组必须驻留在共享内存中。

如果健康检查失败,则服务器将被视为运行状况不佳。如果为同一组服务器定义了多个健康检查,则任何检查的单个故障都将使相应的服务器被视为运行状况不佳。客户端请求不会传递到处于 checking 状态的服务器和不健康的服务器。

请注意,与健康检查一起使用时,大多数变量都将为空值。

该模块作为商业订阅部分提供。

# 示例配置

```
upstream dynamic {
   zone upstream_dynamic 64k;
   server backend1.example.com
                                    weight=5;
   server backend2.example.com:8080 fail_timeout=5s slow_start=30s;
   server 192.0.2.1
                                     max_fails=3;
   server backup1.example.com:8080 backup;
   server backup2.example.com:8080 backup;
}
server {
   location / {
        proxy_pass http://dynamic;
       health_check;
   }
}
```

使用此配置,nginx 将每隔五秒向 backend 组中的每个服务器发送 / 请求。如果发生任何通信错误或超时,或代理服务器以 2xx 或 3xx 以外的状态码响应,则健康检查将失败,并且服务器将被视为运行状况不佳。

可以配置健康检查以测试响应的状态码、某些头字段及其值的存在以及报文体。测试使用 match 指令单独配置,并在 health check 指令的 match 参数中引用:

```
http {
    server {
        ...
            location / {
                 proxy_pass http://backend;
                 health_check match=welcome;
            }
     }

match welcome {
        status 200;
     header Content-Type = text/html;
        body ~ "Welcome to nginx!";
     }
}
```

此配置显示,发起传递一个健康检查,健康检查请求的响应应该为成功,状态码为 200,并 在正文中包含 Welcome to nginx!。

# 指令

## health check

| -   | 说明                         |
|-----|----------------------------|
| 语法  | health_check [parameters]; |
| 默认  |                            |
| 上下文 | location                   |

启用对周边 location 中引用的组中的服务器定期健康检查。

支持以下可选参数:

• interval=time

设置两次连续健康检查之间的间隔时间,默认为5秒

• jitter=time

设置每个健康检查随机延迟的时间,默认情况下,没有延迟

• fails=number

设置特定服务器的连续失败健康检查的数量,在此之后,此服务器将被视为不健康,默认情况下为 1。

passes=number

设置特定服务器的连续通过健康检查的数量,在此之后服务器将被视为健康,默认情况下为1。

### • uri=uri

定义健康检查请求中使用的 URI,默认情况下为 /。

### mandatory

设置服务器的初始 checking 状态,直到第一次运行健康检查完成(1.11.7)。客户端请求不会传递到处于 checking 状态的服务器。如果未指定参数,则服务器开始将被视为健康。

### • match=name

指定 match 块配置测试,为响应通过测试做参照,以便通过健康检查。默认情况下,响应的状态码应为 2xx 或 3xx。

## • port=number

定义连接到服务器以执行健康检查时使用的端口(1.9.7)。默认情况下,等于 server 端口。

## match

| -   | 说明              |
|-----|-----------------|
| 语法  | match name { }; |
| 默认  |                 |
| 上下文 | http            |

定义用于验证健康检查请求的响应的具名测试集。

可以在响应中测试以下项目:

• status 200;

状态码为 200

• status ! 500;

状态码非 500

• status 200 204;

状态码为 200 或 204

• status ! 301 302;

状态码既不是301也不是302

• status 200-399;

状态码在 200 到 399 之间

status ! 400-599;

状态码不在 400 到 599 之间

status 301-303 307;

状态码为 301、302、303 或 307

header Content-Type = text/html;

header 包含值为 text/html 的 Content-Type

header Content-Type != text/html;

header 包含 Content-Type, 其值不是 text/html

header Connection ~ close;

header 包含 Connection, 其值与正则表达式 close 匹配

header Connection !~ close;

header 包含 Connection, 其值与正则表达式 close 不匹配

header Host;

header 包含 Host

header ! X-Accel-Redirect;

header 没有 X-Accel-Redirect

body ~ "Welcome to nginx!";
 正文内容匹配正则表达式 Welcome to nginx!

body!~ "Welcome to nginx!";
 正文内容不符合正则表达式 Welcome to nginx!

• require \$variable ...;

所有指定的变量都不为空且不等于 "0" (1.15.9)。

如果指定了多个测试,则响应仅在匹配所有测试时才匹配。

仅检查响应体的前 256k 数据。

## 示例:

```
# status is 200, content type is "text/html",
# and body contains "Welcome to nginx!"
match welcome {
    status 200;
    header Content-Type = text/html;
    body ~ "Welcome to nginx!";
# status is not one of 301, 302, 303, or 307, and header does not have "Refresh:"
match not_redirect {
   status ! 301-303 307;
    header ! Refresh;
# status ok and not in maintenance mode
match server_ok {
    status 200-399;
    body !~ "maintenance mode";
# status is 200 or 204
map $upstream_status $good_status {
    200 1;
    204 1;
}
match server_ok {
    require $good_status;
}
```

# 原文档

• http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_upstream\_hc\_module.html

# ngx\_http\_userid\_module

- 示例配置
- 指令
  - userid
  - userid domain
  - userid\_expires
  - userid\_mark
  - userid\_name
  - userid\_p3p
  - userid path
  - userid\_service
- 内嵌变量

ngx\_http\_userid\_module 模块设置方便客户端识别的 cookie。可以使用内嵌变量 \$uid\_got 和 \$uid\_set 记录已接收和设置的 cookie。该模块与 Apache 的 mod\_uid 模块兼容。

# 示例配置

```
userid on;
userid_name uid;
userid_domain example.com;
userid_path /;
userid_expires 365d;
userid_p3p 'policyref="/w3c/p3p.xml", CP="CUR ADM OUR NOR STA NID"';
```

# 指令

## userid

| -   | 说明                          |
|-----|-----------------------------|
| 语法  | userid on   v1   log   off; |
| 默认  | userid off;                 |
| 上下文 | http \ server \ location    |

启用或禁用设置 cookie 和记录接受到的 cookie:

on

启用版本 2 cookie 设置并记录接收到的 cookie

• v1

启用版本 1 cookie 设置并记录接收到的 cookie

• log

禁用 cookie 设置,但允许记录接收到的 cookie

off

禁用 cookie 设置和记录接收到的 cookie

# userid\_domain

| -   | 说明                          |
|-----|-----------------------------|
| 语法  | userid_domain name   none ; |
| 默认  | userid_domain none;         |
| 上下文 | http \ server \ location    |

为设置的 cookie 定义域。 none 参数禁用 cookie 域设置。

# userid\_expires

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>userid_expires time   max   off;</pre> |
| 默认  | userid_expires off;                         |
| 上下文 | http \ server \ location                    |

设置浏览器保留 cookie 的时间(time)。特殊值 max 将 cookie 设置在 31 Dec 2037 23:55:55 GMT 时到期。如果未指定参数,cookie 将在浏览器会话结束时到期。

## userid\_mark

| -   | 说明   |
|-----|--|
| 语法  | <pre>userid_mark letter   digit   =   off;</pre> |
| 默认  | userid_mark off;                                 |
| 上下文 | http \ server \ location                         |

如果参数不是 off ,则启用 cookie 标记机制并设置用作标记的字符。此机制用于在保留客户端标识符的同时添加或更改 userid\_p3p 和/或 cookie 的过期时间。标记可以是英文字母(区分大小写)、数字或 = 字符的任何字符。

如果设置了标记,则将其与 cookie 中传递的客户端标识符的 base64 形式中的第一个填充符号进行比较。如果它们不匹配,则会重新发送带有指定标记、到期时间和 P3P 头的 cookie。

## userid\_name

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | userid_name name ;       |
| 默认  | userid_name uid;         |
| 上下文 | http \ server \ location |

设置 cookie 的名称。

## userid\_p3p

| -   | 说明                        |
|-----|---------------------------|
| 语法  | userid_p3p string   none; |
| 默认  | userid_p3p none;          |
| 上下文 | http \ server \ location  |

设置将与 cookie 一起发送的 P3P 头字段的值。如果指令设置为特殊值 none ,则不会在响应中发送 P3P 头。

# userid\_path

| -   | 说明                       |
|-----|--------------------------|
| 语法  | userid_path path;        |
| 默认  | userid_path /;           |
| 上下文 | http \ server \ location |

为设置的 cookie 定义路径。

# userid\_service

| -   | 说明                         |
|-----|----------------------------|
| 语法  | userid_service number;     |
| 默认  | userid_service 服务器的 IP 地址; |
| 上下文 | http \ server \ location   |

如果标识符由多个服务器(服务)发出,则应为每个服务分配其自己的编号(number),以确保客户端标识符是唯一的。对于版本 1 cookie,默认值为零。对于版本 2 cookie,默认值是从服务器 IP 地址的最后四个八位字节组成的数字。

# 内嵌变量

ngx\_http\_userid\_module 模块支持以下内嵌变量:

• \$uid\_got

cookie 名称和收到的客户端标识符

• \$uid\_reset

如果变量设置为非空字符串且非 "0",则重置客户端标识符。特殊值 log 会将关于重置标识符的消息输出到 error log。

• \$uid\_set

cookie 名称和已发送的客户端标识符

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/http/ngx\_http\_userid\_module.html

# ngx\_mail\_imap\_module

- 示例配置
- 指令
  - imap\_auth
  - imap\_capabilities
  - imap\_client\_buffer

## 指令

### imap\_auth

| -   | 说明                |
|-----|-------------------|
| 语法  | imap_auth method; |
| 默认  | imap_auth plain;  |
| 上下文 | mail ` server     |

为 IMAP 客户端设置允许的认证方法。支持的方法有:

• login

**AUTH=LOGIN** 

• plain

**AUTH=PLAIN** 

• cram-md5

AUTH=CRAM-MD5。为了使此方法正常工作,密码不能加密存储。

• external

**AUTH EXTERNAL (1.11.6)** •

## imap\_capabilities

| -   | 说明   |  |
|-----|--|--|
| 语法  | <pre>imap_capabilities extension;</pre>    |  |
| 默认  | imap_capabilities IMAP4 IMAP4rev1 UIDPLUS; |  |
| 上下文 | mail ` server                              |  |

设置响应 CAPABILITY 命令传递给客户端的 IMAP 协议 扩展列表。根据 starttls 指令值, imap auth 指令和 STARTTLS 中指定的认证方法将自动添加到此列表中。

指定被代理客户端的 IMAP 后端支持的扩展 (当 nginx 透明地代理到后端的客户端连接,如果这些扩展与认证后使用的命令相关),则是有意义的。

目前的标准扩展名单已发布在 www.iana.org。

### imap\_client\_buffer

| -   | 说明                        |     |
|-----|---------------------------|-----|
| 语法  | imap_client_buffer size ; |     |
| 默认  | imap_client_buffer 4k     | 8k; |
| 上下文 | mail ` server             |     |

设置 IMAP 命令读取缓冲区大小。默认情况下,缓冲区大小等于一个内存页面。4K 或 8K,取决于平台。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/mail/ngx\_mail\_imap\_module.html

# ngx\_mail\_pop3\_module

- 示例配置
- 指令
  - pop3\_auth
  - o pop3\_capabilities

## 指令

#### pop3\_auth

| -   | 说明                |
|-----|-------------------|
| 语法  | pop3_auth method; |
| 默认  | pop3_auth plain;  |
| 上下文 | mail ` server     |

为 POP3 客户端设置允许的认证方法。支持的方法有:

• plain

USER/PASS、AUTH PLAIN、AUTH LOGIN。不可能禁用这些方法。

apop

APOP。为了使此方法正常工作,密码不能加密存储。

• cram-md5

AUTH CRAM-MD5。为了使此方法正常工作,密码不能加密存储。

• external

**AUTH EXTERNAL (1.11.6)** •

### pop3\_capabilities

| -   | 说明                               |
|-----|----------------------------------|
| 语法  | pop3_capabilities extension;     |
| 默认  | pop3_capabilities TOP USER UIDL; |
| 上下文 | mail ` server                    |

设置响应 CAPA 命令传送给客户端的 POP3 协议 扩展列表。根据 starttls 指令值,pop3\_auth 指令(SASL 扩展)和 STLS 中指定的认证方法将自动添加到此列表。

指定客户端代理的 POP3 后端支持的扩展(当 nginx 透明地代理到后端的客户端连接,如果这些扩展与认证后使用的命令相关),则是有意义的。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/mail/ngx\_mail\_pop3\_module.html

# ngx\_mail\_smtp\_module

- 示例配置
- 指令
  - ngx\_mail\_smtp\_module
  - smtp capabilities

## 指令

#### smtp\_auth

| -   | 说明                     |
|-----|------------------------|
| 语法  | smtp_auth method;      |
| 默认  | smtp_auth login plain; |
| 上下文 | mail ` server          |

为 SMTP 客户端设置 SASL 认证 的允许方法。支持的方法有:

• login

**AUTH LOGIN** 

plain

**AUTH PLAIN** 

• cram-md5

AUTH CRAM-MD5。为了使此方法正常工作,密码不加密存储。

• external

AUTH EXTERNAL (1.11.6) 。

none

不需要验证

### smtp\_capabilities

| -   | 说明                                      |
|-----|---|
| 语法  | <pre>smtp_capabilities extension;</pre> |
| 默认  |   |
| 上下文 | mail ` server                           |

设置传送给客户端响应 EHLO 命令的 SMTP 协议扩展列表。根据 starttls 指令值,smtp\_auth 指令和 STARTTLS 中指定的认证方法将自动添加到此列表中。

指定被代理客户端的 MTA 支持扩展是有意义的(当 nginx 透明地将客户端连接代理到后端,如果这些扩展与认证后使用的命令相关)。

目前的标准扩展名单已发布在 www.iana.org。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/mail/ngx\_mail\_smtp\_module.html

# ngx\_stream\_core\_module

- 示例配置
- 指令
  - listen
  - preread\_buffer\_size
  - preread\_timeout
  - proxy\_protocol\_timeout
  - resolver
  - resolver\_timeout
  - server
  - stream
  - tcp\_nodelay
  - variables\_hash\_bucket\_size
  - variables\_hash\_max\_size
- 内嵌变量

ngx\_stream\_core\_module 模块自版本 1.9.0 起可用。默认构建情况下不包含模块,可在构建时使用 --with-stream 配置参数启用。

## 示例配置

```
worker_processes auto;
error_log /var/log/nginx/error.log info;
events {
   worker_connections 1024;
}
stream {
   upstream backend {
        hash $remote_addr consistent;
        server backend1.example.com:12345 weight=5;
        server 127.0.0.1:12345
                                          max_fails=3 fail_timeout=30s;
        server unix:/tmp/backend3;
    }
    upstream dns {
      server 192.168.0.1:53535;
       server dns.example.com:53;
    server {
       listen 12345;
        proxy_connect_timeout 1s;
        proxy_timeout 3s;
        proxy_pass backend;
    }
    server {
       listen 127.0.0.1:53 udp reuseport;
        proxy_timeout 20s;
        proxy_pass dns;
    server {
        listen [::1]:12345;
        proxy_pass unix:/tmp/stream.socket;
```

## 指令

#### listen

| -   | 说明  |                                       |      |   |
|-----|---|---------------------------------------|------|---|
| 语法  | listen `address:port [ssl] [udp] [proxy_protocol] [backlog=number] [rcvbuf=size] [sndbuf=size] [bind] [ipv6only=on\ | off] [reuseport]<br>[so_keepalive=on\ | off\ | [keepidle]:<br>[keepintvl]:<br>[keepcnt]]`; |
| 默认  |   |                                       |      |   |
| 上下文 | server  |                                       |      |   |

为接受连接服务器的 socket 设置 address 和 port 。可仅指定端口。地址也可以是主机 名,例如:

```
listen 127.0.0.1:12345;
listen *:12345;
listen 12345;  # same as *:12345
listen localhost:12345;
```

#### IPv6 地址需要在方括号中指定:

```
listen [::1]:12345;
listen [::]:12345;
```

#### UNIX 域套接字务必加上 unix: 前缀:

```
listen unix:/var/run/nginx.sock;
```

ssl 参数允许端口上接受的所有连接都在 SSL 模式下工作。

udp 参数配置一个监听 socket 以处理数据报(1.9.13)。

proxy\_protocol 参数 (1.11.4) 允许指定端口上接受的所有连接都使用 PROXY 协议。

自 1.13.11 版本起支持 PROXY 协议版本 2。

listen 指令有几个专门与套接字相关的系统调用的附加参数。

backlog=number

在 listen() 调用中设置 backlog 参数,该参数限制挂起连接队列的最大长度 (1.9.2)。默认情况下, backlog 在 FreeBSD、DragonFly BSD 和 macOS 上设置为 -1,在其他平台上设置为 511。

rcvbuf=size

设置监听套接字的接收缓冲区大小( so RCVBUF 选项) (1.11.13)。

#### sndbuf=size

设置监听套接字的发送缓冲区大小( SO SNDBUF 选项) (1.11.13)。

#### bind

此参数对给定的 address:port 对进行单独的 bind() 调用。事实上,如果存在几个具有相同端口但地址不同的 listen 指令,并且其中一个 listen 指令监听给定的端口 (\*:port )的所有地址,则 nginx 将 bind() 仅限于 \*:port 范围。要注意的是,在这种情况下将调用 getsockname() 系统调用以确定接受连接的地址。如果使用了 ipv6only 或 so\_keepalive 参数,那么对于指定的 address:port 对将始终对 bind()单独调用。

#### ipv6only=on|off

此参数确定(通过 IPV6\_V60NLY 套接字选项)监听通配符地址 [::] 的 IPV6 套接字是接受 IPV6 和 IPV4 连接还是仅接受 IPV6 连接。默认情况下,此参数处于启用状态。它只能在启动时设置一次。

#### reuseport

此参数(1.9.1)表示为每个 worker 进程创建一个单独的监听套接字(在 Linux 3.9+ 和 DragonFly BSD 上使用 so\_REUSEPORT 套接字选项,在 FreeBSD 12+ 上使用 so\_REUSEPORT\_LB ),允许内核在 worker 进程之间分配传入连接。目前仅适用于 Linux 3.9+、DragonFly BSD 和 FreeBSD 12+(1.15.1)。

不恰当地使用此选项可能会产生安全隐患。

#### so\_keepalive=on|off|[keepidle]:[keepintvl]:[keepcnt]

此参数配置监听套接字的 TCP keepalive 行为。如果省略此参数,将启用操作系统的套接字设置。如果将其设置为值 on ,则为套接字打开 SO\_KEEPALIVE 选项。如果将其值设置为 off ,则为套接字关闭 SO\_KEEPALIVE 选项。某些操作系统支持使用 TCP\_KEEPIDLE 、 TCP\_KEEPINTVL 和 TCP\_KEEPCNT 套接字选项在每个套接字的基础上设置 TCP keepalive 参数。在此类系统上(目前有 Linux 2.4+、NetBSD 5+ 和 FreeBSD 9.0-STABLE),可以使用 keepidle 、 keepintvl 和 keepcnt 参数配置。可省略一两个参数,在该情况下,相应套接字选项的系统默认设置将生效。例如,

#### so\_keepalive=30m::10

将设置空闲超时 (TCP\_KEEPIDLE )为 30 分钟,探测间隔 (TCP\_KEEPINTVL )保留为系统默认值,将探测包数 (TCP\_KEEPCNT )设置为 10 个。

不同的服务器必须侦听不同的 address:port 对。

## preread\_buffer\_size

| -   | 说明                                    |
|-----|---------------------------------------|
| 语法  | <pre>preread_buffer_size size ;</pre> |
| 默认  | preread_buffer_size 16k;              |
| 上下文 | stream ` server                       |
| 提示  | 该指令在 1.11.5 版本中出现                     |

指定预读缓冲区的 size (大小)。

## preread\_timeout

| -   | 说明                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 语法  | <pre>preread_timeout timeout;</pre> |
| 默认  | preread_timeout 30s;                |
| 上下文 | stream ` server                     |
| 提示  | 该指令在 1.11.5 版本中出现                   |

指定预读缓冲区的 timeout (超时时间)。

## proxy\_protocol\_timeout

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>proxy_protocol_timeout timeout ;</pre> |
| 默认  | proxy_protocol_timeout 30s;                 |
| 上下文 | stream ` server                             |
| 提示  | 该指令在 1.11.4 版本中出现                           |

指定读取 PROXY 协议头完成的 timeout (超时时间)。如果在此时间内未传输完整个头,则关闭连接。

#### resolver

| -   | 说明                                       |        |
|-----|--|--------|
| 语法  | resolver `address [valid=time] [ipv6=on\ | off]`; |
| 默认  |  |        |
| 上下文 | stream ` server                          |        |
| 提示  | 该指令在 1.11.3 版本中出现                        |        |

将用于解析上游服务器名称的域名服务器(Name Server)配置到地址列表中,例如:

```
resolver 127.0.0.1 [::1]:5353;
```

可以将地址指定为一个域名或 IP 地址,以及可附带一个可选端口。如果未指定端口,则使用 53 端口。域名服务器将以循环方式查询。

默认情况下,nginx 将在解析时查找 IPv4 和 IPv6 地址。如果不需要查找 IPv6 地址,可以配置 ipv6=off 参数。

默认情况下,nginx 使用响应 TTL 值缓存响应。可选的 valid 参数可改写该行为:

```
resolver 127.0.0.1 [::1]:5353 valid=30s;
```

在 1.11.3 版本之前,该指令为我们商业订阅的一部分。

#### server

| -   | 说明          |
|-----|-------------|
| 语法  | server { }; |
| 默认  |             |
| 上下文 | stream      |

配置 server。

#### stream

| -   | 说明          |
|-----|-------------|
| 语法  | stream { }; |
| 默认  |             |
| 上下文 | main        |

为指定 stream server 指令的提供配置文件上下文。

### tcp\_nodelay

| -   | 说明                    |
|-----|-----------------------|
| 语法  | tcp_nodelay on   off; |
| 默认  | tcp_nodelay on;       |
| 上下文 | stream ` server       |
| 提示  | 该指令在 1.9.4 版本中出现      |

启用或禁用 TCP\_NODELAY 选项。该选项对客户端和代理服务器连接都有作用。

### variables\_hash\_bucket\_size

| -   | 说明                                |
|-----|-----------------------------------|
| 语法  | variables_hash_bucket_size size ; |
| 默认  | variables_hash_bucket_size 64;    |
| 上下文 | stream                            |
| 提示  | 该指令在 1.11.2 版本中出现                 |

设置变量哈希表的桶大小。设置哈希表的详细信息在单独的文档有详细说明。

## 内嵌变量

ngx\_stream\_core\_module 模块自 1.11.2 版本起支持变量。

• \$binary\_remote\_addr

客户端地址采用二进制形式,值的长度始终为 IPv4 地址的 4 个字节或 IPv6 地址的 16 个字节

• \$bytes\_received

从客户端收到的字节数(1.11.4)

• \$bytes\_sent

发送到客户端的字节数

• \$connection

连接序列号

\$hostname

主机名

• \$msec

以秒为单位的当前时间 (精度为毫秒)

• \$nginx\_version

nginx 版本

• \$pid

worker 进程 PID

• \$protocol

用于与客户端通信的协议: TCP 或 UDP (1.11.4)

• \$proxy\_protocol\_addr

来自 PROXY 协议头的客户端地址,否则为空字符串(1.11.4) 必须先在 listen 指令中设置 proxy\_protocol 参数来启用 PROXY 协议。

\$proxy\_protocol\_port

来自 PROXY 协议头的客户端端口,否则为空字符串(1.11.4) 必须先在 listen 指令中设置 proxy\_protocol 参数来启用 PROXY 协议。

\$remote\_addr

客户地址

• \$remote\_port

客户端端口

\$server\_addr

接受连接的服务器地址

计算此变量的值通常需要一次系统调用。为避免系统调用,listen 指令必须指定地址并使用 bind 参数。

• \$server\_port

接受连接的服务器端口

• \$session\_time

会话持续时间(以秒为单位),精度为毫秒(1.11.4)

#### • \$status

会话状态(1.11.4),可以是以下之一:

200会话成功完成

0 400

无法解析客户端数据,例如 PROXY 协议头

0 403

禁止访问。例如,当某些客户端地址访问受限时

0 500

内部服务器错误

0 502

错误网关,例如,如果无法选择或到达上游服务器。

0 503

服务不可用,例如,当访问受连接数受限时

• \$time\_iso8601

本地时间采用 ISO 8601 标准格式

• \$time\_local

通用日志 (Common Log) 格式的本地时间

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/stream/ngx\_stream\_core\_module.html

## ngx\_stream\_access\_module

- 示例配置
- 指令
  - allow
  - deny

ngx\_stream\_access\_module 模块(1.9.2)允许对某些客户端地址限制访问。

## 示例配置

```
server {
    ...
    deny 192.168.1.1;
    allow 192.168.1.0/24;
    allow 10.1.1.0/16;
    allow 2001:0db8::/32;
    deny all;
}
```

按顺序检查规则,直到找到第一个匹配项。在此示例中,仅允许 IPv4 网络 10.1.1.0/16 和 192.168.1.0/24 (不包括地址 192.168.1.1 )和 IPv6 网络 2001:0db8::/32 进行访问。

## 指令

#### allow

| -   | 说明                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 语法  | allow address   CIDR   unix:   all; |
| 默认  |                                     |
| 上下文 | stream ` server                     |

允许指定的网络或地址访问。如果指定了值 unix: ,则允许访问所有 UNIX 域套接字。

### deny

| -   | 说明                                 |
|-----|------------------------------------|
| 语法  | deny address   CIDR   unix:   all; |
| 默认  |                                    |
| 上下文 | stream ` server                    |

拒绝指定的网络或地址访问。如果指定了值 unix: ,则拒绝所有 UNIX 域套接字的访问。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/stream/ngx\_stream\_access\_module.html

# ngx\_stream\_geo\_module

- 示例配置
- 指令

o geo

ngx\_stream\_geo\_module 模块(1.11.3)用于创建依赖于客户端 IP 地址的变量。

## 示例配置

```
geo $geo {
    default 0;

    127.0.0.1 2;
    192.168.1.0/24 1;
    10.1.0.0/16 1;

    ::1 2;
    2001:0db8::/32 1;
}
```

## 指令

#### geo

| -   | 说明   |
|-----|--|
| 语法  | <pre>geo [\$address] \$variable { };</pre> |
| 默认  |  |
| 上下文 | stream                                     |

描述指定变量的值与客户端 IP 地址的依赖关系。默认情况下,地址取自 \$remote\_addr 变量,但也可以从其他变量中获取,例如:

```
geo $arg_remote_addr $geo {
    ...;
}
```

由于变量仅在使用时进行求值,因此即使存在大量已声明的 geo 变量增加连接处理的额外成本。

如果变量(\$variable)的值不是有效的 IP 地址,则使用 255.255.255.255 地址。 地址(\$address )可为 CIDR 记法中的前缀(包括单个地址)或作为范围。 还支持以下特殊参数:

#### delete

删除指定的网络

#### default

如果客户端地址与所有指定的地址都不匹配,则设置为该变量的值。当以 CIDR 记法指定地址时,使用 0.0.0.0/0 和 ::/0 而不是默认值。如果未指定 default ,则默认值为空字符串。

#### include

包含一个有地址和值的文件,文件中可以有多个记录。

#### ranges

表示地址指定为范围形式。这个参数应该放在第一个。要加快地理数据的加载速度,地址应按升序排列。

#### 示例:

#### conf/geo.conf 文件包含以下内容:

```
10.2.0.0/16 RU;
192.168.2.0/24 RU;
```

使用最佳匹配的值。例如,对于 127.0.0.1 地址,将选择值 RU ,而不是 US 。 范围指定示例:

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/stream/ngx\_stream\_geo\_module.html

## ngx\_stream\_geoip\_module

- 示例配置
- 指令
  - geoip\_country
  - geoip city
  - geoip\_org

ngx\_stream\_geoip\_module 模块(1.11.3)使用预编译的 MaxMind 数据库创建依赖于客户端 IP 地址的变量。

使用支持 IPv6 的数据库时,查找 IPv4 地址将转为查找 IPv4 映射的 IPv6 地址。

默认构建不包含此模块,可在构建时使用 --with-stream\_geoip\_module 配置参数启用。

该模块需要 MaxMind GeoIP 库。

## 示例配置

```
stream {
   geoip_country
                        GeoIP.dat;
   geoip_city
                        GeoLiteCity.dat;
   map $geoip_city_continent_code $nearest_server {
       default
                   example.com;
       EU
              eu.example.com;
       NA
                  na.example.com;
       AS
                  as.example.com;
   }
  . . .
}
```

## 指令

### geoip\_country

| -   | 说明                              |
|-----|---------------------------------|
| 语法  | <pre>geoip_country file ;</pre> |
| 默认  |                                 |
| 上下文 | stream                          |

指定用于根据客户端 IP 地址确定国家的数据库。使用此数据库时,以下变量可用:

• \$geoip\_country\_code

两个字母表示的国家代码,比如 RU \ US

• \$geoip\_country\_code3

三个字母表示的国家代码,比如 RUS \ USA

• \$geoip\_country\_name

国家名称,比如 Russian Federation ` United States

### geoip\_city

| -   | 说明                             |
|-----|--------------------------------|
| 语法  | <pre>geoip_city   file ;</pre> |
| 默认  |                                |
| 上下文 | stream                         |

指定用于根据客户端 IP 地址确定国家、地区和城市的数据库。使用此数据库时,以下变量可用:

• \$geoip\_area\_code

电话区号 (仅限美国)

因为使用到过时的数据库字段,此变量可能包含过时的信息。

• \$geoip\_city\_continent\_code

两个字母表示的大陆代码,比如 RU \ US

• \$geoip\_city\_country\_code

两个字母表示的国家代码,比如 RU \ US

• \$geoip\_city\_country\_code3

三个字母表示的国家代码,比如 RUS \ USA

• \$geoip\_city\_country\_name

国家名称,比如 Russian Federation ` United States

• \$geoip\_dma\_code

美国 DMA 区域代码(也称为都市代码),根据 Google AdWords API 中的地理位置定位。

• \$geoip\_latitude

维度

• \$geoip\_longitude

经度

• \$geoip\_region

双符号国家区域代码(地区、领土、州、省、联邦土地等),例如 48 、 DC。

• \$geoip\_region\_name

国家地区名称(地区、领土、州、省、联邦土地等),例如: Moscow City 、 District of Columbia 。

• \$geoip\_city

城市名称,例如: Moscow" \ Washington 。

• \$geoip\_postal\_code

邮政编码

## geoip\_org

| -   | 说明                          |
|-----|-----------------------------|
| 语法  | <pre>geoip_org file ;</pre> |
| 默认  |                             |
| 上下文 | stream                      |

指定用于根据客户端 IP 地址确定组织的数据库。使用此数据库时,以下变量可用:

• \$geoip\_org

组织名称,例如: The University of Melbourne 。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/stream/ngx\_stream\_geoip\_module.html

# ngx\_stream\_js\_module

- 示例配置
- 指令
  - js\_access
  - js\_filter
  - js\_include
  - js\_preread
  - o js\_set
- 会话对象属性

ngx\_stream\_js\_module 模块用于在 njs 中实现处理程序 —— 这是 JavaScript 语言的一个子集。

默认情况下不构建此模块。可在此处下载和安装说明。

此示例适用于 njs 0.2.4 及更高版本。对于 njs 0.2.3 及更早版本,请使用此示例。

## 示例配置

```
load_module modules/ngx_stream_js_module.so;
. . .
stream {
    js_include stream.js;
   js_set $bar bar;
    js_set $req_line req_line;
   server {
       listen 12345;
       js_preread preread;
       return $req_line;
   server {
       listen 12346;
       js_access access;
       proxy_pass 127.0.0.1:8000;
       js_filter header_inject;
   }
}
http {
   server {
       listen 8000;
       location / {
           return 200 $http_foo\n;
  }
```

stream.js 内容:

```
var line = '';
function bar(s) {
   var v = s.variables;
    s.log("hello from bar() handler!");
    return "bar-var" + v.remote_port + "; pid=" + v.pid;
}
function preread(s) {
    s.on('upload', function (data, flags) {
        var n = data.indexOf('\n');
        if (n != -1) {
            line = data.substr(0, n);
            s.done();
   });
}
function req_line(s) {
    return line;
}
// Read HTTP request line.
// Collect bytes in 'req' until
// request line is read.
// Injects HTTP header into a client's request
var my_header = 'Foo: foo';
function header_inject(s) {
   var req = '';
    s.on('upload', function(data, flags) {
        req += data;
        var n = req.search('\n');
        if (n != -1) {
            var rest = req.substr(n + 1);
            req = req.substr(0, n + 1);
            s.send(req + my_header + '\r\n' + rest, flags);
            s.off('upload');
        }
    });
}
function access(s) {
    if (s.remoteAddress.match('^192.*')) {
        s.abort();
        return;
   s.allow();
```

## 指令

### js\_access

| -   | 说明                             |
|-----|--------------------------------|
| 语法  | <pre>js_access function;</pre> |
| 默认  |                                |
| 上下文 | stream ` server                |

设置一个将在 access 阶段调用的 njs 函数。

## js\_filter

| -   | 说明                              |
|-----|---------------------------------|
| 语法  | <pre>js_filter function ;</pre> |
| 默认  |                                 |
| 上下文 | stream \ server                 |

设置一个数据过滤器。

## js\_include

| -   | 说明                             |
|-----|--------------------------------|
| 语法  | <pre>js_include   file ;</pre> |
| 默认  |                                |
| 上下文 | stream                         |

指定一个使用 njs 实现服务器和变量处理程序的文件。

## js\_preread

| -   | 说明                               |
|-----|----------------------------------|
| 语法  | <pre>js_preread function ;</pre> |
| 默认  |                                  |
| 上下文 | stream \ server                  |

设置一个将在 preread) 阶段调用的 njs 函数。

## js\_set

| -   | 说明                           |
|-----|------------------------------|
| 语法  | <pre>js_set function ;</pre> |
| 默认  |                              |
| 上下文 | stream                       |

设置一个用于指定变量的 njs 函数。

## 会话对象属性

每一个流 njs 处理程序都会接收一个参数,一个流会话对象。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/stream/ngx\_stream\_js\_module.html

# ngx\_stream\_limit\_conn\_module

- 示例配置
- 指令
  - limit\_conn
  - limit conn log level
  - limit\_conn\_zone

ngx\_stream\_limit\_conn\_module 模块 (1.9.3) 用于限制每个定义的 key 的连接数,特别是来自单个 IP 地址的连接数。

## 示例配置

## 指令

### limit\_conn

| -   | 说明                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 语法  | <pre>limit_conn zone number ;</pre> |
| 默认  |                                     |
| 上下文 | stream ` server                     |

设置共享内存区域和给定 key 的最大允许连接数。超过此限制时,服务器将关闭连接。例如,以下指令:

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;
server {
    ...
    limit_conn addr 1;
}
```

每次只允许一个 IP 地址一个连接。

如果指定了几个 limit\_conn 指令,则将应用所有已配置的限制。

当且仅当当前级别没有 limit\_conn 指令时,指令才从上级继承。

#### limit\_conn\_log\_level

| -   | 说明  |  |
|-----|---|--|
| 语法  | <pre>limit_conn_log_level info   notice   warn   error;</pre> |  |
| 默认  | limit_conn_log_level error;                                   |  |
| 上下文 | stream ` server   |  |

为服务器限制连接数设置日志记录级别。

### limit\_conn\_zone

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>limit_conn_zone key zone=name:size ;</pre> |
| 默认  |   |
| 上下文 | stream  |

为指定的共享内存区域设置参数,该区域将保留各种 key 的状态。尤其是状态包括当前的连接数。 key 可以包含文本、变量及其组合 (1.11.2)。不计算 key 为空的连接。用法示例:

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;
```

上述中,key 是一个 \$binary\_remote\_addr 变量设置的客户端 IP 地址。 \$binary\_remote\_addr 的大小为 IPv4 地址的 4 个字节或 IPv6 地址的 16 个字节。存储状态在 32 位平台上总是占用 32 或 64 字节,在 64 位平台上占用 64 字节。一兆字节区域可以保留大约 32,000 个 32 字节状态或大约 16,000 个 64 字节状态。如果区域存储耗尽,服务器将关闭连接。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/stream/ngx\_stream\_limit\_conn\_module.html

## ngx\_stream\_log\_module

- 示例配置
- 指令
  - access log
  - log\_format
  - open\_log\_file\_cache

ngx\_stream\_log\_module 模块 (1.11.4) 按指定的格式写入会话日志。

## 示例配置

## 指令

#### access\_log

| -   | 说明  |  |
|-----|---|--|
| 语法  | <pre>access_log path format [buffer=size] [gzip[=level]] [flush=time] [if=condition]; access_log off;</pre> |  |
| 默认  | access_log off;   |  |
| 上下文 | stream \ server   |  |

设置缓冲日志写入的路径、格式和配置。可以在同一级别指定多个日志。可通过在第一个参数中指定 syslog: 前缀来配置记录到 syslog。特殊值 off 取消当前级别的所有 access\_log 指令。

如果使用 buffer 或 gzip 参数,则将缓冲 log 的写入。

缓冲区大小不得超过磁盘文件的原子写入大小。对于 FreeBSD 而言,这个大小是无限制的。

启用缓冲后,以下情况数据将写入文件:

- 如果下一个日志行不能放入缓冲区
- 如果缓冲的数据早于 flush 参数指定的数据
- 当 worker 进程重新打开日志文件或正在关闭时

如果使用 gzip 参数,将写入文件之前将压缩缓冲的数据。压缩级别可以设置为 1 (最快,压缩级别低)到 9 (最慢,压缩级别最高)之间。默认情况下,缓冲区大小等于 64K 字节,压缩级别设置为 1。由于数据是以原子块压缩,因此日志文件可以随时通过 zcat 解压缩或读取。

#### 示例:

access\_log /path/to/log.gz basic gzip flush=5m;

要使 gzip 压缩起作用,必须在构建 nginx 使用 zlib 库。

文件路径可以包含变量,但是这样的日志有一些约束:

- 被 worker 进程使用凭据的用户应具有在具有此类日志的目录中创建文件的权限
- 缓冲写入将不起作用
- 每个日志写入都会打开和关闭文件。但是,由于频繁使用的文件的描述符可以存储在缓存中,因此可以在 open\_log\_file\_cache 指令的 valid 参数指定的时间内继续写入旧文件

if 参数启用条件日志。如果 condition 计值为 O 或空字符串,则不会记录会话。

## log\_format

| -   | 说明                                |       |                |
|-----|-----------------------------------|-------|----------------|
| 语法  | log_format `name [escape=default\ | json\ | none] string`; |
| 默认  |                                   |       |                |
| 上下文 | stream                            |       |                |

#### 指定日志格式,例如:

escape 参数 (1.11.8) 允许在变量中设置转义的 json 或 default 字符,默认情况下,使用 default 转义。 none 参数 (1.13.10) 禁用转义。

### open\_log\_file\_cache

| -   | 说明  |
|-----|---|
| 语法  | <pre>open_log_file_cache max=N [inactive=time] [min_uses=N] [valid=time] ; open_log_file_cache off;</pre> |
| 默认  | open_log_file_cache off;  |
| 上下文 | stream ` server   |

定义一个缓存,用于存储名称中包含变量的常用日志的文件描述符。该指令有以下参数:

• max

设置缓存中的最大描述符数,如果缓存变满,则最近最少使用(LRU)的描述符将被关闭

inactive

如果在此期间没有发生访问,则设置关闭缓存描述符的时间。默认为 10 秒

min\_uses

设置在 inactive 参数定义的时间内文件使用的最小数量,使描述符在缓存中保持打开 状态。默认为 1

valid

设置检查同名文件是否仍然存在的时间。默认为60秒

off

禁用缓存

用法示例:

open\_log\_file\_cache max=1000 inactive=20s valid=1m min\_uses=2;

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/stream/ngx\_stream\_log\_module.html

## ngx\_stream\_realip\_module

- 示例配置
- 指令
  - set\_real\_ip\_from
- 内嵌变量

ngx\_stream\_realip\_module 模块用于将客户端地址和端口更改为 PROXY 协议头(1.11.4)中发送。必须先在 listen 指令中设置 proxy protocol 参数才能启用 PROXY 协议。

该模块不是默认构建的,您可以在构建时使用 --with-stream\_realip\_module 配置参数启用。

### 示例配置

## 指令

### set\_real\_ip\_from

| -   | 说明                         |        |         |
|-----|----------------------------|--------|---------|
| 语法  | set_real_ip_from address \ | CIDR \ | unix: ; |
| 默认  |                            |        |         |
| 上下文 | stream \ server            |        |         |

定义已知可发送正确替换地址的受信任地址。如果指定了特殊值 unix: ,则所有 UNIX 域套接字将被信任。

## 内嵌变量

• \$realip\_remote\_addr 保留原始客户端地址 • \$realip\_remote\_port

保留原始的客户端端口

# 原文档

http://nginx.org/en/docs/stream/ngx\_stream\_realip\_module.html

# ngx\_stream\_return\_module

- 示例配置
- 指令
  - return

ngx\_stream\_return\_module 模块 (1.11.2) 允许向客户端发送指定的值,然后关闭连接。

## 示例配置

```
server {
    listen 12345;
    return $time_iso8601;
}
```

## 指令

#### return

| -   | 说明            |
|-----|---------------|
| 语法  | return value; |
| 默认  |               |
| 上下文 | server        |

指定要发送给客户端的值。该值可以包含文本、变量及其组合。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/stream/ngx\_stream\_return\_module.html

# ngx\_stream\_split\_clients\_module

- 示例配置
- 指令
  - split\_clients

ngx\_stream\_split\_clients\_module 模块(1.11.3)创建适用于 A/B 测试的变量,也称为拆分测试。

## 示例配置

## 指令

### split\_clients

| -   | 说明   |
|-----|--|
| 语法  | <pre>split_clients string \$variable { }</pre> |
| 默认  |  |
| 上下文 | stream   |

为 A/B 测试创建一个变量,例如:

使用 MurmurHash2 对原始字符串的值进行哈希处理。在给出的例子中,从 0 到 21474835 (0.5%)的哈希值对应于 \$variant 变量的值 .one ,从 21474836 到 107374180 (2%)的哈希值对应于值 .two ,哈希值从 107374181 到 4294967295 对应于值 "" (空字符串)。

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/stream/ngx\_stream\_split\_clients\_module.html

## ngx\_stream\_ssl\_preread\_module

- 示例配置
- 指令
  - o ssl preread
- 内嵌变量

ngx\_stream\_ssl\_preread\_module 模块(1.11.5)允许从 ClientHello 消息中提取信息,而不会终止 SSL/TLS,例如提取通过 SNI 请求的服务器名称。默认情况下不构建此模块,您可以在构建时使用 --with-stream\_ssl\_preread\_module 配置参数启用此模块。

### 示例配置

```
map $ssl_preread_server_name $name {
    backend.example.com
                             backend;
    default
                             backend2;
}
upstream backend {
   server 192.168.0.1:12345;
    server 192.168.0.2:12345;
}
upstream backend2 {
    server 192.168.0.3:12345;
    server 192.168.0.4:12345;
}
server {
   listen
             12346;
    proxy_pass $name;
    ssl_preread on;
}
```

## 指令

## google\_perftools\_profiles

| -   | 说明               |      |
|-----|------------------|------|
| 语法  | ssl_preread on \ | off; |
| 默认  | ssl_preread off; |      |
| 上下文 | stream ` server  |      |

启用在预读阶段 从 ClientHello 消息中提取信息。

## 内嵌变量

\$ssl\_preread\_server\_name
 返回通过 SNI 请求的服务器名称

## 原文档

http://nginx.org/en/docs/ngx\_google\_perftools\_module.html

## ngx\_google\_perftools\_module

- 示例配置
- 指令
  - google\_perftools\_profiles

ngx\_google\_perftoos\_module 模块 (0.6.29) 可以使用 Google 性能工具 对 nginx 的 worker 进程进行分析。该模块适用于 nginx 开发人员。

默认情况下不构建此模块,您可以在构建时使用 --with-google\_perftools\_module 配置参数启用此模块。

该模块需要 gperftools 库。

## 示例配置

```
google_perftools_profiles /path/to/profile;
```

profile 文件将被存储为 /path/to/profile.<worker\_pid>。

## 指令

### google\_perftools\_profiles

| -   | 说明                              |
|-----|---------------------------------|
| 语法  | google_perftools_profiles file; |
| 默认  |                                 |
| 上下文 | main                            |

设置保存 nginx worker 进程分析信息的文件的名名。worker 进程的 ID 始终是文件名的一部分,并追加在文件名的末尾。

### 原文档

http://nginx.org/en/docs/ngx\_google\_perftools\_module.html