Slik setter du innstillinger

Kvitteringshenter 3.25.0

Her står hvordan du åpner og endrer innstillingene, hvordan du løser de vanligste oppgavene, og hva hver eneste innstilling og hvert poeng gjør, med standardverdi og eksempel.

Laget 16. oktober 2026

Innhold

1 Slik gjør du det 3

2 Vanlige oppgaver 6

3 Slik virker poeng 7

4 Generelt 8

5 Alle innstillingene 10

Avvik per bong og kontant tilbake 10

Falsk retur 11

Salg etter kassaoppgjør 12

Bongnummer og tid 13

Tallanalyse 13

Rabatt med årsakskode 15

Medlemsnummer 17

Pris per vare 18

Hendelsesord 19

Pantelapper: manuell, slettet og gjenbrukt 20

Slettede og makulerte varelinjer 22

Spør pris 23

Kort: gjentatte returer 24

Manuell kvittering og til gode-lapp 24

Tempo: tid mellom bonger 25

Overvåkede varer 26

Retur av vare uten kjøp 27

Retur mot kvittering 28

Topptekst og bunn 30

Pant 31

Transaksjoner før åpning og etter stengetid, og returer 31


Kassererprofil og avstemming 32

Egne regler 33


1 Slik gjør du det

Åpne innstillingene

- Trykk **Mer** og deretter **Innstillinger**, eller trykk tannhjulet ⚙ øverst i panelet.
- I **Analyse → Sjekk først** står knappen **Juster** ved siden av hver forklaring på en flagget bong. Den åpner riktig gruppe.
- Hver test har sin egen gruppe. Trykk på gruppen for å åpne den.



Innstillinger: Generelt og én gruppe per test. Alle gruppene er lukket.



Én gruppe åpnet. Verdien for «Stor panteretur fra» er endret til 250.

FORKLARING

1. **Endret-teller** for gruppen. Verdier du har endret fra standard får gul kant.
2. **På-bryter.** Avskrudd betyr at testen ikke kjøres.
3. **Selve grensen,** med enhet ved siden av.
4. **Poengene** for testene i gruppen. Endres de, oppdateres rangeringen med en gang.
5. **Standard for denne gruppen** setter gruppen tilbake.

Endre en verdi

1. Åpne gruppen.
2. Skriv ny verdi i feltet og trykk `Tab` eller klikk utenfor feltet.
3. Verdien er lagret med en gang. Det finnes ingen «Lagre»-knapp.
4. Feltet får **gul kant**, og gruppen viser «N endret».
5. **Terskler** gjelder fra neste analyse: kjør analysen på nytt under **Analyse → Sjekk først** (panelet viser en gul melding og en knapp). **Poeng** gjelder med en gang.



Terskler avgjør hva som flagges, og flagging skjer når analysen kjøres. Poeng avgjør bare hvor høyt det flaggede rangeres, og kan regnes om uten ny analyse.

Slå en test av og på

- Innstillinger som kan slås av har en **På**-bryter. Avskrudd betyr at testen ikke kjøres.
- Tømmer du et slikt felt og trykker `Tab`, slås testen av. Slår du bryteren på igjen, kommer standardverdien tilbake.
- Innstillinger som bare er på eller av (for eksempel «Marker kasserer over snittet») har bare en På-avkrysning.

Sett tilbake

- **Standard for denne gruppen** setter bare den gruppen tilbake (verdier og poeng).
- **Alt til standard** under Mer → Innstillinger → Generelt setter alle terskler og poeng tilbake etter en bekreftelse. Egne regler, varegrupper og butikknavn beholdes.

Del oppsettet mellom butikker


- **Eksporter innstillinger** lager en fil med terskler, poeng, egne regler, varegrupper og butikknavn.
- **Importer…** leser inn en slik fil. Skannet innhold og notater følger ikke med.
- Revisjonsrapporten har samme fil (`innstillinger.json`) med verdiene som gjaldt da analysen ble kjørt.

2 Vanlige oppgaver

Navnene under er teksten du ser på innstillingssiden.

JEG VIL …	GJØR SLIK
Få færre falske treff	Øk grensen (for eksempel «Stor panteretur fra», «Mange pantelapper fra») eller sett ned poengene i gruppen. Slå av testen hvis den ikke passer i din butikk.
Fange flere avvik	Senk grensen, eller øk poengene så bongene havner høyere i «Sjekk først». Tomt felt med På-bryter betyr at testen er av.
Sette åpningstiden	Gruppen *Transaksjoner før åpning og etter stengetid, og returer*: skriv klokkeslett i «Åpner» og «Stenger». Standard er 07:00 og 23:00. Tidene brukes også til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.
Bruke andre pantelapp-koder	Gruppen *Pantelapper*: skriv kodene i «Manuell pantelapp: koder» og «Pantelapp fra pantemaskin: koder». Flere koder skilles med komma, for eksempel `99, 98`. Standard er 99 og 399.
Sette opp hendelsesord	Gruppen *Hendelsesord*: slå på bryteren og skriv ordene adskilt med komma, for eksempel `annullert, parkert, eget forbruk`. Listen er tom til du fyller den ut. Skann bongene på nytt så nye ord fanges.
Overvåke bestemte varer	Gruppen *Overvåkede varer*: skriv EAN (starten på koden) eller del av varenavnet i «Varer», for eksempel `tobakk, gavekort`.
Velge rabattårsaker som overvåkes	Gruppen *Rabatt med årsakskode*: skriv tekstnummer i «Overvåkede årsaker», for eksempel `2,4,5`. Bare rabatt med årsakskode analyseres.
Legge inn ansattes medlemsnummer	Gruppen *Medlemsnummer*: slå på «Ansattes medlemsnr». `1234567` flagger alle bonger med nummeret. `12=1234567` flagger når kasserer 12 selv har tastet det, og `12@1005=1234567` gjelder bare butikk 1005.
Gjøre kasserersammenligningen strengere	Gruppen *Kassererprofil og avstemming*: «Avviker fra snittet fra» (standard 1,5 ganger butikkens snitt) og «Minst antall bonger for profil». Mange tester bruker disse to.
Se hva som er endret	Hver gruppe viser «N endret», og endrede felt har gul kant. Rapporten merker også endrede verdier.


3 Slik virker poeng



Hver test har et antall poeng (du kan endre dem under Innstillinger). En bong får poeng for hver test den utløser. Summen er risikoscoren, og den bestemmer rekkefølgen i «Sjekk først».

- Hver bong får poeng for hver test den utløser. **Høy risiko** er fra 8 poeng, **middels** fra 4. **RRS** 0–100 er samme tall på en skala der 8 poeng = 50.
- **Samme forhold teller bare én gang.** Når flere tester måler samme ting, teller bare den med høyest poeng. De andre står overstrøket i «Sjekk først». Gruppene er: pant og kontant tilbake, rabatt, pris, etter stengetid, retur av vare, sletting og medlemsbruk.
- Funn på **kassereren** (ikke bongen) gir poeng på kassereren, og vises i rangeringen av kasserere.
- Poengene står i tabellene «Poeng i risikoscore» under hver gruppe lenger ned.

4 Generelt



Generelt: butikknavn, tastaturflyt, eksport og import.

VALG	HVA DET GJØR
Egne butikknavn	Hvis Lindbak ikke leverer butikklisten, kan du skrive `1001=Navn`, ett per linje. Et nivå kan også få navn (`131=Navn`). Egne navn går foran navn fra Lindbak.
Tidsforskyvning for listen	Normalt 0. Brukes bare hvis klokkeslettet i listen avviker fast fra bongen. Diagnostikk foreslår verdien.
Panelstørrelse	Vanlig, Stor (dokket til høyre, lista i Lindbak synlig) eller Full (hele skjermen).

VALG	HVA DET GJØR
Tastaturflyt	Slår på ↑ ↓ for å bytte bong, N for notat og M for å velge eller fjerne valg.
Eksporter / Importer innstillinger	Lagrer og leser inn oppsettet som en fil.
Tilbakestill plassering	Setter panelets plass og størrelse tilbake.
Alt til standard	Tilbake til standardverdier for alle terskler og poeng.

5 Alle innstillingene

Hver gruppe viser hva testen gjør, hva den fanger, vanlige uskyldige årsaker og hva den krever. Tabellen under har alle innstillingene i gruppen med forklaring, standardverdi, tips og eksempel, og så poengene for testene i gruppen. «Kan slås av» betyr at feltet har en På-bryter. «Krever skanning» betyr at bongene må være skannet først.

Avvik per bong og kontant tilbake

Sjekkes på hver enkelt kvittering, og kontant tilbake uten salg på tvers av bonger.

SLIK VIRKER DEN

Sjekker hver kvittering for seg, uten å sammenligne med andre, og teller bonger med bare pantelapper og kontant tilbake på tvers av bonger. Enkelt og raskt, men gir flest falske treff hvis grensene er lave.

FANGER

Stor utbetaling av panteretur på én bong; Mange pantelapper på én bong; Bong med bare pantelapper og kontant tilbake; Rundt hundre-beløp; Kontant tilbake uten salg flere ganger på samme kasse.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kunder med mange flasker, firmakunder og gavekort, og pantemaskin som er ute av drift.

KREVER

Pant og kontant tilbake krever skannet bong. Rundt beløp trenger ikke skanning.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Stor panteretur fra kr	Flagger en bong når utbetalt panteretur (summen av alle pantelapp-linjene) er like høy som grensen eller høyere. Eksempel: 300 kr: en bong med 8 pantelapper à 40 kr (320 kr) flagges.	`300 kr` **kan slås av**	Senk grensen i butikker med lite pant. Øk den hvis pantemaskinen gir mange store, normale bonger.
Mange pantelapper fra stk	Flagger en bong med like mange pantelapper (linjene «399 PANTELAPP») som grensen eller flere. Eksempel: 8: en bong med 9 pantelapper flagges.	`8 stk` **kan slås av**	Én kunde kan ha mange flasker. Bruk grensen sammen med beløpsgrensen over for å se de mest uvanlige.
Rundt beløp fra kr	Flagger bonger der totalbeløpet er et helt hundre-beløp (500,00, 1 200,00 …) og minst så stort som grensen. Vanlig salg gir sjelden så jevne summer. Eksempel: 500 kr: 500,00 og 1 200,00 flagges, 520,00 gjør det ikke.	`500 kr` **kan slås av**	Lav vekt (1 poeng) fordi runde beløp ofte er helt normale, for eksempel gavekort. Trenger ikke skanning.
Kontant tilbake uten salg	Flagger bonger som bare består av pantelapper og der kunden fikk kontanter tilbake, uten at noe annet ble kjøpt. Varelinjer som er slettet med motlinje regnes som ikke kjøpt. Eksempel: En bong med fire pantelapper og kontant tilbake 156,00.	`På` **på/av**	Én slik bong er helt vanlig. Se heller på «Kontant tilbake uten salg: flagg ved» under, som teller dem per kasse.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Kontant tilbake uten salg: flagg ved stk	Hvor mange bonger med bare pantelapper og kontant tilbake en kasse må ha (innenfor omfanget) før kassen flagges. Eksempel: 3: fire slike bonger på kasse 2 flagges alle fire.	`3 stk` kan slås av	Tom = av. Telles over hele omfanget, så et langt tidsrom gir flere treff. Pantelapper kan komme fra flasker kjøpt andre steder.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Stor panteretur	Bongen har utbetalt panteretur over grensen.	`3 poeng`
Mange pantelapper	Bongen har flere pantelapper enn grensen.	`3 poeng`
Kontant tilbake uten salg	Bongen har bare pantelapper og kontant tilbake.	`4 poeng`
Rundt beløp	Totalen er et helt hundre-beløp over grensen.	`1 poeng`
Kontant tilbake uten salg flere ganger	Bongen er en av flere pantebonger med kontant tilbake på samme kasse.	`5 poeng`

Falsk retur

Retur uten salg, kortkjøp refundert kontant og salg og retur av samme beløp.

SLIK VIRKER DEN

Leter etter returer som ikke henger sammen med et salg. Bruker alle innlastede bonger i valgte butikker som grunnlag, ikke bare omfanget.

FANGER

Retur uten salg: varen er returnert, men ingen bong i datagrunnlaget har solgt den; Kortkjøp refundert kontant: salget var betalt med kort, men pengene betales tilbake som kontanter; Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen kort tid.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Retur av varer kjøpt før perioden eller i en annen butikk, og vanlige angrer rett etter kjøp.

KREVER

Skannet innhold. «Retur uten salg» vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Test på	Slår hele testen for falsk retur på eller av. Den omfatter tre kontroller: retur uten salg, kortkjøp refundert kontant, og salg og retur av samme beløp. Eksempel: På.	`På` på/av	Retur uten salg vurderes bare når minst 80 % av salgene i datagrunnlaget er skannet.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Salg og retur av samme beløp innen min	En retur av samme beløp som et salg på samme kasse flagges hvis den kommer innen så mange minutter etter salget. Eksempel: 60 min: salg 10:05 og retur 10:25 av samme beløp flagges.	`60 min`	Kortere tid gir færre, men mer sikre treff. Legitime angrer skjer ofte innen noen minutter.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Retur uten salg	Varen i returen er ikke solgt i datagrunnlaget.	`3 poeng`
Kortkjøp refundert kontant	Salget var betalt med kort, men refunderes kontant.	`5 poeng`
Salg og retur av samme beløp	Salg og retur av samme beløp på samme kasse innen fristen.	`4 poeng`

Salg etter kassaoppgjør

Salg på en kasse etter dagens siste kassaoppgjør. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dag.

SLIK VIRKER DEN

Et kassaoppgjør skal avslutte dagen på kassen. Testen flagger salg på samme kasse etter dagens siste oppgjør. Oppgjør før åpningstid regnes som forrige dags avslutning.

FANGER

Salg som kommer etter siste kassaoppgjør på kassen samme dag.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kassen brukt etter et feilaktig tidlig oppgjør, eller oppgjør gjort midt på dagen ved skiftbytte.

KREVER

Bare listen (type og tidspunkt). Datagrunnlag i valgte butikker.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Frist etter oppgjør min	Hvor mange minutter etter dagens siste kassaoppgjør et salg på samme kasse kan komme før det regnes som «etter oppgjør». Eksempel: 5 min: salg 22:03 etter oppgjør 22:00 flagges ikke, salg 22:12 flagges.	`5 min` **kan slås av**	Tom = testen er av. Gi litt slingringsmonn hvis kassene brukes noen minutter etter oppgjøret.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Salg etter kassaoppgjør	Salg på kassen etter dagens siste kassaoppgjør.	`4 poeng`

Bongnummer og tid

Dobbelt bongnummer, og bongnummer som ikke følger klokkeslettet. Gjelder bare hvis CW-listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid.

SLIK VIRKER DEN

Bongnummer går opp med én for hver kvittering på en kasse. Dobbelte nummer og feil rekkefølge kan tyde på slettede eller endrede bonger.

FANGER

Bongnummer og klokkeslett som ikke stemmer (nummer kommer i feil tidsrekkefølge); Dobbelt bongnummer på samme kasse; Bong der løpenummer og tid ikke passer med naboene (telles ikke en gang til som feil rekkefølge).

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Filtrerte lister (en annen kvitteringstype mangler), bonger hentet i flere omganger, og kassaoppgjør som har egen nummerserie. Forutsetter at kvitteringstypene deler nummerserie per kasse, noe som ikke er bekreftet i ekte data.

KREVER

Bare listen. Gjelder bare hvis CW-listen ikke er filtrert på type, kasse eller tid.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Løpenummer: avvik fra naboene min	Flagger en bong når tidspunktet ligger så mange minutter utenfor tidene til de tre nabonumrene på hver side på samme kasse. Eksempel: 90 min: nr 2377 kl 09:03 mellom bonger kl 14:00–14:10 flagges.	`90 min` kan slås av	Tom = av. Fanger innsatte bonger og bonger med feil klokkeslett, og peker ut hvilken bong det gjelder. En bong som er funnet her telles ikke en gang til som «Bongnummer og tid stemmer ikke». Døgnskifte gir ikke treff.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Bongnummer og tid stemmer ikke	Bongnummer og klokkeslett kommer i feil rekkefølge.	`4 poeng`
Dobbelt bongnummer	Samme bongnummer finnes to ganger på kassen.	`3 poeng`
Løpenummer avviker fra tid	Bongens tidspunkt passer ikke med nabonumrene på kassen.	`3 poeng`

Tallanalyse

Benford (første siffer i totalbeløp) og andel hele kroner. Indikasjon, ikke bevis.

SLIK VIRKER DEN

Benfords lov sier at første siffer i naturlig forekommende beløp følger en bestemt fordeling (1 er vanligst med ca. 30 %). Tilpassede eller konstruerte beløp avviker ofte. I tillegg måles andelen hele kroner.

FANGER

Avvikende sifferfordeling hos en kasserer; Uvanlig høy andel hele kroner hos en kasserer; Kasserer med avvikende fordeling av siste siffer i totalbeløpet.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Butikker med mange enhetspriser, kontantsalg med avrunding, få bonger.

KREVER

Bare listen. Trenger mange bonger (standard minst 100 samlet og 50 per kasserer). Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. En indikasjon, ikke bevis.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Benford: minst antall bonger stk	Minste antall bonger i omfanget som kreves for å gi en samlet Benford-vurdering. Eksempel: 100.	`100 stk`	Under grensen vises en merknad om at grunnlaget er for lite. Benford sier lite med få bonger.
Benford: minst per kasserer stk	Minste antall bonger en enkelt kasserer må ha for at fordelingen hennes eller hans vurderes. Eksempel: 50.	`50 stk`	Øk for å unngå tilfeldige utslag hos kasserere med få bonger.
Benford: avvik (MAD) over	Hvor stort avviket fra Benfords fordeling (målt som MAD) må være før kassereren flagges. Eksempel: 0,015.	`0.015`	Tommelfinger: under 0,006 er nær Benford, 0,006–0,012 akseptabelt, 0,012–0,015 marginalt, over 0,015 avvikende.
Hele kroner: andel over %	Flagger en kasserer når minst så stor andel av totalene er hele kroner, og andelen er minst dobbelt så høy som butikkens. Eksempel: 5 %: 8 % hele kroner mot butikkens 3 % flagges.	`5 %` **kan slås av**	Tom = av. Betaling kontant med avrundet pris kan gi mange hele kroner.
Hele kroner: minst antall bonger stk	Minste antall bonger en kasserer må ha for at andelen hele kroner vurderes. Eksempel: 20.	`20 stk`	Øk for å unngå utslag fra få bonger.
Siste siffer: minst antall bonger per kasserer stk	Minste antall bonger en kasserer må ha for at siste siffer i totalbeløpet (ører) sammenlignes med de andre kassererne. Eksempel: 50.	`50 stk`	Øk for å unngå utslag fra få bonger. Testen krever minst tre kasserere med nok bonger.
Siste siffer: p under	Flagger en kasserer når fordelingen av siste siffer i totalbeløpet er svært forskjellig fra normalfordelingen (median av kassererne), målt med χ^2-test. Verdien er p-grensen. Eksempel: 0,001: p under 0,001 flagges.	`0.001` **kan slås av**	Tom = av. Lavere p gir færre og sikrere treff. Oppdiktede eller rundede beløp gir ofte for mange nuller eller femmere. Gir poeng til kassereren, ikke til bongene.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Avvikende sifferfordeling	Kasserer har avvikende første-siffer-fordeling (poeng til kassereren).	`2 poeng`
Mange runde beløp	Kasserer har uvanlig høy andel hele kroner (poeng til kassereren).	`2 poeng`
Avvikende siste siffer	Kasserer har avvikende fordeling av siste siffer i totalbeløpet (poeng til kassereren).	`2 poeng`

Rabatt med årsakskode

Bare rabatt med årsakskode analyseres (tekstnr 1 Datovare, 2 Feil pris, 3 Prisløfte, 4 Reserveløsning kupong, 5 Annen rabattårsak, 6 Best før). Rabatt uten årsak tas ikke med. Kasserere sammenlignes med snittet i butikken og snittet for alle kasserere.

SLIK VIRKER DEN

Leser rabattlinjer med årsakskode (tekstnr 1–6). Rabatt uten årsak tas ikke med. Skjønnsmessige årsaker kan overvåkes, svært høye rabatter og rabatter uten treff på andre salg flagges, og hver kasserer sammenlignes med snittet i butikken og snittet for alle kasserere, samlet og per årsakskode.

FANGER

Rabatt med en overvåket årsak; Rabatt med årsakskode i prosentintervallet som overvåkes (standard 70–100 %); Rabatt med årsakskode på en vare uten like rabatter på andre bonger samme dag; Kasserer som ligger over snittet i bruk av årsakskoder (samlet eller per kode).

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kasserere som har i oppgave å merke ned datovarer og best-før-varer.

KREVER

Skannet innhold med rabattdata (skanning fra versjon 3). Eldre skanninger må tas på nytt.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Marker kasserer over snittet	Sammenligner kasserere: de som har andelen bonger med rabatt med årsakskode minst 1,5 ganger butikkens andel markeres. Sammenlignes samlet og for hver enkelt årsakskode, og tabellen viser snittet for butikken og for alle kasserere. Eksempel: 4 av 10 bonger mot butikkens 17 %.	`På` **på/av**	Bruker «Avviker fra snittet fra» og «Minst antall bonger for profil». Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. Rabatt uten årsak er ikke med.
Marker kasserer ved minst bonger	Hvor mange bonger med rabatt med årsakskode en kasserer må ha, samlet eller for én kode, før kassereren kan markeres. Eksempel: 3: fire bonger med «Datovare» kan markere kassereren, to kan ikke.	`3 bonger`	Hindrer treff på tilfeldigheter hos kasserere med få rabatter. Gir poeng til kassereren (3 som standard).

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Overvåkede årsaker (tekstnr, komma)	Hvilke rabattårsaker som skal overvåkes, oppgitt som tekstnr med komma (1 Datovare, 2 Feil pris, 3 Prisløfte, 4 Reserveløsning kupong, 5 Annen rabattårsak, 6 Best før). Eksempel: 2,4,5.	`2,4,5` kan slås av	Tom = overvåking av. Standard er de skjønnsmessige: 2, 4 og 5.
Overvåket: rabatt minst %	Minste rabatt i prosent for at en overvåket årsak skal flagge bongen. Eksempel: 20 %: 10 % rabatt med årsak «Feil pris» flagges ikke.	`0 %`	0 betyr at all rabatt med overvåket årsak flagges.
Overvåket: rabatt minst kr	Minste rabatt i kroner (per varelinje) for at en overvåket årsak skal flagge bongen. Eksempel: 10 kr: en rabatt på 3 kr flagges ikke.	`0 kr`	0 betyr alle beløp.
Høy rabatt: overvåk fra %	Flagger rabattlinjer med årsakskode der rabatten i prosent ligger mellom denne grensen og «Høy rabatt: overvåk til». Rabatt uten årsak er ikke med. Eksempel: 70 %: en rabatt på 80 % med årsak «Feil pris» flagges.	`70 %` kan slås av	Tom = av. Sett fra 70 for å overvåke svært høye rabatter.
Høy rabatt: overvåk til %	Øvre grense for overvåkingen av høy rabatt. 100 betyr at gratis varer også tas med. Eksempel: 100 %.	`100 %`	Sett lavere hvis du bare vil se et bestemt intervall.
Rabatt uten treff på andre salg: fra %	Flagger en rabattlinje med årsakskode på minst så mange prosent når ingen andre bonger i butikken samme dag har samme vare (EAN) med samme rabatt. Samme rabatt på andre dager står i forklaringen. Eksempel: 30 %: en vare med 40 % rabatt og årsak, uten likesinnede samme dag, flagges.	`30 %` kan slås av	Tom = av. Fanger rabatter som ikke passer med noen annen salg og kan være feil eller underslag. Andre rabattlinjer på varen, også uten årsak, regnes som treff.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Rabatt med overvåket årsak	Bongen har rabatt med en overvåket årsak.	`3 poeng`
Mange rabatter med årsakskode	Kasserer har uvanlig stor andel bonger med rabatt med årsakskode, mot butikksnittet og snittet for alle kasserere (poeng til kassereren).	`3 poeng`
Høy rabattprosent	En rabattlinje ligger i prosentintervallet som overvåkes.	`3 poeng`
Rabatt uten treff på andre salg	Rabatten har ingen like på samme vare i butikken samme dag.	`4 poeng`

Medlemsnummer

Misbruk av medlemsnummer, for eksempel at en ansatt taster sitt eget på kunders kjøp. Bruker bare listen fra CW og trenger ikke skanning. Gjelder alle innlastede bonger i valgte butikker.

SLIK VIRKER DEN

Leter etter misbruk av medlemsnummer, for eksempel at en ansatt taster sitt eget nummer på kunders kjøp. Bruker bare listen fra CW, så skanning trengs ikke, og alle innlastede bonger i valgte butikker er grunnlaget.

FANGER

Samme medlemsnr i to butikker så tett i tid at det er usannsynlig; Samme medlemsnr mange ganger samme dag; Samme medlemsnr svært mange ganger totalt; Medlemsnr som nesten bare brukes hos én kasserer; Ansattes nummer, og kasserer som taster eget nummer.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Trofaste kunder med mange handleturer, familier som deler nummer og små butikker med få kasserere.

KREVER

Bare listen fra CW. Lengre innlastet periode gir flere treff på «totalt».

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Samme medlemsnr i to butikker innen min	Flagger bonger med samme medlemsnr i to ulike butikker når det er så få minutter mellom dem at det er usannsynlig at samme person handlet begge steder. Eksempel: 30 min: butikk 1005 kl 10:00 og butikk 1010 kl 10:15 flagges.	`30 min` kan slås av	Tom = av. Bruker bare listen fra CW, ikke skanning. Medlemsnr kan også deles i en husstand, så sjekk tidspunktene.
Samme medlemsnr samme dag: flagg ved bonger	Flagger alle bongene til et medlemsnr som har minst så mange bonger samme dag. Eksempel: 4: fire bonger med samme medlemsnr 7. oktober flagges.	`4 bonger` kan slås av	Tom = av. Flere handleturer samme dag er sjeldent, men en ansatt som taster sitt eget nummer på kunders kjøp gir ofte mange bonger.
Samme medlemsnr totalt: flagg ved bonger	Flagger alle bongene til et medlemsnr som har minst så mange bonger i alt blant de innlastede. Eksempel: 15: et nummer med 18 bonger flagges.	`15 bonger` kan slås av	Tom = av. Avhenger av hvor lang periode du har lastet: en trofast kunde kan ha mange bonger på en måned. Sett grensen høyt for lange perioder.
Medlemsnr nesten bare hos én kasserer: flagg ved bonger	Minste antall bonger et medlemsnr må ha hos én og samme kasserer før konsentrasjonen vurderes. Eksempel: 5: et nummer med seks bonger hos kasserer 12 vurderes.	`5 bonger` kan slås av	Tom = av. Se også andelsgrensen under, og «Avviker fra snittet fra» som kassererens vanlige andel må overstige.
Andel hos samme kasserer over %	Andelen av medlemsnummerets bonger som må ligge hos samme kasserer. I tillegg må andelen være minst «Avviker fra snittet» ganger kassererens vanlige andel av butikkens bonger. Eksempel: 80 %: seks av sju bonger (86 %) hos kasserer 12, som ellers har 25 % av bongene.	`80 %`	Den siste betingelsen hindrer at en kasserer som har de fleste bongene i butikken flagges uten grunn.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Ansattes medlemsnr	Ansattes medlemsnr, adskilt med komma. «1234567» flagger alle bonger med nummeret. «12=1234567» (kasserer=medlemsnr) flagger i tillegg bonger der kasserer 12 selv har tastet nummeret. Eksempel: 12=1234567, 1234568.	Av **kan slås av**	Tom = av. Listen lagres bare i din egen nettleser og tas med i innstillingseksport og rapport.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Medlem i flere butikker samtidig	Bongen er en av flere med samme medlemsnr i ulike butikker tett i tid.	`4 poeng`
Medlemsnr flere ganger samme dag	Bongen er en av flere med samme medlemsnr samme dag.	`2 poeng`
Medlemsnr brukt svært mye	Bongen har et medlemsnr som er brukt svært mange ganger.	`2 poeng`
Medlemsnr nesten bare hos én kasserer	Bongen har et medlemsnr som nesten bare brukes hos denne kassereren.	`3 poeng`
Ansatt-medlemsnr brukt	Bongen har et medlemsnr fra ansattlisten.	`2 poeng`
Kasserer bruker eget medlemsnr	Kassereren har tastet sitt eget medlemsnr fra ansattlisten.	`5 poeng`

Pris per vare

Samme vare solgt til ulik enhetspris samme dag i samme butikk. Kan tyde på manuell pris, spør pris eller feil pris. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Sammenligner enhetsprisen på samme vare i samme butikk samme dag. En pris som avviker mye fra den vanlige kan være manuell pris, spør pris eller feil pris.

FANGER

Varelinje med pris langt fra vanlig pris samme dag; Kasserer med mange slike linjer.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kampanjer som starter midt på dagen, flerkjøp og vekt-varer med varierende pris.

KREVER

Skannet innhold fra versjon 4 (enhetspris). Eldre skanninger må tas på nytt.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Pris avviker fra vanlig pris med minst %	Flagger en varelinje når enhetsprisen avviker så mange prosent eller mer fra den vanlige prisen på varen samme dag i samme butikk. Vanlig pris er den prisen flest bonger har, og den må ha minst 60 % av salgene. Eksempel: 10 %: melk til 8,00 mot vanlig 12,90 (−38 %) flagges.	`10 %` kan slås av	Tom = av. Kan tyde på manuell pris, spør pris eller feil pris. Kampanjer og flerkjøp kan gi falske treff. Rabatt legges tilbake i prisen, så vanlig rabatt flagges ikke her. Krever skanning (ny skanning har enhetspris).
Minst antall salg av varen stk	Minste antall salg av samme vare i samme butikk samme dag før en vanlig pris regnes ut. Eksempel: 5.	`5 stk`	Øk for å unngå tilfeldigheter på varer som selger sjelden.
Marker kasserer ved avvik	Markerer en kasserer som har minst så mange varelinjer med avvikende pris i omfanget. Eksempel: 3: tre avvikende varelinjer markerer kassereren.	`3 avvik` kan slås av	Tom = av. Gir poeng til kassereren (3 som standard).

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Avvikende pris på vare	En varelinje har pris langt fra vanlig pris samme dag.	`3 poeng`
Mange avvikende priser	Kasserer har mange varelinjer med avvikende pris (poeng til kassereren).	`3 poeng`

Hendelsesord

Ord du setter opp selv. Bongen flagges når et av ordene står i en tekstlinje, en betalingsmåte eller et linjenavn, for eksempel annullert, makulert, parkert, manuell, eget forbruk eller utbetaling. Listen er tom til du legger inn ord. Ordene kan også søkes på under Filtrer. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Leter etter ord du selv har satt opp, for eksempel annullert, makulert, parkert, manuell, eget forbruk eller utbetaling, i tekstlinjer, betalingsmåter og linjenavn. Listen er tom til du legger inn ord.

FANGER

Bong med ett av hendelsesordene dine.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Tekstlinjer med tilfeldige ord, og varenavn som inneholder ordet.

KREVER

Skannet innhold. Ordene bør være ord CW faktisk viser på bongen; Diagnostikk viser alle ukjente linjer.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Ord (komma)	Ord du setter opp selv. En bong flagges når et av ordene står som helt ord i en tekstlinje, en betalingsmåte eller et linjenavn på bongen (store og små bokstaver spiller ingen rolle; bestemt form og flertall treffer også). Eksempel: annullert, parkert, eget forbruk.	`Av` kan slås av	Tom = av, og listen er tom til du legger inn ord. Eksempler: annullert, makulert, parkert, manuell, eget forbruk, internt forbruk, utbetaling, sjekk. Tekstlinjer med ordene lagres når bongen skannes, så nye ord treffer best etter ny skanning. Ordene kan også søkes på under Filtrer → Innhold.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Hendelsesord på bong	Bongen har et av hendelsesordene du har satt opp. Bonger som allerede er flagget av «spør pris» eller «manuell kvittering» får ikke poeng to ganger for de to ordene.	`2 poeng`

Pantelapper: manuell, slettet og gjenbrukt

Pantelapp lagt inn manuelt mot pantelapp fra pantemaskinen (kodene velger du selv, standard 99 og 399), slettede pantelapper og samme pantelapp innløst flere ganger. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Skiller pantelapper på kode. Standard: 99 er lagt inn manuelt og 399 kommer fra pantemaskinen, men kodene kan velges i innstillingene. Ser etter manuelle pantelapper, slettede pantelapper og samme pantelapp innløst flere ganger.

FANGER

Manuell pantelapp over beløpsgrensen; Kasserer med uvanlig mange bonger med manuell pantelapp; Pantelapp slettet med motlinje på samme bong; Samme pantelapp (nummer eller sum) innløst på flere bonger, også samme bongsum på samme kasse samme dag.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Pantemaskin som er ute av drift, lapper som ikke lar seg lese, kunder med flasker fra flere butikker og tilfeldig like beløp.

KREVER

Skannet innhold. Koden leses fra pantelinjen; lappnummer brukes bare hvis bongen viser et.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Manuell pantelapp: koder	Varenummeret foran «PANTELAPP» på bongen som regnes som manuelt innlagt pantelapp. Standard er 99. Flere koder skilles med komma. Eksempel: 99, 98: «99 PANTELAPP» og «98 PANTELAPP» regnes begge som manuelle.	`99`	Bruk kodene butikken faktisk bruker for pantelapper som kassereren taster selv. Bare tall på 1–4 siffer teller. Står en kode i begge listene, regnes den som manuell. Tomt felt gir standard.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Pantelapp fra pantemaskin: koder	Varenummeret foran «PANTELAPP» på bongen som regnes som pantelapp fra pantemaskinen. Standard er 399. Flere koder skilles med komma. Eksempel: 399, 400: begge regnes som pantemaskin.	`399`	Pantelapper med andre koder telles som «annen» og regnes verken som manuelle eller maskin. Tomt felt gir standard.
Manuell pantelapp fra kr	Flagger en bong når summen av manuelt innlagte pantelapper (kodene i «Manuell pantelapp: koder», standard 99) er like høy som grensen eller høyere. Pantelapper fra pantemaskinen (standard kode 399) teller ikke. Eksempel: 50 kr: en bong med 60 kr i manuelle pantelapper flagges.	`50 kr` **kan slås av**	Tom = av. Manuell pantelapp betyr at kassereren har tastet beløpet selv. Sett grensen lavt hvis pantemaskinen vanligvis fungerer.
Manuell pantelapp: marker kasserer ved bonger	Markerer en kasserer når minst så mange pantebonger har manuell pantelapp og andelen er høyere enn butikkens andel ganger «Avviker fra snittet». Eksempel: 5: fem bonger med kode 99 og minst 1,5 ganger butikkens andel markeres.	`5 bonger` **kan slås av**	Tom = av. Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. En kasserer som alltid taster pant for hånd skiller seg dermed ut.
Pantelapp slettet	Flagger en bong der en pantelapp er slettet: samme pantelapp står både som minus og pluss, med samme kode og beløp. Eksempel: 1 (på).	`På` **på/av**	Tom = av. En slettet pantelapp er ikke nødvendigvis galt (feilskanning), men gjentatt sletting hos samme kasserer er verdt å se på.
Samme pantelapp innløst flere ganger innen min	Flagger bonger der samme pantelapp-sum er innløst på ulike bonger i samme butikk: innen så mange minutter, eller på samme kasse samme dag. Viser bongen et lappnummer (minst seks siffer), sammenlignes det i stedet, uten tidsgrense. Bonger med flere pantelapper sammenlignes også på bongsummen. Eksempel: 60 min: to lapper à 45,00 kr på ulike kasser innen en time flagges, og to à 150,00 kr på samme kasse samme dag flagges.	`60 min` **kan slås av**	Tom = av. En pantelapp skal bare innløses én gang. Samme sum er bare en indikasjon, så beløp under «Pantebeløp er minst» hoppes over. Erstatter den gamle testen «Samme pantebeløp utbetalt flere ganger».

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Manuell pantelapp	Bongen har manuelt innlagt pantelapp (standard kode 99, kan endres) over beløpsgrensen.	`3 poeng`
Mange manuelle pantelapper	Kasserer har uvanlig mange bonger med manuell pantelapp (poeng til kassereren).	`3 poeng`
Pantelapp slettet	Bongen har en pantelapp som er slettet med motlinje.	`4 poeng`

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Pantelapp innløst flere ganger	Bongen er en av flere med samme pantelapp (nummer eller sum) innen tidsrommet eller på samme kasse samme dag.	`4 poeng`

Slettede og makulerte varelinjer

Varelinjer som er slettet med motlinje på bongen. Dekker pant som betales ut kontant etter at varene er slettet, og makulerte varer (EAN) som ikke selges på nytt. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Leser varelinjer som er slettet med en motlinje på samme bong. Sjekker om pant betales ut kontant etter at varene er slettet, og om makulerte varer (EAN) selges på nytt innen kort tid.

FANGER

Varelinjer slettet slik at bare pant og kontant tilbake står igjen; Makulert vare som ikke er solgt på nytt innen tidsrommet; Kasserer med mange slettede varelinjer.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kunder som angrer, feilskanninger som rettes med en gang og varer som legges tilbake i hylla.

KREVER

Skannet innhold. Gjensalg vurderes bare når minst 80 % av salgene er skannet.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Slettede varelinjer, pant og kontant tilbake	Flagger en bong der varelinjer er slettet (linje og motlinje med samme beløp), og det bare står igjen pant og kontant tilbake. Eksempel: 1 (på).	`På` **på/av**	Tom = av. Fanger tilfellet der en kunde handler for 150 kr, betaler med pantelapp for 150 kr, og kassereren etterpå sletter varelinjene slik at pantelappen utbetales kontant.
Makulert vare: nytt salg innen min	En varelinje (EAN) som er slettet fra en bong sjekkes mot salg av samme vare på andre bonger i butikken, så mange minutter før eller etter. Er varen ikke solgt på nytt, flagges bongen. Eksempel: 120 min (2 timer).	`120 min` **kan slås av**	Tom = av. Krever at minst 80 % av salgene er skannet. At en kunde angrer er helt vanlig, så vurder sammen med antallet hos kassereren.
Makulerte varelinjer: marker kasserer ved linjer	Markerer en kasserer med minst så mange slettede varelinjer i omfanget. Eksempel: 5 linjer.	`5 linjer` **kan slås av**	Tom = av. Gir poeng til kassereren.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Varelinjer slettet, pant utbetalt kontant	Varelinjene er slettet og bare pant og kontant tilbake står igjen.	`5 poeng`
Makulert vare ikke solgt på ny	En slettet vare er ikke solgt på nytt i butikken innen tidsrommet.	`3 poeng`

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Mange makulerte varelinjer	Kasserer har mange slettede varelinjer (poeng til kassereren).	`3 poeng`

Spør pris

Varer lagt inn med «spør pris» sammenlignes med dagens øvrige salg av samme vare (EAN) i butikken. Format på bongen er ikke bekreftet; se Diagnostikk. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Sammenligner varer lagt inn med «spør pris» med dagens øvrige salg av samme vare (EAN) i butikken. Linjen under «SPØR PRIS» leses som varen.

FANGER

Spør pris-vare med pris som avviker fra dagens salg; Kasserer med mange bonger med spør pris.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Varer uten pris i systemet, nye varer og kampanjer som starter midt på dagen.

KREVER

Skannet innhold fra versjon 4 (enhetspris). Formatet er ikke bekreftet i ekte data.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Spør pris avviker fra dagens salg med minst %	Flagger en vare lagt inn med «spør pris» når prisen avviker fra medianprisen for samme vare (EAN) samme dag i butikken med minst så mange prosent. Eksempel: 5 %: spør pris 12 kr mot vanlig 20 kr flagges.	`5 %` **kan slås av**	Tom = av. Formatet for «spør pris» er ikke bekreftet på bongen; se Diagnostikk. Linjen under «SPØR PRIS» leses som varen.
Minst antall salg av varen samme dag stk	Minste antall andre salg av varen samme dag og butikk som trengs for å sammenligne prisen. Eksempel: 3 salg.	`3 stk`	Øk for å unngå sammenligning mot tilfeldige enkeltsalg.
Marker kasserer ved bonger	Markerer en kasserer med minst så mange bonger med spør pris. Eksempel: 5 bonger.	`5 bonger` **kan slås av**	Tom = av. Gir poeng til kassereren.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Spør pris avviker fra dagens salg	Spør pris-varen har pris som avviker fra dagens salg av samme vare.	`3 poeng`
Mange spør pris	Kasserer har mange bonger med spør pris (poeng til kassereren).	`2 poeng`

Kort: gjentatte returer

Returer der samme kort (kortleverandør, utstedernr og siste fire siffer) går igjen. Bruker bare det som er trykt på bongen. Format er ikke bekreftet; krever skanning på nytt (versjon 6).

SLIK VIRKER DEN

Leter etter returer der samme kort (samme leverandør og samme kortnummer slik det er trykt) går igjen. Bruker bare det som står på bongen.

FANGER

Tre eller flere returer på samme kort innen tidsrommet.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kunder som ofte handler og returnerer, og kort med like siste fire siffer.

KREVER

Skanning versjon 6 (kortdata). Formatet på kortlinjen er ikke bekreftet i ekte data.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Returer på samme kort: flagg ved stk	Flagger returer der samme kort (samme leverandør og samme kortnummer slik det er trykt på bongen) går igjen minst så mange ganger innenfor tidsrommet. Eksempel: 3: tre returer på samme Visa innen 30 dager flagges.	`3 stk` **kan slås av**	Tom = av. Krever skanning versjon 6. Bare siste fire siffer (og utstedernummer hvis det er trykt) leses, og to kort kan ha like siste siffer, så vurder sammen med beløp og kasserer.
Innen dager	Tidsrommet, i dager, der returene på samme kort telles. Eksempel: 30 dager.	`30 dager`	Øk hvis du har lastet en lang periode.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Gjentatte returer på samme kort	Bongen er en av flere returer på samme kort.	`4 poeng`

Manuell kvittering og til gode-lapp

Bonger som er manuelle eller betalt med til gode-lapp, og som har samme beløp som en annen bong i butikken. Ordene er ikke bekreftet i ekte data. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Leter etter manuelle kvitteringer og til gode-lapper, og sjekker om det finnes en annen bong i butikken med samme beløp innen få dager.

FANGER

Manuell kvittering eller til gode-lapp med samme beløp som en annen bong.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Reservekvitteringer skrevet inn etterpå og til gode-lapper som løses inn riktig.

KREVER

Skannet innhold. Ordene er ikke bekreftet i ekte data; legg til de som CW viser.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Ord (komma)	Ord som markerer en manuell kvittering eller til gode-lapp i linjer, betalingsmåter og tekstlinjer. Eksempel: manuell kvittering, til gode.	`manuell kvittering, manuell bong, til gode, tilgode` kan slås av	Tom = av. Ordene er ikke bekreftet i ekte data. Legg til de ordene CW faktisk viser, for eksempel fra Diagnostikk.
Samme beløp innen dager	En manuell kvittering sammenlignes med andre bonger i samme butikk med samme beløp (også med motsatt fortegn) innenfor så mange dager. Eksempel: 3 dager.	`3 dager`	Øk for å fange til gode-lapper som brukes senere.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Manuell kvittering matcher annen bong	Manuell kvittering eller til gode-lapp har samme beløp som en annen bong.	`4 poeng`

Tempo: tid mellom bonger

Serier av bonger tettere enn et menneske rekker på samme kasse, og bonger på 0 kr. Bruker bare listen fra CW. Sekunder krever at listen viser dem; ellers telles bonger i samme minutt.

SLIK VIRKER DEN

Ser på tiden mellom bonger på samme kasse og dag, og teller bonger på 0 kr. Bruker bare tidspunktene i CW-listen.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Kø med få varer, selvbetjening der flere kunder går gjennom samme kasse, åpning av skuff eller testkjøring.

FANGER

Fire eller flere bonger på samme kasse med høyst 25 sekunder mellom; Kasserer med mange bonger på 0,00 kr.

KREVER

Ikke skanning. Sekunder krever at CW-listen viser dem; ellers telles bonger i samme minutt.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Maks tid mellom bonger i en serie sek	Bonger på samme kasse og dag regnes som en serie når tiden mellom hver og den forrige er så kort eller kortere. Krever at CW-listen viser sekunder. Eksempel: 25 s: fem bonger med 10 s mellom hver er en serie.	`25 sek` **kan slås av**	Tom = av. En kunde med en handlekurv bruker normalt over et halvt minutt. Senk til 15–20 s i butikker med mye selvbetjening, øk hvis du får mange treff.
Serie på minst bonger	Hvor mange bonger på rad som må ligge så tett for at det regnes som en serie. Eksempel: 4: tre bonger tett etter hverandre flagges ikke.	`4 bonger`	Fire er et forsiktig utgangspunkt. Lavere gir flere treff fra vanlig kø med få varer.
Uten sekunder: bonger i samme minutt på én kasse stk	Brukes når listen bare viser hele minutter: så mange bonger i samme minutt på samme kasse flagges. Eksempel: 6: seks bonger kl. 11:15 på kasse 3 flagges.	`6 stk` **kan slås av**	Tom = av. Diagnostikk viser om listen har sekunder. Settes høyere enn du tror er normalt, siden minuttet gir grov tid.
0-kr-bonger: marker kasserer ved bonger	Marker kassereren når så mange bonger har sum 0,00 kr. Slike bonger kan være åpnet skuff, avbrutt salg, testing eller varer helt dekket av kupong. Eksempel: 5: en kasserer med fem 0-kr-bonger får poeng.	`5 bonger` **kan slås av**	Tom = av. Sjekk hva kassen gjør ved «åpne skuff» før du bruker lavere grense.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Bonger i rask rekkefølge	Bongen er med i en serie bonger på samme kasse med svært kort tid mellom.	`2 poeng`
Mange 0-kr-bonger	Kasserer har mange bonger på 0,00 kr (poeng til kassereren).	`2 poeng`

Overvåkede varer

Varer du vil følge ekstra med på, for eksempel tobakk, alkohol, gavekort eller energidrikk: retur, sletting og kassererens andel. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Teller salg, retur og sletting av varene du har lagt inn (EAN eller del av navn), og sammenligner kassererens andel med butikkens.

FANGER

Overvåket vare i retur; Overvåket vare slettet; Kasserer med uvanlig mange salg av overvåkede varer.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Feilskanning som rettes, og kasserere som står i kiosk eller tobakkskasse.

KREVER

Skannet innhold. Tom liste betyr at testen er av.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Varer (EAN eller del av navn, komma)	Varer du vil følge ekstra med på. Siffer matcher starten på EAN-koden, tekst matcher en del av varenavnet (store og små bokstaver spiller ingen rolle). Eksempel: 7040913, tobakk, gavekort.	`Av` **kan slås av**	Tom = av. Bruk for varer som lett kan tas ut eller omsettes: tobakk, alkohol, gavekort, energidrikk, mobilkort.
Flagg retur av overvåket vare	Flagger bonger der en overvåket vare står som returlinje (negativt beløp uten motlinje). Eksempel: En bong med «TOBAKK −99,00».	`På` **på/av**	Retur av tobakk og alkohol er uvanlig og fortjener en titt på bongen.
Flagg slettet overvåket vare	Flagger bonger der en overvåket vare er slettet (en linje og en motlinje med samme beløp). Eksempel: «GAVEKORT 500» og «GAVEKORT −500» på samme bong.	`På` **på/av**	Sletting er vanlig ved feilskanning. Se på om varen ble solgt på nytt.
Marker kasserer ved bonger	Marker kassereren når minst så mange salg har en overvåket vare, og andelen er over butikkens med «Avviker fra snittet» ganger. Eksempel: 10: kasserer med 12 av 40 salg (30 %) mot butikkens 8 % markeres.	`10 bonger` **kan slås av**	Tom = av. Krever også minst «Minst antall bonger for profil» salg.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Overvåket vare i retur	Bongen har en overvåket vare (EAN eller navn) som retur.	`3 poeng`
Overvåket vare slettet	En overvåket vare er slettet på bongen.	`3 poeng`
Mange overvåkede varer hos kasserer	Kasserer har uvanlig mange salg av overvåkede varer (poeng til kassereren).	`2 poeng`

Retur av vare uten kjøp

Returnert vare (EAN) som kortet eller medlemmet ikke har kjøpt i perioden, selv om de har andre kjøp. Krever skanning, og at minst 80 % av salgene er skannet.

SLIK VIRKER DEN

Leter etter returlinjer der kortet eller medlemmet har andre kjøp i perioden, men aldri har kjøpt akkurat den varen (EAN).

FANGER

Retur av vare kortet ikke har kjøpt; Retur av vare medlemmet ikke har kjøpt; Valgfritt: retur uten kort eller medlem og uten salg av varen samme dag.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Gaver, kjøp før perioden, kontant betaling eller kjøp i en annen butikk.

KREVER

Skannet innhold og minst 80 % skannede salg. Historikken må dekke «Se tilbake» dager før returen.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Se tilbake dager	Se tilbake så mange dager før returen. Returnert vare (EAN) som kortet eller medlemmet ikke har kjøpt i perioden, selv om de har andre kjøp, flagges. Eksempel: 7 dager: kort 1234 har to kjøp siste uke uten skoene som nå leveres tilbake.	`7 dager` kan slås av	Tom = av. Minst så mange dager må være lastet før returen, ellers vurderes den ikke. Krever at 80 % av salgene er skannet.
Uten kort og medlem: ingen salg samme dag	For returer uten kort og medlem: flagger returen hvis ingen i butikken har solgt varen samme dag før returen. Eksempel: En retur kl. 15:00 på en EAN som ikke er solgt noe sted den dagen.	`Av` på/av	Svak indikasjon, derfor av som standard. Kunden kan ha kjøpt varen en annen dag.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Retur av vare uten kjøp på kortet	Returnert vare er ikke kjøpt med samme kort, selv om kortet har andre kjøp i perioden.	`4 poeng`
Retur av vare uten kjøp av medlemmet	Returnert vare er ikke kjøpt av samme medlem, selv om medlemmet har andre kjøp i perioden.	`3 poeng`
Retur av vare uten salg samme dag	Returnert vare uten kort og medlem er ikke solgt i butikken samme dag.	`1 poeng`

Retur mot kvittering

Retur på enkeltvarer mot kvitteringen de ble kjøpt på: aldri mer enn kjøpt, aldri flere ganger enn kjøpt antall. Følges over tid, også på tvers av kasserere, og summeres per kasserer. Kvitteringer knyttes sammen med betalingsreferansen (TransId/Referanse), og kort og medlem kryss-sjekkes over tid. Krever skanning.

SLIK VIRKER DEN

Følger retur på enkeltvarer mot kvitteringen de ble kjøpt på. Kjøp og retur knyttes sammen med betalingsreferansen (TransId, eller Referanse på samme kasse og dag). For hver vare føres kjøpt og returnert antall og beløp over tid, uansett hvem som tar returen. Retur som ikke kan knyttes til en kvittering, kryss-sjekkes mot kort og medlem. Treffene summeres per kasserer.

FANGER

Retur av en vare utover kjøpt antall; Samme vare returnert flere ganger enn den ble kjøpt; Retur til høyere pris enn betalt; Retur av en vare som ikke står på kvitteringen; Kort eller medlem som til sammen har returnert mer enn kjøpt; Kasserer med mange returbonger med avvik.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Bytte av vare i flere omganger, delretur med pris etter rabatt, kjøp som er gjort før perioden eller i en annen butikk, og kort som deles i en familie.

KREVER

Skannet innhold (ny skanning med betalingsreferanse). Kjøpet og returen må begge være lastet og skannet for å knyttes sammen. Kort og medlem krever minst 80 % skannede salg og at tidsrommet er lastet.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Test på (retur mot kvittering via referanse)	Slår på kontrollen av retur mot kvittering: kjøp og retur med samme betalingsreferanse regnes som samme kvittering, og hver vare kan til sammen returneres opptil kjøpt antall og beløp. Eksempel: Kjøpt: 2 stk melk. Retur 1 + retur 1 er greit, en tredje retur flagges.	`På` **på/av**	Tom = av. Hvis returbongene ikke viser referansen til kjøpet, finnes ingen knytning og kontrollen finner ingenting; da brukes kort og medlem. Samme referanse på ett kjøp og returer mot det regnes ikke lenger som dublett under «Samme betalingsreferanse på flere bonger».
Beløpstoleranse kr	Hvor mye høyere beløp en retur kan ha enn det som ble betalt for varen (etter rabatt) før den flagges. Eksempel: 0,50 kr: retur av 25,40 mot betalt 25,00 flagges ikke, 25,60 gjør det.	`0.50 kr`	Hold den lav, 0,50 kr dekker avrunding. Øk hvis du får treff på varer med mengderabatt.
Kryss-sjekk kort og medlem over tid: se tilbake dager	Kryss-sjekker retur som ikke er knyttet til en kvittering mot kort og medlem: de har til sammen returnert mer av varen enn de har kjøpt de siste dagene. Eksempel: 30 dager: kortet kjøpte 1 stk for 3 uker siden og har returnert 1 stk, og returnerer nå 1 til.	`30 dager` **kan slås av**	Tom = av. Krever at minst 80 % av salgene er skannet og at minst så mange dager er lastet før returen. Aldri kjøpt varen dekkes av «Retur av vare uten kjøp».
Marker kasserer ved bonger	Markerer en kasserer når minst så mange returbonger har avvik og andelen er høyere enn butikkens andel ganger «Avviker fra snittet». Eksempel: 3: tre returbonger med avvik og minst 1,5 ganger butikkens andel markeres.	`3 bonger` **kan slås av**	Tom = av. Gir poeng til kassereren, ikke til bongene. Kassereren må også ha minst «Minst antall bonger for profil» returbonger.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Vare returnert flere ganger	Varen er allerede returnert like mange ganger som den ble kjøpt på kvitteringen.	5 poeng
Retur over kjøpt antall	Returen gir til sammen flere stykker enn kjøpt på kvitteringen.	5 poeng
Retur til høyere pris enn kjøpt	Returbeløpet for varen er høyere enn det som ble betalt (etter rabatt).	4 poeng
Vare ikke på kvitteringen	Varen er returnert mot en kvittering der den ikke ble kjøpt.	4 poeng
Retur over kjøpt antall på kortet	Kortet har til sammen returnert mer av varen enn kjøpt de siste dagene.	4 poeng
Retur over kjøpt antall for medlemmet	Medlemmet har til sammen returnert mer av varen enn kjøpt de siste dagene.	3 poeng
Mange returer mot kvittering med avvik	Kassereren har uvanlig mange returbonger med retur utover kjøpt (poeng til kassereren).	3 poeng

Topptekst og bunn

Bongens topptekst (kasserer, kasse, medlem) mot CW-listen, og autorisasjonskoden fra kortterminalen. Krever skanning på nytt (versjon 7). Formatet er ikke bekreftet i ekte data; se Diagnostikk.

SLIK VIRKER DEN

Leser bongens topptekst og bunn (tekst utenfor tabellene) og sammenligner kasserer, kasse og medlem med CW-listen. Leser også terminal-ID, autorisasjonskode og inngangsmåte fra kortterminalens tekst.

FANGER

Topptekst som ikke stemmer med listen; Samme autorisasjonskode på flere bonger.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Bonger der listen er filtrert eller flyttet i tid, og kort som trekkes på nytt etter avbrutt betaling.

KREVER

Skanning på nytt (versjon 7). Formatet på topptekst og bunn er ikke bekreftet i ekte data; se Diagnostikk.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Topptekst mot listen	Sammenligner kasserer, kasse og medlem i bongens topptekst med CW-listen. Avvik flagges. Eksempel: Bongen sier kasserer 99, listen sier kasserer 12.	På **på/av**	Feltet kontrolleres bare når minst 90 % av minst 10 bonger stemmer fra før, så et ukjent format gir ikke falske treff.
Samme autorisasjonskode på flere bonger	Flagger bonger i samme butikk med samme terminal og samme autorisasjonskode fra kortterminalen. Eksempel: Autorisasjon 998877 på to bonger med ulike beløp.	På **på/av**	Formatet på terminalteksten er ikke bekreftet i ekte data. Se Diagnostikk for linjene pluginen ikke kjenner igjen.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Topptekst stemmer ikke med listen	Kasserer, kasse eller medlem i bongens topptekst er ikke det samme som i CW-listen.	`3 poeng`
Samme autorisasjonskode på flere bonger	Samme terminal og autorisasjonskode står på flere bonger.	`3 poeng`

Pant

Pantelapp-sjekk per dag og gjentatte pantebeløp.

SLIK VIRKER DEN

Pantelapp-sjekk: balansen mellom pantesalg og utbetalt panteretur per dag og butikk. Gjentatte pantebeløp sjekkes i gruppen Pantelapper.

FANGER

Utbetalt panteretur over pantesalget (rød rad i Pantelapp-sjekk).

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Pantelapper fra flasker kjøpt andre steder, og kampanjer som gir mye retur.

KREVER

Skannet innhold. Pant leses fra linjene «220 PANT» (salg) og «399 PANTELAPP» (retur).

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Pantebeløp er minst kr	Bare pantebeløp fra og med denne grensen teller i testen «Pantelapp innløst flere ganger» (under Pantelapper). Eksempel: 20 kr.	`20 kr`	Små pantebeløp er vanlige og gir støy.
Panteretur over pantesalg ×	I Pantelapp-sjekk markeres rødt når utbetalt panteretur en dag er mer enn dette tallet ganger pantesalget samme dag i butikken. Eksempel: 1: retur over pantesalget gir rød rad.	`1` kan slås av	Tom = av. Gir bare rød markering i tabellen, ikke poeng. Pantelapper kan komme fra flasker kjøpt andre steder.

Transaksjoner før åpning og etter stengetid, og returer

Bonger tatt før åpning (standard 07:00) eller etter stengetid (standard 23:00), og returer som er tatt utenfor åpningstid. Tidene brukes også til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.

SLIK VIRKER DEN

Flagger bonger tatt før åpning (standard før 07:00) og etter stengetid (standard etter 23:00), og returer som er tatt utenfor åpningstid. Tidene brukes også til å avgjøre hvilken dag et kassaoppgjør hører til.

FANGER

Transaksjoner utenfor åpningstid (per kasse og dag), med antall returer; Returer utenfor åpningstid (per kasse og dag).

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Forlenget åpningstid, rydding og testbonger. Sett riktige tider for å unngå støy.

KREVER

Bare listen (tidspunkt og sum). Pantelapper på bongen regnes også som retur hvis bongen er skannet.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Åpner (bonger før dette flagges) HH:MM	Når butikken åpner (TT:MM). Bonger før dette flagges som «utenfor åpningstid». Kassaoppgjør før dette regnes som forrige dags avslutning. Eksempel: 07:00: en bong kl. 06:50 flagges, 07:00 gjør det ikke.	`07:00`	Sett til faktisk åpningstid. Viktig for at oppgjør etter midnatt ikke gir falske «salg etter oppgjør».
Stenger (bonger etter dette flagges) HH:MM	Når butikken stenger (TT:MM). Bonger etter dette flagges som «utenfor åpningstid». Eksempel: 23:00: en bong kl. 23:20 flagges, 23:00 gjør det ikke.	`23:00`	Sett litt over stengetid hvis salgene ofte går noen minutter over.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Transaksjoner utenfor åpningstid	Bongen er tatt før åpning eller etter stengetid.	`2 poeng`
Retur utenfor åpningstid	Returen er tatt før åpning eller etter stengetid.	`4 poeng`

Kassererprofil og avstemming

Sammenligning mot butikksnittet og toleranse i dagsavstemmingen.

SLIK VIRKER DEN

Kassererprofil sammenligner hver kasserer mot butikkens snitt: returandel, snittbeløp, pantelapper per salg og korrigeringer per salg. Dagsavstemming sammenligner forventet og telt kontant per kasse og dag.

FANGER

Kasserer som ligger uvanlig høyt eller lavt mot snittet; Avstemming med avvik mellom forventet og telt kontant.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Ulike skift og arbeidsoppgaver (en kasserer på pantekassen får høy returandel).

KREVER

Returandel og snittbeløp trenger bare listen. Pantelapper og korrigeringer krever skanning. Hver profilmarkering gir 2 poeng til kassereren.

INNSTILLING	HVA DEN GJØR	STANDARD	TIPS
Avviker fra snittet fra ×	Hvor mange ganger høyere enn butikkens snitt en kasserers returandel, snittbeløp, pantelapper eller korrigeringer må være for å markeres. Snittbeløp markeres også når det er under snittet delt på tallet. Eksempel: 1,5: returandel 17 % mot butikkens 4 % markeres.	`1.5 ×`	Brukes også i Periode A mot B og i sammenligning av rabatter. Lavere tall gir flere markeringer.
Minst antall bonger for profil stk	Minste antall bonger en kasserer må ha for å vurderes mot butikksnittet. Eksempel: 5.	`5 stk`	Øk for å unngå tilfeldigheter hos kasserere med få bonger.
Krymping mot butikksnitt bonger	Butikksnittet teller som så mange bonger i hver kassereres tall før sammenligningen: (n·x + k·snitt) / (n + k). Kasserere med få bonger trekkes mot snittet. Eksempel: 10: en kasserer med 5 bonger og 20 % retur vurderes som ca. 13 %.	`10 bonger` **kan slås av**	Tom = rå tall. Høyere verdi gir færre treff hos kasserere med få bonger, og endrer lite for de med mange.
Avstemming: toleranse kr	Toleranse i dagsavstemmingen: avvik mellom forventet og telt kontant som er mindre enn dette, markeres ikke. Eksempel: 1 kr.	`1 kr`	Brukes bare til rød markering i Dagsavstemming.

Egne regler

Reglene bygges under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler.

SLIK VIRKER DEN

Egne avviksregler bygger du under Analyse → Detaljer → Egne avviksregler. Hver regel kan kombinere flere vilkår, og treff gir like mange poeng som angitt her.

FANGER

Bonger som oppfyller alle vilkårene i en av reglene dine.

VANLIGE USKYLDIGE ÅRSAKER

Avhenger av reglene du lager.

KREVER

Regler som bruker innhold (merket *) krever skannet bong.

POENG I RISIKOSCORE

TEST	UTLØSES NÅR	STANDARD
Treff på egne regler	Bongen treffer en av dine egne avviksregler.	`3 poeng`