Le DNS et les mises à jour


Démonstration 03 du module 06

Cette démonstration décrit les différentes étapes relatives à la configuration des mises à jour sur un serveur DNS

Déroulement

- Ouvrir la console MMC du service DNS.

Ouvrir la fenêtre **Outils d'administration** puis cliquer sur la ligne **DNS** (1).





- Mise en place de l'enregistrement automatique des hôtes

Lors de la configuration des zones dans la précédente démonstration, l'enregistrement automatique des hôtes n'a pas été activé.

Pour ce faire, faire droit sur la zone directe (2), puis cliquer sur le menu **Propriétés** (3). Sélectionner la ligne **Non sécurisé et sécurisé** (4). De base, dans le contexte de domaine Active Directory, les zones seront créées et les enregistrements d'hôtes seront automatiques.

© ENI – Tous droits réservés





- Une autre manière de forcer l'enregistrement d'un hôte.

Installer une VM cliente étant sur le même sous-réseau que le serveur DNS et avec comme serveur DNS préféré, le serveur DNS sur lequel vous travailler dans cette démonstration.

```
C:\Users\mlelouarn>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : W10-DNS
   Suffixe DNS principal . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-65-4E-14
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.11(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
```


© ENI – Tous droits réservés

Ouvrir une invite de commande en tant qu'administrateur sur le poste et client et indiquer la commande `ipconfig /registerdns`

```
C:\Windows\system32>ipconfig /registerdns

Configuration IP de Windows

L'inscription des enregistrements de ressource DNS pour toutes les cartes de
cet ordinateur a été initiée. Toute erreur sera signalée dans l'Observateur
d'événements dans 15 minutes.
```

- Activer le transfert de zone

Installer une VM serveur étant sur le même sous-réseau que le serveur DNS. Installer le service DNS.

```
C:\Users\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows


   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . . : DNS2
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . . : Non


Carte Ethernet Ethernet0 :


   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-7A-82-E2
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f53c:eceb:889d:e17f%9(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.9(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 100666409
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-27-29-DA-59-00-0C-29-7A-82-E2
   Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

Sur le premier serveur DNS, faire un clic droit sur la zone directe (1), puis sur le menu **Propriétés** (2). Cliquer sur l'onglet **Transferts de zone** (3). Dans cette démonstration, le second serveur DNS sera utilisé. Cocher le bouton radio **Uniquement vers les serveurs suivants** (4). Cliquer sur le bouton **Modifier** (5). Indiquer l'adresse du second serveur DNS (6), puis cliquer sur le bouton **OK** (7).

© ENI – Tous droits réservés










- Configuration du transfert de zone sur le second serveur


Faire un clic droit sur la ligne **Zones de recherche directes** (1) puis sur le menu **Nouvelle zone**… (2). Cocher le bouton radio **Zone secondaire** (3), puis cliquer sur le bouton **Suivant** (4). Indiquer le nom de la zone que vous souhaitez « copier » (5), puis cliquer sur le bouton **Suivant** (6). Indiquer l'adresse IP (7) du serveur maître (ici le premier serveur DNS), puis cliquer sur le bouton **Suivant** (8).


© ENI – Tous droits réservés












- Vérification du transfert de zone

Se positionner sur la nouvelle zone créée (1). L'ensemble des enregistrements doivent être présents (2). En cas d'ajout de nouveaux enregistrements, ces derniers seront automatiquement ajoutés sur cette zone secondaire.

© ENI – Tous droits réservés

Attention, il n'est pas possible d'ajouter des enregistrements sur cette zone secondaire (lecture uniquement).



© ENI – Tous droits réservés