# Démarrage et configuration initiale du pare-feu

## Démonstration 01 du module 04

Cette démonstration décrit les différentes étapes d'installation du pare-feu sous pfSense

## Déroulement

- Prérequis

Disposer d'un fichier .iso pfSense disponible sous Distrib ou sur https://www.pfSense.org/download/

Disposer d'une machine virtuelle avec une carte réseau VmNet10.

- Création de la machine virtuelle

Créer une nouvelle machine virtuelle avec les prérequis suivants :

- 2 CPU
- 20 Go de disque
- 2 interfaces
    - 1 en mode bridge
    - 1 en mode VmNet10


La création de la machine virtuelle se fera de la même manière que lors des démonstrations précédentes.


- Configuration du pfSense


Au premier lancement de la machine virtuelle, l'utilitaire d'installation se lance. Appuyer sur la touche [Entrée]. Appuyer de nouveau sur la touche [Entrée]. Sélectionner le clavier français, puis appuyer sur la touche [Entrée]. Appuyer sur la touche [Entrée] pour valider le choix du clavier. Appuyer sur la touche [Entrée] afin de valider la configuration des disques. Appuyer sur la touche [Entrée] afin de finaliser le processus d'installation. Enfin, appuyer sur la touche [Entrée] afin de procéder au redémarrage de la machine virtuelle.





© ENI – Tous droits réservés


















© ENI – Tous droits réservés

- Configuration des interfaces réseau


Lors du démarrage de la machine virtuelle, cet écran apparaît (1). Pour assigner des interfaces (indiquer à la machine virtuelle quelle est l'interface bridgée par exemple), appuyer sur la touche [ 1 ], puis appuyer sur la touche [Entrée]. Appuyer sur la touche [ n ], puis appuyer sur la touche [Entrée] pour indiquer qu'il n'y a pas de VLANs à configurer. Indiquer le nom de l'interface WAN (bridge), ici « em0 » puis appuyer sur la touche [Entrée]. Indiquer le nom de l'interface LAN (VmNet10), ici « em1 » puis appuyer sur la touche [Entrée]. Enfin appuyer sur les touches [ y ] et [Entrée] pour indiquer que la configuration des interfaces est bonne.



















© ENI – Tous droits réservés

- Configuration des adresses IP des cartes réseau

Pour configurer les adresses réseau des cartes sur la machine virtuelle, appuyer sur la touche [ 2 ], puis appuyer sur la touche [Entrée]. Indiquer le nom de l'interface puis appuyer sur la touche [Entrée] (1). La configuration ne se fera pas en DHCP (ici), appuyer sur [ n ] puis sur la touche [Entrée]. Indiquer l'adresse IP à affecter à l'interface (2) ainsi que le masque en notation CIDR (3), puis appuyer sur la touche [Entrée]. Appuyer sur la touche [Entrée]. Appuyer de nouveau sur la touche [Entrée]. Appuyer sur la touche [ n ] puis sur [Entrée]


N. B. la méthodologie sera utilisée pour la configuration de la carte LAN em1.


















© ENI – Tous droits réservés

- Accès à la console web du routeur


L'accès au portail web se fait via l'adresse IP configurée précédemment (adresse de l'interface LAN).


Dans cet exemple, l'adresse IP utilisée est 192.168.1.253. L'adresse est trouvable sur la page d'accueil du pfSense (1) ou lors de la configuration de l'interface LAN (2).


Sur le client, ouvrir un navigateur puis indiquer dans la barre URL l'adresse IP du routeur (3). Lors de la première connexion, les informations sont les suivantes :


- Username : admin
- Password : pfSense

Cliquer sur le bouton **Next** (4). Cliquer sur le bouton **Next** (5). Indiquer le nom du routeur dans la combo-box **Hostname** (6) puis cliquer sur le bouton **Next** (7). Indiquer un nom de serveur NTP (8) ainsi que la bonne région pour la timezone (9), puis cliquer sur le bouton **Next** (10). Décocher la checkbox **Block private networks from entering via WAN** (11) puis cliquer sur le bouton **Next** (12). Cliquer sur le bouton **Next** (13). Indiquer un nouveau mot de passe pour se connecter à la console (14), puis cliquer sur le bouton **Next** (15). Enfin, cliquer sur le bouton **Reload** (16) pour finaliser la configuration.


















© ENI – Tous droits réservés
























© ENI – Tous droits réservés