Administration Debian GNU/Linux

Module 04 – Debian en mode maintenance

Objectifs

- Savoir démarrer en mode maintenance depuis GRUB ou depuis le CD d'installation



Démarrer un système en mode maintenance



Passer en mode maintenance


- Il est parfois nécessaire de passer en mode maintenance sur un ordinateur ou un serveur pour diverses raisons
- En voici quelques-unes :
  - Le système ne démarre plus à la suite d'une mise à jour ou d'une installation
  - Le mot de passe de l'utilisateur *root* est perdu
  - Récupération de données
  - …

Mode maintenance via GRUB



Mode maintenance via GRUB
Méthode 1

- Passer par le boot manager GRUB pour passer en mode maintenance
- Utiliser les flèches pour choisir la ligne du noyau voulu puis appuyez sur la touche [e]





Ce mode n'est pas fonctionnel en mode « sudo sans mot de passe » pour l'utilisateur.

- Modifier la fin de la ligne suivante



```
linux   /vmlinuz-4.19.0-8-amd64 root=/dev/mapper/debian--vg-sys ro quiet
```

- De cette manière



```
linux   /vmlinuz-4.19.0-8-amd64 root=/dev/mapper/debian--vg-sys ro single
```

- Valider avec [ctrl] + [x] ou [F10]. Saisissez le mot de passe root. Attention le clavier est au format QWERTY en_US par défaut
- Après vos actions en mode maintenance, la séquence de touches [ctrl] + [d] vous permettra de poursuivre vers le chargement vers la cible « rescue.target »




- Maintenance via GRUB avec mot de passe root

Maintenance via GRUB sans mot de passe root



Mode maintenance via GRUB
Méthode 2

- Passer par le boot manager GRUB pour passer en mode maintenance
- Utiliser les flèches pour choisir la ligne du noyau voulu puis appuyez sur la touche [e]




- Modifier la fin de la ligne de cette manière


```
linux   /vmlinuz-4.19.0-8 root=/dev/mapper/debian--vg-sys ro init=/bin/bash
```

- Valider avec [ctrl] + [x] ou [F10].
  Attention le clavier est au format QWERTY en-US

- Le système est démarré mais le système de fichier racine est en lecture seule. Il faut lancer la commande suivante pour obtenir l'accès en lecture-écriture :



```
root@(none):/# mount -o remount,rw /
[   88.5124578] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
root@(none):/#
```

- Après vos actions, synchronisez l'écriture des données en RAM vers le disque avec la commande `sync`
- Rappel : il n'est pas possible d'éteindre proprement l'ordinateur dans ce mode
- Il faudra forcer l'extinction par un poweroff matériel



- Maintenance via GRUB sans mot de passe root

Mode maintenance via le CD-ROM



Mode maintenance via le CD d'installation


- Une autre solution : passer par le mode maintenance inclus dans chaque CD d'installation


Avantages


- langue française disponible
- pas de besoin du mot de passe root
- extinction

Inconvénient

- nécessité d'avoir un CD-ROM disponible
- ou une image
- complexité possible en virtualisation









Maintenance via le CD-ROM



TP

Conclusion

- Vous savez passer en mode maintenance au démarrage depuis GRUB
- Vous savez démarrer sur le CD d'installation Debian en mode maintenance