
매장용 주문 프린터

축제·임시 매장용 주문 영수증 프로그램
사용설명서



Windows 10/11 · 영수증 프린터(신화포스 SLK-TS100 등) · 라벨 프린터 지원

목차

1. 소개와 추천 용도
2. 준비물
3. 내려받기와 설치
4. 처음 설정 (마법사)
5. 주문 받기
6. 메뉴 관리와 PIN
7. 설정 (가게 정보·프린터·백업)
8. 매출 확인과 판매 파일
9. 온라인 동기화 (선택)
10. 업데이트와 제거
11. 문제 해결
12. 자주 묻는 질문
13. 파일·폴더 설명


1. 소개와 추천 용도

매장용 주문 프린터는 노트북에 영수증 프린터를 연결해, 메뉴 버튼(또는 숫자 키)만 누르면 주문 영수증을 바로 출력하는 프로그램입니다. 인터넷이 없어도 모든 기능이 동작합니다.

- 지역 축제·먹거리 장터의 음식 매대
- 플리마켓, 팝업 스토어, 학교·교회 바자회 등 임시 매장
- 주문서(주방 전달용) · 번호표 · 교환권 출력
- 품목별 하루 매출 집계

> **주의:** 이 프로그램이 출력하는 것은 **주문 영수증(주문서)**입니다. 카드 결제 단말기나 세금계산서/현금영수증을 대신하지 않습니다. 결제와 세금 신고는 별도의 결제 단말기·POS 를 사용하세요.

한눈에 보는 사용 흐름



2. 준비물

항목	내용
컴퓨터	Windows 10 또는 11 노트북/PC (USB 포트). Python 등 다른 프로그램은 필요 없습니다.
영수증 프린터	신화포스 SLK-TS100 등 ESC/POS 방식 감열 영수증 프린터 (80mm 또는 58mm 용지)
라벨 프린터 (선택)	Windows 드라이버가 있는 라벨 프린터 또는 일반 프린터 (79mm 연속 롤지도 지원)
프린터 드라이버	제조사 홈페이지 또는 동봉 CD 에서 설치. **프로그램보다 먼저** 설치하고 USB 로 연결하세요.
용지	감열지(영수증 롤) 또는 라벨 용지

3. 내려받기와 설치

배포 페이지(GitHub Releases)에서 두 가지 중 하나를 내려받습니다.

파일	설명
FestivalReceipt-Setup.exe (설치용, 권장)	더블클릭 → 다음 → 설치. 바탕 화면과 시작 메뉴에 "매장용 주문 프린터" 바로가기가 생깁니다. 데이터는 `%APPDATA%\FestivalReceipt` 에 저장됩니다.
FestivalReceipt-Portable.zip (포터블)	설치 없이 사용. 압축을 풀고 `FestivalReceipt.exe` 실행. 같은 폴더의 `data` 폴더에 설정과 판매 기록이 저장되므로 USB 에 넣어 다른 노트북에서도 그대로 쓸 수 있습니다. **data 폴더를 지우지 마세요.**

"Windows의 PC 보호" 창이 나올 때 (SmartScreen)

새로 배포된 프로그램이라 처음 실행할 때 파란색 경고 창이 나올 수 있습니다.

1. 창의 **추가 정보** 글자를 누릅니다.
2. 아래에 생긴 **실행** 버튼을 누릅니다.


한 번 실행하면 다음부터는 나오지 않습니다. 공식 배포 페이지에서 받은 파일만 실행하세요.

4. 처음 설정 (마법사)

처음 실행하면 4단계 "처음 설정" 창이 열립니다. [다음 ▶]으로 진행하세요.

① 가게 이름

영수증 맨 위에 인쇄될 가게(행사) 이름과, 필요하면 매대 이름을 입력합니다.



1단계 - 가게 이름

② 프린터 선택과 테스트 인쇄

목록에서 프린터를 고르고 **[테스트 인쇄]**를 눌러 한글이 바르게 나오는지 확인합니다. SLK-TS100 같은 영수증 프린터는 방식 "영수증 프린터(ESC/POS)", 용지 80mm(또는 58mm)로 둡니다.



2단계 - 프린터 선택


③ 관리자 PIN

메뉴 관리와 설정을 열 때 쓰는 **숫자 4자리** PIN 을 두 번 입력합니다. 직원이 메뉴·가격을 바꾸지 못하게 보호합니다.

④ 메뉴 시작

"예시 메뉴"(떡볶이, 어묵 등 — 나중에 수정)로 시작하거나, "빈 메뉴"로 시작해 바로 메뉴를 입력합니다. [완료]를 누르면 판매 화면이 열립니다.

5. 주문 받기



판매 화면 - 왼쪽 메뉴 버튼, 오른쪽 주문 내역과 합계

메뉴 담기


- 메뉴 버튼을 누르거나 키보드 단축키를 누르면 오른쪽 **주문 내역**에 담깁니다. 같은 메뉴를 다시 누르면 수량이 1 늘어납니다.
- 단축키: `1`~`9` = 1~9번, `0` = 10번, `F1`~`F12` = 1~12번, `Shift`+`F1`/`F2` = 13/14번. 버튼에 [ ] 로 표시되어 있습니다. (오른쪽 숫자 키패드도 됩니다)
- 왼쪽 위 **담는 수량**을 바꾸면 한 번 누를 때 그 수만큼 담깁니다 (예: 단체 주문).

수량 고치기·지우기

하고 싶은 일	방법
선택한 줄 수량 +1 / -1	`+` / `-` 키 또는 주문 내역 아래 [+] [-] (0 이 되면 줄 삭제). 선택이 없으면 마지막 줄
선택한 줄 삭제	`Delete` 키 또는 [줄 삭제]
주문 전체 취소	`Esc` / `Backspace` 또는 [전체 취소] → 확인

결제·인쇄

1. `Enter` 또는 초록색 **[결제 / 인쇄]**를 누릅니다.
2. 미리보기 창에서 내용을 확인하고 `Enter`(인쇄)를 누르면 영수증이 출력되고 판매가 기록됩니다. 주문 내역은 비워집니다.
3. `Esc`(취소)를 누르면 아무것도 기록되지 않고 영수증 번호도 그대로입니다.



인쇄 미리보기 - 실제 영수증과 같은 모양

> 영수증 번호는 매일 0001 부터 시작합니다. 위쪽 "출력 프린터" 체크로 이번에 출력할 프린터를 고를 수 있습니다 (둘 다 체크하면 영수증과 라벨 동시 출력).

> 인쇄가 실패하면 원인(프린터 이름 오류, 전원/USB, 용지 없음 등)이 알림창으로 나옵니다. "예"를 누르면 영수증을 파일로 저장하고 판매를 기록, "아니오"면 기록하지 않습니다. 프린터가 두 대일 때 한 대라도 출력되면 판매가 기록됩니다.

6. 메뉴 관리와 PIN

오른쪽 위 **[메뉴 관리]** → PIN 입력.



메뉴 관리 창


버튼	기능
수정 적용	목록에서 고른 줄의 품목/가격을 아래 입력칸 내용으로 바꿉니다.
추가	"새 메뉴" 줄을 만들고 바로 선택합니다. 이름·가격 입력 후 [수정 적용].
삭제 / ▲ 위로 / ▼ 아래로	줄 삭제, 순서 변경 (순서 = 단축키 번호, 자동 재지정)
저장 (적용)	**반드시 눌러야** 판매 화면에 반영됩니다. 저장 안 한 변경이 있으면 창 제목에 "● 저장 안 된 변경 있음"이 표시되고, 닫을 때 "저장할까요?"(예/아니오/취소)를 묻습니다.
PIN 변경	현재 PIN 확인 후 새 PIN(숫자 4자리) 두 번 입력

- 가격은 0보다 큰 숫자, 이름은 비울 수 없습니다. 이전 메뉴는 자동으로 백업(menu.csv.bak_날짜시각)됩니다.
- 메뉴를 바꿔도 지난 판매 기록은 바뀌지 않습니다.
- PIN 을 5번 틀리면 60초 동안 잠깁니다.

7. 설정

오른쪽 위 **[설정]** → PIN 입력. [저장]하면 바로 적용됩니다 (다시 시작할 필요 없음).


가게 정보



설정 - 가게 정보

- **가게/행사 이름, 매대 이름, 하단 문구**: 영수증에 인쇄되는 글자
- **기기 ID**: 노트북 여러 대를 쓸 때 구분용 (영문/숫자, 비우면 컴퓨터 이름)
- **인쇄 전 미리보기**: 끄면 Enter 한 번으로 바로 인쇄
- **백업 폴더**: [찾아보기…]로 USB 메모리 등 다른 드라이브를 고르면 판매마다 그곳에도 복사됩니다 (노트북 고장 대비)

프린터



설정 - 프린터 (각 줄마다 테스트 인쇄)

항목	선택
프린터	Windows 에 설치된 프린터 목록에서 선택
방식	**영수증 프린터(ESC/POS)**: SLK-TS100 등 감열 영수증 프린터 (빠르고 자동 절단) **일반/라벨 프린터(Windows 드라이버)**: 라벨 프린터, 일반 프린터 등 드라이버가 있는 모든 프린터
레이아웃	**영수증 전체 / 라벨(크게 요약)**: 가게 이름·품목·수량·합계·번호만 크게

용지 폭	**80mm**(한 줄 42칸) · **58mm**(32칸) · **79mm 롤**(연속 감열 롤지, 길이 자동) · **자동**(드라이버에 설정한 라벨 크기)
사용 / 별명	사용 체크 = 시작할 때 출력 대상. 별명 = 화면에 보이는 이름

> **라벨 크기 설정:** Windows 설정 → 블루투스 및 장치 → 프린터 및 스캐너 → 라벨 프린터 → **인쇄 기본 설정** → 용지(Stock)에서 실제 라벨 크기(예: 50×30mm)와 간격(Gap) 또는 연속 용지를 고르세요. 프로그램이 용지 크기에 맞게 글자 크기를 자동 조절하고, 넘치면 여러 장으로 나눕니다.

8. 매출 확인과 판매 파일

- **[오늘 매출 출력]**: 오늘 품목별 수량·금액 합계와 영수증 건수를 미리보기 후 인쇄합니다. 마감 정산에 쓰세요.
- 판매 기록 파일: 데이터 폴더의 `sales\2026-10-14.csv` 처럼 날짜별 파일. **엑셀로 바로 열립니다** (품목마다 한 줄, 같은 주문은 같은 번호).
- 데이터 폴더 열기: 탐색기 주소창에 `%APPDATA%\FestivalReceipt` 입력 후 Enter (포터블은 exe 옆 data 폴더).

9. 온라인 동기화 (선택)

여러 매대의 매출을 본부에서 실시간으로 보고 싶을 때 Google Firebase 로 판매 내역을 전송할 수 있습니다. 필요 없으면 꺼두세요 — 꺼도 모든 기능이 동작합니다.

- [설정] → 온라인 동기화 탭에서 사용 체크, API 키·프로젝트 ID·전용 계정 이메일/비밀번호 입력.
- 인터넷이 끊겨도 판매는 저장되고, 연결되면 자동 전송됩니다 (중복 없음). 화면 아래에 "동기화 완료 / 전송 대기 N건 / 오프라인" 표시.
- Firebase 프로젝트 만드는 방법은 함께 제공되는 **README.txt 의 7번 항목**을 참고하세요 (담당자/개발자용).

10. 업데이트와 제거

- **업데이트**: 새 버전의 Setup.exe 를 그냥 실행해 덮어 설치하면 됩니다. 설정·메뉴·판매 기록은 그대로 유지됩니다. (포터블은 exe 파일만 새 것으로 교체)
- 아주 예전 버전(프로그램 폴더에 config.json 이 있던 버전)에서 바꾸면 첫 실행 때 설정·메뉴·판매 기록을 자동으로 옮겨옵니다.
- **제거**: Windows 설정 → 앱 → "매장용 주문 프린터" → 제거 (또는 시작 메뉴의 제거). **판매 기록은 지워지지 않습니다.** 완전히 지우려면 `%APPDATA%\FestivalReceipt` 폴더를 직접 삭제하세요 (먼저 백업!).

11. 문제 해결

증상	해결 방법
한글이 깨져서(이상한 문자) 나옴	영수증 프린터 방식(ESC/POS)에서 발생. 프린터 제조사 유틸리티에서 코드페이지/국가를 **한국어(KS5601/CP949)**로 설정. 그래도 안 되면 그 프린터의 방식을 "일반/라벨 프린터(Windows 드라이버)"로 바꿔 보세요.
아무것도 인쇄되지 않음	① 프린터 전원·USB·용지 확인 ② [설정]→프린터의 [테스트 인쇄] ③ Windows "프린터 및 스캐너"에서 대기열에 멈춘 문서 삭제, "프린터 일시 중지" 해제 ④ 노트북 재시작
"프린터 이름이 잘못되었습니다"	[설정]→프린터에서 목록의 프린터를 다시 선택하세요 (드라이버를 다시 설치하면 이름이 바뀔 수 있음, 예: "SLK-TS100 (사본 1)").
"오프라인" / "용지 없음"	USB 를 다시 꽂고 전원을 켠 뒤 다시 인쇄. 용지 덮개가 닫혔는지 확인.
라벨 글자가 너무 작거나 잘림	프린터 "인쇄 기본 설정"의 용지 크기가 실제 라벨과 같은지 확인. 79mm 롤이면 [설정]에서 용지 폭을 "79mm 롤"로.
영수증 폭이 맞지 않음	58mm 용지면 [설정]→프린터→용지 폭 58mm.
PIN 을 잊어버림	프로그램 종료 → `%APPDATA%\FestivalReceipt\admin.json` 파일 삭제 → 다시 실행 후 [메뉴 관리]를 열면 새 PIN 설정. (메뉴·판매 기록은 그대로)
백신이 차단/삭제함	공식 배포 페이지에서 받은 파일이면 백신의 "예외(허용)"에 FestivalReceipt.exe 를 추가하세요. 새 프로그램이라 오진하는 경우가 있습니다.
"PC 보호" 창	3장 참고: 추가 정보 → 실행
메뉴를 바꿨는데 화면이 그대로	메뉴 관리에서 초록색 [저장 (적용)]을 눌렀는지 확인.

12. 자주 묻는 질문

Q. 인터넷이 꼭 필요한가요?
A. 아니요. 온라인 동기화를 쓰지 않으면 인터넷 없이 모든 기능이 동작합니다.

Q. 카드 결제나 현금영수증도 되나요?
A. 아니요. 주문 영수증(주문서) 출력 전용입니다. 결제는 별도 단말기를 쓰세요.

Q. 노트북 여러 대로 같이 팔아도 되나요?
A. 네. 각 노트북에 설치하고 [설정]에서 기기 ID 를 다르게(예: 1번매대, 2번매대) 정하세요. 매출은 노트북별로 저장됩니다.

Q. 영수증 프린터와 라벨 프린터를 동시에 쓸 수 있나요?
A. 네. 두 프린터를 등록하고 판매 화면 위쪽에서 둘 다 체크하면 한 번에 둘 다 출력됩니다.

Q. 갑자기 전원이 꺼지면 기록이 사라지나요?
A. 판매마다 즉시 디스크에 저장하므로 확정된 판매는 남습니다. USB 백업 폴더를 지정하면 더 안전합니다.

Q. 메뉴는 몇 개까지 되나요?
A. 제한은 없지만 단축키는 14번까지입니다. 그 이후 메뉴는 버튼으로 누르세요.

Q. 마우스 없이 쓸 수 있나요?
A. 네. 숫자키로 담고 Enter 두 번이면 인쇄됩니다.

13. 파일·폴더 설명

프로그램

파일	설명
FestivalReceipt.exe	프로그램 본체 (설치용: C:\Program Files\FestivalReceipt\)
사용설명서.pdf / 빠른시작.txt / README.txt	설명서
data\ (포터블만)	이 폴더가 exe 옆에 있으면 포터블 모드: 아래 데이터가 이 안에 저장됩니다

데이터 폴더 (%APPDATA%\FestivalReceipt 또는 data\)

파일/폴더	내용	직접 수정
config.json	설정 (가게 이름, 프린터, 백업 폴더 등)	[설정] 화면 사용
menu.csv	메뉴 (번호, 품목, 가격)	[메뉴 관리] 사용
menu.csv.bak_날짜시각	메뉴 저장 전 이전 메뉴 백업	보관용
admin.json	관리자 PIN (암호화된 값만 저장, 숫자 자체는 없음)	잊으면 삭제
counter.json	오늘 날짜와 마지막 영수증 번호	수정 금지
sales\날짜.csv	판매 기록 (엑셀로 열기)	열람만
sales\journal_날짜.jsonl	판매 원본 기록 (추가만 하는 안전 기록)	수정 금지
backup\	판매 백업 (설정에서 USB 등 다른 위치 지정 가능)	보관용
queue\	온라인 전송 대기 중인 판매 (전송되면 자동 삭제)	수정 금지
preview\	인쇄 실패 등으로 파일로 저장된 영수증 내용	지워도 됨
firebase_config.json	온라인 동기화 설정 (사용 시)	[설정] 사용

개발자용 소스 파일

파일	역할
receipt.py	메인 프로그램: 판매 화면, 장바구니, 영수증 만들기, 인쇄, 기록, 메뉴 관리, PIN
settings_ui.py	설정 창, 처음 설정 마법사
appconfig.py	데이터 폴더 결정, 설정 기본값·검증·저장, 프린터 목록, 예전 버전 데이터 이전

printers.py	여러 프린터, 라벨 레이아웃, Windows GDI 인쇄(ctypes), 79mm 롤
storage.py	정전에 안전한 저장 (원자적 쓰기, fsync, 추가 전용 기록)
firebase_sync.py	Firestore 전송, 오프라인 대기열, 재시도, 중복 방지
firestore.rules	Firestore 보안 규칙 (전용 계정만 생성 가능, 수정/삭제 금지)
menu.sample.csv	예시 메뉴 (처음 설정에서 사용)
app.ico	프로그램 아이콘 (교체 가능)
build_exe.bat / installer.iss	exe 만들기 (PyInstaller) / 설치 프로그램 만들기 (Inno Setup)
.github\workflows\build.yml	GitHub 에서 자동으로 테스트·exe·설치 프로그램·포터블 zip 생성, 태그 v* 시 Release 게시
setup.bat / run.bat / run_debug.bat / run_tests.bat	개발용: 의존성 설치 / 소스 실행 / 오류 표시 실행 / 테스트
tests\	자동 테스트
docs\	이 설명서 (manual.html → PDF), 빠른시작.txt, 스크린샷