BLVCréa

MACRAMÉ ARTISANAL

Guide d'utilisation *de votre boutique en ligne*

Tout ce qu'il faut savoir pour gérer vos produits, vos catégories, vos tarifs sur-mesure et vos commandes — expliqué pas à pas, sans jargon.

Version 1.0 — octobre 2026

SOMMAIRE

Table des matières

GÉRER LA BOUTIQUE

01 Se connecter à l'espace administration

02 Ajouter un nouveau produit

03 Modifier un produit existant

04 Supprimer un produit

05 Ajouter et organiser plusieurs photos

06 Gérer les catégories

07 Gérer les tarifs sur-mesure

08 Consulter et suivre les commandes

LE SITE CÔTÉ CLIENTS

09 Comment vos clients naviguent sur le site

10 Le fonctionnement des catégories

11 Le formulaire « Créer ma pièce sur-mesure »

AU QUOTIDIEN

12 Entretenir votre site

13 Questions fréquentes

14 Les erreurs à éviter

15 Petits soucis : que faire ?

CHAPITRE 1

Se connecter à l'espace administration

L'espace administration est votre « coulisse » : c'est là que vous gérez tout le contenu de la boutique. Vos clients n'y ont pas accès.

1. Ouvrez votre navigateur (Chrome, Safari, Firefox…) sur ordinateur, tablette ou téléphone.
2. Tapez l'adresse de votre site suivie de `/admin`, par exemple : `www.blvcrea.fr/admin`
3. Saisissez votre **mot de passe**. L'icône en forme d'œil permet d'afficher ce que vous tapez pour vérifier.
4. Cliquez sur **Se connecter**. Vous arrivez sur l'accueil de votre espace.




La page de connexion

> **ASTUCE**
>
> Ajoutez la page `/admin` à vos favoris : vous y accéderez en un clic. Si vous êtes déjà connectée, le site vous envoie directement sur votre tableau de bord.

Votre tableau de bord

En haut de l'écran, cinq onglets vous permettent de passer d'une rubrique à l'autre : **Accueil** **Demandes** **Produits** **Catégories** **Tarifs**. Sur téléphone, ces onglets sont juste sous le logo.



L'accueil de l'espace administration : de grands boutons pour les actions courantes

BON À SAVOIR


Pour votre sécurité, vous restez connectée **24 heures**. Ensuite, le site vous redemande le mot de passe. Sur un ordinateur partagé, cliquez toujours sur Déconnexion en haut à droite quand vous avez terminé.

CHAPITRE 2

Ajouter un nouveau produit

Une nouvelle création à mettre en vente ? Comptez environ deux minutes.

1. Sur l'accueil de l'espace administration, cliquez sur le grand bouton **+ Ajouter un produit** (il existe aussi dans l'onglet **Produits**).
2. **Photos** : cliquez sur le cadre « Cliquez pour ajouter des photos » et choisissez une ou plusieurs photos (voir le chapitre 5).
3. **Nom du produit** : par exemple « Attrape-rêves Lune Dorée ».
4. **Prix** : en euros, sans le symbole €. Pour 34,90 €, tapez `34.90` ou `34,90`.
5. **Catégorie** : choisissez-la dans la liste. Elle est obligatoire : c'est elle qui range le produit au bon endroit dans la boutique.
6. **Description** : présentez votre création (matières, dimensions, couleurs…).
7. **Disponibilité** : laissez « En stock » pour que le produit puisse être acheté.
8. Cliquez sur **Ajouter le produit**. Un message vert confirme l'ajout : le produit est en ligne.



Le formulaire d'ajout d'un produit

MISE EN PAGE DE LA DESCRIPTION

Les retours à la ligne sont respectés sur le site. **Laissez une ligne vide** entre deux idées pour créer un nouveau paragraphe : la description sera bien plus agréable à lire.

BON À SAVOIR


L'adresse internet du produit (par exemple `/produit/attrape-reves-lune-doree`) est créée automatiquement à partir du nom. Si deux produits ont le même nom, le site ajoute « -2 » au second pour qu'ils ne se mélangent jamais.

CHAPITRE 3


Modifier un produit existant

Changer un prix, corriger une faute, ajouter une photo… Inutile de supprimer et recréer le produit : modifiez-le directement.

1. Ouvrez l'onglet **Produits**. Tous vos produits s'affichent sous forme de cartes.
2. Sur la carte du produit, cliquez sur **🖍 Modifier**.
3. Le formulaire s'ouvre, **déjà rempli** avec les informations actuelles. Changez ce que vous voulez.
4. Cliquez sur **💾 Enregistrer les modifications**. Le site est mis à jour immédiatement.



L'onglet Produits : chaque carte a ses boutons Modifier, Indisponible et Supprimer



Le formulaire de modification, pré-rempli

CE QUI NE CHANGE PAS

Même si vous changez le nom du produit, son **adresse internet reste la même**. Les liens que vous avez déjà partagés (Instagram, messages…) continuent donc de fonctionner.

ASTUCE

Si vous cliquez sur Annuler après avoir fait des changements, le site vous demande confirmation pour éviter de perdre votre travail par erreur.

Mettre un produit en pause

Le bouton Indisponible sur la carte du produit le marque comme indisponible : il reste visible sur le site (avec la mention « Indisponible ») mais ne peut plus être acheté. Cliquez sur Remettre en stock pour le rendre de nouveau disponible.

CHAPITRE 4

Supprimer un produit

À utiliser quand une création ne sera plus jamais proposée.

1. Ouvrez l'onglet **Produits**.
2. Sur la carte du produit, cliquez sur l'icône **corbeille** 🗑 (à droite du bouton Indisponible).
3. Une fenêtre vous demande de confirmer. Cliquez sur **🗑 Oui, supprimer**.

> **ATTENTION**
>
> La suppression est **définitive** : le produit disparaît de la boutique et ne peut pas être récupéré. Si la création reviendra peut-être un jour, préférez le bouton **Indisponible** (chapitre 3).

CHAPITRE 5

Ajouter et organiser plusieurs photos

Chaque produit peut avoir jusqu'à **10 photos**. Vos clients les font défiler sur la page du produit.

Ajouter des photos

1. Dans le formulaire du produit (ajout ou modification), cliquez sur le cadre en pointillés **« Ajouter des photos »**.
2. Sélectionnez une ou **plusieurs photos à la fois** (sur ordinateur : maintenez la touche Ctrl, ou ⌘ sur Mac, en cliquant).
3. Chaque photo affiche « Envoi… » pendant quelques secondes, puis apparaît. Attendez la fin de l'envoi avant d'enregistrer.

Les boutons sur chaque photo

Bouton	Ce qu'il fait
← →	Déplace la photo d'une place vers la gauche ou la droite.
☆ (étoile)	Met cette photo en **photo principale** (en première position).
↻ (flèches en rond)	**Remplace** cette photo par une autre, à la même place.
×	Retire la photo du produit.

Sur ordinateur, vous pouvez aussi **glisser-déposer** une photo pour changer l'ordre.

> LA PHOTO PRINCIPALE
>
> La **première photo** (marquée « ★ Principale ») est celle qui s'affiche dans la boutique et dans les résultats Google. Choisissez votre plus belle photo, bien cadrée, sur un fond clair.



Côté client, sur téléphone : la photo principale, puis les vignettes à faire défiler


ASTUCE

Inutile de réduire vos photos : le site les allège automatiquement avant l'envoi. Les photos prises au téléphone conviennent parfaitement (formats JPG, PNG ou WebP).

CHAPITRE 6

Gérer les catégories

Les catégories (Attrapes-rêves, Montgolfières, Suspensions murales…) rangent vos produits pour que vos clients trouvent facilement ce qu'ils cherchent.



L'onglet Catégories : le nombre de produits et l'adresse de chaque catégorie

Créer une catégorie

1. Ouvrez l'onglet **Catégories**.
2. Dans le champ en haut, tapez le nom (ex. « Mobiles pour bébé »).
3. Cliquez sur **+ Créer**.

Renommer une catégorie

1. Cliquez sur **Renommer** à côté de la catégorie.
2. Modifiez le nom, puis cliquez sur **Enregistrer** (ou appuyez sur Entrée).



Renommer une catégorie

Les produits restent dans la catégorie et son adresse internet ne change pas.

Supprimer une catégorie


Cliquez sur la **corbeille** puis confirmez. Une catégorie qui contient encore des produits **ne peut pas être supprimée** (la corbeille est grisée) : déplacez d'abord ses produits dans une autre catégorie en les modifiant (chapitre 3).

> **BON À SAVOIR**
>
> Une catégorie **vide n'apparaît pas** sur le site : vos clients ne tombent jamais sur une page sans produit. Elle apparaît automatiquement dès que vous y rangez un premier produit.

CHAPITRE 7

Gérer les tarifs sur-mesure

Sur le formulaire « Créer ma pièce sur-mesure », le prix dépend de la taille choisie par le client. C'est vous qui fixez cette grille.



L'onglet Tarifs

1. Ouvrez l'onglet **Tarifs**.
2. Pour chaque taille, indiquez :
   - **Taille** : le nom affiché (Petit, Moyen, Grand…) ;
   - **Précision** (facultatif) : par exemple « 20 à 35 cm » ;
   - **Prix** : en euros.
3. Pour ajouter une taille : **+ Ajouter une taille**. Pour en retirer une : la corbeille. Les flèches ↑ ↓ changent l'ordre d'affichage.
4. Cliquez sur **Enregistrer les tarifs**. Le formulaire du site est mis à jour immédiatement.

> **À VÉRIFIER DÈS MAINTENANT**
>
> Les tarifs installés au départ (Petit 29 €, Moyen 39 €, Grand 49 €) sont des **exemples**. Remplacez-les par vos vrais prix avant de communiquer sur le formulaire.

BON À SAVOIR

Le message orange « Modifications non enregistrées » vous rappelle d'enregistrer. Les demandes déjà reçues gardent le prix en vigueur au moment où le client les a envoyées. La livraison est toujours offerte.

CHAPITRE 8


Consulter et suivre les commandes

Votre boutique reçoit deux types de commandes.

Type	Où la voir	Ce que vous recevez
Achat d'un produit de la boutique	Dans votre boîte mail, et dans votre tableau de bord **Stripe** (le service de paiement), rubrique « Paiements ».	Un email « 💳 Nouvelle vente » avec le produit, le montant, le client, son téléphone, l'adresse de livraison et ses éventuelles **précisions** (prénom, taille, couleur…).
Demande sur-mesure	Onglet `Demandes` de l'espace administration, et dans votre boîte mail.	Un email « 🌸 Nouvelle commande personnalisée » avec la taille, le prix, la couleur, la description et la photo d'inspiration.

Suivre une demande sur-mesure

1. Ouvrez l'onglet `Demandes`. Le nombre de nouvelles demandes s'affiche à côté du nom de l'onglet.
2. Cliquez sur le nom du client (ou la petite flèche) pour voir tous les détails.
3. Faites évoluer le statut avec le bouton de gauche : 🆕 **Nouveau** → 🔄 **En cours** → ✅ **Terminé**.
4. Le bouton `✉ Répondre à…` ouvre un email prêt à envoyer au client.



Une demande sur-mesure ouverte (données d'exemple)

LE PAIEMENT DES DEMANDES SUR-MESURE

Dès qu'il envoie sa demande, le client reçoit un email avec un bouton **« Payer maintenant »** au prix de la taille choisie. Quand il paie, vous recevez l'email « Nouvelle vente ». La fabrication peut alors commencer.

CHAPITRE 9

Comment vos clients naviguent sur le site

Voici le parcours d'un client, de l'arrivée sur le site jusqu'au paiement.



La page d'accueil

1. **L'accueil** présente vos créations et deux boutons : « Découvrir la boutique » et « Créer ma pièce sur-mesure ».
2. **Le menu** en haut donne accès à l'Accueil, à la Boutique (avec la liste des catégories) et au Sur-mesure. Sur téléphone, il s'ouvre avec l'icône ☰.
3. **La boutique** affiche toutes les créations, avec des boutons pour filtrer par catégorie.
4. **La page produit** montre les photos, le prix, la description et le bouton Acheter.
5. **Le paiement** se fait sur la page sécurisée de Stripe : le client indique son adresse, son téléphone, d'éventuelles précisions, et paie par carte, Apple Pay ou Google Pay. La livraison affiche **0 € — Livraison offerte**.
6. Après paiement, le client voit la page **« Commande confirmée »** et reçoit un email de confirmation.



Une page produit



Le menu sur téléphone


BON À SAVOIR

Chaque achat concerne **une création à la fois** (il n'y a pas de panier). C'est adapté à des pièces uniques faites main.

CHAPITRE 10


Le fonctionnement des catégories

Les catégories permettent à vos clients de n'afficher que ce qui les intéresse.



La boutique et ses boutons de catégories

- En haut de la boutique, un bouton par catégorie, avec le nombre de produits entre parenthèses. **« Tout voir »** affiche tous les produits.
- Un clic sur une catégorie (par exemple « Attrapes-rêves ») ouvre sa page, qui n'affiche **que** les produits de cette catégorie.
- Chaque catégorie a sa propre adresse, que vous pouvez partager : `www.blvcrea.fr/boutique/attrapes-reves`, `www.blvcrea.fr/boutique/montgolfieres`…
- Les catégories sont aussi dans le menu (en survolant « Boutique »), en bas de chaque page, et sur chaque page produit (au-dessus du titre).



La page d'une catégorie


ASTUCE

Partagez directement le lien d'une catégorie sur Instagram ou par message : vos clients arrivent pile sur la bonne sélection.

CHAPITRE 11

Le formulaire « Créer ma pièce sur-mesure »

Ce formulaire permet à un client de commander une création personnalisée.



Le choix de la taille affiche immédiatement le prix

Ce que le client remplit

Champ	Détail
Nom, email	Obligatoires. Le téléphone est facultatif.
Taille	Obligatoire. Le prix correspondant s'affiche (grille du chapitre 7).
Type de création	Obligatoire (ex. « Attrape-rêves »). Diamètre et longueur sont facultatifs.
Couleur principale	Obligatoire, à choisir parmi les pastilles de couleur.
Détails	Obligatoire, 10 caractères minimum (prénom, motif, occasion…).
Photo d'inspiration	Facultative (JPG, PNG ou WebP, 5 Mo maximum).

Si un champ obligatoire manque, un message rouge explique au client ce qu'il doit corriger.

Ce qui se passe ensuite

1. La demande est enregistrée dans l'onglet **Demandes**.

2. Vous recevez un email avec tous les détails.
3. Le client reçoit un récapitulatif avec un bouton de paiement sécurisé au prix de la taille choisie, livraison offerte.
4. Dès le paiement, vous recevez l'email « Nouvelle vente ».

PROTECTION ANTI-SPAM

Le formulaire contient un piège invisible pour les robots : les envois automatiques sont ignorés et ne vous encombrent pas.

CHAPITRE 12

Entretenir votre site

Quelques bonnes habitudes suffisent pour une boutique toujours à jour.

Quand	Quoi
Chaque jour	Consultez vos emails (nouvelles ventes et demandes) et l'onglet **Demandes**. Mettez à jour les statuts.
Après une vente	Si la pièce était unique, cliquez sur **Indisponible** pour qu'elle ne soit pas vendue deux fois.
Chaque semaine	Vérifiez que les produits « En stock » sont bien disponibles et que les prix sont à jour.
Chaque mois	Jetez un œil à votre tableau de bord Stripe (paiements, virements) et vérifiez la grille des tarifs sur-mesure.
Chaque saison	Rafraîchissez vos photos et mettez en avant vos nouveautés.

Délai d'affichage

Les modifications faites dans l'espace administration apparaissent sur le site **immédiatement** (rechargez la page pour les voir). Les rares changements faits ailleurs (directement dans Sanity) peuvent mettre jusqu'à **une minute** à apparaître.

Vos outils

- **Espace administration** (`/admin`) : produits, catégories, tarifs, demandes.
- **Stripe** (dashboard.stripe.com) : paiements, remboursements, virements vers votre banque.
- **Votre boîte mail** : notifications de ventes et de demandes.

> SÉCURITÉ
>
> Ne communiquez jamais votre mot de passe administrateur. Si vous pensez qu'il a été vu, demandez à votre développeur de le changer : toutes les sessions ouvertes seront alors automatiquement déconnectées.

CHAPITRE 13

Questions fréquentes

Combien de photos puis-je mettre par produit ?

Jusqu'à 10. La première est la photo principale.

J'ai changé le nom d'un produit : le lien partagé sur Instagram fonctionne-t-il encore ?

Oui. L'adresse d'un produit ne change jamais, même si vous le renommez.

Pourquoi ma nouvelle catégorie n'apparaît-elle pas sur le site ?

Parce qu'elle est vide. Rangez-y au moins un produit et elle apparaîtra automatiquement.

Puis-je proposer la livraison payante ?

Non, la livraison est offerte sur toutes les commandes. Pour changer cela, il faut faire appel à votre développeur.

Un client veut un prénom sur sa création achetée en boutique. Où le voir ?

Au moment du paiement, le client peut remplir le champ « Précisions (prénom, taille, couleur…) ». Ce texte apparaît dans votre email « Nouvelle vente » et dans Stripe.

Comment rembourser un client ?

Depuis votre tableau de bord Stripe : ouvrez le paiement, puis cliquez sur « Rembourser ».

Puis-je gérer la boutique depuis mon téléphone ?

Oui, l'espace administration est conçu pour fonctionner sur téléphone, tablette et ordinateur.

Le client a choisi une taille, puis j'ai changé mes tarifs. Quel prix paie-t-il ?

Le prix en vigueur au moment de sa demande : il est enregistré avec la demande.

CHAPITRE 14

Les erreurs à éviter

À éviter	Pourquoi / que faire à la place
Supprimer un produit puis le recréer pour le corriger	Utilisez **Modifier** : l'adresse et l'historique sont conservés.
Créer deux produits identiques	Le client ne sait pas lequel choisir. Proposez les variantes (tailles, prénom) dans la description, ou via le sur-mesure.
Laisser des produits ou catégories « test » en ligne	Ils sont visibles par vos clients. Supprimez-les dès que vos essais sont terminés.
Enregistrer avant la fin de l'envoi des photos	Attendez que « Envoi… » ait disparu de chaque photo (le bouton d'enregistrement patiente automatiquement).
Écrire toute la description d'un seul bloc	Laissez des lignes vides entre les paragraphes : c'est beaucoup plus lisible.
Oublier de passer une pièce unique en « Indisponible » après une vente	Elle pourrait être achetée une seconde fois.
Quitter l'onglet Tarifs sans enregistrer	Vos changements seraient perdus. Surveillez le message « Modifications non enregistrées ».
Rester connectée sur un ordinateur partagé	Cliquez sur **Déconnexion** en partant.

CHAPITRE 15

Petits soucis : que faire ?

Le problème	La solution
« Mot de passe incorrect »	Vérifiez les majuscules (touche Verr. Maj) et utilisez l'icône œil pour voir ce que vous tapez.
Je suis renvoyée sur la page de connexion	Votre session de 24 h a expiré : reconnectez-vous.
Une photo affiche un message rouge	L'envoi a échoué (connexion ou format). Cliquez sur ✕ pour la retirer, ou sur ⟳ pour la remplacer, puis réessayez.
« Catégorie inconnue » à l'enregistrement	La catégorie a été supprimée entre-temps. Rechargez la page et choisissez-en une autre.
Impossible de supprimer une catégorie	Elle contient encore des produits : déplacez-les d'abord dans une autre catégorie.
Mes changements n'apparaissent pas sur le site	Rechargez la page (touche F5, ou tirez vers le bas sur téléphone). Patientez une minute si besoin.
Je ne reçois plus les emails de commande	Regardez dans vos courriers indésirables, puis contactez votre développeur.
Un client dit que le paiement ne s'ouvre pas	Demandez-lui de réessayer depuis le lien reçu par email. Si le problème continue, contactez votre développeur.

DERNIER CONSEIL

En cas de doute, le bouton Actualiser la page de l'accueil de votre espace recharge toutes vos données. Et si quelque chose vous semble anormal, notez ce que vous faisiez et prenez une capture d'écran : votre développeur trouvera la solution bien plus vite.

Belle création !