内联汇编 2007-12-06 14:32:27

分类: LINUX

AT&T的汇编格式

一 基本语法

语法上主要有以下几个不同.

★ 寄存器命名原则

AT&T: %eax Intel: eax

★源/目的操作数顺序

AT&T: movl %eax,%ebx Intel: mov ebx,eax

★常数/立即数的格式

AT&T: movl \$ value, %ebx Intel: mov eax, value

把 value 的地址放入 eax 寄存器

AT&T: movl \$0xd00d,%ebx Intel: mov ebx,0xd00d

★ 操作数长度标识

AT&T: movw %ax,%bx Intel: mov bx,ax

★寻址方式

AT&T: immed32(basepointer,indexpointer,indexscale)

Intel: [basepointer + indexpointer*indexscale + imm32)

Linux 工作于保护模式下,用的是32位线性地址,所以在计算地址时不用考虑 segment:offset

```
的问题.上式中的地址应为:
```

imm32 + basepointer + indexpointer*indexscale

下面是一些例子:

★直接寻址

AT&T: _booga ; _booga 是一个全局的 C 变量

注意加上\$是表示地址引用,不加是表示值引用.

注:对于局部变量,可以通过堆栈指针引用.

Intel: [_booga]

★寄存器间接寻址

AT&T: (%eax)

Intel: [eax]

★变址寻址

AT&T: variable(%eax)

Intel: [eax + _variable]

AT&T: array(,%eax,4)

Intel: [eax*4 + _array]

AT&T: _array(%ebx,%eax,8)

Intel: [ebx + eax*8 + _array]

二 基本的行内汇编

·基本的行内汇编很简单,一般是按照下面的格式:

asm("statements");

```
例如:asm("nop"); asm("cli");

·asm 和 __asm__是完全一样的 .

·如果有多行汇编,则每一行都要加上 "\n\t"
例如:
asm( "pushl %eax\n\t"
"movl $0,%eax\n\t"
"popl %eax");

实际上 gcc 在处理汇编时,是要把 asm(...)的内容"打印"到汇编文件中,所以格式控制字符是必要的 .

再例如:
asm("movl %eax,%ebx");
asm("xorl %ebx,%edx");
```

关于修饰(被改变的)寄存器列表的理解

在上面的例子中,由于我们在行内汇编中改变了 edx 和 ebx 的值,但是由于 gcc 的特殊的处理方法,即先形成汇编文件,再交给 GAS 去汇编,所以 GAS 并不知道我们已经改变了 edx 和 ebx 的值,如果程序的上下文需要 edx 或 ebx 作暂存,这样就会引起严重的后果.对于变量_booga 也存在一样的问题. 为了解决这个问题,就要用到扩展的行内汇编语法.

三 扩展的行内汇编

asm("movl \$0, booga);

扩展的行内汇编类似于 Watcom.

基本的格式是:

asm ("statements" : output_regs : input_regs : clobbered regs);

clobbered reas 指的是被改变的寄存器.

```
下面是一个例子(为方便起见,我使用全局变量):
int count=1;
int value=1;
int buf[10];
void main()
{
asm(
"cld \n\t"
"rep \n\t"
"stosl"
: "c" (count), "a" (value), "D" (buf[0])
: "%ecx","%edi" );
}
得到的主要汇编代码为:
movl count,%ecx
movl value,%eax
movl buf,%edi
#APP
cld
rep
stosl
#NO_APP
```

cld,rep,stos 就不用多解释了. 这几条语句的功能是向 buf 中写上 count 个 value 值. 冒号后

的语句指明输入,输出和被改变的寄存器.通过冒号以后的语句,编译器就知道你的指令需要和改变哪些寄存器,从而可以优化寄存器的分配.

其中符号"c"(count)指示要把 count 的值放入 ecx 寄存器

类似的还有: a eax b ebx с есх d edx S esi D edi I 常数值, (0-31) q,r 动态分配的寄存器 g eax,ebx,ecx,edx 或内存变量 A 把 eax 和 edx 合成一个 64 位的寄存器(use long longs) 我们也可以让gcc自己选择合适的寄存器. 如下面的例子: asm("leal (%1,%1,4),%0" : "=r" (x) : "0" (x)); 这段代码实现 5*x 的快速乘法. 得到的主要汇编代码为: movl x,%eax #APP leal (%eax,%eax,4),%eax

#NO APP

movl %eax,x

几点说明:

- 1.使用 q 指示编译器从 eax,ebx,ecx,edx 分配寄存器.使用 r 指示编译器从 eax,ebx,ecx,edx,esi,edi 分配寄存器.
 - ┏用自动自动分配方式("r"\"q")分配的寄存器
- 2.我们不必把编译器分配的寄存器放入改变的寄存器列表,因为寄存器已经记住了它们.
- 3."="是标示输出寄存器,必须这样用。
- 4.数字%n 的用法:

数字表示的寄存器是按照出现和从左到右的顺序映射到用"r"或"q"请求的寄存器.如果我们要重用"r"或"q"请求的寄存器的话,就可以使用它们.

5.如果强制使用固定的寄存器的话,如不用%1,而用 ebx,则 asm("leal (%%ebx,%%ebx,4),%0"

: "=r" (x)

: "0" (x));

注意要使用两个%,<mark>因为一个%的语法已经被%n</mark> 用掉了.

下面可以来解释 letter 4854-4855 的问题:

- 1、变量加下划线和双下划线有什么特殊含义吗?
 加<mark>下划线</mark>是指<mark>全局变量</mark>,但我的 gcc 中加不加都无所谓.
- 2、以上定义用如下调用时展开会是什么意思? #define _syscall1(type,name,type1,arg1) \ type name(type1 arg1) \

```
{\
long __res; \
/* res 应该是一个全局变量 */
asm volatile ("int $0x80" \
/* volatile 的意思是<mark>不允许优化</mark>,使编译器<mark>严格按照你的汇编代码汇编</mark>*/
: "=a" (__res) \
/* 产生代码 movl %eax, res */
: "0" (__NR_##name),"b" ((long)(arg1))); \
/* 如果我没记错的话,这里##指的是两次宏展开.
    即用实际的系统调用名字代替"name",然后再把 NR ...展开 .
   接着把展开的常数放入 eax,把 arg1 放入 ebx */
if (__res >= 0) \
return (type) __res; \
errno = -__res; \
return -1; \
}
```