INSTALLATION XENOMAI

1	INSTALLATION SUR LINUX	
2	EXEMPLE UTILISATION)

1 INSTALLATION SUR LINUX

Voici le guide permettant d'installer Xenomai sur linux.

1.1 Prérequis

Les paquets suivants sont à récupérer grâce à apt-get :

Git dh-autoreconf libncurses5 libncurses5-dev flex bison gcc

Noyau linux version 5.4.77, que l'on peut récupérer sur

https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.4.77.tar.xz

Ubuntu 18.04

Ipipe core, disponible à https://xenomai.org/downloads/ipipe/v5.x/x86/ipipe-core-5.4.77-x86-2.patch

Xenomai EDF est à récupérer sur le git suivant : https://github.com/BraveMole/Xenomai-EDF.git

Passer sur la branch final version

1.2 Installation

On se place dans le répertoire de Xénomai, et dans l'invite de commande on tape :

./scripts/bootstrap

Cela prépare le noyau xénomai avant la compilation, on doit obtenir ceci :

```
root@dell:/xeno_rtos/xenomai-3# ./scripts/bootstrap
libtoolize: putting auxiliary files in AC_CONFIG_AUX_DIR, 'config'.
libtoolize: copying file 'config/ltmain.sh'
libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIRS, 'config'.
libtoolize: copying file 'config/libtool.m4'
libtoolize: copying file 'config/ltoptions.m4'
libtoolize: copying file 'config/ltsugar.m4'
libtoolize: copying file 'config/ltversion.m4'
libtoolize: copying file 'config/lt~obsolete.m4'
configure.ac:80: installing 'config/compile'
configure.ac:66: installing
                            'config/config.guess'
configure.ac:66: installing 'config/config.sub'
configure.ac:68: installing 'config/install-sh'
configure.ac:105: installing 'config/missing'
demo/alchemy/Makefile.am: installing 'config/depcomp'
root@dell:/xeno rtos/xenomai-3#
```

Ensuite, on applique le patch Ipipe sur le noyau Linux. scripts/prepare-kernel.sh --linux=../linux-5.4.77 --ipipe=../ipipe-core-5.4.77-x86-2.patch --arch=x86_64

avec –ipipe le chemin pour trouver le ficher patch et –linux celui pour le noyau qui sera utilisé.

On doit obtenir ceci:

```
checking file kernel/trace/trace_clock.c
checking file kernel/trace/trace functions.c
checking file kernel/trace/trace_functions graph.c
checking file kernel/trace/trace_preemptirq.c
checking file lib/Kconfig.debug
checking file lib/atomic64.c
checking file lib/bust_spinlocks.c
checking file lib/dump_stack.c
checking file lib/ioremap.c
checking file lib/smp_processor_id.c
checking file mm/memory.c
checking file mm/mlock.c
checking file mm/mmu_context.c
checking file mm/mprotect.c
checking file mm/vmalloc.c
root@dell:/xeno rtos/xenomai-3#
```

On se place alors dans le dossier du noyau linux pour configurer celui-ci avant compilation.

Dans l'invite de commande, taper make menuconfig.

On obtient ceci:

```
bastien@bastien-HP-Laptop-15-da0xxx: ~/Stage/linux-5.4.77
                                                                           Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
.config - Linux/x86 5.4.77 Kernel Configuration
                    Linux/x86 5.4.77 Kernel Configuration
    Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty
    submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
    includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to
    exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in []
           *** Compiler: gcc (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04) 7.5.0 ***
            General setup
        [*] 64-bit kernel
            Processor type and features --->
            Power management and ACPI options --->
            Bus options (PCI etc.)
            Binary Emulations --->
            Firmware Drivers --->
        [*] Virtualization --->
            General architecture-dependent options
          <Select>
                      < Exit >
                                  < Help >
                                               < Save >
                                                           < Load >
```

On peut alors Load la configuration en pièces jointes (ubuntu18.04Xenomai.config).

Voici la liste des modifications à apporter manuellement si le fichier n'est pas disponible :

- * Pocessor type and features
- --> Linux guest support (exclude)
- --> CPU core priorities scheduler support (exclude)
- * Power management and ACPI options
- --> CPU Frequency scaling
- --> CPU Frequency scaling (exclude)
- --> ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support
- --> Processor (exclude)
- --> CPU Idle
- --> CPU idle PM support (exclude)
- * Memory management options
- --> Transparent Hugepage Support (exclude)
- --> Contiguous Memory Allocation (exclude)
- --> Allow for memory compaction (exclude)
- --> Page Migration (exclude)
- * Device Drivers
- --> Input device support
- --> Miscellaneous devices
- --> PC Speaker support (exclude)
- --> Staging drivers
- --> Unisys SPAR driver support
- --> Unisys visorbus driver (exclude)

Sauvegarder et quitter.

Il faut alors compiler le noyau linux.

Dans le répertoire linux :

sudo make -j8 (peut prendre plusieurs heures)

sudo make -j8 modules install install

On peut alors installer xenomai sur le noyau linux.

Dans le répertoire de Xénomai

./configure && make && make install

On peut alors rebooter l'ordinateur, et choisir la version ubuntu modifiée avec xenomai.

On peut alors vérifier que l'instalation s'est bien passée en réalisant un test de latence :

Il existe un utilitaire dans usr/xeomai/bin, que l'on peut lancer gràce à l'invite de commande :

```
# /usr/xenomai/bin/latency -t1 -p 1000
== Sampling period: 1000 us
== Test mode: in-kernel periodic task
== All results in microseconds
warming up...
RTT
     00:00:01 (in-kernel periodic task, 1000 us period, priority 99)
    ----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTH|
         -1.421
                      8.716
                                 19.086
                                                             -1.421
                                                                         19.086
RTD
                                               0
                                                      0
RTD|
         -2.142
                      8.474
                                 19.048
                                               0
                                                      0
                                                             -2.142
                                                                         19.086
RTD
         -2.123
                      8.615
                                 19.094
                                               0
                                                      0
                                                             -2.142
                                                                         19.094
                      8.478
                                 19.969
                                               0
                                                      0
                                                             -2.142
RTD
         -2.130
                                                                         19.969
RTD
         -1.662
                      8.694
                                 30.069
                                               0
                                                      0
                                                             -2.142
                                                                         30.069
         -1.637
                                                      0
RTD
                      8.679
                                 29.371
                                               0
                                                             -2.142
                                                                         30.069
RTD
         -2.284
                      1.019
                                 24.419
                                               0
                                                      0
                                                             -2.284
                                                                         30.069
RTD
         -2.278
                     -2.055
                                 -1.286
                                               0
                                                      0
                                                             -2.284
                                                                         30.069
                     -1.954
                                               0
                                                      0
                                                             -2.284
RTD
         -2.253
                                 -0.319
                                                                         30.069
                                               0
                                                      0
RTD
         -2.248
                     -1.911
                                 -0.851
                                                             -2.284
                                                                         30.069
                                               0
                                                      0
                                                             -2.284
RTD
         -2.240
                     -1.889
                                 -0.722
                                                                         30.069
                                               0
RTD
         -2.226
                     -1.867
                                 -0.975
                                                      0
                                                             -2.284
                                                                         30.069
RTD
         -2.224
                    -1.870
                                 -0.902
                                               0
                                                      01
                                                             -2.284
                                                                         30.069
                                                      0
         -2.213
                    -1.859
                                 -0.987
                                               0
                                                             -2.284
RTD
                                                                         30.069
                                                      0
RTD
         -2.401
                    -1.776
                                  2.124
                                               0
                                                             -2.401
                                                                         30.069
                                               0
                                                      0
RTD
         -2.381
                    -2.083
                                 -1.087
                                                             -2.401
                                                                         30.069
                                                             -2.401
RTD|
         -2.381
                    -2.069
                                 -1.175
                                               0
                                                      0
                                                                         30.069
                     -2.061
                                 -1.126
                                               0
                                                      0
                                                             -2.401
RTD
         -2.364
                                                                         30.069
                     -2.049
                                               0
                                                      0
                                                             -2.401
RTD
         -2.358
                                 -1.160
                                                                         30.069
                                                             -2.401
RTD|
         -2.355
                     -2.040
                                 -1.307
                                               0
                                                      0
                                                                         30.069
                                                      0
         -2.329
                     -2.021
                                 -0.876
                                               0
                                                             -2.401
                                                                         30.069
RTD
RTT
      00:00:22 (in-kernel periodic task, 1000 us period, priority 99)
      --lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTH
                                               0
                                                      0
RTD
         -2.323
                     -2.022
                                 -1.222
                                                             -2.401
                                                                         30.069
                                               0
                     -1.990
                                 -1.228
                                                      0
RTD
         -2.320
                                                             -2.401
                                                                         30.069
RTD|
         -2.308
                     -1.991
                                 -0.749
                                               0
                                                      0
                                                             -2.401
                                                                         30.069
```

Si la latence est supérieure à 100 us, alors cela signifie que un problème ralentit l'éxécution des tâches et que l'instalation ne s'est pas passée correctement.

2 EXEMPLE UTILISATION

Pour créer une tâche avec une priorité dynamique, on utilise la commande :

rt_task_create_dyna (pointeur vers la tâche, nom de la tâche, taille de la pile, deadline relative en tick (1 secondes = 1°9 ticks, le mode de fonctionnement, classiquement 0)

Le fichier test correspondant est periodicTaskTest1.c

```
rt_task_create_dyna(&loop_task_prio, "prio", 0, 5 000 000, 0, 0); ///Deadline in ticks
rt_task_create_dyna(&loop_task_non_prio, "non_prio", 0, 10 000 000, 0, 0);

//Since task starts in suspended mode, start task
rt_task_start(&loop_task_prio, &loop_task_proc, 0);
rt_task_start(&loop_task_non_prio, &loop_task_proc, 0);
```

On a donc deux tâches périodiques, avec la tâche prio qui sera toujours prioritaire sur la tâche non prio

```
bastien@bastien-HP-Laptop-15-da0xxx:~/Stage/testsApplisXenomai/TestPeriodicTask$
 ./periodicTask
Starting cyclic task...
Starting task prio with period of 1s ....
Task name: prio , Loop count: 0, Loop time: 1000.00564 ms
Task name: non_prio , Loop count: 0, Loop time: 1000.01755 ms
Task name: prio , Loop count: 1, Loop time: 2000.00762 ms
Task name: non_prio , Loop count: 1, Loop time: 2000.01262 ms
Task name: prio , Loop count: 2, Loop time: 3000.02221 ms
Task name: non_prio , Loop count: 2, Loop time: 3000.02415 ms
Task name: prio , Loop count: 3, Loop time: 4000.00458 ms
Task name: non_prio , Loop count: 3, Loop time: 4000.01129 ms
Task name: prio , Loop count: 4, Loop time: 5000.01278 ms
Task name: non_prio , Loop count: 4, Loop time: 5000.01351 ms
Task name: prio , Loop count: 5, Loop time: 6000.01427 ms
Task name: non_prio , Loop count: 5, Loop time: 6000.01658 ms
Task name: prio , Loop count: 6, Loop time: 700.00751 ms
Task name: non_prio , Loop count: 6, Loop time: 7000.01514 ms
Task name: prio , Loop count: 7, Loop time: 8000.00465 ms
Task name: non_prio , Loop count: 7, Loop time: 8000.01277 ms
```