```
谷歌云搭建SSR服务器
 发布于 2018-02-18 / 网站搭建 / 1 条评论 / 3080浏览
   # SSR
   注册谷歌云服务
    申请地址: https://cloud.google.com/free/
     可免费使用1年,价值300美金。
     Google Cloud Platform计算引擎是按小时收费,网络按流量收费.
     我们可以算一算:
     注册赠送了300美金, 一年免费使用期.
     主机选的是微型(最低配置机型), $5/月.
     还剩300-5*12=$240, 用于抵扣流量的费用.
     谷歌云服务器出口大陆流量1T以内价格约为0.23$/1G.
     那么每个月可用流量 = 240/12/0.23 ≈ 86G, 一般日常使用绝对够用, 还可以顺便搭个网站之类的。
   创建实例
     直接访问 https://console.cloud.google.com/compute/instances
 或登录GCP控制台后, 点击计算引擎 - 创建实例. 如图:
    🏥 计算引擎
                             创建实例
     VM 实例
                             名称 0
                              instance-2
     品
        实例组
                             春区 💩
        实例模板
     $5
                              asia-east1-c
                                                                           有:
        磁盘
     机器类型
     0
        快照
                               微型(1个... ▼
                                               0.6 GB 内存
                                                               自定义
                              升级帐号,以创建具有多达 64 个核心的实例
        映像
     承角 医用加加
                             启动磁盘 🍙
     ■ 元数据
                                     新的 10 GB 标准永久性磁盘
                                     映像
     â
        运行状况检查
                                0
                                     CentOS 7
                                                                  更改
        地区
     96
                             身份和 API 访问权限 🔞
     0
        操作
                               服务帐号 🙆
        不可能
                               Compute Engine default service account
     访问权限范围 @
● 允许默认访问权限
● 允许所有 Cloud API 的全面访问权限
● 针对每个 API 设置访问权限
        设置
     $
                             防火墙。
添加标记和防火墙规则,允许来自互联网的特定网络流量
                               允许 HTTP 流量
允许 HTTPS 流量
                              ⇒管理、磁盘、网络、SSH密钥
                             您的免费试用赠金(如果有)将用于抵扣此实例的费用
                              创建 取消
     <1
     名称: 随便填
    地区: 建议选asia-east1-c
     asia-east1-a, asia-east1-b, asia-east1-c 机房都在中国台湾彰化县, 实测c区更好.
     机器类型: 选微型(一个共享vCPU)
     0.6G内存, 一般加速上网, 看视频, 玩游戏都够用了. 不够再换
     启动磁盘: 推荐选CentOS 7.
    本文命令都是基于CentOS 7, 如选Debian, Ubuntu等其他系统, 命令会稍有不同。
   生成静态IP
     点击网络选项卡--外部IP--创建IP地址.
               创建实例
             名称 🔞
             instance-3
                                                    -
             地区 🕝
             asia-east1-c
             机器类型
进行自定义以选择核心、内存和 GPU 数量。
              微型(1个... ▼ 0.6 GB 内存
                                               自定义
              升级帐号,以创建具有多达64个核心的实例
             容器 ⑩
□ 将一个容器映像部署到此 VM 实例。了解详情
             启动磁盘 🌚
                    新的 10 GB 标准永久性磁盘
                     映像
                     CentOS 7
                                                  更改
             身份和 API 访问权限 💿
              服务帐号 🔞
              Compute Engine default service account
              访问权限范围 ◎
● 允许默认访问权限
○ 允许所有 Cloud API 的全面访问权限
○ 针对每个 API 设置访问权限
             防火墙。添加标记和防火墙规则,允许支置互联网的特定网络流量
               允许 HTTP流量
允许 HTTPS流量
             ⇒ 管理、磁盘、网络。SSH 密钥
             您的免费试用赠金(如果有)将用于抵扣此实例的费用
             创建 取消
                   ← 创建实例
                   网络标记 ② (可选)
                   网络接口 ②
                                                         ×
                   网络接口
                    网络 ②
                    default
                    子网 ②
                    default (10.140.0.0/20)
                    主要内部 IP ②
                    临时(自动)
                    × 显示别名 IP 范围
                    外部 IP ②
                    临时
                                                         +
                    IP 转发 ②
                    关闭
                    公开 DNS PTR 记录
                    启用
                    PTR 域名
                    完成 取消
                            点这里弹出下拉菜单,
                    ● 舞戲網絡網 · 海豐前建TP地址
                   ☆ 收起
                   您需要为此实例付费。了解详情
                    创建 取消
     然后会提示输入名称, 任意输入即可(小写字母开头,不能为大写字母)
                    保留新的静态 IP 地址
                    ssr20180104
                    说明 (可远)
                                                         保留 •••
                                                    取消
   登陆创建的服务器并部署SSR
   登陆谷歌云服务
     Google也自带了在线SSH, 实例创建好后, 在列表界面点击SSH - 在浏览器窗口中打开即可进入, 见下
 图.
    VM 实例
                □创建实例
                            ▲ 导入 VM
                                      C刷新
                                             ▶自动
                                                    ■ 停止
                                                           の重置
                                                                   盲 删除
     〒 过滤 VM 实例
                                                                       ◎ 列 -
     □ 名称 ^
                         建议
                               内部 IP
                                      外部 IP
                                                  连接
                地区
     instance-2 asia-east1-c
                                                  SSH ·
                                                      在浏览器窗口中打开
                                                      通过自定义端口在浏览器窗口中打开
                                                      查看 gcloud 命令
                                                      使用其他 SSH 客户端
     不过出于个人习惯,用Xshell本地进行连接管理更方便,不用每次都打开浏览器进GCP后台.
#
   运行BBR脚本&升级内核
     通过脚本一键升级内核并安装BBR加速.
     Linux系统中root用户拥有最高权限, 出于安全考虑, GCP默认是以普通用户登录的, 我们需要先切换到
 root用户, 否则运行某些命令时会提示无权限.
     先切换到root用户.
     Xshell连上服务器后, 输入命令:
   sudo -i
     依次运行以下4条命令
   yum install -y wget
   wget --no-check-certificate https://github.com/teddysun/across/raw/master/bbr.sh
   chmod +x bbr.sh
   ./bbr.sh
     安装完成后,脚本会提示需要重启VPS,输入 y 并回车后重启,这时Xshell连接也会自动断开。
    VPS重启可能需要几分钟, 耐心等待一下.
     重启完成后,再用Xhell重新连接VPS, sudo -i切换到root用户.
   验证是否成功安装了最新内核并开启BBR
     输入以下命令:
      uname - r
     查看内核版本,如果返回值含有4.13或以上版本,就表示OK了.
      sysctl net.ipv4.tcp_available_congestion_control
     返回值一般为:
     net.ipv4.tcp_available_congestion_control = bbr cubic reno
      sysctl net.ipv4.tcp_congestion_control
     返回值一般为:
     net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr
      sysctl net.core.default_qdisc
     返回值一般为:
     net.core.default_qdisc = fq
      lsmod | grep bbr
     返回值有 tcp_bbr 模块即说明bbr已启动。
      键部署SSR
     依次运行以下3条命令 (一行一个):
   wget --no-check-certificate -O shadowsocks-all.sh https://raw.githubusercontent.c
   chmod +x shadowsocks-all.sh
    ./shadowsocks-all.sh 2>&1 | tee shadowsocks-all.log
     出现提示信息,选择要安装的版本.推荐选ShadowsocksR,输入2,回车
                 Which Shadowsocks server you'd select:
                  ) Shadowsocks-Python
                  ) ShadowsocksR

 Shadowsocks-Go

                 4) Shadowsocks-libev
                 Please enter a number (Default Shadowsocks-Python):
     设置密码
                      You choose = ShadowsocksR
                      Please enter password for ShadowsocksR
                      (Default password: teddysun.com):
     设置端口
     可选范围1-65535, 建议4位以上, 同时避免设置为常用端口22, 80, 443等.
                    Please enter a port for ShadowsocksR [1-65535]
                    (Default port: 8989):
     选择加密方式 建议选rc4-md5
                   Please select stream cipher for ShadowsocksR:
                   1) none
                     aes-256-cfb
                     aes-192-cfb
                     aes-128-cfb
                    ) aes-256-cfb8
                    ) aes-192-cfb8
                    ) aes-128-cfb8
                    ) aes-256-ctr
                    ) aes-192-ctr
                    ) aes-128-ctr
                    ) chacha20-ietf
                   2) chacha20
                   13) rc4-md5
                    4) rc4-md5-6
                   Which cipher you'd select(Default: aes-256-cfb):
     选择协议, 建议选auth_sha1_v4
                   Please select protocol for ShadowsocksR:
                    ) origin
                    ) verify_deflate
                    ) auth_sha1_v4
                    4) auth_sha1_v4_compatible
                    ) auth_aes128_md5
                    auth_aes128_sha1
                    ) auth_chain_a
                    ) auth_chain_b
                   Which protocol you'd select(Default: origin):
     选择混淆方式,选tls1.2_ticket_auth
                       Please select obfs for ShadowsocksR:
                       ) plain
                       ) http_simple
                       ) http_simple_compatible
                       ) http_post
                       b) http_post_compatible
                       6) tls1.2_ticket_auth
7) tls1.2_ticket_auth_compatible
8) tls1.2_ticket_fastauth
                       ) tls1.2_ticket_fastauth_compatible
                       Which obfs you'd select(Default: plain):
     然后按任意键开始安装.
                  Press any key to start...or Press Ctrl+C to cancel
     耐心等待一下, 安装所需时间根据网速, 机器配置等有所区别, 出现类似下图窗口表示安装完成.
                Congratulations, ShadowsocksR server install completed!
                Your Server IP
                Your Server Port
                Your Password
                Your Protocol
                Your obfs
                Your Encryption Method: rc4-m
                Welcome to visit: https://teddysun.com/486.html
                Enjoy it!
```

SSR脚本支持的命令

SSR启动 | 停止 | 重启 | 查看状态

/etc/shadowsocks-r/config.json

SSR配置文件路径

/etc/init.d/shadowsocks-r start | stop | restart | status