

# CONFIGURACION DINAMICA TCP/IP DE UNA RED DE COMPUTADORAS (DHCP)

Gabriel Fernández Díaz David Morales Sáez

# Tabla de contenido

1 Establece	er la red	3
2 Servidor	DHCP	4
3 Cliente D	OHCP	4
4 Cliente D	HCP	5
5 DHCP Rel	lay	5

### 1.- Establecer la red

Para poder establecer una red entre los dos ordenadores y permitir el acceso a internet utilizando a uno de ellos como pasarela, hemos tenido que variar distintos elementos según que ordenador.

Para el ordenador "cliente", hemos tenido que modificar el archivo /etc/sysconfig/network-scripts/efcfg-eth1, definiendo una IP correcta, estableciendo bien los valores de la MAC y demás valores. El fichero de configuración es el siguiente:

```
DEVICE="eth1!
HWADDR="00:21:9B:76:A4:1D"
IPADDR="172.16.9.5"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
NM_CONTROLLED="yes"
GATEWAY=2172.16.9.1"
NETMASK="255.255.255.0"
PERSISTENT_DHCLIENT=1
ONBOOT="yes"
DNS1="193.145.138.100"
DNS2="193.145.138.200"
```

Por otro lado, en el ordenador "servidor" hemos actualizado tanto el fichero /etc/sysconfig/network-scripts/efcfg-eth2 (configuración de la tarjeta de la red interna) como el fichero /etc/sysconfig/network-scripts/efcfg-p2p1 (configuración de la tarjeta de la red externa), además de modificar el fichero /etc/sysconfig/network, donde se añadió FORWARD IPV4=true.

También se ha modificado la tabla de route para redireccionar todo a la red externa (route add -net 172.16.1.0 netmask 255.255.255.0 dev p2p1). Se ha configurado el firewall de manera que permita el flujo de la red por ambas tarjetas (iptables -t nat -A POSTTOUTING -o eth2 -j MASQUERADE, iptables -t nat -A POSTTOUTING -o eth2 -j MASQUERADE). Todo esto se ha hecho tras para el servicio iptables (services iptables stop) y se ha reiniciado el servicio tras su configuración (services iptables restart).

### 2.- Servidor DHCP

En primer lugar, se instaló el servidor DHCP en el ordenador que disponía de dos tarjetas de red utilizando el comando yum install dhcp. Después, modificamos el archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf con los siguientes valores (en negrita).

```
server-identifier servidor.red-local.net;
ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
authoritative;
default-lease-time 900;
max-lease-time 3600;
deny bootp;
option ip-forwarding on;
option domain-name "red-local.net";
option
         ntp-servers 200.23.51.205, 132.248.81.29,
148.234.7.30;
shared-network redlocal {
    host capullin{
         hardware ethernet 00:21:9B:76:A4:1D;
          fixed-address 172.16.9.51;
     }
 }
```

Tras esta modificación, activamos la opción para que se ejecutase el dhcp de forma automática cada vez que iniciamos el sistema: chkconfig dhcpd on. Finalmente, reiniciamos el servicio de dhcp con el comando service dhcpd restart.

### 3.- Cliente DHCP

Para permitir la obtención de una IP via dhcp, modificamos el fichero de configuración de la interfaz de red /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1, estableciendo el valor BOOTPROTO=dhcp, y seguidamente se reinició el servicio de red con el comando service network restart.

### 4.- Cliente DHCP

Ahora, para asignar IP's de forma dinámica, se modificó el archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf con los siguientes valores (negrita):

```
server-identifier servidor.red-local.net;
ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
authoritative;
default-lease-time 900;
max-lease-time 3600;
deny bootp;
option ip-forwarding on;
option domain-name "red-local.net";
        ntp-servers 200.23.51.205, 132.248.81.29,
option
148.234.7.30;
shared-network redlocal {
     subnet 172.16.9.0 netmask 255.255.255.0 {
          option routers 172.16.9.1;
          option subnet-mask 255.255.255.0;
          option broadcast-address 172.16.9.255;
          option domain-name-servers 193.145.138.100;
          option netbios-name-servers 193.145.138.200;
          range 172.16.9.2 172.16.9.50;
     }
    host capullin{
         hardware ethernet 00:21:9B:76:A4:1D;
          fixed-address 172.16.9.51;
     }
 }
```

Tras realizar estos cambios, volvimos a resetear el servicio del dhcp.

## 5.- DHCP Relay

Finalmente, para poder definir una pasarela de servicios dhcp entre el un ordenador y el router, utilizamos el comando dhcrelay 172.16.1.1 en el ordenador que tiene el servidor dhcp en ejecución.