

miniQMT 国债逆回购自动执行

README 完整版

源文件: [reverse_repo/README.md](#)

生成时间: 2026-08-02 13:22:00 +0800

源文件SHA-256: [ab829a8f6f78d165095f8f094296b4f2fb4449bc9f0f893dbd3b29f5246cb7ed](#)

miniQMT 国债逆回购自动执行

`reverse_repo`是可独立迁移的miniQMT实盘执行单元。核心功能只有两个：按配置 执行第一次GC001借出，以及在稍后时间用GC001/R-001处理剩余可用资金。状态机、账户绑定、模拟证书和Windows任务计划程序共同构成实盘安全门禁；故障邮件是 可选的旁路告警，不参与启用或交易判定。

项目仓库：https://gitee.com/smhe/reverse_repo

核心策略

阶段	默认执行时间	默认资金比例	行为
第一次	09:30:42	90%	按GC001实时买一借出；未完全成交时继续核验、撤单和重试，最长5分钟或到当前交易时段结束
第二次	15:10:00	100%	重新查询可用资金，比较GC001与R-001五档预计成交年化，处理配置比例对应的目标资金

两次执行分别查询当时账户资金，不依赖早先保存的现金值。第二次首次获得足以 交易的有效资金快照后，会冻结“快照×比例”的目标额度；后续部分成交和重试只 扣减该目标，不会反复乘比例或突破上限。

任一资金比例设为0，对应Windows任务不会启用；即使封装脚本被手工误启动， 也会在连接miniQMT和下单前退出。

快速开始 (Getting Started)

本节面向第一次使用的同学。所有命令都在`reverse_repo`目录执行；按顺序完成， 不要提前执行`rr on`。

操作流程简图

```
graph TD
    A[安装实盘与模拟miniQMT] --> B[新建空目录 → 复制一条PowerShell命令]
    B --> C[自动下载、校验并运行 rr init (不启用实盘)]
    C --> D[rr stat + verify.ps1 本地复核]
    D --> E[rr cert 完成一个交易日的模拟认证]
    E --> F[rr stat 人工确认 → rr on 启用实盘]
    F --> G[每日保持miniQMT登录；需要停止时 rr off]
```

第1步：准备miniQMT和空目录

1. 安装实盘miniQMT和模拟miniQMT。此时不要求手工寻找或创建`userdata_mini`。
2. 新建一个空目录，例如`D:\reverse_repo`。
3. 在该目录中打开Windows 10自带的Windows PowerShell。无需安装或学习Git，也无需预装Python或PowerShell 7。
4. 确保首次安装时能够访问Gitee和国内Python、PyPI镜像。

详细说明：目录结构、初始化器与Python。

第2步：复制一条命令，自动获取并初始化

确认PowerShell当前目录就是上一步创建的空目录，然后完整复制下面这一行：

```
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol=[Net.SecurityProtocolType]::Tls12; $p=Join-Path $env:TEMP 'reverse_repo_install.ps1'; Invoke-W
```

这条命令会从Gitee匿名下载安装器；安装器下载发布包及独立SHA-256文件，校验压缩包和内部路径，把文件展开到当前空目录，然后自动启动rr init。不要求Gitee登录，不会安装Git。目标目录不为空、下载内容不是有效发布包或校验不一致时会停止，不覆盖已有文件，也不会启用实盘任务。

初始化器只询问miniQMT安装目录，不要求输入userdata_mini。默认值为：

```
实盘miniQMT安装目录 [D:\国金证券QMT交易端]
模拟miniQMT安装目录 [D:\国金QMT交易端模拟]
```

路径正确时直接按回车。若刚安装的QMT尚未生成userdata_mini，初始化器会暂停，提示启动对应miniQMT、勾选“独立交易”并登录一次；完成后输入Y即可原地重试，不需要退出或重新下载安装。程序内部会自动定位生成的userdata_mini。

当程序随后要求绑定账户时，保持对应miniQMT登录并输入Y。绑定只查询账户，不下单，也不会把证券账号写入代码或配置。

预期结果：仓库私有Python和venv安装完成、本机配置与签名密钥已经生成，两项实盘计划任务均已安装但保持Disabled。如果暂时跳过绑定，之后执行：

```
.\bind.ps1 live
.\bind.ps1 simulation
.\rr add
```

如果代码已经通过其他方式放入目录，不需要再次下载，直接运行.\rr init。

详细说明：策略参数、初始化器安全边界。

第3步：检查配置并完成本地验证

```
.\rr stat
.\verify.ps1
```

必须看到两项任务均为Disabled、ScheduleMatchesConfig=True，并且本地验证通过。若任务定义与当前配置不一致，执行.\rr add后重新检查；不要直接启用。

详细说明：配置范围、验证层次。

第4步：用模拟账户完成一个交易日认证

```
.\rr off
.\rr cert
.\rr cert stat
```

rr cert会选择下一个可完整执行的工作日。当天保持模拟miniQMT和Windows用户登录；程序以模拟账户完成第一次恢复、第二次订单生命周期和15:31证书签发。认证不会向实盘账户下单。15:31以后再次执行rr cert stat检查三项结果。

详细说明：认证耗时与失效条件。压力测试不是认证必需步骤，需要时参见一次性接口压力测试。

第5步：人工复核后启用实盘

启动并登录实盘miniQMT，然后执行：

```
.\rr stat
```

```
.\rr on
.\rr stat
```

执行rr on前，人工确认两次执行时间、资金比例、任务状态和账户环境。启用后， 资金比例大于0的阶段应显示为Ready； 比例为0的阶段继续保持Disabled。

详细说明：实盘安全与运维、执行器实际动作。

第6步：日常运行、停止与修改

- 每个交易日保持Windows用户和实盘miniQMT登录，任务会按配置自动执行。
- 每次修改前先运行.\rr off；确认参数并验证后再决定是否重新认证和启用。
- 需要立即阻止后续自动执行时运行.\rr off。
- 故障邮件是可选功能，可用.\rr mail配置、.\rr mt测试。

详细说明：参数修改流程、实盘故障处理。

命令参考（熟悉流程后使用）

```
.\rr init    # 新机器初始化；不启用实盘
.\rr stat    # 查看参数、任务状态、调度和最近结果
.\rr off     # 禁用实盘任务
.\rr on      # 通过全部门禁后启用资金比例大于0的阶段
.\rr add     # 安装或更新实盘任务；完成后保持Disabled
.\rr del     # 删除实盘任务

.\rr cert [日期]    # 部署一次性模拟认证
.\rr cert stat      # 查看认证任务；另有off和del
.\rr reset          # 撤销并归档模拟能力证书

.\rr stress [日期]  # 部署一次性模拟账户5Hz压力测试
.\rr stress stat    # 查看压力任务；另有off和del
.\rr mail           # 可选：配置故障告警邮件
.\rr mt            # 发送故障邮件测试
.\verify.ps1       # 本机参数、测试、状态机和文档同步验证
.\rr               # 显示分类完整帮助
```

rr on不会安装缺失任务；任务不匹配时先执行rr add。cert off/del和 stress off/del在任务运行中拒绝强制终止。返回快速开始。

策略配置

编辑本机文件config/runtime.local.json：

配置项	默认值	允许范围	含义
first_execution_time	09:30:42	09:30:00–11:28:00或13:00:00–15:28:00	第一次开始取行情并尝试借出
second_execution_time	15:10:00	09:30:00–11:30:00或13:00:00–15:30:00，右端不含	第二次开始扫描资金，必须比第一次至少晚5分钟
first_cash_usage_ratio	0.90	0–1	第一次目标本金比例；0禁用，1使用全部可用资金
second_cash_usage_ratio	1.00	0–1	第二次目标本金比例；0禁用，1使用全部可用资金

时间采用24小时制HH:mm:ss。配置不做午休映射，也不会把越界时间自动修正成 其他时间；不合法配置会让 verify.ps1、 rr add和rr on直接失败。负数、 大于1、非数字、 NaN和无穷大的资金比例均会在连接miniQMT前

被拒绝。

对应快速开始：第2步初始化、第3步本地验证。

验证层次、耗时与适用条件

验证	通常耗时	是否连接miniQMT	是否下单	用途
verify.ps1本地验证	2-5秒	否	否	校验当前四项参数、Windows PowerShell 5.1兼容性、全部单元测试、状态机形式证明及README/PDF同步
模拟账户能力认证	一个完整交易日	是，仅模拟	是，单阶段最多1000元	验证上午恢复、下午订单生命周期、接口、账户绑定和最终证书签名
5Hz全链路压力测试	一个完整交易日	是，仅模拟	是，模拟T+0	测试网络、机器、Tick回调、查询和交易接口承压；不生成或替代能力证书

首次进入实盘前必须完成一次模拟账户能力认证。以下变化会使能力证书失效， 必须重新用一个完整交易日认证：

- 状态机、执行器、实盘封装、启用门禁或相关安全代码变化；
- miniQMT/XtQuant运行库变化；
- 第一次或第二次执行时间变化；
- 手动执行rr reset，或迁移到新机器。

“一个完整交易日”表示必须同时取得上午恢复流程和下午订单生命周期两段证据， 并在15:31汇总签发证书；不是同一个Python进程连续运行一整天。部署验证任务：

```
.\rr off
.\rr cert 2026-08-10
.\rr cert stat
```

日期应替换为未来交易日。执行当天需要启动并登录模拟miniQMT；三个一次性任务 会按照当前第一次时间、当前第二次时间和15:31分别运行。

只修改first_cash_usage_ratio或second_cash_usage_ratio不需要重新跑一天。比例仍由本地验证严格检查，并在每次rr on时写入带HMAC签名的实盘启用快照。

只修改资金比例

```
.\rr off
# 编辑 config\runtime.local.json
.\verify.ps1
.\rr stat
.\rr on
```

这条流程只需数秒加人工复核，不重新生成模拟证书。rr on会为当前四项参数 生成新的启用快照。

修改执行时间或安全代码

```
.\rr off
# 修改配置或代码
.\verify.ps1
.\rr add
# 用一个完整交易日重新完成模拟能力认证并生成证书
.\rr stat # ScheduleMatchesConfig必须为True
.\rr on
```

能力证书绑定两项执行时间、状态机、执行与门禁源码以及XtQuant运行时；资金比例 不属于全日能力证书。

对应快速开始：第3步本地验证、第4步模拟认证。

实盘安全与运维

- 交易日需启动并登录对应的miniQMT客户端，Windows用户保持登录。
 - 执行器每次都会核验QMT环境、账户指纹、实时资金、未决委托和行情新鲜度。
 - `rr on`会签名保存当时的两项时间和两项资金比例。之后当前配置、模拟证书、执行源码或XtQuant任一发生变化，任务都会在连接miniQMT前拒绝执行；必须先 `rr off`，确认新参数，再重新 `rr on`。
 - 委托意图先持久化再提交；网络异常后先查询券商状态，不能确认时停止并告警，不会盲目补单。
 - 两个实盘任务共用进程锁，避免同一账户并发执行逆回购策略。
 - 无法自动解决的故障一定写入日志和报告；若已配置SMTP则尽力发送邮件。
- 未配置、配置损坏、密码解密失败或发送失败都不影响策略状态和退出码。
- `rr off`、`rr add`、`rr del`和`rr reset`都会撤销实盘启用快照。`rr off`和`rr del`不依赖策略参数校验；即使配置损坏，仍可禁用或删除任务。
 - `rr init`仅用于首次部署或明确重建本机Python环境；已有实盘任务未处于Disabled时会拒绝运行，不会在后台替换正在使用的解释器。

迁移前先执行`rr off`，并确认没有本策略的未决委托。不要复制活动锁、未完成的当日日志或旧机器的模拟证书。迁移后必须重新检查miniQMT路径、账户绑定、XtQuant运行时和Windows任务状态；SMTP告警如需使用，应在新机器重新配置。

对应快速开始：第5步启用实盘、第6步日常运维。

附录A：目录结构

```
reverse_repo/
├─ install.ps1      # 无Git一键下载安装器
├─ rr.cmd           # 简短任务管理入口
├─ bind.ps1         # 实盘/模拟账户绑定入口
├─ .runtime/        # rr init安装的私有Python，不进入版本库
├─ .venv/           # 策略专用虚拟环境，不进入版本库
├─ scripts/         # 执行器、状态机、门禁和PowerShell封装
├─ tests/           # 独立单元测试
├─ docs/            # 状态机说明及形式验证结果
├─ dist/            # 供匿名安装使用的校验发布包
├─ config/          # 示例配置；*.local.*不进入版本库
├─ reports/         # 本机运行证据，不进入版本库
└─ logs/            # 本机日志，不进入版本库
```

附录B：执行时间细节

- 第一次执行时间必须距离当前交易时段停止至少2分钟。它最多尝试5分钟；跨越上午或下午交易时段时，分别在11:30或15:30停止。

- 第二次执行时间必须比第一次至少晚5分钟。若配置在上午，它会在11:30–13:00等待，13:00恢复扫描；最晚在15:30停止。
- 15:27以后第二次执行只使用GC001，不再把处于深市收盘集合匹配阶段的R-001当作连续交易盘口。
- Windows任务会提前启动以完成连接和预检。默认配置下第一次任务09:28启动，第二次任务15:08启动；真正下单时间仍由配置项控制。

附录C：一次性模拟接口压力测试

压力测试不是日常实盘策略，也不参与模拟证书签名。任务 `miniQMT SIM Interface Stress 5Hz` 用于模拟miniQMT环境的全链路承压评估。它覆盖行情订阅与回调、5Hz账户查询、委托与成交回报、撤单、T+0持仓恢复、故障清理以及结果落盘。

部署一次性任务：

```
.\rr stress          # 自动选择下一个可完整执行的工作日
.\rr stress 2026-08-10 # 也可明确指定未来工作日
.\rr stress stat     # 查看任务状态、计划时间和最近结果
.\rr stress off      # 禁用任务，保留任务定义和历史结果
.\rr stress del      # 从Windows任务计划程序彻底删除
```

每次执行命令都会安装或更新同名的一次性任务。日期必须是未来工作日；交易所休市日会在运行时安全退出，不会下单。`off`和`del`仅允许在任务尚未运行时执行；任务已运行时拒绝强杀，避免跳过撤单和模拟持仓恢复。

模拟环境硬门禁

- Windows任务动作固定指向模拟压力测试封装，不接受实盘路径或账户参数。
- 封装只读取`simulation_qmt_path`和模拟账户绑定文件。
- 安装时要求路径带“模拟”标识并存在唯一模拟证券账户绑定。
- 运行时再次核对路径、QMT路径指纹、账户环境和账户哈希；任一不符都会在委托前停止。因此该命令不能把压力单发送到实盘账户。

时间隔离

- 进程09:41:30启动。
- 测量窗口为09:42–11:30、13:00–15:05，午休不计入5Hz周期。
- 14:50以后不建立新测试仓位。
- Windows设置5小时24分钟硬上限，接口永久阻塞时约15:05:30强制结束。
- 它避开09:30的第一次功能验证、15:08的第二次功能验证和15:31证书任务。

压力负载

- 每0.2秒查询资产、全部当日委托和一次`get_full_tick`，每秒查询持仓和成交，理论共69,900个5Hz周期。5Hz表示接口施压频率，不表示能够获得5Hz的新L1行情；普通L1快照约3秒更新时，重复时间戳是预期现象。
- 订阅货币ETF、债券ETF、黄金ETF、跨境ETF、宽基ETF、沪深A股及GC001/R-001的Tick。

- 每20分钟执行模拟T+0闭环。货币ETF使用当时保守可用资金的80%，拆成最多5笔；债券、黄金和跨境ETF各使用20%。没有新鲜双边报价的品种记录为跳过。
- 退出前撤销全部压力测试未决委托，并要求测试品种持仓回到启动基线。

判定和输出

通过门槛包括：5Hz周期覆盖率至少98%、超过200毫秒的周期不高于1%、查询 错误率不高于0.1%、连续失败不超过2次、无断线、无未决委托，并至少完成三类 T+0闭环。行情侧要求回调和轮询均至少观察到一个有效、非倒退的新时间戳，但 不要求唯一行情达到5Hz。失败时若已配置SMTP则尽力告警；邮件不可用不改变 测试结论。

结果写入reports/simulation_interface_stress/:

- stress_5hz_YYYYMMDD.json: 最终结论和延迟分布。
- stress_5hz_YYYYMMDD.checkpoint.json: 每分钟检查点。
- stress_5hz_YYYYMMDD.samples.jsonl: 周期、资源与委托事件样本。
- stress_5hz_YYYYMMDD.log: 完整标准输出和错误日志。

最终报告分别记录行情回调和5Hz轮询的总观察数、唯一时间戳数、重复数、重复 比例、源时间戳相邻间隔、到达年龄和时间戳倒退次数。因此可以同时回答“接口 能否承受5Hz调用”和“实际L1多久产生一帧新数据”，不能把前者误当成后者。

压力报告必须人工审查。压力测试失败不会伪造或删除功能证书，但在问题解释清楚 以前不应启用实盘。

附录D：独立仓发布边界

本目录可直接作为独立Git仓使用。仓库根目录.gitignore必须保持启用，禁止 提交config/*.local.*、logs/、reports/、.venv/和tmp/。公开仓只包含 示例配置、代码、测试、说明文档以及同步生成的README PDF；证券账号指纹、QMT本机路径、SMTP配置与密码、签名密钥、实盘启用快照和运行证据均只留在本机。

附录E：实盘操作策略明细

本附录描述执行器实际采取的动作顺序。这里的“借出”在QMT接口中使用逆回购 卖出方向；所有金额均先向下取整到逆回购允许的本金步长。行情、交易回报和 定时器是三条独立时钟，不能把L1行情频率当作委托或成交回报频率。

E.1 行情读取与新鲜度

- GC001和R-001使用miniQMT Level-1 Tick及五档盘口。普通L1通常约3秒产生一帧；get_full_tick可被更快调用，但相同时间戳仍是同一帧数据。
- 每个盘口携带的源时间戳必须存在、不能位于未来，并且本机计算的行情年龄不得超过4.5秒。4.5秒为单个3秒周期保留传输和调度余量，但不会容忍连续漏掉 下一帧后的明显陈旧行情。
- 第一次执行还要求行情源时间戳不早于配置的首次执行时刻；因此不会在目标时刻到达后使用目标时刻以前的缓存盘口抢先下单。
- 相同源时间戳不会被解释成多条独立市场信号。5Hz压力轮询中的重复快照只计入接口负载和重复率，不计为新的行情信息。
- 行情缺失、时间戳倒退、盘口档位不完整、价格不合法或超过新鲜度窗口时均不

下单；程序等待下一帧或在安全截止时间停止。

E.2 第一次执行：GC001

1. Windows任务提前启动，完成环境、账户指纹、交易日、进程锁、未决委托和启用快照核验，然后等待`first_execution_time`。
2. 到达目标时刻后查询当前可用资金。第一次目标本金在首次有效资金快照上按`first_cash_usage_ratio`冻结，后续重试只扣减累计已确认成交本金。
3. 取得不早于目标时刻且年龄不超过4.5秒的GC001买一盘口后，以买一利率提交固定价逆回购卖出委托。委托量为尚未完成的全部目标本金；买一显示量只用于记录即时可成交能力，不会把总委托量截断到显示量。
4. 委托和成交变化由miniQMT推送回调立即唤醒主循环；若回调遗漏，每1秒主动查询一次作为一致性兜底。这里的1秒与L1三秒频率无关。
5. 每5秒读取一次新鲜买一。若利率不变，保留原委托及其时间优先级；若买一已变化，先记录撤单意图并请求撤单，只有券商确认原委托进入终态后才允许用剩余本金重新报价。
6. 撤单状态由回调立即唤醒，0.5秒主动查询一次作为兜底，最多等待15秒。原单状态不明确时停止，不会同时再下一笔可能重复的委托。
7. 第一次执行最多持续5分钟，并且不得越过当前上午或下午交易时段终点。截止时撤销仍活动的策略委托；尚未借出的资金留给第二次执行重新查询和处理。

E.3 第二次执行：GC001与R-001

1. 到达`second_execution_time`后重新查询当时账户资金、当日策略成交和所有逆回购未决委托，不依赖第一次执行保存的现金字段。
2. 第二次目标本金在首次有效资金快照上按`second_cash_usage_ratio`冻结。程序将已经确认的本策略成交从可重复使用的现金上限中扣除，防止QMT现金字段暂时未减少时重复借出同一笔资金。
3. 同时读取GC001与R-001五档买盘，对计划成交量计算预计成交加权年化利率。能完整覆盖目标量的盘口优先，其次比较预计加权利率；若均不能完整覆盖，则优先可成交量更大的盘口，再比较预计利率。
4. 15:27以后不再选择R-001，避免把深市收盘集合匹配阶段误当成连续交易盘口，此时只使用GC001。
5. 每笔委托观察2秒。委托或成交回报通过回调立即唤醒；若没有回调，每1秒主动查询一次。观察期后仍未终结则先撤单，撤单确认采用回调加0.5秒兜底。
6. 每次终态都会重新核对累计成交和保守现金上限，再决定是否仍有目标本金需要重试。拒单、零成交终态和总尝试次数均有上限；任何无法唯一解释的状态都会安全停止。
7. 第二次执行持续到15:30。只要仍有合法盘口、有效资金和剩余额度就继续尝试；不能确认资金、盘口或前一委托终态时不会盲目补单。

E.4 部分成交、重复提交与故障处理

- 每次外部下单前先把唯一委托备注、资金快照、目标本金、价格、数量和行情时间写入原子日志。进程在提交前后崩溃时，重启流程先用备注查询券商订单，再决定 恢复、对账或停止。
- 部分成交按券商确认的累计成交量折算本金。后续委托只允许覆盖尚未完成部分；即使账户cash暂时仍显示原值，也不能突破“初始现金减已确认成交”的上限。
- 活动委托、撤单中委托或未知状态委托均视为未解决风险。在获得唯一终态前不允许新建替代委托。
- 网络查询瞬时不可见时按受控重试规则重新查询；连续结果仍无法唯一解释时进入HALTED并写入报告。SMTP已配置时发送告警，邮件失败不改变安全停机结果。
- 任一资金比例为0时，对应阶段在连接miniQMT前退出；人工操作占用资金后，第二次执行只使用届时重新查询到的保守可用金额。

E.5 频率与职责对照

周期或事件	用途	是否代表新L1行情
约3秒L1源时间戳变化	更新买一、五档深度和行情决策输入	是
5秒第一次价格复核	决定保留原委托或撤单后重新报价	仅时间戳变化时才有新信息
委托/成交推送回调	立即识别部分成交、完全成交和状态变化	否，属于交易柜台回报
1秒委托状态兜底查询	防止推送遗漏并重新核对券商状态	否
0.5秒撤单状态兜底查询	尽快确认旧委托终态，防止重复委托	否
0.2秒压力测试周期	测试接口、网络和机器承压并统计重复快照	否

附录F：底层维护入口

日常部署和运维只使用rr分类命令。rr cert内部调用 `scripts/install_repo_simulation_validation_tasks.ps1`注册三项一次性认证任务；该长脚本保留给代码维护、故障定位和自动化测试，不作为正常用户操作入口。

必须直接调用底层脚本时，应明确传入未来工作日，并先执行rr off:

```
.\scripts\install_repo_simulation_validation_tasks.ps1 `
-ValidationDate 2026-08-10
```

底层脚本与rr cert使用同一套日期、执行时间和任务定义校验，但绕过rr的 实盘任务启用状态检查，因此仅限维护人员使用。普通用户不要在README正文流程 中复制这条长命令。

附录G：初始化器、Python与国内镜像

快速开始中的一行PowerShell命令只负责取得install.ps1。安装器再从同一Gitee 仓库的raw/main/dist下载发布包及SHA-256文件；两者无需Gitee账号。安装器仅 接受空目标目录，并在解压前检查SHA-256、ZIP内部路径和关键入口文件。校验完成 后才复制文件并调用rr init。因此普通用户不需要Git；Git克隆仅是开发者维护 源码时的可选方式。

rr init面向用户显示并保存的是miniQMT安装目录概念：首次安装默认使用 D:\国金证券QMT交易端和D:\国金QMT交易端模拟。实际运行配置仍保存各安装 目录下自动生成的userdata_mini，因为XtQuant连接接口需要该目录。如果目录尚未 生成，初始化器会等待用户启动对应QMT、勾选“独立交易”并完成一次登录，然后 在原

位置重新检测。

`rr init`不使用QMT目录中的`python36.dll`。该文件是QMT内部嵌入式运行库，不是带有`python.exe`、`pip`和`venv`的完整Python发行版。初始化器安装仓库私有Python，不修改系统PATH、不创建全局pip配置，也不覆盖非空但不完整的`.runtime`或`venv`目录。

Python 3.12已经进入仅安全修复阶段；3.12.10是官方最后一个提供Windows x64 二进制安装器的3.12版本，因此本项目固定使用3.12.10，而不是需要本机编译的后续源码版本。初始化器按响应时间探测以下国内镜像，并在下载或安装失败时切换：

- Python安装包：清华大学TUNA、北京外国语大学BFSU、华为云。
- PyPI：清华大学TUNA、北京外国语大学BFSU、华为云。

Python安装包必须同时通过固定SHA-256和Python Software Foundation的Authenticode数字签名校验。`pip`只将最终成功的国内镜像写入当前`.venv`的站点级配置，不修改用户或系统配置。XtQuant版本由`requirements.txt`锁定；其变化会使模拟能力证书失效，必须重新认证。

初始化器会创建本机HMAC签名密钥，但不会生成模拟能力证书、启用任务或下单。完整模拟认证仍需另行执行`rr cert`。

对应快速开始：第1步准备环境、第2步一键初始化。

附录H：README与PDF生成

PDF由完整的README.md生成。新机器如需生成PDF，先安装文档依赖：

```
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-docs.txt
```

每次修改README.md后，必须在同一次变更中执行：

```
.\build_readme_pdf.ps1
```

生成结果为`output/pdf/reverse_repo_README.pdf`。PDF包含与Markdown标题层级一致的可展开书签，并请求阅读器默认显示侧边目录；生成器会自动核对目录面板设置、书签标题和层级以及源文件SHA-256。`\verify.ps1`还会检查README与已生成PDF的哈希是否同步，README变化但PDF尚未重新生成时会直接失败。

免责声明

本项目仅用于miniQMT接口自动化、程序验证和国债逆回购执行研究，不构成投资建议、收益承诺或任何形式的担保。逆回购利率、成交数量和实际收益均会随市场、资金规模、手续费及交易规则变化；固定价委托可能部分成交、无法成交、被拒绝或延迟，网络、计算机、miniQMT、券商柜台和交易所也可能发生异常。

使用者应在合法授权范围内使用相关账户、行情和交易接口，独立审核代码与配置，先完成本地验证和模拟账户认证，并在实盘期间核对客户端登录、账户、可用资金、委托、成交和Windows任务状态。任何交易损失、机会成本、费用、税费、系统故障或规则变化的后果均由使用者自行承担。券商和交易所最新业务规则与风险揭示优先于本项目说明；大额资金应采用审慎、分阶段的验证和启用流程。