

RETRO

Launcher

NEUTRINO
BY MAXIMUS32

 **RETROARCH**
Port by fjtruji

 **ENCELADUS**
by DanielSant0s

POPStarter
by krHACKen
wLaunchELF
ISR mod by israpps



Índice

O que é RETROLauncher?	3
O que preciso para executar o RETROLauncher?	3
Requisitos para a execução correta do RETROLauncher	3
Quais jogos posso iniciar com o RETROLauncher?	4
Lista de emuladores/Cores incluídos no RETROLauncher	4
Como usar o RETROLauncher?	5
Como adiciono jogos?	8
Localização dos caminhos de ROMs e extensões suportados	8
Como configuro o RETROLauncher?	10
Configurações de menu no RETROLauncher	10
Como adicionar capas e capturas de tela?	15
Requisitos de imagem	15
Diretórios de imagens	15
Como adiciono fontes de texto?	16
Requisitos de fonte de texto	16
Como adiciono papéis de parede?	17
Requisitos de papel de parede	17
Como adiciono efeitos sonoros?	17
Requisitos de efeitos sonoros	17
Como adiciono suporte a VMC em jogos de PS2?	18
Modo Automático	18
Modo Manual	18
Como adiciono modos de compatibilidade aos jogos do PS2?	19
Modo Automático	19
Modo Manual	19
Como executo jogos de PS2 no MX4SIO? (Experimental)	20
Como executo jogos de PS2 no HDD? (Experimental)	21
Como atualizo emuladores e Cores do RETROLauncher?	21
Como executo o RETROLauncher a partir do exFAT?	22
Problemas conhecidos do RETROLauncher	22
Créditos	25

RETROLAUNCHER

O que é RETROLauncher?

RETROLauncher é um launcher com ambiente gráfico para jogos retrô, criado inteiramente em Lua no ambiente de desenvolvimento Enceladus, junto com Retroarch, POPStarter, Neutrino e wLaunchELF ISR para rodar jogos/APPS.

O principal objetivo da criação deste programa é fornecer um ambiente gráfico fácil de usar, atraente e personalizável para gerenciar bibliotecas de ROM no PS2. Além de poder ter todas essas bibliotecas em um só lugar e com fácil acesso.

O RETROLauncher busca evitar configurações complexas, por isso reduz as configurações ao mínimo possível, basta instalar a ROM e jogar, porém, todas as configurações são completamente editáveis, caso um usuário avançado queira modificá-las elas permanecem lá.

O que preciso para executar o RETROLauncher?

O RETROLauncher pode ser executado sem ROMs/ISOs e mesmo se Cores ou arquivos “.ELF” estiverem faltando. Avisaremos você se houver algum problema para encontrar esses arquivos antes de executar os jogos. No entanto, certas diretrizes são necessárias para que o RETROLauncher funcione corretamente.

Requisitos para a execução correta do RETROLauncher:

* Coloque a pasta “RETROLauncher” na raiz do USB, funciona em outros diretórios, mas é recomendado que fique na raiz porque o Retroarch continuará salvando na raiz, se você colocar o RETROLauncher em outra pasta você apagará todos os Arquivos de configuração do Retroarch sob ele. nome “retroarch. cfg” e “retroarch-salamander.cfg”.

* Se você for executar o RETROLauncher em uma unidade flash USB formatada como “exFAT”, certifique-se de ter os drivers apropriados no seu cartão de memória PS2.

* Para o POPStarter (PS1) é necessário ter a pasta POPS na raiz do USB, bem como os binários necessários para sua execução (“IOPRP252.IMG” e “POPS_IOX.PAK” respeitam nome e maiúsculas), os binários não estão incluídos no RETROLauncher por razões legais. Somente o POPStarter é encontrado nos arquivos RETROLauncher.

* É obrigatório que ao executar o RETROLauncher não haja duas unidades USB conectadas simultaneamente às portas USB do PS2. Se o RETROLauncher detectar a existência de vários pen drives nas portas USB, o programa não será iniciado e forçará você a reiniciá-lo, como se o pen drive estivesse localizado na segunda porta USB. Isso evita problemas conhecidos no RETROLauncher ao executar e manipular diretórios.

* Para executar o DVD do player, o disco deve ser inserido antes de executar o RETROLauncher ou pode ser inserido depois, neste último caso atualize a lista para que o DVD apareça listado na seção PS2/APPS (uma vez listado é necessário reinicializar para ser capaz de carregar outro DVD).

* O RETROLauncher pode ser executado em diferentes inicializadores (alguns exigem etapas adicionais). Os lançadores testados foram “Free MCBboot”, “wLaunchELF”, “OPL” (requer etapas adicionais) e “FunTuna”.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O RETROLauncher manipula diretórios, lê, grava e exclui dados (arquivos) específicos do RETROLauncher e apesar dos testes terem sido realizados, é recomendado que ele não seja usado com dados importantes. Também é muito importante que você verifique a fonte de onde você baixou o RETROLauncher, pois ele é de código aberto e o código pode ser manipulado para torná-lo malicioso.

O USO DO RETROLauncher É DE SUA PRÓPRIA RESPONSABILIDADE, FAÇA BACKUP DOS SEUS DADOS ANTES DE USAR O RETROLauncher E BAIXE O PROGRAMA DE FONTES CONFIÁVEIS.

Quais jogos posso iniciar com o RETROLauncher?

O RETROLauncher usa versões diferentes do Retroarch, POPStarter, Neutrino e wLaunchELF ISR. Portanto, jogos e compatibilidade são limitados aos diferentes Cores, aplicativos e emuladores usados. RETROLauncher não é um emulador, mas um iniciador. Não melhora a compatibilidade dos jogos, apenas os inicia.

Lista de emuladores/Cores incluídos no RETROLauncher:

+ Atari 2600 (Não compatível com "exFAT")

Core Retroarch: "stella2014_libretro_ps2.elf" (Suporta estados de salvamento)

Versão: Retroarch - Version 1.9.14

+ Neo Geo Pocket

Core Retroarch: "race_libretro_ps2.elf"

Versão: Retroarch - Version 1.14.0

+ Nintendo Famicom (Segure o círculo ao selecionar um jogo para executar o Core alternativo)

Core Retroarch: "fceumm_libretro_ps2.elf" (Suporta estados de salvamento)

Versão: Retroarch - Version 1.19.1

Alternativo Core Retroarch: "quicknes_libretro_ps2.elf" (Suporta estados de salvamento)

Versão: Retroarch - Version 1.19.0

+ Nintendo Game Boy (Segure o círculo ao selecionar um jogo para executar o Core alternativo)

Core Retroarch: "gambatte_libretro_ps2.elf" (Suporta estados de salvamento)

Versão: Retroarch - Version 1.15.0

Alternativo Core Retroarch: "tgbdual_libretro_ps2.elf" (Suporta estados de salvamento)

Versão: Retroarch - Version 1.19.1

+ Nintendo Game Boy Color (Segure o círculo ao selecionar um jogo para executar o Core alternativo)

Core Retroarch: "gambatte_libretro_ps2.elf" (Suporta estados de salvamento)

Versão: Retroarch - Version 1.15.0

Alternativo Core Retroarch: "tgbdual_libretro_ps2.elf" (Suporta estados de salvamento)

Versão: Retroarch - Version 1.19.1

+ Nintendo Game Boy Advance (mantenha o círculo ao selecionar o jogo, para execução alternativa)

Core Retroarch: "gpsp_libretro_ps2.elf" (Suporta estados de salvamento / Altos tempos de carregamento)

Versão: Retroarch - Version 1.20.0

Alternative Emulator: "TempGBA.elf" (Suporta estados de salvamento / Altos tempos de carregamento)

Versão: TempGBA - Version 1.45.5 - (Não compatível com "exFAT")

Nota Importante: Para melhor compatibilidade com jogos, coloque o BIOS do GBA nos seguintes diretórios, Retroarch e TempGBA o encontrarão automaticamente.

Diretório 1: "USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/retroarch/system/"

Diretório 2: "USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/TempGBA/"

Nome do BIOS: "gba_bios.bin"

Deveria ficar assim:

"USB:/RETROlauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/retroarch/system/gba_bios.bin"

"USB:/RETROlauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/TempGBA/gba_bios.bin"

+ Nintendo Super Famicom

Core Retroarch: "snes9x2002_libretro_ps2.elf" (Suporta estados de salvamento)

Versão: Retroarch - Version 1.20.0

+ PlayStation 1 (Requer drivers BDMAssault para exFAT)

POPStarter: "POPSTARTER.ELF"

Versão: POPSTARTER - Version 13

+ PlayStation 2

Neutrino: "Neutrino.elf"

Versão: Neutrino – Version 1.5.0

+ Sega Game Gear

Core Retroarch: "picodrive_libretro_ps2.elf" (Suporta estados de salvamento)

Versão: Retroarch - Version 1.19.1

+ Sega Master System

Core Retroarch: "picodrive_libretro_ps2.elf" (Suporta estados de salvamento)

Versão: Retroarch - Version 1.19.1

+ Sega Megadrive (Segure o círculo ao selecionar um jogo para executar o Core alternativo)

Core Retroarch: "picodrive_libretro_ps2.elf" (Suporta estados de salvamento)

Versão: Retroarch - Version 1.19.1

Alternativo Core Retroarch: "picodrive_libretro_ps2_alt.elf" (melhor desempenho/erro com salvamentos de estado)

Versão: Retroarch - Version 1.15.0

+ Sega SG-1000

Core Retroarch: "picodrive_libretro_ps2.elf" (Suporta estados de salvamento)

Versão: Retroarch - Version 1.19.1

+ Applications ELF (Segure o círculo ao selecionar APPS para execução alternativa)

wLaunchELF ISR: "wLaunchELF 4.43x_isr.elf"

Versão: Commit 2166ca4 - Released 10/01/2025

Nota: Se "WLE.elf" não for encontrado ao executar os APPS, ele será iniciado automaticamente através do Enceladus

Alternativo execution Enceladus: "Enceladus.elf"

Versão: Enceladus - Released 10/02/2024

Como usar o RETROlauncher?

O RETROlauncher listará automaticamente os jogos encontrados nas pastas "Roms" ao iniciar, basta selecionar um item da lista e o jogo/APPS será executado.

Controles do RETROlauncher:

+ Para navegar pelo menu, use o direcional, "Cima" e "Baixo" para movimento lento, "esquerda" e "direita" para movimento rápido.

+ O analógico esquerdo também pode ser usado no menu, "Para cima" e "Para baixo" para movimento rápido, "esquerda" e "direita" para pular entre letras.

+ Os botões "L2" e "R2" são usados para pular pela lista (pulando 10 títulos).


+ Com as combinações de botões "L2" + "Cima" e "R2" + "Baixo" você pode pular entre as letras.

+ Para ver o número de jogos encontrados, pressione e segure "Círculo".

-
- The screenshot shows the Sega Genesis title screen for the 'Sonic the Hedgehog' collection. At the top, the 'SEGA GENESIS' logo is centered, flanked by 'L1' and 'R1' indicators. Below the logo, a list of games is displayed on the left side of the screen. On the right side, there is a preview image of the Sonic game, showing the character Sonic running through a level with palm trees and a blue sky. Below the preview image, there are three options: 'CHANGE ART', 'FULL SCREEN', and 'RUN GAME', each preceded by a small icon (a triangle, a square, and an X respectively). At the bottom of the screen, there are two large buttons: 'PRESS TO EXIT' on the left and 'PRESS TO CONFIG' on the right.
- SEGA
GENESIS
16 BIT ENTERTAINMENT SYSTEM
- L1 R1
- SONIC THE HEDGEHOG I
SONIC THE HEDGEHOG II
SONIC THE HEDGEHOG III
SORCERER'S KINGDOM
SPACE HARRIER II
SPACE INVADERS '91
SPARKSTER
SPEEDBALL II - BRUTAL &
SPEEDY GONZALES - CHEES
SPIDER-MAN & THE X-MEN
SPIDER-MAN & VENOM - MA
SPIDER-MAN & VENOM - SE
- SONIC
THE HEDGEHOG
- CHANGE ART
FULL SCREEN
RUN GAME
- PRESS TO EXIT PRESS TO CONFIG

-
- A diagram of a DualShock 3 controller with various buttons mapped to RetroArch functions. The mappings are as follows:
- L2 + R2:** JUMP ON LIST / NEXT PAGE
 - L2:** JUMP ON LIST / NEXT PAGE
 - L1:** NEXT SYSTEM / NEXT PAGE
 - L:** GET OUT OF RETROLAUNCHER
 - SELECT:** RESTORE CORE IN SETTINGS MENU
 - START:** CONFIGURE RETROLAUNCHER
 - R2:** JUMP ON LIST / NEXT PAGE
 - R1:** NEXT SYSTEM / NEXT PAGE
 - Triangle:** CHANGE ART / CANCEL
 - Circle:** BACK / NUMBER OF GAMES FOUND / ALTERNATIVE CORE
 - X:** SELECT
 - Square:** FULL SCREEN ART
 - R3:** UPDATE GAME LIST / SEE CONTROLS
 - L3:** RESET RETROLAUNCHER / SEE CONTROLS
 - L2 + R2 (bottom):** OPEN RETROARCH MENU IN GAME
 - Left Stick:** SLOW SCROLL (up), FAST SCROLL (down)
 - Right Stick:** ZOOM ON FULL SCREEN ART (up)
 - Left Trigger:** PREVIOUS LETTER
 - Right Trigger:** NEXT LETTER

+ No caso do Retroarch, uma vez iniciado o jogo, pressionar a combinação L2 + R2 abrirá o menu do Retroarch (se você modificar as opções do Core, salve as opções e reinicie o Retroarch, não retome o jogo).



+ Uma vez no menu Retroarch, pressionar "Círculo" nos levará de volta ao menu principal do Retroarch, onde podemos configurar o vídeo e também reiniciar o Retroarch. Pressionar "X" em "Restart RetroArch" nos levará de volta ao menu RETROLauncher. Toda vez que você executar um jogo, o RETROLauncher salvará o jogo para que, quando você reiniciar, permaneça no último jogo iniciado.



Nota 1: No caso de jogos rodando com POPSarter, TempGBA e Neutrino não retornarão ao menu RETROLauncher a menos que indicados em aplicativos externos como "Free MCBot".

Nota 2: Todos os sistemas salvam o último jogo executado com exceção do sistema "APPS", este não salva o último aplicativo executado pelo motivo de que a lista de APPS não é ordenada alfabeticamente, portanto suas posições podem variar a cada reinicialização do RETROLauncher. gerando conflitos.

Como adiciono jogos?

Para adicionar jogos ao RETROLauncher, basta copiar as ROMs/ISOs para os diretórios correspondentes a cada Emulador/Core, respeitando as extensões de cada arquivo.

Localização dos caminhos de ROMs e extensões suportados:

Roms Atari 2600:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Atari 2600/"

+ **Extensões suportadas:** ".a26" ".bin" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Atari 2600/Jogo.a26"

Roms Neo Geo Pocket:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Neo Geo Pocket/"

+ **Extensões suportadas:** ".ngc" ".ngp" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Neo Geo Pocket/Jogo.ngc"

Roms Nintendo Famicom:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Famicom/"

+ **Extensões suportadas:** ".nes" ".fds" ".unf" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Famicom/Jogo.nes"

Roms Nintendo Game Boy:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy/"

+ **Extensões suportadas:** ".gb" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy/Jogo.gb"

Roms Nintendo Game Boy Color:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy Color/"

+ **Extensões suportadas:** ".gbc" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy Color/Jogo.gbc"

Roms Nintendo Game Boy Advance:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy Advance/"

+ **Extensões suportadas:** ".gba" ".bin"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy Advance/Jogo.gba"

Roms Nintendo Super Famicom:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Super Famicom/"

+ **Extensões suportadas:** ".smc" ".sfc" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Super Famicom/Jogo.smc"

VCDs Play Station 1:

+ **Diretório:** "USB:/POPS/"

+ **Extensões suportadas:** ".vcd"

Exemplo: "USB:/POPS /Jogo.vcd"

ISOs Play Station 2:

+ **Diretório 1:** "USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/"

+ **Diretório 2:** "USB:/DVD/"

+ **Diretório 3:** "USB:/CD/"

+ **Diretório 4:** "CD:/" "DVD:/" Os jogos de PS2 colocados na bandeja de DVD/CD serão listados.

+ **Extensões suportadas:** ".iso"

Exemplo 1: "USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Jogo.iso"

Exemplo 2: "USB:/DVD/Jogo.iso"

Exemplo 3: "USB:/CD/Jogo.iso"

Nota: O RETROLauncher pesquisará na raiz do CD/DVD por um executável do PS2. Isso significa que se eu colocar um CD/DVD do Play Station 2 na bandeja, o RETROLauncher também o encontrará e o listará. (Ele só será listado uma vez. Se você trocar de disco depois que um DVD for listado, ele não será atualizado e você precisará reiniciar o console.) No caso de jogos de PS2, ele mostrará o ID do jogo, se o ID estiver no dicionário, ele será traduzido (se você quiser adicionar jogos ao dicionário, edite "USB:/RETROLauncher/System/Respaldo/PS2_IDs.cfg").

Roms Sega Game Gear:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Game Gear/"

+ **Extensões suportadas:** ".gg" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Game Gear/Jogo.gg"

Roms Sega Master System:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Master System/"

+ **Extensões suportadas:** ".sms" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Master System/Jogo.sms"

Roms Sega Megadrive:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Megadrive/"

+ **Extensões suportadas:** ".bin" ".gen" ".smd" ".md" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Megadrive/Jogo.bin"

Roms Sega SG-1000:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega SG-1000/"

+ **Extensões suportadas:** ".sg" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega SG-1000/Jogo.sg"

ELFs APPS:

+ **Diretório 1:** "MC0:/APPS/"

+ **Diretório 2:** "MC1:/APPS/"

+ **Diretório 3:** "USB:/APPS/"

+ **Diretório 4:** "USB:/RETROLauncher/Roms/APPS/"

+ **Diretório 5:** "CD:/" "DVD:/" Os jogos e aplicativos de PS2 colocados na bandeja de DVD/CD serão listados.

+ **Diretório 6:** Qualquer aplicativo instalado no MC ou raiz USB via SAS (Save APP System).

+ **Extensões suportadas:** ".elf"

Exemplo 1: "USB:/RETROLauncher/Roms/APPS/Aplicativo.elf"

Exemplo 2: "USB:/APPS/Aplicativo.elf"

Nota: O RETROLauncher pesquisará a raiz dos diretórios listados acima e também um subnível deles. Isso significa que se eu colocar o aplicativo dentro de uma pasta nesses diretórios, o RETROLauncher também o encontrará e o listará.

Exemplo 1: "USB:/RETROLauncher/Roms/APPS/Subpasta/Aplicativo.elf"

Exemplo 2: "USB:/APPS/Nova pasta/Aplicativo.elf"

Exemplo 3: "MC0:/APPS/Subpasta/Aplicativo.elf"

Como configuro o RETROLauncher?

Para configurar o RETROLauncher na tela inicial devemos pressionar “START” e acessaremos o menu. Algumas configurações entrarão em vigor imediatamente, mas outras precisam ser salvas. Se as alterações não forem salvas, elas serão perdidas na reinicialização.

Nota 1: Configurações que exigem o carregamento de um arquivo específico serão redefinidas para suas configurações padrão se os arquivos não forem encontrados após a redefinição.

Nota 2: Pressione os botões “R3” ou “L3” na tela de configurações para visualizar os controles do RETROLauncher.


Configurações de menu no RETROLauncher:

Virando a página:



Para alternar entre as páginas de configuração, você deve pressionar qualquer um dos 4 botões de ombro (L1, L2, R1, R2).


RGB Effect (PAGE 1):



Esta configuração é responsável por habilitar e desabilitar o efeito de alteração da luz de fundo. Se desabilitado, as cores serão fixas e não variarão em tons.

Nota: Requer que as configurações sejam salvas para entrar em vigor.

Color in Backgrounds (PAGE 1):



Esta configuração é responsável por ligar e desligar a camada de cor que é aplicada ao fundo. Se você desabilitar o fundo ele será visto em sua cor original.

Nota 1: Se você desabilitar esta opção, a opção “RGB Effect” também será desabilitada automaticamente.

Nota 2: Requer que as configurações sejam salvas para entrar em vigor.

Fixed Color in Backgrounds (PAGE 1):



Esta configuração é responsável por definir uma cor padrão para todos os menus. Tanto o fundo quanto o texto de todos os menus serão definidos para a cor configurada.

As opções RED, GREEN e BLUE correspondem à cor que você deseja definir, a imagem no centro mostra os efeitos nas imagens padrão e o texto mudará automaticamente para a cor definida para que você saiba como a cor ficará quando aplicado. Os valores são alterados passando o mouse sobre a cor e pressionando o direcional ou o analógico esquerdo “Direita” ou “Esquerda”.

Manter pressionado “Quadrado” permite que você altere o nível de transparência das imagens do menu.

Nota 1: Se esta opção estiver habilitada e a opção “Color in Backgrounds” estiver desabilitada, a cor configurada não será aplicada ao fundo, deixando-o com sua cor original.

Nota 2: Se a transparência de cor estiver definida como “OFF”, o sistema de cores será aplicado diretamente às imagens (este método apresentou cores errôneas porque a cor vermelha não possui tons intermediários).

Nota 3: Se esta opção estiver habilitada, a opção “RGB Effect” também será desabilitada automaticamente.

Nota 4: Se não houver fundo com máscara, a cor será aplicada ao papel de parede.

Nota 5: Requer que as configurações sejam salvas para entrar em vigor.

List Style (PAGE 1):

LIST STYLE

SIMPLE

Esta configuração é responsável por alterar os diferentes estilos disponíveis para exibir listas de jogos. Mais estilos podem ser adicionados ou os existentes podem ser modificados editando o código.

Nota: Requer que as configurações sejam salvas para entrar em vigor.

Activate Systems (PAGE 1):

- ACTIVATE SYSTEMS -			
MEGADRIIVE	ON	PLAY STATION	ON
MASTER SYSTEM	ON	ATARI 2600	ON
GAME GEAR	ON	SEGA SG-1000	ON
FAMICOM	ON	NEO GEO POCKET	ON
GAME BOY	ON	SUPER FAMICOM	OFF
GAME BOY COLOR	ON	APPS	OFF
GAME BOY ADVANCE	ON	PLAY STATION 2	OFF

Esta configuração é responsável por ativar e desativar os diferentes sistemas. Se um sistema estiver desabilitado, ele não aparecerá no menu RETROLauncher e, ao alternar entre sistemas, ele alternará automaticamente para o próximo sistema habilitado.

Os sistemas Retroarch podem ser restaurados individualmente a partir daqui, para fazer isso você deve se posicionar no sistema que deseja restaurar e pressionar "SELECT", uma vez feito isso você receberá uma mensagem para confirmar, aqui também podemos indicar se queremos excluir todos os jogos salvos do sistema para restaurar, para isso basta pressionar "R1" antes de confirmar a restauração.

-RESET NINTENDO GAME BOY COLOR ?-

RESET

CANCEL

DELETING SAVES STATES

R1

NO

FAMICOM	ON	NEO GEO POCKET	ON
GAME BOY	ON	SUPER FAMICOM	OFF
GAME BOY COLOR	ON	APPS	OFF
GAME BOY ADVANCE	ON	PLAY STATION 2	OFF

Nota 1: É obrigatório que pelo menos um sistema seja ativado, caso todos sejam desativados automaticamente o primeiro será ativado.

Nota 2: Os sistemas "Super Famicom", "APPS" e "Play Station 2" vêm desabilitados por padrão, o motivo é que esses sistemas foram adicionados, mas seu desempenho ou funcionalidade é limitado, isso significa que eles funcionam, mas não tão fluidamente como fariam em outros aplicativos dedicados (é recomendável usar outros aplicativos independentes, como SNESticle/Snes Station/OPL/NHDDL/XEB+ Launcher).

Nota 3: Os sistemas que podem ser restaurados terão um ícone de botão "SELECT" ao lado deles.

Nota 4: Requer que as configurações sejam salvas para entrar em vigor.

Save Settings (PAGE 1):

- SAVE SETTINGS -

Para salvar as configurações, pressione "X" nesta opção (as configurações feitas em ambas as páginas serão salvas).

Virando a página:

L1 PAGE 2 R1

Para alternar entre as páginas de configuração, você deve pressionar qualquer um dos 4 botões de ombro (L1, L2, R1, R2).

Font Type (PAGE 2):

FONT TYPE 1

Esta configuração é responsável por alternar entre as diferentes fontes de texto disponíveis.

Nota 1: As fontes de texto encontradas não serão representadas pelo seu nome, elas receberão apenas uma numeração na ordem em que foram encontradas.

Nota 2: Requer que as configurações sejam salvas para entrar em vigor.

Change the background (PAGE 2):

CHANGE THE BACKGROUND 1

Esta configuração é responsável por alternar entre os diferentes papéis de parede disponíveis.

Nota 1: Os papéis de parede encontrados não serão representados pelo nome, eles receberão apenas um número na ordem em que foram encontrados.

Nota 2: Requer que as configurações sejam salvas para entrar em vigor.

Clean GUI (PAGE 2):

CLEAN GUI STATE: OFF

Esta configuração é responsável por mostrar ou ocultar os botões de navegação na tela, bem como o texto que os acompanha.

Nota: Requer que as configurações sejam salvas para entrar em vigor.

Force Garbage Collection (PAGE 2):

FORCE GARBAGE COLLECTION STATE: ON

Esta configuração permite que você force a coleta de lixo no código do programa. Por padrão, ela é habilitada para que o programa tenha um desempenho mais estável. Se estiver desabilitada, o desempenho pode melhorar, mas com muita instabilidade. Ao pressionar "SELECT" nesta opção, você pode ativar o carregamento de lista única (desempenho aprimorado ao navegar pelas listas, mas ao custo de pequenas pausas ao trocar de sistema).

Nota: Requer que as configurações sejam salvas para que tenham efeito (reinicie o programa).

Custom APP/ELF Output (PAGE 2):

CUSTOM APP/ELF OUTPUT PS2 SYSTEM MENU DEFAULT

Esta configuração altera a saída padrão do RETROLauncher para um aplicativo ".ELF" personalizado. Clicar na opção "Custom APP/ELF Output" altera o dispositivo onde o ".ELF" será pesquisado.

As opções de pesquisa são:

- + "Default" para saída padrão para o sistema PS2.
- + "mc0:/" para o primeiro cartão de memória.
- + "mc1:/" para o segundo cartão de memória.
- + "mass:/" para unidade flash USB.

Clicar na opção abaixo abrirá um navegador para procurar o aplicativo ".ELF" no dispositivo selecionado. Uma vez no explorador, "X" abre os diretórios e seleciona o aplicativo, "círculo" retorna ao diretório anterior e "Triângulo" cancela a busca. O explorer mostrará apenas pastas e aplicativos com a extensão ".ELF". Se nenhuma pasta ou aplicativo for encontrado, uma mensagem aparecerá indicando que não há arquivos compatíveis.

Se tudo estiver correto, você verá o aplicativo selecionado no menu de configurações.

Nota 1: Se o aplicativo selecionado não for encontrado ao carregar a configuração, a saída padrão será retornada.

Nota 2: Requer que as configurações sejam salvas para que tenham efeito (reinicie o programa).

See full route In the APPS menu (PAGE 2):

SEE FULL ROUTE IN THE APPS MENU **STATE: OFF**

Esta configuração permite que você exiba o caminho completo no menu de aplicativos, o que é muito útil quando você tem vários aplicativos com o mesmo nome em subpastas ou em dispositivos diferentes.

Nota: Requer que as configurações sejam salvas para entrar em vigor.

Sound in the menu (PAGE 2):

SOUND IN THE MENU **STATE: ON**
SOUND VOLUME **65**

Esta configuração ativa e desativa efeitos sonoros no menu RETROLauncher. Quando ativa, a opção “Volume do som” abaixo controla o volume dos efeitos sonoros.

Se você pressionar “SELECT” na opção “Sound in the menu”, aparecerá uma janela onde você pode habilitar ou desabilitar o loop de música que toca em segundo plano (Ele vem desabilitado por padrão).

-BACKGROUND MUSIC LOOP ?-

☐ **CHANGE** ☐ **CANCEL**

**ONCE THE CHANGE IS MADE, WAIT A MOMENT FOR
THE LOOP TO FINISH PLAYING.**

STATUS: ON

Nota 1: Para alterar o volume, vá até a opção “Sound Volume” e pressione as teclas de direção do Pad (“Esquerda” ou “Direita”).

Nota 2: Se os sons não forem encontrados e a opção estiver ativa, a reprodução desse som será pulada.

Nota 3: Ao desabilitar o loop de fundo, se o áudio já estava tocando, você terá que esperar ele terminar antes de parar de tocar, independentemente disso a alteração já foi aplicada e quando terminar o áudio não tocará mais.

Nota 4: Requer que as configurações sejam salvas para entrar em vigor.

Screenshot as background (PAGE 2):

SCREENSHOT AS BACKGROUND **STATE: OFF**

Esta configuração permite que você exiba capturas de tela de cada jogo como papel de parede quando o jogo é selecionado no menu de cada sistema.

Nota: Requer que as configurações sejam salvas para entrar em vigor.

Video Mode (PAGE 2):

VIDEO MODE **NTSC**

Esta opção permite que você altere o modo de vídeo do RETROLauncher, bem como as configurações dos sistemas Retroarch. Quando alteramos esta opção, aparecerá uma janela perguntando se queremos confirmar a alteração. Observe que fazer essa alteração faz com que todos os sistemas Retroarch redefinam suas configurações padrão para se adaptar a cada tipo de formato (“NTSC/PAL 60Hz” ou “PAL 50Hz”).

-CHANGE VIDEO MODE TO PAL ?-

☐ **CHANGE** ☐ **CANCEL**

WARNING:

ALL RETROARCH OPTIONS WILL RESET

Nota 1: Alterar e definir esta opção não é afetado pelas restaurações do RETROLauncher.

Nota 2: Os sistemas Retroarch serão restaurados de acordo com o modo de vídeo selecionado.

Vibration in menu (PAGE 2):




Esta configuração habilitar um efeito de vibração no menu RETRO Launcher.

Nota 1: Às vezes o efeito de vibração fica travado, basta realizar outro movimento para corrigi-lo.

Nota 2: Requer que as configurações sejam salvas para entrar em vigor.

Extra directories (PAGE 2):



Esta configuração habilita ou desabilita a pesquisa em diretórios extras do sistema. Esses diretórios são diretórios onde aplicativos ou ISOs do PS2 geralmente são adicionados. É muito útil quando você não deseja mover aplicativos ou ISOs para o diretório interno do RETROLauncher (ele é ativado por padrão).

Diretórios que são adicionados à pesquisa quando esta opção está habilitada:

+ "MC0:/APPS/" - Para o sistema APPS.

+ "MC1:/APPS/" - Para o sistema APPS.

+ "USB:/APPS/" - Para o sistema APPS.

+ "DVD:/" - Para o sistema APPS.

+ Aplicativos instalados pelo SAS (Save APP System). Para o sistema APPS.


+ "USB:/DVD/" - Para o sistema Play Station 2.

+ "USB:/CD/" - Para o sistema Play Station 2.

Nota 1: Se desabilitado, ele lista apenas aplicativos ou ISOs que estão dentro do diretório "Roms" do RETROLauncher.

Nota 2: Requer que as configurações sejam salvas para entrar em vigor.

Reset all settings (PAGE 2):



Esta opção restaurar todas as configurações do RETROLauncher para os padrões, além de restaurar as configurações do Retroarch.

Nota 1: Há uma opção para limpar os jogos salvos pelo Retroarch ao executar jogos com memória interna. Esta opção é ativada pressionando "R1" quando pergunta se queremos redefinir as opções. Tenha cuidado porque esta opção apagará os salvamentos em todos os sistemas (é recomendável que você apague os salvamentos manualmente).



Nota 2: Após o início da restauração, não desligue nem reinicie o console, aguarde o término.

Credits (PAGE 2):



Esta opção mostra os créditos de todos os aplicativos e mídias por trás do RETROLauncher.

Nota 2: Se você pressionar "Triângulo" você pular os créditos.

Save Settings (PAGE 2):



Para salvar as configurações, pressione "X" nesta opção (as configurações feitas em ambas as páginas serão salvas).

Nota: Não desconecte o pen drive USB antes ou durante o salvamento, pois você receberá um erro. Quando a lista de jogos estiver visível, o salvamento estará completo (deve ser imediato).

Como adicionar capas e capturas de tela?

Para adicionar imagens aos jogos listados no RETROLauncher, basta copiar as imagens para os diretórios correspondentes a cada Emulador/Core, respeitando os nomes de cada arquivo e os requisitos necessários.

Requisitos de imagem:

- + Deve ser uma imagem no formato “.png”
- + A imagem deve ter uma máscara de transparência, caso contrário ela não será exibida.
- + O nome da imagem deve ser o mesmo da ROM/APPS, respeitando letras maiúsculas e minúsculas.
Exemplo: Se a ROM for chamada "JoGo.nes", a imagem deverá ser chamada "JoGo.png".
- + Use resoluções menores que 420x320 (resoluções maiores são possíveis, mas isso afetará o desempenho).
- + É recomendado usar imagens “.png” no formato de 8 bits e 256 cores (melhora muito o desempenho).
- + Quanto menor a imagem, mais suave será o desempenho do sistema (recomendado abaixo de 40 KB).
- + A imagem deve estar no diretório correspondente ao emulador de ROM.

Exemplo:

Jogo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Megadrive/Exemplo.bin"

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega Megadrive/Exemplo.png"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega Megadrive/Exemplo.png"

Diretórios de imagens:

Atari 2600:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Atari 2600/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Atari 2600/"

Neo Geo Pocket:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Neo Geo Pocket/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Neo Geo Pocket/"

Nintendo Famicom:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Famicom/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Famicom/"

Nintendo Game Boy:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Game Boy/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Game Boy/"

Nintendo Game Boy Color:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Game Boy Color/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Game Boy Color/"

Nintendo Game Boy Advance:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Game Boy Advance/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Game Boy Advance/"

Nintendo Super Famicom:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Super Famicom/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Super Famicom/"

PlayStation:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers PlayStation/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots PlayStation/"

Nota 1: Se nenhuma capa for encontrada nos diretórios, o RETROLauncher tentará encontrá-la na pasta “ART” na raiz do pendrive. Esta busca só é válida para aqueles VCDs que possuem a nomenclatura “XXXX_XXX.XXX” no nome, pois utiliza esta parte do nome para encontrar as Capas na pasta “ART”.

Nota 2: As imagens na pasta “ART” devem estar no formato “.png”.

PlayStation 2:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers PlayStation 2/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots PlayStation 2/"

Nota 1: Se nenhuma capa for encontrada nos diretórios, o RETROLauncher tentará encontrá-la na pasta "ART" na raiz do pendrive. Esta busca só é válida para aqueles ISOs que possuem a nomenclatura "XXXX_XXX.XXX" no nome, pois utiliza esta parte do nome para encontrar as Capas na pasta "ART".

Nota 2: As imagens na pasta "ART" devem estar no formato ".png".

Sega Game Gear:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega Game Gear/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega Game Gear/"

Sega Master System:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega Master System/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega Master System/"

Sega Megadrive:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega Megadrive/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega Megadrive/"

Sega SG-1000:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega SG-1000/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega SG-1000/"

APPS:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers APPS/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots APPS/"

Nota 1: Se nenhuma capa for encontrada nos diretórios, o RETROLauncher tentará encontrá-las na pasta "ART" na raiz do pendrive.

Nota 2: As imagens na pasta "ART" devem estar no formato ".png".

Como adiciono fontes de texto?

Para adicionar fontes de texto ao RETROLauncher, basta copiar as fontes para o diretório correspondente, respeitando os requisitos necessários.

Requisitos de fonte de texto:

- + Deve ser uma fonte com extensão ".ttf" ou ".otf".
- + Pode ter qualquer nome, desde que a extensão seja ".ttf" ou ".otf" (nomes curtos são recomendados).
- + O nome das fontes não será refletido nas configurações, apenas um número será atribuído.

Diretório de fontes de texto: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Others/Font/"

Nota 1: Para alterar as fontes, você deve entrar nas configurações do RETROLauncher, alterar as Fontes e salvar as configurações.

Nota 2: As fontes de texto podem não se encaixar bem no RETROLauncher. Se você quiser ajustar a fonte, deverá editá-la com um programa específico. Você também pode editar o código (não recomendado).

Nota 3: Se eu acidentalmente definir uma fonte muito pequena ou ilegível, simplesmente excluo as fontes do diretório e a fonte padrão será carregada automaticamente.

Como adiciono papéis de parede?

Para adicionar papéis de parede ao RETROLauncher, basta copiar as imagens para o diretório correspondente, respeitando os requisitos necessários.

Requisitos de papel de parede:

- + Deve ser uma imagem no formato “.png”.
- + A imagem deve ter uma máscara de transparência, caso contrário ela não será exibida.
- + A resolução deve ser de 640x480 no máximo, embora possa ser menor.
- + É recomendável usar imagens “.png” no formato de 8 bits e 256 cores.
- + Pode ter qualquer nome, desde que a extensão seja “.png” (nomes curtos são recomendados).
- + O nome dos fundos não será refletido nas configurações, apenas um número será atribuído.

Diretório de papéis de parede: “USB:/RETROLauncher/Multimedia/Others/Background/”

Nota 1: Se o fundo não estiver visível, é possível que você não tenha uma máscara de transparência.

Nota 2: Se a resolução for menor ou maior que a indicada, a imagem se adaptará automaticamente para 640x480.

Nota 3: Para alterar o plano de fundo, você deve entrar nas configurações do RETROLauncher, alterar o plano de fundo e salvar as configurações.

Como adiciono efeitos sonoros?

Para adicionar efeitos sonoros ao RETROLauncher, basta substituir os efeitos sonoros no diretório correspondente, respeitando os requisitos necessários.

Requisitos de efeitos sonoros:

- + Devem ser sons no formato ADPCM.
- + Eles devem ter a extensão “.adp”.
- + Si se tiene un audio con extensión “.adpcm” bastara con renombrarlo a “.adp”.
- + Os nomes dos sons devem ser os seguintes:
 - + “back.adp” / Áudio para voltar e mudar a imagem.
 - + “error.adp” / Áudio para marcar erros de execução ou cancelamento de ações.
 - + “move.adp” / Áudio para movimentação pelos itens do menu.
 - + “next.adp” / Áudio para troca de emulador.
 - + “run.adp” / Áudio para execução e ativação de elementos.

Diretório de efeitos sonoros: “USB:/RETROLauncher/System/Medios/Sound/Menu/”

Nota 1: Podem ocorrer problemas de reprodução se o áudio estiver mal codificado ou for muito grande.

Nota 2: Há um áudio extra que funciona como música de fundo. Se você não quiser ouvir esse áudio extra, ele pode ser facilmente excluído (ou substituído).

- + music.adp / Áudio com música de fundo.

Diretório de áudio extra: “USB:/RETROLauncher/System/Medios/Sound/Background/”

Nota 3: Para criar efeitos sonoros você pode usar a ferramenta OPL “WAV to ADP converter for OPL”, esta ferramenta permitirá que você converta arquivos “.wav” para “.adp” desde que o formato “.wav” exigido pelo aplicativo seja respeitado.

Como adiciono suporte a VMC em jogos de PS2?

Modo Automático:

O RETROLauncher possui um menu para configurar automaticamente as VMCs, para abrir este menu pressione “círculo” em qualquer jogo da lista e as opções do jogo serão abertas na tela, listando automaticamente todas as VMCs que estão no diretório “USB:/VMC/” com a extensão “.bin”, ative o VMC e então selecione um dos VMCs encontrados, finalmente salve as configurações e todos os arquivos serão criados automaticamente pelo RETROLauncher.

Nota: O RETROLauncher não cria VMC, use outros aplicativos para criá-los, ele só será pesquisado com a extensão correspondente (“.bin”) e no diretório indicado (“USB:/VMC/”).

Modo Manual:

Para adicionar memória virtual aos jogos de PS2 você deve criar um arquivo de texto contendo a linha de comando para carregar a memória virtual, e então finalmente renomeá-lo com o mesmo nome do jogo que você deseja usar a memória virtual e alterar a extensão para “.vmcd” para que seja reconhecido pelo RETROLauncher.

Você pode colocar o arquivo na pasta “USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Configs/”.

Passos para criar “.vmcd”:

+ Criar um arquivo “.txt”

+ Edite o arquivo e adicione dentro do comando load para memórias virtuais:

Comando: -mc0=mass:/"diretório de memória virtual"

Exemplo: -mc0=mass:/VMC/generic_0.bin

+ Salve o arquivo e altere a extensão de “.txt” para “.vmcd”.

+ Mova o arquivo para o mesmo diretório onde o jogo está localizado ou para a pasta

“USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Configs/” e renomeie-o com o mesmo nome do jogo ao qual você deseja adicionar memória virtual.

Exemplo:

Jogo: “USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Jogo.iso”

vmcd: “USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Configs/Jogo.vmcd”

Nota 1: Agora o RETROLauncher criará os arquivos “.vmcd” dentro da pasta “USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Configs/” para ter pastas de jogos mais limpas.

Não há necessidade de mover seus arquivos atuais porque o RETROLauncher ainda os lerá, mas na próxima vez que você configurá-los, ele os moverá para a pasta “Configs”.

Nota 2: Se o comando estiver escrito errado o jogo não iniciará (respeite letras maiúsculas e minúsculas)

Nota 3: Se o arquivo de memória virtual não existir, a memória virtual não será carregada, mas o jogo será executado com a memória virtual física.

Nota 4: Um arquivo deve ser criado para cada jogo em que você deseja executar a memória virtual (pode ser a mesma memória virtual, mas cada jogo deve ter sua linha de comando para carregar o VMC).

Nota 5: Se houver um arquivo “.mode” e um arquivo “.vmcd”, ambos serão carregados e poderão coexistir.

Nota 6: O modo automático excluirá e criará as configurações, bem como as lerá. Se você configurar o VMC manualmente, o modo automático também as levará em consideração ao inserir as configurações do jogo.

Como adiciono modos de compatibilidade aos jogos do PS2?

Modo Automático:

O RETROLauncher possui um menu para configurar automaticamente os modos de compatibilidade, para abrir este menu pressione “círculo” em qualquer jogo da lista e as opções do jogo serão abertas na tela, ative os modos que deseja aplicar ao jogo, depois salve a configuração e todos os arquivos serão criados automaticamente pelo RETROLauncher.

Modo Manual:

Para adicionar modos de compatibilidade aos jogos de PS2, você deve criar um arquivo de texto contendo a linha de comando que carrega os modos de compatibilidade e, finalmente, renomeá-lo com o mesmo nome do jogo em que deseja usar os modos. compatibilidade e alterar a extensão para “.mode” para que sejam reconhecidos pelo RETROLauncher.

Você pode colocar o arquivo na pasta "USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Configs/".

Passos para criar “.mode”:

+ Criar um arquivo “.txt”

+ Edite o arquivo e adicione o comando de modos de compatibilidade dentro:

Comando: -gc=”modos a serem ativados”

Exemplo: -gc=12357

modos:

0 - IOP: Fast reads (sceCdRead)

1 - Dummy

2 - IOP: Sync reads (sceCdRead)

3 - EE : Unhook syscalls

5 - IOP: Emulate DVD-DL

7 - IOP: Fix game buffer overrun

Nota: Você pode adicionar vários modos encadeados de números.

+ Salve o arquivo e altere a extensão de “.txt” para “.mode”.

+ Mova o arquivo para o mesmo diretório onde o jogo está localizado ou para a pasta

“USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Configs/” e renomeie-o com o mesmo nome do jogo ao qual você deseja adicionar a compatibilidade modos.

Exemplo:

Jogo: “USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Jogo.iso”

mode: “USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Configs/Jogo.mode”

Nota 1: Agora o RETROLauncher criará os arquivos “.mode” dentro da pasta “USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs Play Station 2/Configs/” para ter pastas de jogos mais limpas.

Não há necessidade de mover seus arquivos atuais porque o RETROLauncher ainda os lerá, mas na próxima vez que você configurá-los, ele os moverá para a pasta “Configs”.

Nota 2: Se o comando estiver escrito errado o jogo não iniciará (respeite letras maiúsculas e minúsculas, não deixe espaços).

Nota 3: Se houver um arquivo “.mode” e um arquivo “.vmcd”, ambos podem ser carregados e podem coexistir.

Nota 4: Um arquivo deve ser criado para cada jogo no qual você deseja executar modos de compatibilidade (cada jogo deve ter sua própria linha de comando se você quiser carregar modos de compatibilidade).

Nota 5: Verifique se o jogo suporta os modos caso o jogo não inicie ao configurá-los.

Nota 6: O modo automático excluirá e criará as configurações, bem como as lerá. Se você definir os modos de compatibilidade manualmente, o modo automático também as usará ao inserir as configurações do jogo.

Como executo jogos de PS2 no MX4SIO? (Experimental)

Para adicionar jogos que estão no MX4SIO você deve criar um arquivo de texto vazio no USB e no mesmo diretório onde você tem o jogo “.ISO” no MX4SIO, dar a ele o mesmo nome que o jogo tem no MX4SIO e alterar o extensão de “.txt” para “.mx4”. Este arquivo vazio com a extensão “.mx4” será responsável por informar ao RETROLauncher que este jogo está sendo executado a partir do MX4SIO.

Exemplo 1:

Jogo em MX4SIO: “MX4SIO:/DVD/jogo.iso”

Acesso direto ao jogo via USB: “USB:/DVD/jogo.mx4”

Exemplo 2:

Jogo em MX4SIO: “MX4SIO:/CD/jogo 2.iso”

Acesso direto ao jogo via USB: “USB:/CD/jogo 2.mx4”

Nota 1: É importante respeitar o diretório de atalhos, se um atalho for colocado na pasta “USB:/DVD/” e o jogo dentro do MX4SIO estiver no diretório “MX4SIO:/CD/” o jogo não roda. **Coloque os atalhos no USB no mesmo diretório dos seus jogos no MX4SIO.**

Nota 2: Os únicos dois diretórios onde os atalhos serão pesquisados são “USB:/DVD/” e “USB:/CD/”.

Nota 3: Se o nome estiver escrito incorretamente e não corresponder ao jogo no MX4SIO, ou se não existir, o Neutrino não o executará.

Nota 4: Os modos de compatibilidade são totalmente funcionais e configuráveis no RETROLauncher.

VMC para jogos em MX4SIO

Para carregar uma VMC ao executar um jogo do MX4SIO, é obrigatório que a VMC esteja localizada no próprio diretório do MX4SIO (“MX4SIO:/VMC/”), embora o RETROLauncher possa atribuir uma VMC a ele, essas memórias estão localizadas em o USB. Se atribuirmos um VMC do menu RETROLauncher, o jogo não será executado porque não encontrará esse VMC no MX4SIO.

Para resolver isso você pode fazer alguns “truques”:

+ tenha uma cópia do VMC no USB e outra no MX4SIO com o mesmo nome (**ocupa espaço e pode confundir jogos salvos por ter memórias duplicadas**).

+ Crie um arquivo de texto no diretório “USB:/VMC/” com o mesmo nome do VMC encontrado no MX4SIO e altere a extensão de “.txt” para “.bin” (**não recomendado porque pode causar confusão ao atribuir essa memória aos jogos que estão no USB, fazendo com que eles não iniciem**).

+ A melhor opção é criar manualmente o arquivo VMC “.vmcd” no mesmo diretório do atalho no USB, dar a ele o mesmo nome do atalho e indicar no comando o nome do VMC que está no diretório de MX4SIO (“MX4SIO:/VMC/”).

Exemplo:

Acesso direto ao jogo via USB: “USB:/CD/jogo 2.mx4”

Memória virtual para o jogo em MX4SIO: “USB:/CD/jogo 2.vmcd”

Comando: -mc0=mass:/VMC/**generic_0.bin**

Note que o diretório VMC ainda é “mass”, isso está correto, o importante é o nome do VMC, ele tem que ser o mesmo que você tem no MX4SIO.

Nota 1: Se o nome do VMC estiver escrito incorretamente e não corresponder ao VMC no MX4SIO, ou se não existir, o Neutrino não executará o jogo.

Nota 2: O sistema para VMC e os modos são os mesmos para MX4SIO e USB. A única coisa que muda é que o VMC deve existir no MX4SIO, caso contrário ele não será executado.

Como executo jogos de PS2 no HDD? (Experimental)

Exatamente igual ao MX4SIO, basta mudar a extensão do atalho para “.hdd”, você deve criar um arquivo de texto vazio no USB e no mesmo diretório onde você tem o jogo “.ISO” no HDD, coloque o mesmo nomeie como o jogo no HDD e altere a extensão de “.txt” para “.hdd”. Este arquivo vazio com a extensão “.hdd” será responsável por informar ao RETROLauncher que o jogo está sendo executado no HDD.

Exemplo 1:

Jogo em HDD: “HDD:/DVD/jogo.iso”

Acesso direto ao jogo via USB: “USB:/DVD/jogo.hdd”

Exemplo 2:

Jogo em HDD: “HDD:/CD/jogo 2.iso”

Acesso direto ao jogo via USB: “USB:/CD/jogo 2.hdd”

Nota 1: Se o nome do VMC estiver escrito incorretamente e não corresponder ao VMC no HDD, ou se não existir, o Neutrino não executará o jogo.

Nota 2: O sistema e os modos VMC são os mesmos para HDD e USB. A única coisa que muda é que o VMC deve existir no HDD, caso contrário ele não será executado.

NÃO ATRIBUA UM VMC USB AOS ATALHOS DO MX4SIO E DO HDD, POIS A EXECUÇÃO FALHARÁ.

Como atualizo emuladores e Cores do RETROLauncher?

Para atualizar os aplicativos usados pelo RETROLauncher, basta substituir todos os arquivos correspondentes de cada aplicativo por uma nova versão do aplicativo ou por uma versão anterior.

Enceladus: Baixe “Enceladus.elf” renomeie-o para “RETROLauncher.elf” e substitua o arquivo “RETROLauncher.elf” localizado na pasta “USB:/RETROLauncher/”.

Neutrino: Baixe o Neutrino e substitua todos os arquivos localizados no diretório “USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Sony PlayStation 2/”.

wLaunchELF ISR: Baixe alguma versão ou variante de “wLaunchELF ISR.elf” e copie-o para o seguinte diretório “USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/APPS/”, finalmente renomeie-o para “WLE.elf”.

Deve ficar assim:

“USB:/RETROLauncher/Sistema/RetroarchPS2/APPS/WLE.elf”

Cores Retroarch: Baixe o Retroarch, copie o Core que deseja atualizar e substitua-o na pasta específica do sistema dentro do diretório “USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/”. Se você quiser adicionar outro sistema, poderá fazê-lo editando o código. A partir da versão 1.14.0, o exFAT é suportado no Retroarch para ps2.

Nota: Existem certos conflitos com a execução do Retroarch por comando em certas versões de Cores, só testei no meu console, não sei se existe em outros modelos, se a atualização ou substituição do core não funciona e a tela permanece preto, tente com outra versão do Retroarch. Se a versão do seu console estiver tendo problemas com um Core, tente substituir o Core por outra versão para ver se isso corrige o problema (poste a solução em algum lugar indicando a versão do console e a versão do Cores/retroarch para que possamos acompanhar).

Como executo o RETROLauncher a partir do exFAT?

Para executar o RETROLauncher a partir de uma memória formatada em exFAT, basta baixar o arquivo “EXFAT USB support - BDMAssault by israpps (Matías Israelson).rar”, descompactar as pastas e copiá-las para a raiz do seu cartão de memória. Esses arquivos são necessários para que alguns aplicativos usados pelo RETROLauncher funcionem com o formato exFAT.

Arquivos necessários no Memory Card:

“mc0:/POPSTARTER/usbd.irx”

“mc0:/POPSTARTER/usbhdfs.irx”

“mc0:/SYS-CONF/USBD.IRX”

“mc0:/SYS-CONF/USBHDFS.IRX”

Nota: Alguns Cores não são compatíveis com exFAT, pois são versões mais antigas. Você pode baixar Cores mais novos e substituí-los, embora muitos desses Cores não funcionem com o RETROLauncher.

Problemas conhecidos do RETROLauncher.

“Erro ao iniciar RETROLauncher”: Acompanhado de uma mensagem vermelha, é um erro de execução no código do programa, é recomendável reinstalar todos os RETROLauncher.

“Erro ao iniciar RETROLauncher do OPL”: Acompanhado de uma mensagem vermelha, é um erro de execução no código do programa, baixe o arquivo “Problems when running from OPL.rar” e descompacte a pasta “RETROLauncher” no mesmo diretório onde está o “RETROLauncher”, combinando as duas pastas. Em seguida, copie a linha do arquivo “conf_apps.cfg” e cole-a no seu arquivo “conf_apps.cfg” e isso deve inicializar a partir do OPL.

“RETROLauncher congela na tela de LOADING”: Este erro ocorre quando um arquivo relacionado a mídia multimídia, como imagens ou fontes de texto, não pode ser encontrado. Se as imagens do jogo estiverem em um formato incompatível, o jogo também travará. Exclua as imagens adicionadas recentemente. Se o problema persistir, reinstale o RETROLauncher inteiro.

“Erro ao iniciar o RETROLauncher com dois USBs”: Acompanhado de uma mensagem branca, é um erro com a presença de vários dispositivos USB conectados ao PS2, siga as instruções da mensagem e reinicie o RETROLauncher.

“O disco externo não inicia o RETROLauncher”: Alguns drives externos pausam ao executar o Enceladus, causando um erro ao carregar o programa. Use outra mídia, como um pen drive USB, ou tente versões diferentes do Enceladus.

“Tela preta ao executar o jogo”: Verifique se o jogo é compatível com o emulador/Core que você está executando. Se você substituir o Core, significa que ele não é compatível com o RETROLauncher. Tente outro Core ou reinstale o RETROLauncher inteiro.

“O som dos Cores está cortado”: Isso acontece em consoles configurados para PAL 50 Hz porque o Retroarch configura automaticamente os jogos para a região do jogo. Para corrigir isso, basta abrir as opções do Retroarch dentro de um jogo, procurar as configurações do Core e tentar forçar o sistema para o mesmo que seu console ou configuração, se seu console estiver definido como PAL 50 Hz, force os jogos para PAL 50 Hz e o áudio a taxa será corrigida (as configurações são salvas para todos os jogos ao sair, embora você possa atribuir configurações individuais aos jogos). Este é o caso de todos os Cores ou jogos que apresentam esse problema. O ideal é que você tenha tudo em NTSC ou PAL 60 Hz. Se você não tiver um chip para mudar o console para NTSC ou PAL 60 Hz, você precisará mudar o modo de vídeo de RETROLauncher para PAL no menu de configurações. Isso corrigirá o áudio instável, mas ao custo de algumas quebras de tela.

“Erro ao iniciar o jogo”: Acompanhado de uma mensagem vermelha, é um erro de execução no código do programa, é recomendado reiniciar o RETROLauncher e verificar se o dispositivo USB está conectado corretamente, se persistir reinstale todo o RETROLauncher.

“Congela no GBA”: Nem todos os jogos são compatíveis com o GBA Core, mas a compatibilidade é bastante melhorada ao colocar o BIOS do GBA no diretório apropriado. Alguns jogos corrigem o travamento e outros permanecem os mesmos. É uma questão de testes.

BIOS: “gba_bios.bin”

Diretório: “USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/retroarch/system/”

“Erro ao salvar configuração”: Acompanhado de uma mensagem vermelha, é um erro de execução no código do programa, é recomendado reiniciar o RETROLauncher e verificar se o dispositivo USB está conectado corretamente, se persistir reinstale todo o RETROLauncher.

“As imagens não são exibidas no menu”: Verifique se o nome da imagem está correto. O RETROLauncher diferencia maiúsculas de minúsculas. Verifique se a imagem que você colocou tem uma máscara de transparência, caso contrário a imagem será encontrada e exibida, mas será completamente transparente.

“Pausa e congela ao carregar imagens”: Se as imagens usadas forem muito grandes ou tiverem codificação de alta qualidade, isso causará longas pausas durante o carregamento das imagens. Certifique-se de atender aos requisitos de imagem explicados neste documento.

“Ao reiniciar o Retroarch, o RETROLauncher não reabre”: Se você manipular as configurações do Retroarch, o retorno ao RETROLauncher será corrompido. Para corrigir isso, restaure as configurações do sistema que estão causando o problema no menu de configurações do RETROLauncher, isso deve corrigir o problema. Se persistir, reinstale todo o RETROLauncher.

“O controle continua vibrando”: Isso às vezes acontece quando você realiza um movimento de vibração e percebe que está carregando uma imagem. Isso deve ser corrigido executando outra ação, caso contrário, basta reiniciar o RETROLauncher.

“O som do menu está ruim ou com defeito”: Isso às vezes acontece quando o áudio não carrega corretamente. Isso pode ser corrigido simplesmente reiniciando o RETROLauncher. Se persistir, reinstale todo o RETROLauncher.

“Os jogos do PS1 não rodam”: Podem haver muitas causas, mas as principais são:

- + VCDs com defeito, se você quiser reproduzir um VCD, certifique-se de fazer uma conversão correta.
- + Certifique-se de que seu jogo é compatível com o POPStarter.
- + Se forem necessários patches, verifique se eles foram colocados corretamente.
- + Se você rodar jogos de PS1 em uma memória exFAT, certifique-se de ter os drivers no cartão de memória.
- + Verifique se os nomes binários estão corretos, respeitando as maiúsculas.

“Os jogos do PS2 não rodam”: Podem haver muitas causas, mas as principais são:

- + ISOs com defeito, se você quiser executar um ISO de um título cujo formato original era CD, certifique-se de fazer uma conversão correta.
- + Certifique-se de que seu jogo não esteja fragmentado.
- + O Neutrino rodará o jogo no mesmo sistema que seu console está configurado, se ele não tiver um chip ele irá falhar com jogos que não pertencem a região do seu console, você pode usar patches nas ISOs ou GSM para tente rodar esses jogos.
- + Se eu definir os modos de compatibilidade manualmente, verifique se o comando está escrito corretamente e sem espaços, pois isso causará falha.

“RETROLauncher fica lento”: Se as listas de jogos forem muito grandes e os nomes dos jogos forem muito longos, o desempenho será afetado. Certifique-se de que o número de ROMs por sistema não seja muito grande e seja mais seletivo com as ROMs (listas com menos de 1000 jogos são recomendadas).

A mesma coisa acontece com as imagens, se elas forem muito grandes haverá pausas ao navegar entre as listas de jogos (Pode haver fragmentação de memória fazendo com que o RETROLauncher fique lento).

“Os nomes dos jogos não são exibidos corretamente ou são alterados”: Isso ocorre quando o nome do jogo tem um caractere especial (por exemplo, “Ñ”) e o RETROLauncher não consegue renderizar o nome. Para corrigir isso, basta alterar o nome do jogo para um que não contenha caracteres especiais.

“Tela azul ao executar APPS”: Se você receber uma tela azul ao executar um aplicativo, significa que o aplicativo não pôde ser executado. A tela azul é o menu wLaunchELF ISR. Selecione uma das opções do menu para retornar ao RETROLauncher ou sair para o sistema PS2.

“Congelar na inicialização com DVD/CD na bandeja”: Este erro ocorre ao executar o RETROLauncher a partir de um inicializador que tem a capacidade de ler a unidade de DVD/CD, um exemplo claro disso é wLaunchELF com suporte a DVD/CD, para corrigir isso coloca o DVD/CD na bandeja assim que o RETROLauncher iniciar e atualizar a lista de jogos no PS2 ou APPS.

“Overscan em jogos Retroarch”: Alguns Cores apresentam “overscan” devido à natureza dos diferentes sistemas, para corrigir isso, assim que abrir um jogo, vá nas opções de vídeo do Retroarch e entre em “Scaling”, lá você pode experimentar entre os diferentes modos de escala, uma vez Selecione aquele que melhor se adapta à sua tela, reinicie o Retroarch e a configuração será salva. Essa alteração deve ser feita individualmente para cada Core, pois eles não compartilham a configuração.

“RETROLauncher não funciona no meu PS2”: O RETROLauncher foi testado apenas em um único modelo de console **“SCPH-77006 - NTSC - Japonês”**, se você tiver um problema com um determinado modelo ou variáveis, edite este documento ou publique por algum meio o modelo do seu console, se você tiver um chip adicione o modelo / versão, e a mídia na qual você executa o RETROLauncher. Também peço fortemente que você poste se o RETROLauncher funciona corretamente no seu console.



Créditos

Enceladus: Enceladus is an enhanced Lua environment for creating homebrew software for the PS2.

Created by Daniel Santos.

DanielSant0s X: <https://x.com/danadsees>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCIDx5TuDp-1IRTRr5l5JSdw>

Project Link: <https://github.com/DanielSant0s/Enceladus>

License: Distributed under GNU GPL-3.0 License.

Retroarch PS2 Port: RetroArch is a frontend for emulators, game engines and media players.

Created by RetroArch contributor fjtrujy (Francisco J. Trujillo).

fjtrujy X: <https://x.com/fjtrujy>

Retroarch Link: <https://www.retroarch.com>

Licenses: There is software behind RetroArch that is protected by Non-Commercial licenses. It is important to respect the wishes of the developers and people behind the respective projects.

<https://docs.libretro.com/development/licenses/>

POPStarter: POPStarter is a launcher which lets you play your PS1 games in combination with PS1 emulator for PS2.

Created by developer krHACKen.

POPStarter Link: <https://www.psx-place.com/threads/popstarter.19139/>

Neutrino: Neutrino is a small, fast and modular PS2 device emulator that maximizes compatibility and performance.

Created by developer Maximus32 (Rick Gaiser).

Neutrino Link: <https://github.com/rickgaiser/neutrino>

License: Academic Free License "AFL" v. 3.0

TempGBA: TempGBA (GpSP) is a Game Boy Advance emulator ported to PS2.

Created by developer belek666.

belek666 GitHub: <https://github.com/belek666>

TempGBA(GpSP) - PS2 link: <https://www.psx-place.com/resources/gpsp-by-belek666.687/>

wLaunchELF ISR: wLaunchELF ISR is an open source file manager and executable launcher for the PS2 console.

wLaunchELF 4.43x_ISR was created by developer israpps (Matías Israelson) and is a wLaunchELF mod.

israpps (Matías Israelson): <https://israpps.github.io/>

Youtube: https://www.youtube.com/@El_IsraPS2

wLaunchELF 4.43x_ISR Project Link: https://github.com/israpps/wLaunchELF_ISR

wLaunchELF Project Link: <https://github.com/ps2homebrew/wLaunchELF>

License: Academic Free License "AFL" v. 2.0

wLaunchELF / project by AKuHAK and SP193.

uLaunchELF / project by E P and dlanor.

LaunchELF / project by Mirakichi.

And to all the developers who contributed to uLaunchELF.

Original background: <https://www.artapixel.com/escp-art-midnight-sun-city-night-retrowave-cyberpunk.html>

Created by < e s c p > Art

Youtube: <https://www.youtube.com/@escp>

License: This Image is licensed under the Creative Commons Zero v1.0 Universal.

Free images by <https://www.artapixel.com>

Public Pixel: Retro video game style text font.

Designed by GGBotNet.

GGBotNet X: <https://twitter.com/ggbotnet>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCndkEEEd767CI7wTINJYKrTg>

Public Pixel Link: <https://www.ggbot.net/fonts/>

License: This Font Software is licensed under the Creative Commons Zero v1.0 Universal.

Um agradecimento especial a toda a comunidade "PSX-PLACE" por fornecer suporte e visibilidade ao programa.

Agradecemos também a todos os canais do YouTube e suas comunidades por divulgarem e melhorarem o

RETROLauncher com suas mensagens de apoio e comentários construtivos.

Spaghetticode: Criei o RETROLauncher com o único propósito de ter um ambiente gráfico simples e editável para ter coleções de jogos retrô no PS2, fiz isso para mim mesmo e não pensei que iria crescer tanto, muito menos publicar, pensei que iria ser bom compartilhar isso caso alguém em algumas pessoas estavam procurando a mesma coisa que eu e não conseguiram encontrar nada com foco retrô no nosso amado PS2. Em nenhum momento tive a intenção de ofender ou desrespeitar os desenvolvedores por trás dos diferentes aplicativos usados neste programa. Se o fiz, peço desculpas. Tentei compilar o máximo de informações possível para dar os créditos corretamente. Espero não ter cometido um erro ou esquecido algo. Se sim, peço desculpas. O RETROLauncher é feito por todos nós.

Obrigado por usar o RETROLauncher

Boon Tobias 
