Manual del usuario CONFIGURACIÓN CONTROL MAX

Versión del sistema: **cfg 1.5**
Actualizado: 2026-10-29

Configuración es el módulo donde se cargan los datos de la empresa y se decide **quién entra** al sistema y **qué ve cada uno**. Lo que se guarda acá lo usan todos los módulos a la vez: CONTROL TRACE, CONTROL PLUS, CONTROLAGRO, CONTROL TOTAL, CONTROL DOCS y CONTROL RRHH.
Este manual explica cada sección paso a paso. Los ejemplos usan una empresa de demostración: los nombres y números son ficticios.

Índice

PRIMEROS PASOS

1 Qué es Configuración y quién entra — Todos

2 Cambiar mi contraseña — Todos

EMPRESA

3 Datos de la empresa — Administrador

4 Facturación y FCE — Administrador

5 Conexión con ARCA (factura electrónica) — Administrador

6 Operarios — Administrador

ACCESOS

7 Usuarios — Administrador · Supervisor

8 Roles: qué hace cada uno — Administrador · Supervisor

9 Roles y permisos — Administrador

10 PIN y autorizadores — Administrador

SUSCRIPCIÓN

11 Plan y módulos — Administrador

AYUDA

12 Problemas frecuentes — Todos

PRIMEROS PASOS · TEMA 1

Qué es Configuración y quién entra

Para: Todos

Quién entra

El **Administrador** (y el **Dueño**) ven todas las secciones.
El **Supervisor** entra solo a **Usuarios**: puede crear y editar usuarios, pero no administradores.
Los demás roles no entran: ven el aviso "Solo administradores" y vuelven al portal.

Las secciones

SECCIÓN	PARA QUÉ SIRVE	LA USAN
Datos de la empresa	Razón social, CUIT, domicilios, habilitaciones y logo	Remitos y etiquetas (TRACE), facturas y recibos (PLUS)
Facturación y FCE	Puntos de venta, valores por defecto, Factura de Crédito MiPyME y conexión con ARCA	CONTROL PLUS
Operarios	El padrón de personas del galpón	CONTROL TRACE
Usuarios	Quién entra al sistema, con qué rol y acceso	Todo CONTROL MAX
Roles y permisos	Qué módulos y qué pantallas ve cada rol	Todo CONTROL MAX
PIN y autorizadores	El PIN de supervisor para autorizar operaciones	TRACE y PLUS
Plan y módulos	Qué módulos tiene habilitados la empresa	El portal

> 💡 No hay nada que sincronizar: cada dato se guarda en un solo lugar y todos los módulos lo leen de ahí. Los cambios de permisos se aplican cuando la persona vuelve a entrar al módulo.

> ⚠️ Si arriba aparece un aviso amarillo del tipo "corré … .sql en Supabase", falta activar una parte del sistema en la base de datos. Avisale al administrador del sistema: mientras tanto, esa parte no se puede guardar.

PRIMEROS PASOS · TEMA 2

Cambiar mi contraseña

Para: Todos


1. Arriba a la derecha, tocá **tu nombre**.
2. Escribí la **Nueva contraseña** (mínimo 6 caracteres) y repetila.
3. Tocá 💾 **Guardar**.

> 💡 Si alguien se olvidó la contraseña, un administrador o supervisor se la **blanquea** desde Usuarios.

EMPRESA · TEMA 3

Datos de la empresa

Para: Administrador



Datos de la empresa

Paso a paso

1. En el menú, tocá 🏢 **Datos de la empresa**.
2. En **Identificación**, completá:
   - **Razón social** (obligatoria) y **Nombre de fantasía**.
   - **CUIT** (obligatorio): el sistema controla el dígito verificador.
   - **Condición frente al IVA**: define la letra de las facturas en PLUS (A/B si es Responsable Inscripto, C si es Monotributista o Exento).
   - **Ingresos Brutos** e **Inicio de actividades**.
3. En **Domicilios y contacto**:
   - **Domicilio fiscal**: sale en los remitos de TRACE y en las facturas de PLUS.
   - **Localidad**, **Provincia**, **Teléfono** y **Email**.
   - **Domicilio de planta**: sale en las etiquetas.
4. En **Habilitaciones y numeración de remitos**:
   - **RENSPA** y **RNE**: salen en las etiquetas y los remitos.
   - **Punto de venta de remitos (TRACE)**: el prefijo del número de remito (por ejemplo, 0001).

5. Tocá 💾 **Guardar**. Aparece "ya los usan TRACE y PLUS".

> ⚠️ El punto de venta de los **remitos** es distinto de los puntos de venta de las **facturas**, que se cargan en Facturación y FCE.


Logo

1. En **Logo**, tocá ⬆ **Subir logo** y elegí la imagen (PNG o JPG, de hasta 1,5 MB).
2. Se guarda en el momento. Sale en el comprobante de recepción y en las etiquetas.

EMPRESA · TEMA 4

Facturación y FCE

Para: Administrador



Facturación y FCE

Es la misma configuración que se ve en **CONTROL PLUS → Configuración**: lo que se cambia en un lugar se ve en el otro.

Puntos de venta

1. En **Puntos de venta habilitados en ARCA**, tocá **+ Agregar**.
2. Completá el **Número** (como figura en ARCA), una **Descripción** (por ejemplo, "Casa central") y el **Sistema en ARCA**:
   - **Web Service**: CONTROL PLUS pide el CAE a ARCA al emitir.
   - **Factura en línea**, **Controlador fiscal** o **Manual**: el comprobante queda pendiente de CAE y el CAE se carga a mano en PLUS.
3. Si querés que se proponga en las facturas nuevas, tildá **Usar por defecto**.
4. Tocá 💾 **Guardar**.

Con ✏️ se edita un punto de venta, y con **Desactivar** deja de ofrecerse (se puede volver a **Activar**).

> ⚠️ Para facturar desde el sistema, el punto de venta tiene que estar dado de alta en ARCA como **RECE para aplicativo y web services**.

Valores por defecto

Lo que se propone al hacer una factura nueva en CONTROL PLUS:
Punto de venta por defecto.
Alícuota IVA de los productos que no tienen una propia en su ficha.
Concepto: productos, servicios o ambos.
Días de vencimiento de las facturas (para clientes que no tienen días propios).
Leyenda al pie de los comprobantes.

Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)

Se usa cuando el cliente es una empresa grande obligada a recibir FCE (se marca en su ficha de PLUS) y el comprobante supera el monto mínimo vigente de ARCA. Completá:
CBU del emisor (22 dígitos, obligatorio) y **Alias CBU**.
Transferencia por defecto: SCA (Sistema de Circulación Abierta) o ADC (Agente de Depósito Colectivo).
Monto mínimo FCE vigente, según lo publicado por ARCA.
Leyenda adicional FCE (opcional).
Al terminar, tocá 💾 **Guardar** arriba a la derecha. Aparece "ya la usa CONTROL PLUS".

EMPRESA · TEMA 5

Conexión con ARCA (factura electrónica)

Para: Administrador



Integración con ARCA

En **Facturación y FCE → Integración ARCA** se conecta CONTROL PLUS con ARCA para pedir el CAE de las facturas. Solo se envían los comprobantes de los puntos de venta **Web Service**.

El estado de la conexión

Arriba de la sección se ve el estado:

INDICADOR	QUÉ SIGNIFICA
⚪ No conectado	La función de facturación no está instalada o no responde. Avisale al administrador del sistema
🧪 Homologación (pruebas)	Conectado al ambiente de pruebas de ARCA: las facturas reales no se envían
🟢 Producción	Las facturas de puntos de venta Web Service se envían a ARCA y tienen validez fiscal
Sin certificado	Todavía no se cargó el certificado de ARCA
Pedido generado · falta cargar el .crt	Ya se descargó el pedido; falta subir el certificado que da ARCA
Certificado OK · vence …	Listo para facturar, con la fecha de vencimiento del certificado

Paso a paso para conectar

1. Elegí el **Ambiente** (empezá por 🧪 *Homologación*) y revisá el **CUIT emisor** (11 dígitos). Tocá 💾 **Guardar ARCA**.
2. Tocá 🧪 **Probar conexión**. Si todo anda, ARCA autoriza una factura de prueba y aparece "✅ Conexión funcionando".
3. Para producción, en **1 · Pedido de certificado para producción** tocá 📝 **Generar y descargar pedido (.csr)**. La clave privada queda guardada en el sistema, nunca pasa por tu computadora.
4. En ARCA, entrá a **Administración de Certificados Digitales**, subí el archivo .csr y descargá el certificado (.crt).

5. En **2 · Certificado que te da ARCA (.crt)**, elegí ese archivo. Se guarda solo.
6. En ARCA, entrá al **Administrador de Relaciones** y autorizá el servicio **Facturación electrónica (wsfe)** para ese certificado.
7. Cambiá el **Ambiente** a 🟢 *Producción* y tocá 💾 **Guardar ARCA**. El sistema pide confirmación.

> ⚠️ Al pasar a **Producción**, las facturas de los puntos de venta Web Service se envían a ARCA y tienen validez fiscal. Hacelo cuando las pruebas hayan salido bien.

> ⚠️ Si generás un **pedido nuevo** teniendo ya un certificado, el certificado actual deja de usarse hasta que cargues el nuevo .crt.

> 💡 Si el estado dice "Falta el secreto AFIPSDK_TOKEN", falta un dato de la instalación del sistema: avisale al administrador del sistema.

EMPRESA · TEMA 6

Operarios

Para: Administrador



Operarios

Es el padrón de las personas que trabajan en el galpón. CONTROL TRACE lo usa en **"Recibido por"** de la recepción y en producción y etiquetado. Los operarios **no son usuarios**: no entran al sistema.


1. Tocá **+ Agregar operario**.
2. Escribí el **Nombre y apellido** y elegí el **Área**: recepción, producción, despacho o general.
3. Tocá 💾 **Guardar**.

Con ✏️ se corrige un operario. Si alguien deja de trabajar, tocá **Desactivar**: deja de ofrecerse en TRACE, pero sigue apareciendo en los registros anteriores. Se puede volver a **Activar**.

ACCESOS · TEMA 7

Usuarios

Para: Administrador, Supervisor




Usuarios

La lista muestra a cada usuario con su **correo**, **rol**, **acceso** y **estado**. Tu propio usuario aparece marcado como **vos** y no se puede cambiar desde acá.

Dar de alta un usuario

1. Tocá **+ Nuevo usuario**.
2. Completá el **Nombre y apellido** y el **Correo** con el que va a ingresar.
3. Escribí una **Contraseña inicial** (mínimo 6 caracteres). Pedile que la cambie después (ver Cambiar mi contraseña).
4. Elegí el **Rol**: define qué puede hacer en cada módulo (ver Roles).
5. Elegí el **Acceso a CONTROL TRACE**: *Galpón* (entra a TRACE), *Finca* (entra a CONTROLAGRO) o *Administrador* (todos los módulos).
6. Tocá 💾 **Guardar**. Ya puede ingresar desde el portal CONTROL MAX con ese correo y contraseña.



Nuevo usuario

> 💡 El **acceso** es solo para CONTROL TRACE y CONTROLAGRO. Los demás módulos (PLUS, TOTAL, DOCS, RRHH) los habilita el **rol**. Por ejemplo, para un Jefe de RRHH dejá el acceso en *Galpón*.

Cambiar el rol o el acceso

Elegí el nuevo valor en las columnas **Rol** o **Acceso** de la lista. Se guarda en el momento ("Rol actualizado"). La persona lo ve la próxima vez que entra a cada módulo.

Blanquear la contraseña

1. Tocá 🔑 **Blanquear clave** en la fila del usuario.
2. Escribí una **Contraseña temporal** (mínimo 6 caracteres) y tocá 🔑 **Blanquear**.
3. Pasale la contraseña temporal a la persona y pedile que la cambie.

Dar de baja

Dar de baja impide que el usuario ingrese, sin borrar nada de lo que registró. Se puede **Activar** de nuevo.

> 🔒 El **Supervisor** puede crear y editar usuarios, pero no puede crear administradores ni modificar a un administrador o dueño.

ACCESOS · TEMA 8

Roles: qué hace cada uno

Para: Administrador, Supervisor

ROL	PARA QUIÉN ES	MÓDULOS QUE VE DE ENTRADA
Administrador	Quien administra el sistema	Todos, siempre, incluida Configuración
Dueño	Dueños o socios	Todos, siempre, incluida Configuración
Supervisor	Jefe de planta o encargado	TRACE, PLUS, TOTAL y DOCS; en Configuración, solo Usuarios
Comercial	Ventas y atención de clientes	TRACE, PLUS y DOCS
Preparador	Operarios con usuario en el galpón	TRACE y DOCS
Chofer	Reparto	TRACE (validación de carga)
Jefe de RRHH	Recursos humanos	RRHH, TOTAL (solo reportes de RRHH) y DOCS

"De entrada" quiere decir lo que ve cada rol mientras no se cambie en Roles y permisos. El Administrador y el Dueño ven todo siempre, para que la empresa nunca se quede sin acceso.




Cómo se decide qué ve cada usuario

ACCESOS · TEMA 9

Roles y permisos

Para: Administrador



1 · Módulos de CONTROL MAX que ve cada rol en el portal

	SUPERVISOR	COMERCIAL	PREPARADOR	CHOFER	JEFE DE RRHH
CONTROL TRACE	☑	☑	☑	☑	☐
CONTROL PLUS	☑	☑	☐	☐	☐
CONTROLAGRO	☐	☐	☐	☐	☐
CONTROL TOTAL	☑	☐	☐	☐	☑
CONTROL DOCS	☑	☑	☑	☐	☑
CONTROL RRHH (no está en el plan)	☐	☐	☐	☐	☑
Configuración	solo admin	solo admin	solo admin	solo admin	solo admin

Roles y permisos

En 🛡️ **Roles y permisos** hay cuatro tablas con una columna por rol. Tildá lo que cada rol puede ver y tocá 💾 **Guardar permisos**.

1. **Módulos de CONTROL MAX que ve cada rol en el portal**: TRACE, PLUS, CONTROLAGRO, TOTAL, DOCS y RRHH. Si un módulo no está en el plan de la empresa, aparece marcado "no está en el plan".
2. **Pantallas de CONTROL TRACE**: Recepción, Producción, Pedidos, Remitos, Etiquetas, Stock, etc. El Panel lo ven todos.
3. **Secciones de CONTROL PLUS**: Dashboard, Ventas, Compras, Entidades, Inventario, Caja y Banco. Solo aplica a los roles que tienen CONTROL PLUS tildado en la primera tabla.
4. **CONTROL DOCS: quién publica**: qué roles pueden publicar, republicar y retirar documentos del muro. Qué ve cada uno se elige al publicar cada documento.

> 💡 Los permisos se aplican cuando la persona **vuelve a entrar** a cada módulo (o recarga la página).

> 🔒 La **Configuración** (la de CONTROL MAX y la de PLUS) es siempre solo para el Administrador y el Dueño.

Ejemplo: que el rol Comercial no vea Caja ni Banco en PLUS

1. En la tabla **3 · Secciones de CONTROL PLUS**, destildá **Caja** y **Banco** en la columna *Comercial*.
2. Tocá 💾 **Guardar permisos**.
3. La próxima vez que un comercial entre a PLUS, esas secciones no aparecen en su menú.

ACCESOS · TEMA 10

PIN y autorizadores

Para: Administrador



PIN y autorizadores

Hay **un único PIN** para todo CONTROL MAX. TRACE lo pide para anular, editar, desbloquear o ajustar stock, y PLUS para facturar con el crédito excedido y para anular recibos o pagos, entre otras operaciones.

Cambiar el PIN del supervisor principal

1. En 🔐 **PIN y autorizadores**, completá el **Nombre** del supervisor principal.
2. Escribí el **PIN** (mínimo 4 caracteres) y repetilo en **Repetir PIN**.
3. Tocá 💾 **Guardar**. Aparece "vale para TRACE y PLUS".

> ⚠️ Si el PIN está en **1234** (el que viene de fábrica) o vacío, aparece un aviso amarillo: conviene cambiarlo.

Autorizadores adicionales

Son personas que también pueden autorizar con **su propio PIN** cuando el supervisor no está. Se pueden cargar hasta tres.

1. Completá el **Nombre** y el **PIN** de cada autorizador.
2. Tocá 💾 **Guardar**.

Cada persona tiene que tener un **PIN distinto**.
Para quitar a un autorizador, **borrá su PIN** y guardá.
Mostrar PINes deja ver lo que está escrito.

> 💡 Cada vez que alguien autoriza con su PIN, queda registrado **quién** lo hizo (se ve en Auditoría de CONTROL TOTAL).

SUSCRIPCIÓN · TEMA 11

Plan y módulos

Para: Administrador



Plan y módulos

Define qué módulos de CONTROL MAX tiene habilitados la empresa.

1. Elegí el **Plan**: Completo, Profesional, Básico o Personalizado.
2. Tildá los módulos habilitados. Los que no estén tildados aparecen en el portal como **"No en tu plan"** y nadie puede entrar.
3. Tocá 💾 **Guardar**.

> ⚠️ Tiene que quedar al menos un módulo operativo: CONTROL TRACE, CONTROL PLUS o CONTROLAGRO.

> 💡 Configuración siempre está habilitada para el administrador, sea cual sea el plan.

AYUDA · TEMA 12

Problemas frecuentes

Para: Todos

"Ese correo ya tiene un usuario"

La persona ya está dada de alta. Buscala en la lista de Usuarios y cambiale el rol o el acceso (si está dada de baja, tocá **Activar**). Si no, usá otro correo.

"No se pudieron cargar los usuarios"

La función que administra los usuarios no responde. Avisale al administrador del sistema.

"La función … no acepta el rol"

El rol elegido no está habilitado en la instalación. Creá el usuario con otro rol (por ejemplo, Preparador) y avisale al administrador del sistema para que le asigne el rol correcto.

Cambié los permisos y la persona sigue viendo lo mismo

Los permisos se aplican al volver a entrar al módulo. Pedile que recargue la página.

"El CUIT no es válido"

Revisá los 11 dígitos: el último es un dígito verificador que se calcula con los anteriores.

"Cada persona tiene que tener un PIN distinto"

Dos autorizadores (o un autorizador y el supervisor principal) tienen el mismo PIN. Cambiá uno de los dos.

"Esa sección es solo para administradores"

Con rol Supervisor solo se puede entrar a Usuarios.

Aviso amarillo "corré … .sql"

Falta activar una parte del sistema en la base de datos. Avisale al administrador del sistema.