主页面开发

主页面 UI 分析










Tabs 搭建主页面

Tabs 组件介绍



Tabs 组件介绍

Tabs组件

- 导航栏位置使用Tabs组件的参数barPosition 进行设置,其值有2个: 默认值Start, 导航栏 位于顶部。End, 导航栏位于底部。
- 实现侧边导航栏需要设置Tabs的属性vertical为true。在顶部导航栏中设置vertical为true则导航栏在左侧,在底部导航栏中设置vertical为true则导航栏在右侧,默认在左侧。侧边导航栏多用于平板横屏界面

TabContent组件

在Tabs组件中使用花括号包裹TabContent,每一个TabContent对应的内容需要有一个页签,通过TabContent的tabBar属性进行配置。TabContent组件不支持设置宽高属性,其宽度默认撑满Tabs父组件,高度由Tabs父组件高度与TabBar组件高度决定。

Tabs 组件-接口定义

```
interface TabsInterface {
  /**
  * Called when the view is switched.
  * @since 7
  (value?: {
    barPosition?: BarPosition;
    index?: number;
    controller?: TabsController;
  }): TabsAttribute;
参数说明:
  barPosition: 位置
 index:默认显示的索引
  controller: 控制器
TabsController()的方法
changeIndex(value: number): void;
```


Tabs 组件-属性方法

vertical(value: boolean): TabsAttribute;

是否垂直显示

barPosition(value: BarPosition): TabsAttribute;

设置位置



Tabs 组件-属性方法

scrollable(value: boolean): TabsAttribute;

设置是否可以滚动

barMode(value: BarMode): TabsAttribute;

设置Bar的模式

BarMode 枚举

- Scrollable
- Fixed

barWidth(value: Length): TabsAttribute;

设置Bar的宽度

barHeight(value: Length): TabsAttribute;

设置Bar的高度

animationDuration(value: number): TabsAttribute;

设置Bar切换的动画时长

Tabs 组件-事件方法

onChange(event: (index: number) => void): TabsAttribute; 当发生切换时触发的回调方法,返回切换的索引。

Grid组件

Grid 组件-接口定义

```
interface GridInterface {
    /**
    * Grid is returned when the parameter is transferred.
    * @since 7
    */
    (scroller?: Scroller): GridAttribute;
}
接收一个参数 Scroller
```

GridItem 子组件

Grid 组件-属性方法

```
columnsTemplate(value: string): GridAttribute;
列模板
rowsTemplate(value: string): GridAttribute;
行模板
columnsGap(value: Length): GridAttribute;
列间距
rowsGap(value: Length): GridAttribute;
行间距
scrollBarWidth(value: number | string): GridAttribute;
滚动条的宽度
scrollBarColor(value: Color | number | string): GridAttribute;
滚动条的颜色
scrollBar(value: BarState): GridAttribute;
滚动条的状态 //On/Off/Auto
```

主页面具体实现









侧边档油屉效果

SideBarContainer-组件-接口定义

SideBarContainer(type?: SideBarContainerType)

名称	描述
Embed	侧边栏嵌入到组件内,和内容区并列显示。
Overlay	侧边栏浮在内容区上面。

正常状态



Overlay



Embed



SideBarContainer-组件-属性方法

```
showSideBar(value: boolean): SideBarContainerAttribute;
是否显示侧边栏,默认true
controlButton(value: ButtonStyle): SideBarContainerAttribute;
设置侧边栏控制按钮的属性
showControlButton(value: boolean): SideBarContainerAttribute;
是否显示控制按钮,默认true
sideBarWidth(value: number): SideBarContainerAttribute;
侧边栏的宽度
autoHide(value: boolean): SideBarContainerAttribute;
当侧边栏拖拽到小于最小宽度后,是否自动隐藏,默认true
sideBarPosition(value: SideBarPosition): SideBarContainerAttribute;
设置侧边栏的位置,默认Start,也就是左侧
```

SideBarContainer-组件-事件方法

onChange(callback: (value: boolean) => void): SideBarContainerAttribute; 当侧边栏的状态在显示和隐藏之间切换时触发回调。true表示显示,false表示隐藏。

数据持久化之首选项

首选项存储-简介

简介

用户首选项为应用提供Key-Value键值型的数据处理能力,支持应用持久化轻量级数据,并对其修改和查询。当用户希望有一个全局唯一存储的地方,可以采用用户首选项来进行存储。

Preferences会将该数据缓存在内存中,当需要持久化时可以使用flush接口将内存中的数据写入持久化文件中。 Preferences会随着存放的数据量越多而导致应用占用的内存越大,因此,Preferences不适合存放过多的数据。

首选项存储-运作机制图



首选项存储-使用说明

1、导包

import dataPreferences from '@ohos.data.preferences';

- 2、获取首选项存储实例
- 3、调用首选项存储实例提供的put、get、delete方法进行存、取、删除等操作。

使用注意事项:

- Key键为string类型,要求非空且长度不超过80个字节。
- 如果Value值为string类型,可以为空,不为空时长度不超过8192个字节。
- 内存会随着存储数据量的增大而增大,所以存储的数据量应该是轻量级的,建议存储的数据不超过一万条,否则会在内存方面产生较大的开销。

首选项存储-接口说明

getPreferences(context: Context, name: string, callback: AsyncCallback<Preferences>): void

获取 Preferences 实例

put(key: string, value: ValueType, callback: AsyncCallback<void>): void

写入,可通过flush将Preferences实例持久化。

flush(callback: AsyncCallback<void>): void

将数据存储到文件中。

get(key: string, defValue: ValueType, callback: AsyncCallback<ValueType>): void

读取,根据key取值

delete(key: string, callback: AsyncCallback<void>): void

删除,根据key删除记录

deletePreferences(context: Context, name: string, callback: AsyncCallback<void>): void

删除Preferences 实例