

플레이어 전차

행동·메커니즘

전차 한 대 안에서 이동·조준·장전은 동시에 진행된다.

주포 사격은 약실·포탄과 발사 후 처리 상태를 확인한다.

읽는 순서: 전체 구조 → 이동과 상황 반응 → 장전 순환 → 조준 → 사격.

회의에서는 1-6 쪽을 보고, 구현 중 필요한 예외는 7-11 쪽에서 찾아본다.

전차가 받는 주요 입력

조작 영역	입력	바뀌는 것
차체 이동	왼쪽·오른쪽 레버의 ON/OFF	궤도 구동, 실제 속도, 차체 위치·방향
포탑·포신 조준	조이스틱 좌우·상하 입력	포탑 좌우각, 포신 상하각
장전·약실	포탄 삽입, 약실 열기·닫기	약실 내부의 포탄·탄피와 개폐 상태
주포 사격	발사 입력 한 번	실탄 소비, 포탄 발사, 복귀·배출 상태
기관총 사격	발사 버튼 유지	조준경 조건을 확인한 뒤 연사

따로 확인하는 상태

차체 이동 / 조준 각도 / 약실·포탄 / 조준경 사용 / 발사 후 처리

전차 전체를 “이동 중이므로 장전 불가”와 같은 하나의 상태로 묶지 않는다.

동시에 진행할 수 있는 것	반드시 막는 것
이동하면서 조준하거나 포탄을 넣는다.	장전 미완료 상태의 주포 발사
주포 복귀 중에도 이동·조준을 계속한다.	복귀·배출 중 새 포탄 삽입과 주포 재발사
주포 장전 중에도 기관총 조건을 따로 확인한다.	조준경을 사용하지 않을 때의 기관총 발사

설계 상태와 문서 안내

입력 전제는 좌우 레버의 ON/OFF 다. 가감속·충돌·자동 배출 등은 직전 초안의 동작안을 유지한다. 구체적인 수치, 포탄 낙차 적용, 기관총 탄약 규칙 등 **미정 사항**은 11 쪽에 모았다.

상세 확인 [이동 2-3 쪽](#) / [장전 4 쪽](#) / [조준 5 쪽](#) / [사격 6 쪽](#) / [동시 진행·미정 11 쪽](#)

이동은 네 가지 입력 조합으로 결정한다

레버 입력과 실제 속도는 다르다.

입력은 즉시 바뀌지만 출발·정지·선회에는 가속과 감속이 있다.

ON = 민다 / OFF = 밀지 않는다. 좌우는 차체 정면 기준이다.

기어 단수·변속·레버를 미는 정도에 따른 속도 조절은 없다.

왼쪽	오른쪽	궤도 처리 → 전차 결과
OFF	OFF	양쪽 구동 중단·감속 → 정지 후 제동 유지
ON	ON	양쪽에 같은 구동 명령 → 차체 정면 방향으로 전진
ON	OFF	왼쪽 구동·오른쪽 감속 후 정지 → 오른쪽 선회
OFF	ON	오른쪽 구동·왼쪽 감속 후 정지 → 왼쪽 선회

입력부터 실제 움직임까지

레버 입력 → 현재 속도·접지 확인 → 가감속

→ 지형과 충돌에 따른 제한 → 실제 이동·선회

전차가 파괴되지 않고 이동 기능을 사용할 수 있어야 한다. 평지에서는 기본 속도까지 가속하고, 장애물에 막히면 입력이 있어도 실제 속도가 0 일 수 있다.

입력이 바뀌었을 때

현재 상태 → 새 입력	처리와 결과
정지 → 양쪽 ON	양쪽 궤도를 점차 구동해 전진을 시작한다.
정지 → 한쪽 ON	해당 궤도만 점차 구동해 낮은 속도로 선회한다.
전진 → 한쪽 OFF	해제한 쪽이 느려지며 그쪽으로 선회한다. 고속에서 급회전하지 않는다.
선회 → 양쪽 ON	느린 쪽을 가속해 속도를 맞춘다. 선회가 줄고 현재 차체 방향으로 직진한다.
선회 → 반대쪽만 ON	기존 쪽은 감속하고 반대쪽은 구동한다. 기존 선회가 줄어든 뒤 반대로 돈다.
이동·선회 → 양쪽 OFF	이동과 회전을 함께 감속한다. 조금 더 움직인 뒤 정지한다.

이동 범위: 한쪽 궤도가 멈추면 그 궤도 부근을 중심으로 돌며 차체 중심도 이동한다. 후진과 차체 중심을 고정한 제자리 선회는 현재 입력 조합에 없다.

상세 확인 [부록 A · 이동 세부 규칙 7 쪽](#) / [부록 B · 충돌 세부 규칙 8 쪽](#)

지형과 충돌이 실제 이동을 제한한다

같은 입력이라도 지형·접촉 대상에 따라 결과가 달라진다.

벽과 겹치지 않도록 막는 처리는 완만한 감속보다 우선한다.

지형 반응

상황	확인·처리 → 결과
오르막	경사를 확인해 제한 속도와 가속을 낮춘다. 평지로 돌아오면 기본 속도를 회복한다.
내리막	지면 높이를 따라 내려가되 기본 최고속도를 넘지 않도록 제한한다.
경사면에서 입력 해제	양쪽 OFF 이면 감속 후 제동한다. 주행 가능한 경사면에서 정지한 뒤 굴러가지 않는다.
울퉁불퉁한 지면	차체 높이·기울기를 완만하게 바꾼다. 거친 구간은 속도를 낮춘다.
옆으로 기운 지면	허용 범위 안에서 차체를 기울이고 불필요한 옆 미끄러짐을 억제한다.
허용 경사 초과	올라가는 방향의 이동을 막는다. 입력을 유지해도 더 올라가지 않는다.

접촉 대상의 분류

대상	확인·처리 → 결과
통과 불가 벽·건물·다른 전차	겹치는 방향의 이동을 막는다. 다른 전차를 밀어내는 동작은 기본안에 없다.
넘어갈 수 있음 낮은 턱·장애물	넘어갈 수 있도록 지정된 대상인지, 높이·위쪽 공간이 허용되는지 확인한다. 가능하면 느리게 넘고 아니면 막힌다.
밀 수 있음 가벼운 오브젝트	밀 수 있도록 지정된 대상만 낮은 속도로 밀어낸다. 대상 뒤도 막혔다면 전차도 멈춘다.

공통 결과

막힌 동안 속도나 이동량을 쌓아 두지 않는다. 길이 열리면 **현재 실제 속도부터 다시 가속**한다. 작은 물체라는 이유만으로 자동으로 넘어가거나 부수지는 않는다.

지형 표현은 속도와 차체 자세 변화가 중심이다. 작은 요철마다 크게 튀거나, 지형과 무관한 무작위 흔들림을 넣지는 않는다.

상세 확인 [비접지·가감속 예외 7 쪽](#) / [비스듬한 충돌·회전 공간·턱 조건 8 쪽](#)

장전·발사·재장전은 하나의 순환이다

포탄을 넣은 상태와 발사 준비가 끝난 상태를 구분한다.

발사 후에는 빈 약실로 돌아오며, 새 포탄은 직접 넣어야 한다.

비어 있음 · 열림

복귀·배출이 끝나 새 포탄을 받을 수 있다.

↓ 탄약고를 열어 포탄을 꺼낸 뒤 삽입 위치까지 넣는다

포탄 있음 · 열림

포탄이 약실에 고정된다. 아직 발사할 수 없다.

↓ 약실을 끝까지 닫는다

발사 준비

포탄 있음 · 닫힘 / 주포 정상 / 이전 복귀·배출 완료

↓ 새 발사 입력 → 조건 확인 → 실탄 한 발 소비·발사

복귀 · 탄피 배출 중

사용한 탄피가 남는다. 새 포탄 삽입·주포 재발사를 막는다.

복귀와 배출 모두 완료 → 비어 있음 · 열림으로 돌아간다.

흐름이 막히거나 되돌아가는 경우

상황	처리 후 남는 상태
약실이 닫혔거나 이미 차 있음	삽입을 거부한다. 기존 내용물은 유지하고 가져온 포탄은 소모하지 않는다.
약실을 닫는 도중 발사 시도	발사하지 않는다. 완전히 닫히기 전에는 장전 미완료다.
장전 후 약실을 다시 엿	포탄은 남지만 발사할 수 없다. 다시 끝까지 닫아야 한다.
복귀·배출 중 새 장전 시도	삽입을 막고 처리 완료를 기다린다. 이동·조준은 계속 가능하다.

동작안 유지: 반동 복귀·약실 개방·탄피 배출은 별도 입력 없이 자동 진행한다. 자동 배출은 자동 장전을 뜻하지 않는다.

상세 확인 [포탄 농침·빈 약실 닫기·중복 삽입 9 쪽](#) / [발사 실패·반복 입력 10 쪽](#)

조준 방향과 조준경 사용은 따로 관리한다

조이스틱은 포를 움직이고, 조준경은 그 방향을 보여준다.

조준경에 들어가거나 나오는 것만으로 조준 각도·장전 상태를 바꾸지 않는다.

조이스틱 입력의 대응

입력	움직이는 대상	처리·결과
좌우	포탑 좌우 회전	작게 기울이면 천천히, 크게 기울이면 빠르게 회전한다.
상하	포신 상하 조준	정해진 상하 한계 안에서 포신 각도를 바꾼다.
대각선	포탑과 포신	좌우 회전과 상하 조준을 동시에 적용한다.
중앙 복귀	추가 조준 중단	현재 각도를 유지한다. 차체 정면으로 자동 복귀하지 않는다.

조준 기능을 사용할 수 있어야 하며, 정해진 최대 조준 속도를 넘지 않는다. **차체가 이동 중이거나 장전이 끝나지 않았어도 조준할 수 있다.**

차체가 움직일 때

입력이 없을 때 유지하는 것은 **차체에 대한 포탑·포신 각도**다. 기본안에는 자동 안정화가 없으므로, 차체가 돌거나 기울면 실제 사격 방향도 영향을 받는다.

원문 동작안은 포탑 360도 회전과 포신 상하 한계다. 한계에 걸리면 그 방향의 움직임만 막고, 반대 방향 입력은 바로 받을 수 있다.

조준경의 진입·사용·해제

행동	조건 확인 → 처리 → 결과
조준경 사용	사용 가능한지 확인한다. 관측용 시점으로 전환하고 조준경 상태를 켜다. 포탄이 없어도 사용할 수 있다.
조준경 안에서 조준	현재 포탑·포신 방향을 화면에 반영한다. 조이스틱 입력은 그대로 조준에 적용한다. 자동으로 적을 겨누지는 않는다.
조준경 해제	원래 내부 시점으로 돌아간다. 기관총 연사는 중단하되 조준 각도·장전 상태는 유지한다.

조준경 해제는 이미 발사된 포탄의 비행에 영향을 주지 않는다. 주포 발사 가능 여부는 약실·포탄·주포 상태로 따로 확인한다.

상세 확인 [조준·시점 세부 규칙 C07-C09, 9쪽](#) / [주포·기관총 비교 6쪽](#)

주포는 한 발, 기관총은 조건 유지 중 연사한다

사격 입력을 받아도 조건이 맞지 않으면 발사하지 않는다.

주포의 약실 조건과 기관총의 조준경 조건을 서로 섞지 않는다.

두 무기의 차이

항목	주포	기관총
입력	새 발사 입력 한 번	발사 버튼을 누르고 유지
실행 조건	포탄 있음 + 약실 완전 닫힘 + 주포 사용 가능 + 이전 복귀·배출 완료	조준경 사용 중 + 기관총 사용 가능 + 발사 간격 경과
성공 처리	실탄 한 발을 소비하고 포구에서 발사한다. 복귀·배출 상태로 바뀐다.	발사 간격마다 조건을 다시 확인하고 현재 조준 방향으로 한 발씩 사격 처리한다.
다음 입력	준비가 끝나도 새 발사 입력이 있어야 다음 탄을 쏜다.	버튼 해제·조준경 해제·사용 불가 시 연사를 멈춘다.
다른 행동	이동·선회 중에도 가능하다. 조준경 사용은 필수 조건이 아니다.	주포의 장전 여부나 약실 상태로 막지 않는다.

주포 발사 이후의 두 흐름

전차 내부

실탄 소비 → 반동 복귀·탄피 배출 → 빈 약실 → 다음 장전

발사된 포탄

발사 당시 포구 위치·방향 → 비행 → 최초 충돌 → 비행 종료

두 흐름은 **동시에 진행된다**. 포탄이 명중할 때까지 재장전을 기다리지 않으며, 나중에 포탄을 돌려도 이미 발사된 포탄의 방향은 바뀌지 않는다.

명중과 실패

주포는 처음 충돌한 위치에서 효과를 내고, 피해를 받을 수 있는 대상이면 피해 처리를 요청한 뒤 비행을 끝낸다. 포구 앞에 벽이 있으면 화면에 보이는 적보다 벽을 먼저 맞힌다.

주포의 조건이 맞지 않으면 발사·탄 소비를 하지 않는다. 기관총은 사격 시점의 조준 방향에서 처음 만난 대상을 판정하고, 별도 기관총 모델 없이 발사 표현을 사용한다.

미정: 포탄 낙차 적용 여부·정도, 기관총 탄약 제한·보급 방식은 확정하지 않았다.

상세 확인 입력 예약 금지·중복 피해 방지 10 쪽 / 행동 간 제한·미정 항목 11 쪽

부록 A 이동·지형 세부 규칙

레버는 구동 명령이고, 실제 속도는 별도로 남는다.

재가속·접지·완전 정지처럼 상태 전환에서 놓치기 쉬운 조건을 모았다.

규칙	확인할 상황	처리와 남는 결과
A01	레버 입력 해제	해제는 해당 레버가 OFF 상태로 돌아간 것을 뜻한다. ON/OFF 외의 단수·변속·입력 크기별 속도 설정은 두지 않는다.
A02	감속 중 다시 양쪽 ON	속도를 0으로 초기화하지 않는다. 현재 남아 있는 실제 속도부터 다시 가속한다.
A03	지면에 닿지 않은 상태	궤도 구동만으로 차체를 이동시키지 않는다. 전진 처리 전에 접지 상태를 확인한다.
A04	정지 출발·고속 선회	정지에서 한쪽만 ON이면 낮은 속도로 선회를 시작한다. 빠른 전진 중 한쪽을 OFF로 바꾸면 감속하며 선회가 시작되도록 한다.
A05	선회에서 직진으로 복귀	두 궤도의 속도가 맞춰지는 동안 선회가 줄어든다. 이전 진행 방향으로 자동 복귀하지 않고, 현재 차체 방향으로 직진한다.
A06	선회 방향을 반대로 전환	기존 구동 쪽은 감속하고 반대쪽은 구동한다. 차체의 회전 방향을 즉시 반전시키지 않는다.
A07	양쪽 OFF 후 속도가 매우 작음	이동·선회가 충분히 느려지면 완전히 정지시키고 제동한다. 미세한 속도가 남아 계속 미끄러지는 상태를 막는다.
A08	경사면의 주행·정지	오르막을 벗어나 평지로 오면 기본 속도를 회복한다. 내리막도 기본 최고속도를 넘지 않으며, 주행 가능한 경사면에서 정지 후 굴러가지 않는다.
A09	비평지의 차체 자세	지면 높낮이에 따라 높이와 기울기를 완만하게 바꾼다. 옆으로 기울 지면은 허용 범위 안에서 불필요한 옆 미끄러짐을 억제한다.

반응의 범위

작은 요철마다 크게 튼는 동작이나 무작위 흔들림은 넣지 않는다. 오를 수 없는 경사에서는 올라가는 이동을 막되, 현재 입력에 후진이나 별도 탈출 동작을 추가하지 않는다.

수치는 별도로 조정한다

기본 이동·선회 속도, 가속·감속 정도, 완전 정지 기준, 허용 경사와 자세 변화량은 구체적인 값을 정하지 않았다. 규칙과 수치 설정을 구분한다.

상세 확인 [기본 입력표로 돌아가기](#) 2 쪽 / [지형 요약](#) 3 쪽

부록 B 충돌·장애물 세부 규칙

물체가 겹치지 않는 것이 우선이다.

통과 불가·넘어갈 수 있음·밀 수 있음의 대상 분류를 먼저 적용한다.

규칙	상황	처리와 결과
B01	벽·건물에 정면 충돌	벽 안으로 향하는 이동을 차단하고 실제 전진 속도를 줄인다. 크게 튕겨 나가거나 벽을 타고 올라가지 않는다.
B02	벽에 비스듬히 접촉	벽 안으로 향하는 움직임은 막는다. 벽을 따라 진행할 공간이 있는 부분만 허용해 느리게 진행하거나, 공간이 없으면 멈춘다.
B03	벽 앞에서 한쪽 레버 ON	차체 전체가 회전하며 지나갈 공간을 확인한다. 벽과 겹치지 않는 범위만 돌 수 있으며, 공간이 없으면 선회도 막힌다.
B04	낮은 턱·작은 장애물	넘어갈 수 있는 대상으로 지정되어 있고 높이·위쪽 공간이 허용 범위일 때만 속도를 낮춰 넘는다. 조건이 맞지 않으면 벽처럼 막는다.
B05	다른 전차와 접촉	기본안에서는 서로 밀어내지 않는다. 겹치는 방향의 이동을 제한하고, 상대가 비켜 공간이 생기면 다시 이동한다.
B06	가벼운 이동 오브젝트	밀 수 있는 대상으로 지정된 경우에만 전차 속도를 낮추고 접촉 방향으로 밀어낸다. 오브젝트 뒤도 막혀 있다면 전차도 멈춘다.
B07	막힌 상태에서 입력 유지	속도나 이동량을 축적하지 않는다. 장애물이 사라지면 현재 실제 속도부터 다시 가속한다.
B08	감속 중 물체와 충돌	정해진 감속 과정보다 충돌 차단을 우선한다. 남은 감속 시간 때문에 물체를 관통하지 않는다.
B09	크기와 대상 분류가 다름	작은 물체라도 자동으로 넘거나 파괴하지 않는다. 외형 크기만으로 통과·밀기 가능 여부를 결정하지 않는다.

이 기본안에 포함하지 않는 행동

충돌 데미지 / 건물 파괴 / 다른 전차 뒤집기는 기본 충돌 반응에 포함하지 않는다. 접촉 반응을 정의한 것이며, 새로운 공격·파괴 기능을 정의한 것은 아니다.

상세 확인 [지형·충돌 요약으로 돌아가기](#) 3 쪽

부록 C 장전·조준 세부 규칙

포탄 유무, 약실 개폐, 조준 각도와 시점은 다른 상태다.
하나를 바꾸는 입력으로 다른 상태까지 임의로 초기화하지 않는다.

장전·약실

규칙	상황	처리와 결과
C01	탄약고 열기·포탄 가져오기	탄약고에 포탄이 있으면 열어 잡고 약실로 가져온다. 사용 가능한 탄, 열린 빈 약실, 복귀·배출 완료, 삽입 위치 도달을 확인한다. 삽입 전 놓치거나 가까이만 대면 장전되지 않는다.
C02	삽입 완료	포탄을 약실에 고정하고 손에서 분리한다. 손과 약실에 같은 포탄이 동시에 존재하지 않는다. 상태는 “포탄 있음·열림”이다.
C03	삽입 조건 불충족	닫힌 약실 또는 포탄·탄피가 이미 있는 약실은 추가 삽입을 막는다. 가져온 포탄은 소모하지 않는다.
C04	빈 약실 또는 닫기 미완료	빈 채 닫으면 “비어 있음·닫힘”으로 남는다. 닫는 중 멈추거나 끝까지 닫지 않았으면 발사 준비가 되지 않는다.
C05	장전한 약실을 다시 열	기존 포탄은 유지하고 발사를 막는다. 열었다는 이유로 탄을 삭제하거나 새 탄으로 교체하지 않는다.
C06	발사 후 복귀·배출 중	약실 개폐 조작과 새 포탄 삽입을 막는다. 복귀와 배출이 모두 끝나야 “비어 있음·열림”으로 돌아가 다음 탄을 받는다.

조준·조준경

규칙	상황	처리와 결과
C07	조이스틱·상하 한계	대각선은 두 축을 함께 적용한다. 입력 크기에 따라 속도를 바꾸되 최대 속도를 넘지 않는다. 상하 한계에서는 그쪽만 막고 반대 입력은 바로 받는다.
C08	입력을 중앙으로 복귀	추가 조준을 멈추고 차체에 대한 현재 각도를 유지한다. 정면 복귀·자동 조준·자동 안정화는 넣지 않는다. 차체 회전·기울기는 실제 사격 방향에 영향을 준다.
C09	조준경 진입·해제	포탄이 없어도 사용할 수 있다. 진입·해제로 조준 각도·장전 상태를 바꾸지 않는다. 해제 시 내부 시점으로 돌아가고 기관총 연사만 중단한다.

부록 D 발사·포탄·기관총 세부 규칙

발사 성공은 한 발의 소비와 발사 후 상태 전환을 함께 만든다.

실패한 입력과 이미 발사된 포탄은 따로 처리한다.

규칙	상황	처리와 결과
D01	주포 발사 조건 불충족	빈 약실·열린 약실·장전 중·복귀 중·주포 사용 불가이면 발사와 탄 소비를 하지 않는다. 실패한 입력을 저장했다가 나중에 자동 실행하지 않는다.
D02	버튼 유지·반복 입력	성공한 발사 한 번은 실탄 한 발만 소비한다. 다음 장전·준비가 끝난 뒤에도 새 발사 입력이 있어야 다음 탄이 나간다.
D03	발사 시점·방향	발사 순간의 포구 위치와 포신 방향을 사용한다. 이후 포탑이 돌아가도 이미 발사된 포탄의 방향은 바뀌지 않는다.
D04	발사 직후 내부 상태	사용한 탄피를 남기고 반동·발사 효과와 복귀·배출 처리를 시작한다. 주포 후퇴·원위치 복귀, 약실 개방, 탄피 배출은 자동으로 진행한다. 새 탄은 자동 장전하지 않는다.
D05	비행과 재장전의 관계	포탄이 명중할 때까지 다음 장전을 기다리지 않는다. 조준경 해제나 전차 파괴가 있어도 이미 발사된 포탄은 별도로 처리한다.
D06	최초 충돌·피해	최초 충돌 위치에서 효과를 내고, 피해 대상이면 피해 처리를 요청한 뒤 포탄 비행을 끝낸다. 같은 탄이 중복 피해를 주지 않는다. 포구 앞 벽은 뒤쪽 표적보다 먼저 맞는다.
D07	포탄 비행 중	정해진 탄속으로 이동한다. 단순 낙차는 제안안이며 적용 여부·정도는 미정이다. 자동 거리 계산·탄착점 예측 장치를 함께 추가하지 않는다.
D08	기관총 연사 조건	버튼 유지 중 발사 간격마다 조준경 사용·기관총 사용 가능 상태를 다시 확인한다. 버튼 해제, 조준경 해제, 사용 불가가 되면 중단한다.
D09	기관총 사격·명중	매 발사 시점의 조준 방향에서 처음 만난 대상을 판정한다. 주포 약실·장전 상태와 독립이며, 별도 기관총 모델 없이 발사 표현을 사용한다.

발사 준비와 탄약 규칙의 구분

주포는 약실에 들어 있는 실탄을 소비하는 규칙이 있다. 기관총의 탄약 제한·보급 방식은 아직 정하지 않았으므로, 별도 탄창 교체나 과열 행동을 추가하지 않는다.

상세 확인 [장전 순환 4 쪽](#) / [사격 요약으로 돌아가기 6 쪽](#)

부록 E 동시 진행·제한·미정 사항

한 기능의 제한을 전차 전체의 제한으로 확대하지 않는다.
다만 전차가 파괴되면 새로운 조작 행동은 모두 막는다.

행동 간 연결 규칙

현재 상황	계속 가능한 행동	제한·유지할 사항
이동·선회 중	조준, 장전, 조건 충족 시 사격	이동 자체를 이유로 다른 행동을 막지 않는다.
포탄 삽입·약실 닫기 중	이동, 조준, 조건 충족 시 기관총	장전 완료 전 주포 발사는 막는다.
복귀·탄피 배출 중	이동, 조준, 조건 충족 시 기관총	새 포탄 삽입·주포 재발사는 막는다.
조준경 해제	이동, 장전, 조준, 조건 충족 시 주포	기관총 연사는 중단한다. 각도·장전 상태는 유지한다.
특정 기능 사용 불가	정상인 다른 기능의 행동	이동 불가와 발사 불가를 같은 상태로 처리하지 않는다.
전차 파괴	새로운 조작 행동 없음	새 구동·조준·장전·발사를 막는다. 이미 발사된 포탄은 별도 처리한다.

원문에서 제안 수준인 동작안

포탄 360도 회전 / 자동 안정화 없음 / 자동 복귀·탄피 배출 / 전차끼리 밀지 않음 등은 직전 초안의 동작안이다. 본문에 명료하게 적었다는 이유로 최종 합의 사항으로 바뀐 것은 아니다.

구현 전에 별도로 정할 항목

구분	현재 남아 있는 항목
조작 배치	주포·기관총 발사 버튼, 조준경 진입·해제의 구체적인 입력 배치
동작 수치	이동·선회·조준 속도, 가감속, 완전 정지 기준, 허용 경사·턱 높이, 포신 상하 한계, 복귀 시간과 기관총 발사 간격
기능 선택	포탄 낙차의 적용 여부·정도, 기관총 탄약 제한·보급 방식, 기능 사용 불가를 만드는 손상 부위와 효과

문서 기준

기준 원문은 이 대화에서 작성한 「플레이어 전차 행동·메커니즘 설계 초안」의 1-6 절과, 사용자가 직접 정한 좌우 레버 ON/OFF 입력 전제다. 본문은 핵심 규칙, 부록 A-D는 상황별 세부 규칙, 이 쪽은 공통 제한과 미정 사항을 다룬다.

상세 확인 [전체 구조로 돌아가기](#) 1 쪽