控制器 (新版)

v2.10.x 版本之后发布了全新的控制器,增加了属性配置、方法、事件等。

并且重构了相机相关的所有方法。 setCameraViewpoint 、 flyToObj 等方法内部都是基于控制器的方法实现。

通过 next 标签安装

```
npm install soonspacejs@next
```

所有的属性读写、方法调用、事件监听都推荐以下方式。

```
const { controls } = ssp;

// 修改属性
controls.enabled = true;
controls.minDistance = 3;

// 读取属性
controls.active;


// 方法调用
controls.rotateAzimuthTo(Math.PI / 2, true);

// 事件监听
controls.addEventListener('update', () => {
    console.log('控制器相机发生变化');
});
```

术语


Orbit 旋转

控制器使用球坐标进行轨道旋转。



Dolly 和 Zoom

- Dolly 实际上是移动相机来改变每一帧中图像的组成(移动)。
- Zoom 包括改变镜头焦距。在 three.js 中,Zoom 实际上是改变相机的 FOV,而相机是静止的(不移动)。






Zoom

Truck 和 Pan

- Truck 相机上下左右的平移操作。
- Pan 原地保持不动,只转动镜头。类似第一人称的操作。



Truck



Pan

属性

样例:

enabled	✓			
minDistance	2.22e-16			
maxDistance	Infinity			
minPolarAngle		0		
maxPolarAngle		3.1		
minAzimuthAngle -Infinity				

Close Controls

objects 29 triangles 28734 vertices 86202 frametime 16.90 ms



属性	描述	类型	必:
enabled	启用控制器	boolean	X
camera	当前被控制的相机	透视或正交相机	X
active	当前控制器是否是激活状态	boolean	X
currentAction	当前 `ACTION`	ACTION	X
distance	相机 `position` 与 `target` 的距离	number	X
minDistance	Dolly 的最小距离,这个值必须大于0	number	X
maxDistance	Dolly 的最大距离	number	X
minZoom	Zoom 的最小值	number	X
maxZoom	Zoom 的最大值	number	X
polarAngle	当前的极角弧度	number	X
minPolarAngle	最小极角弧度	number	X

maxPolarAngle	最大极角弧度	number	X
azimuthAngle	当前的方位角弧度	number	X
minAzimuthAngle	最小方位角弧度	number	X
maxAzimuthAngle	最大方位角弧度	number	X
boundaryFriction	边界摩擦比	number	X
boundaryEnclosesCamera	相机位置是否应该被封闭在边界内	boolean	X
smoothTime	到达目标的过渡时间,以秒为单位。 数值越小,到达目标的速度越快	number	X
draggingSmoothTime	操控时的过渡时间	number	X
maxSpeed	最大速度	number	X
azimuthRotateSpeed	方位角旋转速度	number	X
polarRotateSpeed	极角旋转速度	number	X
dollySpeed	鼠标滚轮时的相机移动速度	number	X
truckSpeed	平移速度	number	X
verticalDragToForward	拖拽时是否前后移动,默认为上下	boolean	X
dollyToCursor	是否以光标点为 Dolly 目标	boolean	X
dollyDragInverted	当通过拖动触发 Dolly 和 Zoom 时反转方向	boolean	X
interactiveArea	在domElement中设置拖拽、 触摸和滚轮启用区域。 每个值都在0到1之间, 其中0表示屏幕的左/上,1表示屏幕的右/ 下	DOMRect	X
colliderMeshes	与相机碰撞的场景对象	Object3D[]	X
infinityDolly	启用无限 Dolly。 与minDistance和maxDistance一起使用	boolean	X
restThreshold	相机减速时rest事件触发的速度	number	X

```
import { MathUtils } from 'three';

// 角度转弧度
360 * MathUtils.DEG2RAD;

// 弧度转弧度
Math.PI * MathUtils.RAD2DEG;
```

• 每当 360 度的旋转被添加到 azimuthAngle 时,这是累积的。 360° = 360 * MathUtils.DEG2RAD = Math.PI * 2 , 720° = Math.PI * 4 。

```
// 将 azimuthAngle 限制到 Ø - Math.PI * 2 之间
controls.normalizeRotations();
console.log(controls.azimuthAngle);
```

- 注意 colliderMeshes 可能会降低性能。碰撞测试使用来自相机的 4 个光线投射器,因为近平面有 4 个角。
- 如果 Dolly 的距离小于(或大于)minDistance (或 maxDistance),则 infinityDolly 将保持距离并推动目标(target)位置。

事件

controls 发出以下事件。

订阅方式: 通过 controls.addEventListener('eventname', function)

如需取消订阅: 请使用 controls.removeEventListener('eventname', function)

事件名称	触发时机
'controlstart'	当用户开始通过鼠标或手指操作时
'control'	当用户正在操作时
'controlend'	用户结束操作时
'transitionstart'	任意过渡开始时,用户操作或方法调用 enableTransition = true

'update'	当相机 position 发生变化
'wake'	当相机开始移动时
'rest'	当相机将要停止时 由 restThreshold 控制
'sleep'	当相机结束移动

- mouseButtons.wheel (鼠标滚轮控制)不发出 controlstart 和 controlend 。 mouseButtons.wheel 在内部使用滚动事件,并且滚动事件间歇性地发生。这意味着无法检测到 start 和 end。
- 由于阻尼, sleep 通常会在相机看起来已经停止移动的几秒钟后触发。如果你想在相机 停止的时候做一些事情(例如,启用 UI, 执行另一个过渡), 你可能想要 rest 事件。这可以使用 restthreshold 参数进行微调。

用户操作配置

ACTION 常量请从 SoonSpace 中获取

```
import SoonSpace from 'soonspacejs';

const { ACTION } = SoonSpace;

controls.mouseButtons.left = ACTION.ROTATE;
controls.mouseButtons.right = ACTION.TRUCK;

controls.touches.one = ACTION.TOUCH_ROTATE;
controls.touches.two = ACTION.TOUCH_DOLLY_TRUCK;
```

表格中*表示默认值

鼠标键位	行为		
mouseButtons.left	ACTION.ROTATE * ACTION.TRUCK ACTION.OFFSET ACTION.DOLLY ACTION.ZOOM ACTION.NONE		
mouseButtons.right	ACTION.ROTATE ACTION.TRUCK * ACTION.OFFSET ACTION.DOLLY ACTION.ZOOM ACTION.NONE		

mouseButtons.wheel	ACTION.ROTATE ACTION.TRUCK ACTION.OFFSET ACTION.DOLLY * ACTION.ZOOM ACTION.NONE
mouseButtons.middle	ACTION.ROTATE ACTION.TRUCK ACTION.OFFSET ACTION.DOLLY * ACTION.ZOOM ACTION.NONE

- mouseButtons.wheel 的默认行为是:
 - DOLLY 用于 PerspectiveCamera
 - ZOOM 用于 OrthographicCamera , 并且无法设置 DOLLY .


触控操作	行为
touches.one	ACTION.TOUCH ROTATE * ACTION.TOUCH_TRUCK ACTION.TOUCH_OFFSET ACTION.DOLLY
touches.two	ACTION.TOUCH DOLLY TRUCK ACTION.TOUCH DOLLY OFFSET ACTION.TOUCH DOLLY ROTATE ACTION.TOUCH ZOOM TRUCK ACTION.TOUCH ZOOM OFFSET ACTION.TOUCH_ZOOM_ROTATE ACTION.TOUCH DOLLY ACTION.TOUCH ZOOM ACTION.TOUCH ROTATE ACTION.TOUCH_TRUCK ACTION.TOUCH_OFFSET ACTION.NONE
touches.three	ACTION.TOUCH DOLLY TRUCK ACTION.TOUCH DOLLY OFFSET ACTION.TOUCH DOLLY ROTATE ACTION.TOUCH ZOOM TRUCK ACTION.TOUCH ZOOM OFFSET ACTION.TOUCH ZOOM_ROTATE ACTION.TOUCH ROTATE ACTION.TOUCH_TRUCK ACTION.TOUCH_OFFSET ACTION.NONE

- touches two 和 touches three 的默认行为分别是:
 - TOUCH_DOLLY_TRUCK 用于 PerspectiveCamera
 - TOUCH_ZOOM_TRUCK 用于 OrthographicCamera , 并且无法设置 TOUCH_DOLLY_TRUCK 和 TOUCH_DOLLY

_	. —
	\I
$\boldsymbol{\sqcap}$	175
/ J	14

样例:

\equiv SoonSpace.js 2.x



objects 29 triangles 28734 vertices 86202 frametime 20.00 ms

<>

enableTransition = true 时,调整 controls.smoothTime 控制过渡时间

rotate

旋转方位角(水平)和极角(垂直)。每个值都被添加到当前值中。

定义

function rotate(azimuthAngle: number, polarAngle: number, enableTransition?:

属性	描述	类型	必填	默认值
azimuthAngle	方位角旋转(弧度)	number	✓	
polarAngle	极角旋转(弧度)	number	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

如果只是要旋转其中一个轴,只需将另一个参数设置为 0

rotateAzimuthTo

将方位角(水平)旋转到给定角度,并保持的极角(垂直)不变。

定义

function rotateAzimuthTo(azimuthAngle: number, enableTransition?: boolean): P

)
属性	描述	类型	必填	默认值
azimuthAngle	方位角旋转(弧度)	number	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

rotatePolarTo

将极角(垂直)旋转到给定角度,并保持的方位角(水平)不变。


定义

function rotatePolarTo(polarAngle: number, enableTransition?: boolean): Promi

属性	描述	类型	必填	默认值
polarAngle	极角旋转(弧度)	number	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

rotateTo

将极角(垂直)和方位角(水平)旋转到给定角度



0°表示朝向前方,90°(Math.PI / 2)表示朝向左边,-90°(- Math.PI / 2)朝向右边, 180°(Math.PI)朝向背面

极角

180°(Math.PI)表示朝向天空/天花板,90°(Math.PI/2)是水平,0°朝向地面/地板

定义

function rotateTo(azimuthAngle: number, polarAngle: number, enableTransition?

属性	描述	类型	必填	默认值
azimuthAngle	方位角旋转(弧度)	number	✓	
polarAngle	极角旋转(弧度)	number	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

dolly

将相机拉进或拉远

负值将拉远

定义

function dolly(distance: number, enableTransition?: boolean): Promise<void>;

属性	描述	类型	必填	默认值
distance	拉进(远)的距离	number	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

dollyTo

将相机拉进或拉远到给定的距离

定义

function dollyTo(distance: number, enableTransition?: boolean): Promise<void>

属性	描述	类型	必填	默认值
distance	给定的拉进(远)的距离	number	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

dollyInFixed

将相机拉进或拉远,但不改变目标(target)和相机之间的距离,而是移动目标(target)的位置。

样例

\equiv SoonSpace.js 2.x


✓dolly tocursor
✓infinitydolly
Odistance: min: 5, max: 5
Odistance: min: 3, max: 7
Odistance: min: 1, max: 10
dolly 1 dolly -1
dollyInFixed 1 dollyInFixed -1
reset

objects 31 triangles 30718 vertices 87291 frametime 16.60 ms



定义

function dollyInFixed(distance: number, enableTransition?: boolean): Promise



zoom

相机变焦,该值添加到相机 zoom 属性上。

定义

function zoom(zoomStep: number, enableTransition?: boolean): Promise<void>;

zoomStep	变焦比例	number	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

你可以直接读取相机的 zoom 属性实现 in/out

```
const zoomIn = () => controls.zoom(controls.camera.zoom / 2, true);
const zoomOut = () => controls.zoom(-controls.camera.zoom / 2, true);
```

zoomTo

相机变焦,该值会覆盖相机 zoom 属性。

通过设置 minZoom 和 maxZoom 限制

定义

function zoomTo(zoomStep: number, enableTransition?: boolean): Promise<void>;

属性	描述	类型	必填	默认值
zoomStep	变焦比例	number	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

truck(x, y, enableTransition)

基于当前方位角平移

定义

function truck(x: number, y: number, enableTransition?: boolean): Promise<voi

X	水平偏移量	number	✓	
У	垂直偏移量	number	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

lookInDirectionOf

看向给定点的方向

只改变相机的 position

定义

function lookInDirectionOf(x: number, y: number, z: number, enableTransition?

属性	描述	类型	必填	默认值
Х	x 位置	number	✓	
у	у 位置	number	✓	
Z	z 位置	number	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

setFocalOffset

使用屏幕平行坐标设置焦点偏移

相机的旋转中心点不变

定义

function setFocalOffset(x: number, y: number, z: number, enableTransition?: b

Х	x 位置	number	✓	
У	y 位置	number	✓	
Z	z 位置	number	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

setOrbitPoint

设置旋转中心点

相机的位置和朝向不变,一般配合 setFocalOffset 方法使用

定义

function setOrbitPoint(targetX: number, targetY: number, targetZ: number, ena

属性	描述	类型	必填	默认值
targetX	旋转 × 位置	number	✓	
targetY	旋转 y 位置	number	✓	
targetZ	旋转 z 位置	number	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

forward

向前或向后移动

定义

function forward(distance: number, enableTransition?: boolean): Promise<void>

distance	移动距离	number	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

moveTo

移动 target 到给定的点, position 到 target 的距离不会改变相机的 position 和朝向都会改变

定义

function moveTo(x: number, y: number, z: number, enableTransition?: boolean):

属性	描述	类型	必填 默认值
Х	x 位置	number	✓
у	y 位置	number	✓
Z	z 位置	number	✓
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X false

elevate(height, enableTransition)

上下移动

定义

function elevate(height: number, enableTransition?: boolean): Promise<void>;

height	移动距离	number	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

fitToBox

使用相机最近的轴将视口与对象的包围盒或 Box3 对齐

flyToObj 方法基于此方法实现

定义

```
interface FitToOptions {
  cover: boolean;
  paddingLeft: number;
  paddingRight: number;
  paddingBottom: number;
  paddingTop: number;
}

function fitToBox(box30r0bject: Box3 | Object3D, enableTransition: boolean, {
```

属性	描述	类型	必填	默认值
box30r0bject	场景对象或 Box3	Box3 Object3D	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false
options	选项	boolean	X	{}

options

属性	描述	类型	必填	默认值
cover	是否填满屏幕	boolean	X	false
paddingLeft	左侧填充距离	number	X	0

paddingRight	右侧填充距离	number	X	0
paddingBottom	底部填充距离	number	X	0
paddingTop	顶部填充距离	number	X	0

fitToSphere

将视口与对象包围球匹配

定义

function fitToSphere(sphereOrMesh: Sphere | Object3D, enableTransition: boole

属性	描述	类型	必填	默认值
sphereOrMesh	场景对象或 Sphere	Sphere Object3D	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

setLookAt

从 position 看向 target

setCameraViewpoint 方法基于此方法实现

定义

function setLookAt(positionX: number, positionY: number, positionZ: number, to

positionX	x 位置	number	✓
positionY	x 位置	number	✓
positionZ	x 位置	number	✓
targetX	朝向 x 位置	number	✓
targetY	朝向 y 位置	number	✓
targetZ	朝向 z 位置	number	✓
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X false

lerpLookAt

类似于 setLookAt, 不过是基于两个状态之间插值

原始 x 位置

定义

```
function lerpLookAt(
  positionAX: number,
  positionAY: number,
  positionAZ: number,
  targetAX: number,
  targetAY: number,
  targetAZ: number,
  positionBX: number,
  positionBY: number,
  positionBZ: number,
  targetBX: number,
  targetBY: number,
  targetBZ: number,
  t: number,
  enableTransition?: boolean
): Promise<void>;
属性
                   描述
                                           类型
                                                           必填
                                                                   默认值
```

number

positionAX

positionAY	原始 x 位置	number	✓
positionAZ	原始 x 位置	number	✓
targetAX	原始朝向 x 位置	number	~
targetAY	原始朝向 y 位置	number	~
targetAZ	原始朝向 z 位置	number	~
positionBX	插值 × 位置	number	~
positionBY	插值 × 位置	number	✓
positionBZ	插值 × 位置	number	✓
targetBX	插值朝向 × 位置	number	~
targetBY	插值朝向 y 位置	number	~
targetBZ	插值朝向 z 位置	number	~
t	插值系数,必须在 0 - 1 之间	number	✓
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X false

setPosition

设置相机 position , 但会保持相机仍然看向 target

相机的位置和朝向都会改变

类似于 setLookAt, 但是 target 保留

定义

function setPosition(positionX: number, positionY: number, positionZ: number,

positionX	x 位置	number	✓	
positionY	x 位置	number	✓	
positionZ	x 位置	number	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

setTarget

设置 target

相机的位置不会改变, 会朝向新的目标点

类似于 setLookAt, 但是 position 保留

定义

function setTarget(targetX: number, targetY: number, targetZ: number, enableT

属性	描述	类型	必填	默认值
targetX	朝向 x 位置	number	✓	
targetY	朝向 y 位置	number	✓	
targetZ	朝向z位置	number	✓	
enableTransition	是否开启平滑过渡	boolean	X	false

setBoundary

设置摄像机 target 的边界框, target 无法超出这个边界

定义

属性	描述	类型	必填	默认值
box3	限制区域的 box3	Box3	X	

• box3 可以通过以下方法获取

```
// 或者手动创建
import { Box3 } from 'three';
const box3 = new Box3();
// 获取3d对象的box3
const objectBox3 = ssp.utils.getBoundingBox(object);
```

setViewport

设置画面的展示区域

定义

function setBoundary(x: number, y: number, width: number, height: number): vo

属性 描述 类型 必填 默认值	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
x 视口的最左边位置 number ✓	
y 视口的最底部位置 number ✓	
width 视口的宽度 number ✓	
height 视口的高度 number ✓	

getTarget

返回当前 target

getCameraViewpoint 方法基于此方法实现

定义

function getTarget(out?: Vector3, receiveEndValue?: boolean): Vector3;

属性	描述	类型	必填	默认值
out	接收数据的 Vector3	number	X	
receiveEndValue	是否获取过渡结束的值	number	X	true

getPosition

返回当前 position

getCameraViewpoint 方法基于此方法实现

定义

function getPosition(out?: Vector3, receiveEndValue?: boolean): Vector3;

属性	描述	类型	必填	默认值
out	接收数据的 Vector3	number	X	
receiveEndValue	是否获取过渡结束的值	number	X	true

getSpherical(out, receiveEndValue)

返回轨道的球坐标。

定义

function getSpherical(out?: Spherical, receiveEndValue?: boolean): Spherical;

out	接收数据的 Spherical	number	X	
receiveEndValue	是否获取过渡结束的值	number	X	true

getFocalOffset(out, receiveEndValue)

返回焦点偏移量,这是相机在屏幕平行坐标中平移的程度。

定义

function getFocalOffset(out?: Vector3, receiveEndValue?: boolean): Vector3;

属性	描述	类型	必填	默认值
out	接收数据的 Vector3	number	×	
receiveEndValue	是否获取过渡结束的值	number	X	true

saveState()

保存当前状态

定义

function saveState(): void;

normalizeRotations()

格式化方位角旋转角度到 0°-360°之间

定义

reset

重置回默认状态,可以配合 saveState 使用

定义

function reset(enableTransition?: boolean): Promise<void[]>;

enableTransition 是否开启平滑过渡 boolean X false

addEventListener(type: string, listener: function)

添加一个事件监听

```
const updateHandler = (event) => {
  event.type; // update
};

// 添加一个事件监听
controls.addEventListener('update', updateHandler);
// 移除一个事件监听
controls.removeEventListener('update', updateHandler);
// 移除该类型所有的事件监听
controls.removeAllEventListeners('update');
```

removeEventListener(type: string, listener: function)

移除一个事件监听

removeAllEventListeners(type: string)

← 控制器 (废弃)

模型操作 →