

Запускаем все машины 2х сетей

На 4 клиента в настройках подключаем:

- CD/DVD – Connected + Use remote ISO image – [Data] – Additional.iso
- Option – VMware Tools – убираем синхр-ю
- Настройка времени – 01.11.2023 00:00
- «Параметры сети и Интернет»
 - Настройка параметров адаптера – Ipv4
 - Net1-Admin – 172.16.224.227 255.255.255.224
 - Net1-Open – 172.16.224.225 255.255.255.224
 - Net1-OperCA – 172.16.224.226 255.255.255.224
 - Net1-Coord – 172.16.224.224 255.255.255.224 (eth0) и 10.8.248.1 255.255.255.0 (eth1)
 - Net2-Client – 10.10.20.129 255.255.255.128
 - Net2-Coord – 10.10.20.128 255.255.255.128 (eth0) и 10.8.248.2 255.255.255.0 (eth1)
 - Брандмауэр – выкл
 - Центр управления сетями – изм.доп.парам. – онли вкл
- Visual C++ - D:\VIPNET_A.7_R\SOFT____000\CLIENT_I\PACKAGES\VISUAL_C
- SQL на Open - D:\VIPNET_A.7_R\SOFT____000\SERVER_I\PACKAGES\SQLEXPRESS –

тяжелый

- Instance – SQLEXPRESS
- Server – Auto
- Database – mixed mode (log – sa, passw – xxXX1234) + 4я вкладка галки
- После установки – sql manager -> protocols -> TCP -> enabled -> remove sql server

- Open

○ ЦУС -> D:\VIPNET_A.7_R\SOFT____000\CLIENT_I\PACKAGES\RU_RU через PowerShell (start путь к файлу\WINNCCCL.MSI) -> 172.16.224.227 -> Administrator (2x) -> xxXX1234 -> монтируем CD\DVD [F7] ViPNet_License.iso – Сеть2

- Admin

○ ЦУС -> D:\VIPNET_A.7_R\SOFT____000\SERVER_I\PACKAGES\RU_RU\WINNCCSE -> имя 172.16.224.225\SQLEXPRESS + проверка SQL + sa + xxXX1234

- УКЦ -> D:\VIPNET_A.7_R\SOFT____\SETUP
- ViPNet -> D:\VIPNET_C.5\CLIENT_R
- CA Inf -> D:\VIPNET_C\CA_INFOR

- OperCA

- ViPNet -> D:\VIPNET_C.5\CLIENT_R
- Publication Service -> D:\VIPNET_P.6____\SOFT\SETUP
- Registration Point -> D:\VIPNET_R.629____\SOFT\SETUP
- CA Inf -> D:\VIPNET_C\CA_INFOR

- 2-Cl

- ViPNet -> D:\VIPNET_C.5\CLIENT_R

- Текстовый файл с всеми IP на клиент/ы

- ЦУС настройка

- 3й пункт
- Root_Coordinator и Sub_Coordinator, без галок. Привязка межсерверного, роли узла – Coordinator HW-VA
 - AdminS, Node_CR (роль на Registration), Rem_Client к кордам без галок
 - Пользователи одноимённо

Пользователь	Root_Coordinator	AdminS	Node_CR	Sub_Coordinator	Rem_Client
Root_Coordinator	×	*	*	*	
AdminS	*	×	*		*
Node_CR	*	*	×	*	
Sub_Coordinator	*		*	×	*

Rem_Client		*		*	x
------------	--	---	--	---	---

- Создаём справочники на всё
- УКЦ настройка
 - Новая база -> рулетка -> 172.16.224.225\SQLEXPRESS -> sa и xxXX1234 -> аккредитация 1111,2222,3333 в двух вкладках -> Собственный пароль (xxXX1234)
 - Группы узлов -> сменить пароль -> собственный (иксы)
 - Сетевые узлы -> выдать новый дистрибутив ключей (иксы везде) -> пароли на флешку (установка випнета)
- VipNet
 - Connect usb -> установка ключей нужных -> вход -> фильтры защищённой и открытой -> пропускать трафик -> применить
 - Кодировка -> setting -> Time -> Language -> Administrative -> доп. -> изменить язык системы -> русский
- Coord
 - Setting -> NA2 - Inet; VMware - off
 - user user -> 1 -> y -> 8 -> 39 -> 14 -> 1 -> вводим дату с Admin -> u -> ключ с нужным кордом -> xxXX1234
 - root_coord -> y -> n -> 172.16.224.224 -> 255.255.255.224 -> y -> n -> 10.8.248.1 -> 255.255.255.0 -> n -> 10.8.248.2 -> n -> n -> enter -> n -> n -> y -> y
 - sub_coord -> y -> n -> 10.10.20.128 -> 255.255.255.128 -> y -> n -> 10.8.248.2 -> 255.255.255.0 -> n -> 10.8.248.1 -> n -> n -> enter -> n -> n -> y -> y
- Сообщение Admin - 2-Cl через ViPNet Cl + письмо «Деловая почта» те же адресаты
- Журнал регистрации пакетов в Admin: Статистика и журналы -> Журнал -> генерим
- Отчёт html
 - Open - ЦУС -> Сохранить отчет о структуре сети в файл -> на рабочий стол
- Сертификация
 - OperCA -> RP -> установить ключи -> выбираем в двух разделах 322B000D0 -> закрываем -> открыв, выбираем 2й п. и вводим пароль -> рулетка -> ПКМ -> зарег пол -> имя -> выбираем пользователя -> создание запроса -> xxXX1234 -> далее до конца (можно сделать несколько запросов) -> rebote Admin и OperCA -> УКЦ -> удовлетворяем сертификат -> ждём когда придёт ответ в RP -> аннулировать -> rebote Admin и OperCA -> удовлетворяем
- Компрометация
 - УКЦ - выбор Usera в разделе пользователей - Ключи пользователя - Создать и сохранить РНПК в файл - Безопасность и плановые работы - считать ключи скомпрометированными - Ключи пользователя - Создать и передать ключи в ЦУС - переход в Сетевые узлы и выбираем всё - Ключи пользователя - Создать и передать ключи в ЦУС - переход в ЦУС - Клиенты - выбираем нашего пользователя - отправить справочники и ключи - Ждём пока на net2-cl не вылетит ViPNet - переносим РНПК на клиент - запускаем клиент и выходим из под пользователя - пробуем зайти обратно - ошибка - Открыть настройки параметров - «Тип пароля» - собственный и задаём - переходим в ЦУС - Справочники и ключи - отправить справочники и ключи
- Агрегирование
 - enable
 - inet ifconfig eth1 class slave - y
 - inet ifconfig eth0 class slave - y
 - inet ifconfig eth0 class access
 - inet ifconfig eth1 class access
 - inet ifconfig eth1 address 10.8.248.2 netmask 255.255.255.0
 - inet ifconfig eth0 address 10.10.20.128 netmask 255.255.255.128
 - inet ifconfig eth1 class slave
 - inet bonding add 0 mode balance-rr slave eth1
 - iplir adapter traffic bond0 on

```
inet ifconfig bond0 address 10.8.248.2 netmask 255.255.255.0
inet ifconfig eth1 up
inet ifconfig bond0 up
```