## Construction d'un réseau privé SOUMARE Ibrahim SIO11

# Passerelle (Box Virtuelle)

Cette machine assurera le rôle de passerelle/routeur permettant de faire l'interconnexion entre votre réseau privé et le réseau du lycée permettant l'accès à Internet ( cf. schéma réseau ).

Elle sera configurée (cf. Doc1 pour l'adresse IP) avec 2 interfaces physiques :

- l'interface 1 (LAN) : connectée au commutateur virtuel de votre réseau privé (interne). Son adresse IP sera définie de manière statique. Elle ne devra pas être configurée pour offrir un service DHCP.
- L'interface 2 (WAN) : connectée au commutateur physique du lycée. Son adresse IP sera attribuée par le serveur DHCP du lycée.

```
The IPv4 LAN address has been set to 192.35.48.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
                https://192.35.48.254/
Press <ENTER> to continue.
VirtualBox Virtual Machine – Netgate Device ID: fbbf7260d42199b27401
*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***
WAN (wan)
                 -> em1
                               -> v4/DHCP4: 172.17.100.20/16
LAN (lan)
                 -> em0
                               -> v4: 192.35.48.254/24
0) Logout (SSH only)
                                       9) pf Top
1) Assign Interfaces
                                       10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address
                                       11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password
                                       12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults
                                       13) Update from console
5) Reboot system
                                       14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system
7) Ping host
                                       15) Restore recent configuration
                                       16) Restart PHP-FPM
8) Shell
Enter an option: 📕
```

## Serveur DHCP/DNS

Cette machine assurera les services DHCP et DNS. Elle disposera d'une seule interface réseau connectée au commutateur du réseau privé (interne).

Le serveur DHCP devra respecter les exigences de configuration suivantes : 1. L'interface réseau devra être configurée (voir Doc2) avec une adresse IP statique permanente dans le sous réseau dont l'adresse sera déterminée grâce au document Doc3.

```
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.35.48.1
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.35.48.254
    dns 192.35.48.1
```

2. La configuration du service DHCP devra être modifiée pour permettre au serveur de traiter les requêtes DHCP arrivant sur l'interface réseau physique de votre machine (cf. partie "Configuration réseau du serveur DHCP" du Doc4).

```
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).

#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf

#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).

#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid

#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.

# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead

#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?

# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".

INTERFACESv4="enp0s3"

INTERFACESv6=""
```

3. Le service DHCP distribuera des adresses IP ( au maximum 5 ) dans le sous réseau déterminé au point 1 ( cf. partie "Configuration d'un sous-réseau" du Doc4 ).

```
subnet 192.35.48.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.35.48.10 192.35.48.15;
    option routers 192.35.48.254;
    option domain-name-servers 192.35.48.1;
    option domain-name "sio.local";
}
```

4. Le service DNS devra traiter les requêtes concernant le domaine sio.local (cf. partie "Définition de la résolution de noms" du Doc5 ).

```
Srv-ISO-DHCP-DNS [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
 Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
 DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
  Instead, copy it, edit named.conf, and use that copy.
$TTL
        86400
                 SOA
                         Srv-ISO-DHCP-DNS.sio.local. root.sio.local. (
                                          ; Serial
                          604800
                                          ; Refresh
                           86400
                                          ; Retry
                         2419200
                                          ; Expire
                           86400 )
                                          ; Negative Cache TTL
                         localhost.
                NS
                NS
                         Srv-ISO-DHCP-DNS.sio.local.
(lpi
                         192.35.48.101
Srv-ISO-DHCP-DNS
                                  192.35.48.1
                         192.35.48.100
www
                    Srv-ISO-DHCP-DNS [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
 Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
  organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "sio.local" █
        type master;
```

5. Le service DNS devra rediriger les requêtes ne concernant pas le domaine sio.local vers le serveur DNS du lycée (cf. partie "Résolution de noms hors du domaine sio.local" du Doc5).

file "/etc/bind/db.sio.local";

forwarders{};


#### **Postes clients**

Les postes clients auront une seule interface réseau connectée au commutateur du réseau privé (interne) et devront obtenir une configuration IP grâce au service DHCP du serveur DHCP-DNS. La configuration IP inclura obligatoirement :

- · L'adresse IP.
- Le masque de sous-réseau.

- L'adresse du serveur DNS.
- L'adresse de la passerelle.

Le postes clients devront pouvoir accéder à Internet via un navigateur et faire des mises à jour.



```
Windows 10 [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
n Entrée Périphériques Aide
                                                                                                                                                                                                                 Invite de commandes
 Configuration IP de Windows
     . . . . . : DESKTOP-0231C14
     Type de noeud. . . . . . . : Hybride Routage IP activé . . . . . : Non
     Proxy WINS activé . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: sio.local
  arte Ethernet Ethernet :
    Suffixe DNS propre à la connexion. : sio.local

Description. . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter

Adresse physique . . : 08-00-27-F5-2A-7A

DHCP activé. . . : 0ui

Configuration automatique activée. : 0ui

Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::bb29:cce4:f8f:293d%3(préféré)

Adresse IPv4. . . : 192.35.48.11(préféré)

Masque de sous-réseau. . : 255.255.255.0

Bail obtenu. . : vendredi 2 mai 2025 15:45:19

Bail expirant . : vendredi 2 mai 2025 16:10:19

Passerelle par défaut . : 192.35.48.254

Serveur DHCP . : 192.35.48.1


IAID DHCPv6 . : 50855975
                                                                . . . . : 192.35.48.1
. : 50855975
      IAID DHCPv6 . .
     DUID de client DHCPv6. . . . . . : 00-01-00-01-2F-7D-FB-0A-08-00-27-F5-2A-7A
     C:\Users\sio>_
```

#### **Serveur Web**


Le serveur Web sera configuré avec Apache. Il devra respecter les exigences de configuration suivantes :

- Adresse IP fixe délivrée par le serveur DHCP.
- Accessibilité depuis les postes clients via l'url suivante : http://www.sio.local
- Affichage de la page d'accueil suivante :

```
host Serveur-Web {
   hardware ethernet 08:00:27:d7:52:60;
   fixed-address 192.35.48.2;
}
```



```
Serveur-Web [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
(VirtualHost www:80)
       # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/intranet
        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
       # For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```



```
root@Serveur-Web:~# ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default q
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
    link/ether 08:00:27:d7:52:60 brd ff:ff:ff:ff:
    inet 192.35.48.2/24 brd 192.35.48.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 347sec preferred_lft 347sec
    inet 192.35.48.101/24 scope global secondary enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.35.48.100/24 scope global secondary enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fed7:5260/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

