

POSTE LIBRE SERVICE USAGER **(PLSU)**

PROCÉDURE D'INSTALLATION



Poste_Linux_LibreServiceUsager-3.0.3.odt		Poste Libre Service Usager (PLSU)
3.0.3	30/09/2022	Nouvelle version (kiosk)

Fiche de suivi des versions

Version	Date de mise à jour	Modification
3.0	06/09/2022	Nouveau socle 22.04 et application en mode kiosk
3.0.3	30/09/2022	Corrections et ajouts

T A B L E D E S M A T I È R E S

<u>1) Présentation.....</u>	<u>5</u>
<u>2) Compatibilité matérielle.....</u>	<u>5</u>
<u>3) Configuration de l'environnement réseau.....</u>	<u>5</u>
3.1) Les pré-requis.....	5
3.2) Les étapes.....	5
3.3) Outils, Commandes et actions à réaliser.....	6
3.3.1) Contrôle de l'IP route sur le routeur du site (étape 1).....	6
3.3.2) Configuration des équipements du LAN (étape 2).....	7
3.3.2.1) Configuration du cœur de réseau : Paramétrage du vlan 302, de l'interface IP et ajout du vlan 302 dans le port d'interconnexion avec l'équipement d'extrémité.....	7
3.3.2.2) Configuration du commutateur d'extrémité sur lequel sera connecté le PC PLSU : Paramétrage du vlan 302, ajout du vlan 302 dans le port d'interconnexion avec le cœur de réseau et affectation d'un ou plusieurs ports dans le vlan 302 pour les PC PLSU. (étape 3).....	7
3.3.3) Test du bon fonctionnement d'une station de travail (étapes 4 et 5).....	8
3.3.4) Tests applicatifs (étape 6).....	8
<u>4) Préparation du media d'installation.....</u>	<u>8</u>
4.1) Récupération et vérification de l'image ISO.....	8
4.2) Installation à partir d'un DVD-ROM.....	9
4.3) Installation à partir d'une clé USB.....	9
<u>5) Pré-requis à l'installation du poste linux plsu.....</u>	<u>10</u>
<u>6) Configuration du démarrage.....</u>	<u>10</u>
<u>Installation.....</u>	<u>11</u>
6.1) Durée d'installation.....	11
6.2) Lancement de l'installation.....	11
6.3) Nommage du poste – informations administratives.....	12
L'écran suivant va s'afficher, il faut le remplir cliquer sur suivant.....	12

6.4) Installation puis redémarrage.....	13
---	----

7) Assistance des équipes CID.....	13
---	-----------

8) Configuration et administration du poste Libre Service Agent.....	14
---	-----------

8.1) Connexion avec le compte maintenance.....	14
--	----

8.2) Configuration des imprimantes.....	16
---	----

8.3) Configuration réseau.....	19
--------------------------------	----

8.4) Connexion à distance.....	19
--------------------------------	----

8.5) Ouverture d'une session usager.....	20
--	----

1) PRÉSENTATION

Le poste Libre Service Usager (PLSU) est un poste mis à disposition des usagers et placé dans des zones d'accueil des implantations locales de la DGFIP, et potentiellement d'autres points d'accueil mutualisés tels les maisons France Service. Il permet aux contribuables d'accéder aux services de télé-déclaration en ligne, de paiement des amendes, d'achat de timbres, ... Le socle PLSU est basé sur un socle Linux Ubuntu (Ubuntu 22.04 pour la version PLSU 3.0).

La sécurisation d'un PLSU est assurée à différents niveaux :

- Filtrage réseau via la mise en place de VLAN dédié, de pare-feu.
- Inaccessibilité du système sous-jacent pour l'utilisateur courant – le poste fonctionne en mode kiosque et ne donne accès qu'à un navigateur aux contrôles minimalistes
- Effacement automatique des données utilisateurs à la fin de chaque session
- Fermeture automatique de la session utilisateur et réinitialisation au bout d'un temps d'inactivité

L'installation d'un poste PLSU sera réalisée par les équipes CID en suivant les consignes de ce guide.

2) COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE

A l'occasion de la mise à disposition du socle PLSU 3.0, il a été décidé, pour des raisons de performance et de maintenabilité, de restreindre son installation aux postes « Tiny » normalement présents en masse dans les stocks des directions, DISI, ... à la suite des achats massifs des dernières années suivis du remplacement par des ordinateurs portables. Il est donc demandé pour les nouvelles installations et pour les remplacements d'utiliser préférentiellement les modèles **M715Q et M710Q**.

Les imprimantes du marché SOLIMP sont normalement toutes compatibles avec les postes PLSU. Les autres imprimantes déjà mises en place pour les pôles d'accueil PLSU le sont également.

NOTE : la/les imprimante(s) devront être connectée(s) soit en USB, soit en ethernet dans le VLAN des PLSU. Configuration de l'environnement réseau

2.1) Les pré-requis

Les postes PLSU doivent obligatoirement être placés dans un VLAN 302 afin de bénéficier de l'isolement requis vis-à-vis des flux DGFIP. Le VLAN 302 se voit appliquer un certain nombre d'ACLs qui permettent cet isolement.

Au niveau technique : Le cœur de réseau doit être présent et installé en conformité avec la charte LAN (VLAN d'interconnexion et VLAN d'administration)*.

2.2) Les étapes

Pour les postes PLSU déjà mis en place (en date de mars 2021), les modifications d'ACLs seront réalisés automatiquement (étapes 1 à 3 ne seront donc pas à réaliser par le SIL).

Pour les postes PLSU qui seront installés après cette mise à jour, toutes les étapes ci-dessous seront à réaliser.

N°	Étape	Acteur	Planning : Au plus tard
1	Le SIL contrôle l'IP route sur le routeur du site	SIL	J-1
2	Le SIL configure le cœur de réseau : - ajoute le vlan externe PLSU (vid 302), - configure et affecte les ACL au vlan 302, - créer l'interface sur le vlan-interface 302 - ajoute le vlan 302 dans le port (trunk) d'interconnexion avec le commutateur administrable d'extrémité	SIL	J-1
3	Le SIL configure le commutateur administrable d'extrémité sur lequel sera interconnecté le (ou les) PC PLSU - ajoute le vlan externe PLSU (vid 302), - ajoute le vlan 302 dans le port (trunk) d'interconnexion avec le cœur de réseau - affecte un ou plusieurs ports sur le vlan 302	SIL	J-1
TEST			
4	Lancement d'une station de travail	CID	J
5	Test réseau de la configuration de la station de travail (ssh à partir du sous-réseau du CID)	CID	J
6	Tests applicatifs	CID	J

* Le cœur de réseau peut être installé le même jour que la mise en place du VLAN PLSU.

2.3) Outils, Commandes et actions à réaliser

2.3.1) Contrôle de l'IP route sur le routeur du site (étape 1)

Le SIL exécute sur le serveur Opmanager la commande (cf. le guide de configuration Opmanager pour plus de détail) :

- routeRIE IP_de_l'adresse_loopback_du_routeur (adresse de loopback présente dans GPAR)
- exemple de commande : **routeRIE 100.126.xxx.xxx**

2.3.2) Configuration des équipements du LAN (étape 2)

2.3.2.1) CONFIGURATION DU CŒUR DE RÉSEAU : PARAMÉTRAGE DU VLAN 302, DE L'INTERFACE IP ET AJOUT DU VLAN 302 DANS LE PORT D'INTERCONNEXION AVEC L'ÉQUIPEMENT D'EXTRÉMITÉ

```
sys
vlan 302
description externe-302-PLSU
name ext-302

interface vlan-interface 302
ip address 10.xx.yyy.zzz 28

interface g1/0/x
description interco sw...
port trunk permit vlan 302
```

Pour compléter la configuration du cœur de réseau, utiliser le guide de configuration des ACL disponible à l'adresse :

ftp://venezia.appli.dgfip/pub/msn-rl/Commutateurs/ACL/Guide_de_Config_ACL_V19.pdf .

2.3.2.2) CONFIGURATION DU COMMUTATEUR D'EXTRÉMITÉ SUR LEQUEL SERA CONNECTÉ LE PC PLSU : PARAMÉTRAGE DU VLAN 302, AJOUT DU VLAN 302 DANS LE PORT D'INTERCONNEXION AVEC LE CŒUR DE RÉSEAU ET AFFECTATION D'UN OU PLUSIEURS PORTS DANS LE VLAN 302 POUR LES PC PLSU. (ÉTAPE 3)

```
sys
vlan 302
description externe-302-PLSU
name ext-302
```

```
interface g1/0/x
description interco sf001
port trunk permit vlan 302
```

```
interface ethernet 1/0/x
description plsu
port access vlan 302
```

2.3.3) Test du bon fonctionnement d'une station de travail (étapes 4 et 5)

Nota : Une fois les ACL mises en place il est impossible de « PINGER » la gateway dans un vlan filtré. Un test applicatif confirmera le bon fonctionnement du réseau.

Le bon fonctionnement de la station de travail pourra être validé grâce aux commandes suivantes :

- **connexion SSH sur la station à partir d'une station du sous-réseau du CID**

Ce test permet de valider la configuration réseau

2.3.4) Tests applicatifs (étape 6)

Le bon fonctionnement applicatif sera validé par le test de connexion à la CAF après installation du socle, ainsi que par la validation du bon fonctionnement de la visio-conférence JITSİ.

3) PRÉPARATION DU MEDIA D'INSTALLATION

3.1) Récupération et vérification de l'image ISO

Le fichier ISO permettant l'installation du socle est disponible à l'adresse suivante :

- ftp://venezia.appli.dgfip/pub/plsu/PLSU_MSNRL_3.0.3.iso

Ce fichier ISO est accompagné d'un fichier MD5SUM correspondant à la somme de contrôle de l'image ISO. Il convient de télécharger ce deuxième fichier et de procéder à une vérification de la somme de contrôle de l'image téléchargée. La plupart des logiciels de gravure de DVD-ROM intègrent ce calcul. Il est également possible de télécharger un utilitaire sous Windows effectuant cette tâche à l'adresse suivante :

<ftp://ftp.oc.dgfip/Besancon/Linux/Serveurs/Outils/WinMD5/winmd5free.zip>

3.2) Installation à partir d'un DVD-ROM (déconseillé)

Après validation de l'intégrité du fichier ISO téléchargé, il suffit de graver un DVD vierge et de le placer dans le lecteur du poste à installer puis de suivre la procédure d'installation.

3.3) Installation à partir d'une clé USB

Dans le cas où le poste à installer ne dispose pas de lecteur de DVD, ou pour simple convenance personnelle, il est possible de créer une clé USB d'installation du socle PLSU à partir de l'image ISO (après vérification de son intégrité).

Pour créer cette clé USB d'installation, l'utilisation du logiciel RUFUS (sous Windows) a été validée. Cet outil est disponible au téléchargement sur internet (<https://rufus.akeo.ie/>) ou depuis le dépôt interne

ftp://ftp.oc.dgfip/Besancon/Linux/Stations_de_travail/Outils/

L'installation via clé USB se déroule de manière analogue à l'installation par DVD.

4) PRÉ-REQUIS À L'INSTALLATION DU POSTE LINUX PLSU


Cet ordinateur doit être doté d'une adresse IP fixe¹.

Il faut donc, avant de lancer l'installation, disposer des informations suivantes :

- adresse IP disponible sur le site,
- le masque de sous-réseau,
- l'adresse de la passerelle.

Il est également nécessaire de connaître le numéro d'inventaire et le numéro de direction du site.

5) CONFIGURATION DU DÉMARRAGE



```
BIOS Version: P21-A0
Release Date: 12/03/2012
This BIOS is exclusively for Acer only
Copyright (C) 2002-2012, Acer Inc.
CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU G1610 @ 2.60GHz
Stepping: 9  CPUID: 306a9
Cache L1 Size : 128 KB
Cache L2 Size : 512 KB
Cache L3 Size : 2048 KB
The IMC is operating with DDR3 1333
Dual Channel Mode
8192MB OK

Del : Enter BIOS Setup
F12 : Display Boot Menu
USB Devices total: 1 Keyboard, 1 Mouse, 0 MASS, 3 HUBs


Detected ATA/ATAPI Devices...
SATA Port1: WDC WD5000AAKX-22ERMA0, S.M.A.R.T Supported
SATA Port2: PIONEER DVD-RW DVR-219RS
```

Pour l'installation du socle, la station de travail devra démarrer sur le lecteur de DVD ou sur le périphérique USB.

Sur la plupart des stations, cette action peut être réalisée via la touche « F12 » lors de l'allumage de la machine puis en sélectionnant « DVD » (ou le périphérique USB déjà connecté) dans la liste disponible.

¹ Cette adresse fixe sera saisie manuellement lors de la phase d'installation.

La copie d'écran ci-dessous **est un exemple** réalisé à partir d'une station ACER. L'écran peut varier selon le modèle utilisé. Le principe de fonctionnement reste toutefois le même.




INSTALLATION

5.1) Durée d'installation

L'installation / configuration de la station de travail nécessite environ 30 minutes.

5.2) Lancement de l'installation

Démarrer sur le DVD ou la clé USB et choisir l'option '**PLSU v3.0 (installation locale)**'.




5.3) Nommage du poste – informations administratives

Après un temps d'initialisation, le formulaire de configuration du poste s'affiche.

Renseigner la Direction, le Département, le numéro d'inventaire.

Indiquer l'adresse IP choisie, sélectionner le masque de sous-réseau, et renseigner la passerelle.

Puis cliquer sur « Valider » pour lancer l'installation.



The screenshot shows a window titled 'Configuration' with the following fields:


- Direction:** 010 - Ain (dropdown menu)
- Département:** 001 - Ain (dropdown menu)
- Numéro d'inventaire:** (empty text field)
- Adresse IP:** (empty text field)
- Masque de sous-réseau:** 255.255.255.240 (/28) (dropdown menu)
- Passerelle:** (empty text field)
- Valider:** (button)

5.4) Installation

La procédure d'installation va se lancer automatiquement.


Dans certains cas (ré-utilisation d'un poste préalablement soclé par exemple), une demande de confirmation d'écrasement du disque peut apparaître.

Cliquer sur « Continuer » pour poursuivre.




L'installation se déroule ensuite sans autre interaction.

Une fois celle-ci terminée, un pop-up apparaîtra pour signifier la fin de l'installation et le redémarrage du poste. Valider pour redémarrer.



5.5) Redémarrage

Après le redémarrage du poste, la mire de connexion apparaît :



Le lancement de la session usager est automatique. Une barre de progression se déroule sous le champ « Nom d'utilisateur » pendant 5 secondes. Si l'on renseigne un nom d'utilisateur (avec le compte maintenance par exemple, pour reconfigurer le poste), cette progression est interrompue. Sinon, la session usager se lance.

6) Ouverture et Fermeture de la Session Usager


La session usager lance un navigateur lancé en mode « kiosque », c'est à dire en plein écran, et sans aucun accès possible à une autre application :




Après validation par l'utilisateur, un message d'avertissement apparaît :



Enfin, la fenêtre principale de navigation apparaît :



Pour quitter la session usager et fermer la session, éteindre ou redémarrer la machine, il faut retourner à la page d'accueil (retour automatique à cette page après 5 minutes d'inactivité), et cliquer (en maintenant le clic appuyé pendant 2 secondes) sur le logo « Finances Publiques » en haut à droite :




7) CONFIGURATION ET ADMINISTRATION DU POSTE LIBRE SERVICE AGENT

7.1) Connexion avec le compte maintenance

Pour reconfigurer le poste, il est nécessaire de se connecter en tant qu'utilisateur **maintenance**, avec le mot de passe **drws845A%**



Le bureau suivant va apparaître



Les tâches d'administration d'un poste PLSU étant extrêmement restreintes (il est interdit d'y installer quelque application que ce soit, hors celles qui sont installées automatiquement), ces quelques outils suffisent pour les opérations courantes (vérification système, (re)configuration réseau, ajout/suppression d'imprimantes).

7.2) Configuration des imprimantes

L'outil de gestion des paramètres du poste est appelé en cliquant sur l'icône « engrenage », en haut à gauche dans le dock. Pour configurer ou ajouter une imprimante, sélectionner « Imprimantes », puis « Paramètre d'imprimante supplémentaires... »



Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur « Ajouter ».


Un seconde fenêtre s'ouvre, aller sur « rechercher une imprimante réseau », et rentrer l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquer sur « Trouver », puis sur « Suivant ».

L'ordinateur va rechercher des pilotes et vous proposer une liste de nom de fabricants.

Sélectionner le fabricant de l'imprimante et cliquer sur suivant. Choisir ensuite le modèle de l'imprimante et cliquer sur « Suivant ». Une fenêtre apparaît, appuyer sur « Suivant » puis sur « Appliquer ».

Note : pour les imprimantes Konica du marché SOLIMP, sélectionner le fabricant « KONICA MINOLTA ».


Imprimer une page de test pour valider la configuration.




7.3) Configuration réseau

La configuration réseau est normalement figée lors de l'installation. Dans le cas d'une modification de l'adressage (cas d'un poste transféré d'un service vers un autre, ou de modifications du réseau local), il est conseillé de réinstaller le poste et de reconfigurer le réseau.

Il est cependant possible de modifier la configuration réseau avec la commande `nmtui` dans un terminal, ou via l'outil « Paramètres », en allant dans le panel « Réseau », puis en cliquant sur l'icône « engrenage » du panel « Filaire » :



Aller ensuite dans l'onglet IPv4, puis modifier les paramètres souhaités



Cliquer ensuite sur « Appliquer » pour valider vos modifications.

7.4) Connexion à distance

Il est également possible de se connecter sur le poste Libre Service Utilisateur à distance en **SSH** avec le compte maintenance, ce qui permet de consulter les fichiers de log, d'éditer les fichiers de configuration, de déterminer la configuration réseau, de redémarrer le poste...