Несколько Asterisk на одной машине

Настройка нескольких Asterisk на одной машине

Prerequisites: на целевой машине есть нужное количество (в нашем случае и далее 5) сетевых интерфейсов. Нужно запустить 5 астерисков

Для того, чтобы это сделать, нужно:

1) Скопировать конфигурационную директорию asterisk (/etc/asterisk) 5 раз (к примеру, /etc/asterisk2, /etc/asterisk3, /etc/asterisk3, /etc/asterisk4. /etc/asterisk5).
2) В каждой из этих директорий изменить секцию `[directories]` примерно так (не забудьте удалить `(!)` после `[directories]` для того, чтобы это заработало:

```
[directories] ; remove the (!) to enable this
astetcdir => /etc/asterisk2
astmoddir => /usr/lib/asterisk2/modules
astvarlibdir => /var/lib/asterisk2
astdbdir => /var/lib/asterisk2
astkeydir => /var/lib/asterisk2
astdatadir => /var/lib/asterisk2
astagidir => /var/lib/asterisk2/agi-bin
astspooldir => /var/spool/asterisk2
astrundir => /var/run/asterisk2
astlogdir => /var/log/asterisk2
```

3) Скопируйте для каждого из пяти экземпляров Asterisk нужные директории:

```
# cp -R /usr/lib64/asterisk /usr/lib/asterisk2
# cp -R /var/lib/asterisk /var/lib/asterisk2
# cp -R /var/spool/asterisk /var/spool/asterisk2
# cp -R /var/run/asterisk /var/run/asterisk2
# cp -R /var/log/asterisk /var/log/asterisk2
```

4) Для каждого из `sip.conf` измените:

```
tcpbindaddr=10.0.0.1
udpbindaddr=10.0.0.1

; 10.0.0.1 — интерфейс, который будет слушать этот Asterisk
; проследите, чтоб там нигде не было 0.0.0.0
```

5) При необходимости измените `rtpstart` и `rtpend` в `rtp.conf`.

6) Для Systemd: создайте нужное количество systemd-сервисов:

```
# cp /usr/lib/systemd/system/asterisk.service /usr/lib/systemd/system/
asterisk2.service
# cp /usr/lib/systemd/system/asterisk.service /usr/lib/systemd/system/
asterisk3.service
# cp /usr/lib/systemd/system/asterisk.service /usr/lib/systemd/system/
asterisk4.service
# cp /usr/lib/systemd/system/asterisk.service /usr/lib/systemd/system/
asterisk5.service
```

7) В каждом новом systemd-сервисе измените ExecStart так, чтоб он указывал на нужный asterisk.conf:

```
# vim /usr/lib/systemd/system/asterisk2.service

ExecStart=/usr/sbin/asterisk -mqf -C /etc/asterisk2/asterisk.conf
```

Работа с несколькими БД

1) Добавьте несколько БД
2) Приведите свой `/etc/odbc.inst` к виду:

```
[sipteco-odbc]
driver=MySQL
Database=sipteco
Server=127.0.0.1
User=sipteco
Password=Or54o3w0
CharSet=utf8

[sipteco-copy-1-odbc]
driver=MySQL
Database=sipteco-copy-1
Server=127.0.0.1
User=sipteco
Password=Or54o3w0
CharSet=utf8

[sipteco-copy-2-odbc]
driver=MySQL
Database=sipteco-copy-2
Server=127.0.0.1
User=sipteco
Password=Or54o3w0
CharSet=utf8

[sipteco-copy-3-odbc]
driver=MySQL
Database=sipteco-copy-3
Server=127.0.0.1
User=sipteco
Password=Or54o3w0
CharSet=utf8

[sipteco-copy-4-odbc]
driver=MySQL
Database=sipteco-copy-4
Server=127.0.0.1
User=sipteco
```

```
Password=0r54o3w0
CharSet=utf8
```

3) Для каждой из Asterisk-инсталляций (/etc/asterisk2, /etc/asterisk3, etc.) внесите изменения в `res_odbc.conf` таким образом:

```
[asterisk]
enabled => yes
;dsn => asterisk-odbc
dsn => sipteco-copy-3-odbc
pre-connect => yes

[sipteco]
enabled => no
dsn => sipteco-copy-3-odbc
;username => myuser
;password => mypass
pre-connect => yes
```

(проследите, чтобы поля `dsn` были корректными для этой инсталляции)

Финальные этапы

1) Включите и запустите ваши systemd-сервисы:

```
# systemctl enable asterisk2.service
# systemctl enable asterisk3.service
# systemctl enable asterisk4.service
# systemctl enable asterisk5.service

# service asterisk restart
# service asterisk2 restart
# service asterisk3 restart
# service asterisk4 restart
# service asterisk5 restart
```

2) Готово!

```
[root@iasterisk ~]# netstat -nlp | grep asterisk
tcp        0      0 0.0.0.0:23              0.0.0.0:*               LISTEN      30980/asterisk
tcp        0      0 10.0.0.5:8088           0.0.0.0:*               LISTEN      31038/asterisk
tcp        0      0 10.0.0.3:8088           0.0.0.0:*               LISTEN      31037/asterisk
tcp        0      0 10.0.0.2:8088           0.0.0.0:*               LISTEN      31035/asterisk
tcp        0      0 10.0.0.4:8088           0.0.0.0:*               LISTEN      31036/asterisk
tcp        0      0 10.0.0.1:8088           0.0.0.0:*               LISTEN      30980/asterisk
tcp        0      0 10.0.0.5:5060           0.0.0.0:*               LISTEN      31038/asterisk
tcp        0      0 10.0.0.3:5060           0.0.0.0:*               LISTEN      31037/asterisk
tcp        0      0 10.0.0.2:5060           0.0.0.0:*               LISTEN      31035/asterisk
tcp        0      0 10.0.0.4:5060           0.0.0.0:*               LISTEN      31036/asterisk
tcp        0      0 10.0.0.1:5060           0.0.0.0:*               LISTEN      30980/asterisk
udp        0      0 10.0.0.5:5060           0.0.0.0:*                           31038/asterisk
udp        0      0 10.0.0.3:5060           0.0.0.0:*                           31037/asterisk
udp        0      0 10.0.0.2:5060           0.0.0.0:*                           31035/asterisk
udp        0      0 10.0.0.4:5060           0.0.0.0:*                           31036/asterisk
udp        0      0 10.0.0.1:5060           0.0.0.0:*                           30980/asterisk
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1499253267 31035/asterisk       /var/run/asterisk2/asterisk.ctl
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1499253324 31038/asterisk       /var/run/asterisk5/asterisk.ctl
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1499253381 31037/asterisk       /var/run/asterisk3/asterisk.ctl
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1499223945 30980/asterisk       /var/run/asterisk/asterisk.ctl
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     1499253210 31036/asterisk       /var/run/asterisk4/asterisk.ctl
[root@iasterisk ~]#
```