RHEL/CentOS/Rocky/AlmaLinux 系统低延时调优指南(Low Latency)

工厂日常

Exported on 09/09/2025

Table of Contents

1	RHEL/CentOS 6.x	.4
1.1	安装依赖软件包	4
1.2	优化系统服务	4
1.3	优化 Tuned Profile	5
1.4	优化内核参数	5
2	RHEL/CentOS 7.x、RHEL/Rocky/AlmaLinux 8.x	6
2.1	安装依赖软件包	6
	优化系统服务	
2.3	优化Tuned Profile	6
2.4	优化内核参数	7
3	安装低延时网卡	8
3.1	Solarflare 低延时卡驱动安装和优化	8
3.2	Exanic低延时网卡驱动安装和优化	9
4	优化后系统检查	10

• 文档信息

分发范围	客户	
使用范围	RHEL/CentOS 6.x RHEL/CentOS 7.x RHEL/Rocky/AlmaLinux 8.x	
作者	@Sean Shen	
初始版本	完成RHEL/CentOS6.x系列的调优	2024/05/06
v1.0	增加RHEL/CentOS 7.x系列的调优	2024/05/06
v1.1	增加优化后系统检查	2025/09/08

• 概要

此文档用于指导RHEL/CentOS 6.x和7.x系统的低延时调优。

备注:应先完成硬件层低延时调优,对于中鑫服务器在出厂是硬件层均已完成。

1 RHEL/CentOS 6.x

1.1 安装依赖软件包

本地Media YUM源安装

yum --disablerepo=* --enablerepo=c6-media install kernel-devel-\$(uname -r) kernel-headers-\$(uname -r) kernel-tools-\$(uname -r) cpupowerutils gcc gcc-c++ make perl automake libtool pciutils net-tools tuned elfutils-libelf-devel numactl bash-completion libcap-devel wget lm_sensors sos libnl3-devel tcpdump

在线YUM源安装

yum install kernel-devel-\$(uname -r) kernel-headers-\$(uname -r) kernel-tools-\$(uname -r) cpupowerutils gcc gcc-c++ make perl automake libtool pciutils net-tools tuned elfutils-libelf-devel numactl bash-completion libcap-devel wget lm_sensors sos libnl3-devel tcpdump

libnl3-devel不包含在DVD光盘中,这个包被exasock-stat所使用 yum install libnl3-devel

1.2 优化系统服务

停止服务

service cpupower stop service powerd stop service cpuspeed stop service cpufreqd stop service postfix stop service iptables stop service ip6tables stop service irgbalance stop

关闭服务开机自启动

chkconfig cpupower off chkconfig powerd off chkconfig cpuspeed off chkconfig cpufreqd off chkconfig postfix off chkconfig iptables off chkconfig ip6tables off chkconfig irqbalance off

循环关闭

for i in cpupower powerd cpuspeed cpufreqd postfix iptables ip6tables irqbalance
do

service \$i stop chkconfig \$i off done

1.3 优化 Tuned Profile

设置内核模块

cat > /etc/sysconfig/modules/acpi-cpufreq.modules <<EOF
#!/bin/sh
Sihung Low Tuned
/sbin/modprobe acpi-cpufreq
EOF</pre>

chmod a+x /etc/sysconfig/modules/acpi-cpufreq.modules

设置服务

chkconfig tuned on
tuned-adm profile latency-performance
tuned-adm active latency-performance

1.4 优化内核参数

编辑 GRUB 配置文件

vi /boot/grub/grub.conf or /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg, add them to kernel line.

- # 核心隔离参数 在 GRUB_CMDLINE_LINUX= 末尾添加以下值
- # 前2个核心隔离给sytem使用,2-17留给程序使用,根据实际情况更改

intel_idle.max_cstate=0 processor.max_cstate=0 idle=poll pcie_aspm.policy=performance
mce=ignore_ce ipmi_si.force_kipmi=0 nmi_watchdog=0 noht nohz=off nohalt nosoftlockup
splash irqaffinity=0-1 isolcpus=2-17 nohz_full=2-17 rcu_nocbs=2-17 selinux=0 audit=0
tsc=reliable

不做核心隔离内核参数 - 在 GRUB_CMDLINE_LINUX= 末尾添加以下值

intel_idle.max_cstate=0 processor.max_cstate=0 idle=poll pcie_aspm.policy=performance
mce=ignore_ce ipmi_si.force_kipmi=0 nmi_watchdog=0 noht nohz=off nohalt nosoftlockup
splash selinux=0 audit=0 tsc=reliable

重启生效

reboot

2 RHEL/CentOS 7.x、RHEL/Rocky/AlmaLinux 8.x

2.1 安装依赖软件包

YUM源安装 CentOS7.x

yum install kernel-devel-\$(uname -r) kernel-tools cpupowerutils gcc gcc-cc++ make perl automake libtool pciutils net-tools tuned numactl wget lsof libnl3-devel sos -y

yum --disablerepo=* --enablerepo=c7-media install kernel-headers-\$(uname -r) kernel-devel-\$(uname -r) kernel-tools cpupowerutils gcc gcc-cc++ make perl automake libtool pciutils net-tools tuned numactl wget lsof libnl3-devel bash-completion mlocate cake bzip gcc-c++ sos -y

YUM源安装, CentOS8.x

yum --disablerepo=* --enablerepo=media-baseos,media-appstream install kernel-devel-\$ (uname -r) kernel-tools cpupowerutils gcc make perl automake libtool pciutils net-tools tuned numactl wget lsof libnl3-devel lm_sensors sos libcap-devel

2.2 优化系统服务

关闭服务

systemctl stop cpupower
systemctl disable cpupower

如做了核心隔离,建议关闭

systemctl stop irqbalance systemctl disable irqbalance

防火墙关闭

systemctl stop firewalld systemctl disable firewalld

邮件进程关闭

systemctl stop postfix
systemctl disable postfix

2.3 优化Tuned Profile

设置服务

systemctl enable tuned systemctl start tuned

设置Profile

tuned-adm profile network-latency

2.4 优化内核参数

编辑 GRUB 配置文件

vi /etc/default/grub

非核心隔离内核参数 - 在 GRUB_CMDLINE_LINUX= 末尾添加以下值

intel_idle.max_cstate=0 processor.max_cstate=0 idle=poll pcie_aspm.policy=performance
mce=ignore_ce ipmi_si.force_kipmi=0 nmi_watchdog=0 noht nohz=off nohalt nosoftlockup
splash selinux=0 audit=0 tsc=reliable

- # 核心隔离内核参数 在 GRUB_CMDLINE_LINUX= 末尾添加以下值
- # 前2个核心隔离给sytem使用,2-17留给程序使用,根据实际情况更改

intel_idle.max_cstate=0 processor.max_cstate=0 idle=poll pcie_aspm.policy=performance
mce=ignore_ce ipmi_si.force_kipmi=0 nmi_watchdog=0 noht nohz=off nohalt nosoftlockup
splash irqaffinity=0-1 isolcpus=2-17 nohz_full=2-17 rcu_nocbs=2-17 selinux=0 audit=0
tsc=reliable

检查引导模式

[-d /sys/firmware/efi] && echo "The Server use UEFI Mode" || echo "The Server use Legacy BIOS Mode"

Legacy BIOS

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

UEFI

grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/*/grub.cfg

自动制作引导配置文件

[-f /boot/grub2/grub.cfg] && grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg || echo 没有配置文件: /boot/grub2/grub.cfg

[-f /boot/efi/EFI/*/grub.cfg] && grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/*/grub.cfg || echo 没有配置文件: /boot/efi/EFI/*/grub.cfg

重启生效

reboot

3 安装低延时网卡

3.1 Solarflare 低延时卡驱动安装和优化

- · Onload V7版本
- 建议操作系统版本
 - RHEL/CentOS 6.x
 - RHEL/CentOS 7.x
- # 解压onload tar -zxvf onload-7.1.3.202.tgz # 进入安装目录 onload-7.1.3.202/scripts # 编译安装onload ./onload_install onload_tool reload
 - · Onload V8版本
 - · 建议操作系统版本:
 - RHEL/Rocky/AlmaLinux 8.x
- # 解压onload tar -zxvf onload-8.1.3.40.tgz # 进入安装目录 cd onload-8.1.3.40/scripts # 编译安装onload ./onload_install onload_tool reload

• 网卡固件升级

- # 安装网卡固件包 rpm -ivh sfutils-8.3.3.1000-1.x86_64.rpm # 升级网卡固件
- # 开级网下回汗 sfupdate --write sfupdate
- # 此外也可以使用ISO引导系统完成升级

• 网卡优化

```
# 开启网卡超低延时模式
# 注意替换命令中的网卡名
sfboot --adapter=eth2 firmware-variant=ultra-low-latency
sfboot --adapter=eth3 firmware-variant=ultra-low-latency
# 如果需要改回原来模式,使用如下命令
# 注意替换命令中的网卡名
sfboot --adapter=eth2 firmware-variant=full-feature
sfboot --adapter=eth3 firmware-variant=full-feature
# 禁用低延时网卡PXE
sfboot boot-type=disabled
# 设置发送队列和接收队列
ethtool -G 网卡名 rx 4096 tx 2048
# 关闭自适应
ethtool -C 网卡名 rx-usecs 0 rx-usecs-irq 0 adaptive-rx off
# 将设置命令添加到/etc/rc.local
# 注意替换命令中的网卡名
cat >> /etc/rc.local << EOF
ethtool -G eth2 rx 4096 tx 2048
ethtool -G eth3 rx 4096 tx 2048
ethtool -C eth2 rx-usecs 0 rx-usecs-irq 0 adaptive-rx off
ethtool -C eth3 rx-usecs 0 rx-usecs-irq 0 adaptive-rx off
EOF
# 设置开机自启动,使用root账户执行
chmod a+x /etc/rc.local
systemctl enable rc-local
```

3.2 Exanic低延时网卡驱动安装和优化

解压软件包 tar zxvf exanic-2.7.4.tar.gz # 进入安装目录 exanic* # 编译安装 make make install

4 优化后系统检查

调优全部完成后,建议重启机器后做确认检查

· 检查项目条目和命令

```
# 内存检查,主要核对:内存容量和内存频率
free -h
dmidecode -t 17
# CPU检查,只要核对CPU主频和温度
lscpu
turbostat -i 1
# 内核参数检查
cat /proc/cmdline
# 服务检查
systemctl list-unit-files --state=enabled
# 网卡优化检查,注意替换命令中的网卡名
sfboot
ethtool -g eth2
ethtool -g eth3
ethtool eth2
ethtool eth3
# Solarflare驱动和onload检查
modinfo sfc
modinfo onload
onload ping 127.0.0.1
# Exanic驱动和exasock
modinfo exanic
modinfo exasock
exasock ping 127.0.0.1
```