


智能系统与控制

树莓派: OpenCV+mediapipe的 安装



于泓 鲁东大学 信息与电气工程学院 2022.3.21



步骤:

- 一、系统镜像下载
- 二、SD卡格式化、系统烧录
- 三、ssh、网络连接设置
- 四、系统软件源的更改与系统更新
- 五、Opencv的安装
- 六、mediapipe的安装
- 七、RDP远程桌面设置
- 八、固定IP的设置



一、系统镜像下载

• 需要下载历史镜像

https://oldtang.com/1604.html

一、Raspbian 下载地址

官方最新版下载地址: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

历史版本下载地址:

- Raspbian: https://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/
- Raspbian full: https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_full/images/
- Raspbian lite: https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite/images/




Index of /raspbian/images/raspbian-2020



推荐使用BT下载



二、SD卡格式化、系统烧录











三、ssh、网络连接设置

```
country=CN
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="HUAWEI-ZYJ"
psk="ha446446"
priority=11
}
network={
ssid="hyhot"
psk="12345678"
priority=20
}
```











四、系统软件源的更改与系统更新

树莓派 更换软件源

编辑 `/etc/apt/sources.list`文件,删除原文件所有内容,用以下内容取代:
deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspberry-pi-os/raspbian/ buster main non-free contrib rpi
deb-src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspberry-pi-os/raspbian/ buster main non-free contrib rpi

编辑 `/etc/apt/sources.list.d/raspi.list`文件,删除原文件所有内容,用以下内容取代: deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspberrypi/ buster main ui

运行更新软件列表 sudo apt-get update

运行 安装新版软件 sudo apt-get upgrade



五、Opencv的安装

树莓派 改变 python安装源 pip3 config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

树莓派 安装opencv # 直接安装 #安装依赖软件 sudo apt-get install -y libopencv-dev python3-opencv

sudo apt-get install libatlas-base-dev

sudo apt-get install libjasper-dev

sudo apt-get install libqtgui4

sudo apt-get install python3-pyqt5

sudo apt install libqt4-test

安装Python 包 pip3 install opency-python 2022/3/12 安装之前更新numpy

pip3 install numpy-1.21.5-cp37-cp37mlinux_armv7l.whl --upgrade --ignore-installed



六、mediapipe的安装

sudo apt install ffmpeg python3-opencv

sudo apt install libxcb-shm0 libcdio-paranoia-dev libsdl2-2.0-0 libxv1 libtheora0 libva-drm2 libva-x11-2 libvdpau1 libharfbuzz0b libbluray2 libatlas-base-dev libhdf5-103 libgtk-3-0 libdc1394-22 libopenexr23

sudo pip3 install mediapipe-rpi4



七、RDP远程桌面设置

远程桌面协议RDP是一个多通道(multi-channel)的协议,让用户(客户端)连上提供微软终端机服务的电脑(服务器端)。大部分的Windows都有客户端所需软件,所以这里相比VNC要稍微方便些,另外VNC有时比较慢,所以完全可以尝试下使用RDP来实现远程桌面管理,Window平台的远程连接客户端支持 RDP 协议,具体步骤如下:

步骤1: 树莓派3安装 RDP SERVER 及VNC SERVER

sudo apt-get install xrdp

sudo apt-get install tightvncserver

步骤2: 使能开机自动启动RDP SERVER

1.sudo systemctl enable xrdp

2.sudo reboot



八、固定IP的设置

sudo nano /etc/network/interfaces

Include files from /etc/network/interfaces.d: source-directory /etc/network/interfaces.d

auto lo iface lo inet loopback

iface eth0 inet manual

allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet manual wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf



sudo nano /etc/dhcpcd.conf

interface wlan0 arping 192.168.1.1

profile 192.168.1.1 static ip_address=192.168.1.59/24 static routers=192.168.1.1 static domain_name_servers=114.114.114.