**3.** Definisati 8086 kod i izgled aktivacionih slogova za funkcije *find* i *count*. Za predstavljanje podataka tipa int kao i memorijskih adresa koriste se 2 bajta. Pretpostaviti da se rezultat funkcije smešta u registar CX.

```
struct list
  int info;
  struct list* next;
};
int find(struct list* l, int x)
  int res;
  if (1 == 0)
     res = 0;
  else if ( l->info == x )
     res = 1;
     res = find(l->next, x);
  return res;
}
void count(struct list* head,int a)
  static int s;
  s+=find( head, a );
```

## Rešenje:

Funkcija count:

Aktivacioni slog:

head

Adresa povratka

Stara vrednost BP

## 8086 kod:

```
Upis BP na stek
      PUSH
                  ΒP
Promena vrednosti pokazivaca BP:
      VOM
                  BP, SP
Telo funkcije:
     MOV
                  AX, [BP+6]
      PUSH
                  ΑX
     VOM
                  AX, [BP+4]
                  AX,
      PUSH
                  find
      CALL
                  SP,4
      ADD
      VOM
                  AX, [0100]
                  AX, CX
      ADD
                  [0100], AX
     VOM
Uzimasnje stare vrednosti BP-a:
      POP
                  ΒP
      RET
```

Aktivacioni slog:

X
1
Adresa povratka
Stara vrednost BP
res

```
upis BP na stek
      PUSH
                   ΒP
promena vrednosti pokazivaca BP:
                   BP, SP
      VOM
Rezervacija prostora za lokalnu
promenljivu:
      SUB
                   SP,2
Telo funkcije:
      MOV
                   AX, [BP+4]
                   AX, 0
      CMP
      JNE
                   lab1
                   [BP-2],0
      VOM
                   lab2
      JMP
                   BX, [BP+4]
lab1 MOV
      VOM
                   AX, [BX]
                   AX, [BP+6]
      CMP
      JNE
                   lab3
      VOM
                   [BP-2],1
      JMP
                   lab2
Upis stvarnih parametara u stek:
lab3 MOV
                   AX, [BP+6]
      PUSH
                   ΑX
                   BX, [BP+4]
      VOM
                   AX, [BX+2]
      VOM
      PUSH
                   ΑX
Poziv funkcije:
      CALL
                   find
Izbacivanje stvarnih parametara iz steka:
      ADD
                   SP,4
Smestanje rezultata u CX:
lab2 MOV
                   CX, [BP-2]
Izbacivanje lokalnih promenljivih iz steka:
      VOM
                   SP, BP
Uzimasnje stare vrednosti BP-a:
      POP
                   ВР
```

RET

8086 kod: