Programski prevodioci (vežbe)

Upravljanje memorijom u toku izvršenja programa Prevođenje poziva potprograma

Upravljanje memorijom (Runtime memory management)

- Organizacija memorije u toku izvršenja programa
- Pristup podacima u različitim delovima memorije
- Promene sadržaja memorije u trenutku poziva potprograma i u trenutku povratka na pozivajući modul

Uobičajena organizacija memorije

Procesorski stek Dinamički podaci Statički podaci Kod programa

Primer: Smeštanje podataka u različite delove memorije u C programima

- U oblasti statičkih podataka:
 - Globalne promenljive
 - Lokalne promenljive koje imaju klasu memorije static.
- U oblasti steka:
 - Parametri funkcija
 - Lokalne promenljive koje imaju klasu memorije auto.
- U oblasti dinamičkih podataka:
 - Neimenovane promenljive za koje je dinamički alociran memorijski prostor u toku izvršenja programa (malloc ili calloc funkcijom). Ovim promenljivama se pristupa pomoću pokazivača.
- U registrima procesora:
 - Lokalni podaci koji imaju klasu memorije register.

Načini adresiranja kod mikroprocesora 8086

| Način adresiranja | FORMAT | PRIMER | ZNAČENJE |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| neposredno | CONST | 100 | Vrednost operanda je navedena konstanta. |
| direktno memorijsko | NAME ili [CONST] | X ili [0100] | Vrednost operanda je sadr- žaj memorijske lokacije čija je adresa data simboličkim imenom ili konstantom. |
| direktno registarsko | REG | AX | Vrednost operanda je sadržaj datog registra. |
| indirektno registarsko | [REG] | [BX] | Vrednost operanda je u me- morijskoj lokaciji čija se adresa nalazi u datom regi- stru. |
| bazno | [REG+CONST] | [BP+4] | Bazni registar čuva po- četnu adresu nekog bloka, a stvarna adresa operanda se dobija tako što se na sadržaj datog baznog regi- stra doda vrednost nave- dene konstante. |
| indeksno | NAME [REG] ili CONST [REG] | $X[{ m SI}]$ ili $25{ m h}[{ m DI}]$ | Konstanta ili simboličko ime predstavlja početnu adresu bloka, a u registru je zapamćen pomeraj u odnosu na tu početnu adresu. Adresa operanda se opet dobija sabiranjem početne adrese i pomeraja. |

Pristup podacima koji su smešteni u različitim delovima memorije

- U registrima procesora:
 - Direktnim registarskim adresiranjem
- U delu za statičke podatke:
 - Direktnim memorijskim adresiranjem
- U steku:
 - Baznim adresiranjem
- U delu za dinamičke podatke:
 - Pristup adresi (na jedan od prethodnih načina) u neki od registara se dovede adresa podatka
 - Indirektnim registarskim adresiranjem

Primer:

Napisati asemblerski kod za izvršenje sledećih C-naredbi:

```
register int i;
static int j;
int a;
static int *b;
i=j;
a=*b;
```

- Promenljiva i je smeštana u nekom registru (neka je to registar SI).
- Promenljiva j je u delu za statičke podatke čija je adresa određena u fazi prevođenja i zapamćena u tabeli simbola. Neka je to adresa 100.
- Promenljiva a je zapamćena u steku (ako je to jedina lokalna promenljiva sa klasom meorije auto, njen pomeraj u odnosu na registar BP je -2)
- Pokazivačka promebljiva b je, takođe, u statičkoj zoni memorije i neka je ona zapisana na adresi 102.

Rešenje:

Naredbi

```
i=j;
varak
```

odgovara kod:

MOV SI, [0100]

AX, [BX]

 registarsko adresiranje za pristup prom i, direktno mem. adresiranje za pristup prom. j

Naredbi

$$a=*b;$$

odgovara kod:

MOV

MOV BX, [0102] - direktno mem. adresiranje za pristup pokazivaču b

 indirektno registarsko adresiranje za pristup neimenovanoj prom. na koju ukazuje b

MOV [BP-02], AX - indeksno adresiranje za pristup prom. a

Promena sadržaja steka prilikom poziva potprograma

- Prilikom poziva potprograma kreira se tzv. aktivacioni slog (aktivacioni zapis) potprograma i smešta se u stek.
- U aktivacionom slogu pamte se:
 - Stvarni parametri,
 - Povratna adresa,
 - Kontrolna veza (prethodni sadržaj baznog registra BP)
 - Lokalne promenljive

Sadržaj steka nakon poziva potprograma aktivacioni slog Kontrolna veza pozivajuće funkcije Lokalne promenljive Stvarni argumenti aktivacioni Povratna adresa slog BP Kontrolna veza pozvane funkcije Lokalne promenljive

Sekvenca pozivanja

- Sekvenca pozivanja je skup aktivnosti koje izvršavaju pozivajuća i pozvana funkcija da bi se kreirao aktivacioni zapis pozvane funkcije.
- Aktivnosti pozivajuće funkcije:
 - Na steku rezerviše prostor za smeštanje rezultata pozvane funkcije
 - Na stek stavlja stvarne parametre pozvane funkcije.
 - Izvršava CALL naredbu koja na stek stavlja povratnu adresu i prenosi kontrolu pozvanoj funkciji.
- Aktivnosti pozvane funkcije:
 - Na stek stavlja sadržaj registra BP (kontrolna veza).
 - Sadržaj registra SP, koji u tom trenutku ukazuje na kontrolnu vezu, kopira u BP.
 - Od sadržaja registra SP oduzima broj memorijskih lokacija potrebnih za smeštaj lokalnih promenljivih. Na ovaj način se na steku alocira potreban prostor za lokalne promenljive.

Sekvenca povratka

- Sekvenca povratka je skup aktivnosti koje izvršavaju pozvana i pozivajuća funkcija da bi se aktivacioni zapis pozvane funkcije izbacio iz steka.
- Aktivnosti pozvane funkcije:
 - Sadržaj registra BP kopira u registar SP čime se sa steka oslobađa prostor za lokalne promenljive i one efektivno prestaju da postoje.
 - Sa vrha steka (koji u tom trenutku ukazuje na polje kontrolne veze pozvane procedure) skida se vrednost kontrolne veze i smešta u registar BP.
 - Izvršava naredbu RET koja skida sa vrha steka povratnu adresu i smešta u brojač naredbi IP.
- Aktivnosti pozivajuće funkcije:
 - Dodavanjem odgovarajuće vrednosti na SP sa steka uklanja stvarne parametre i rezultat pozvane funkcije i normalno nastavlja rad.

Primer:

Prikazati izgled generisanog koda za funkciju f, aktivacioni slog i deo koda koji odgovaraju sledećem pozivu funkcije f:

```
f(1,2)

void f( int a, int b )
{
  int c;
  c=a+b;
}
```

Generisani kod poziva funkcije f

- deo sekvence pozivanja
 - smeštanje stvarnih parametara na stek

```
MOV AX, 2
PUSH AX
MOV AX, 1
PUSH AX
```

poziv funkcije f

CALL

- deo sekvence povratka
 - skidanje stvarnih parametara sa steka

ADD SP, 4

Aktivacioni slog funkcije f

(b): 2

(a): 1

Adresa instrukcije:

ADD SP, 4

Vrednost BP u pozivajućoj funkciji

(c):

← BP

___ SF

Generisani kod funkcije f

- deo sekvence pozivanja
 - smeštanje sadržaja BP u stek

PUSH BP

definisanje novog sadržaja BP

MOV BP, SP

alociranje prostora za lokalnu promenljivu c

SUB SP, 2

telo funkcije

MOV AX, [BP+04] ADD AX, [BP+06] MOV [BP-02], AX

- deo sekvence povratka
 - oslobađanje prostora rezervisanog za lokalne promenljive

MOV SP, BP

rekonstrukcija sadržaja registra BP

POP BP

povratak u pozivajući modul

RET