

第七章用户和用户组管理

主讲人: 沈超 (http://weibo.com/lampsc)

毕恩竹(http://weibo.com/bienzhu)

交流论坛: http://bbs.lampbrother.net



课程大纲

- 7.1、用户配置文件
- 7.2、用户管理相关文件
- 7.3、用户管理命令
- 7.4、用户组管理命令



- 7.3 用户管理命令
- 7.3.1 用户添加命令useradd
- 7.3.2 修改用户密码passwd
- 7.3.3 修改用户信息usermod 修改用户密码状态chage
- 7.3.4 删除用户userdel 用户切换命令su



1、修改用户信息usermod

[root@localhost ~]#usermod [选项] 用户名 选项:

-u UID: 修改用户的UID号

-c 用户说明: 修改用户的说明信息

-G 组名: 修改用户的附加组

-L: 临时锁定用户(Lock)

-U: 解锁用户锁定(Unlock)



- ◆ [root@localhost ~]# usermod -c "test user" lamp #修改用户的说明
- ◆ [root@localhost ~]# usermod -G root lamp #把lamp用户加入root组
- ◆ [root@localhost ~]# usermod -L lamp #锁定用户
- ◆ [root@localhost ~]# usermod -U lamp #解锁用户



2、修改用户密码状态chage

[root@localhost ~]#chage [选项] 用户名 选项:

-l: 列出用户的详细密码状态

-d 日期: 修改密码最后一次更改日期(shadow3字段)

-m 天数: 两次密码修改间隔(4字段)

-M 天数: 密码有效期(5字段)

-W 天数: 密码过期前警告天数 (6字段)

-I 天数: 密码过后宽限天数(7字段)

-E 日期: 账号失效时间(8字段)



[root@localhost ~]# chage -d 0 lamp

#这个命令其实是把密码修改日期归0了(shadow第3字段) #这样用户一登陆就要修改密码



扫描上面的二维码 关注兄弟连官方微信账号

兄弟连官方网址:www.lampbrother.net