PyTorch安装


PyTorch安装

- 1 安装Anaconda管理Python环境
- 2 配置Conda清华镜像源
- 3 创建虚拟环境Torch并激活
- 4 查看GPU对应的CUDA版本
- 5 进入Pytorch官网选择下载命令
- 6 下载安装PyTorch
- 7 测试PyTorch
- 8 Pycharm中使用PyTorch


1 安装Anaconda管理Python环境

下载链接: https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.02-Windows-x86 64.exe

选择为所有用户安装



记得勾选添加到环境变量 (否则需要手动添加)



安装完成后测试是否成功:

cmd输入 conda --version

```
Microsoft Windows [版本 10.0.18363.836]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\AstirMoonscape>conda --version
conda 4.8.3
```

2 配置Conda清华镜像源

十分重要! 否则安装一些包会遇到各种网络问题!

详见: https://mirror.tuna.tsinghua.edu.cn/help/anaconda/

cmd输入: conda config --set show_channel_urls yes

在用户目录下新建.condarc文件(例如我的路径是 C:\Users\AstirMoonscape)

复制以下到.condarc文件中并保存

```
channels:
 2
     - defaults
 3
   show_channel_urls: true
4
    channel_alias: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda
 5
    default_channels:
 6
      - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
 7
      - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free
8
      - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/r
9
      - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/pro
10
      - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2
    custom_channels:
```

```
conda-forge: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
msys2: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
bioconda: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
menpo: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
pytorch: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
simpleitk: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
```

3 创建虚拟环境Torch并激活

win+R输入cmd启动命令行窗口

```
1 conda create -n torch python=3.7
```

中间过程有选择提示输入y, 如图为创建成功

```
Proceed ([y]/n)? y

Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
# $ conda activate torch
#
# To deactivate an active environment, use
#
# $ conda deactivate
```

激活虚拟环境torch

1 | conda activate torch

```
C:\Users\AstirMoonscape>conda activate torch
(torch) C:\Users\AstirMoonscape>_
```


4 查看GPU对应的CUDA版本

桌面右键-NVIDIA控制面板




如果没有NVIDIA控制面板,说明你的电脑中没有英伟达GPU显卡,之后安装PyTorch选择CPU版本安 装即可。

帮助-系统信息-组件







如图查看NVCUDA.DLL对应的版本号,我的是CUDA 10.1.120 driver

5 进入Pytorch官网选择下载命令

由于PyTorch的集成做的很好,提供了CUDA+CuDNN套件,所以无需另外安装CUDA和CuDNN。以下列举了各种CUDA版本对应的安装选择,请自行对号入座:

• 如果CUDA版本>=9.2,根据你的版本选择对应命令:

https://pytorch.org/



如果访问不了PyTorch官网,以下提供了对应命令:

CUDA9.2: conda install pytorch torchvision cudatoolkit=9.2 -c pytorch -c defaults -c numba/label/dev

CUDA10.1: conda install pytorch torchvision cudatoolkit=10.1 -c pytorch

CUDA10.2: conda install pytorch torchvision cudatoolkit=10.2 -c pytorch

注: CUDA是向下兼容的,比如电脑是10.1的CUDA版本,当然可以安装9.2的

• 如果CUDA版本<9.2,选择其他版本命令:

https://pytorch.org/get-started/previous-versions/

针对CUDA 9.0以上 (PyTorch 1.1): conda install pytorch==1.1.0 torchvision==0.3.0 cudatoolkit=9.0 -c pytorch

CUDA 8.0 (PyTorch 1.1) : conda install pytorch==1.0.0 torchvision==0.2.1 cuda80 -c pytorch

• 如果**CUDA版本太低或者没有NVIDIA显卡**,选择CPU版本:

conda install pytorch torchvision cpuonly -c pytorch

6 下载安装PyTorch

进入到cmd, 粘贴选择的命令;

一定是注意在虚拟环境下!

选择C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\AstirMoonscape>conda activate torch

(torch) C:\Users\AstirMoonscape>_

中间过程选择提示输入y; 耐心等待下载即可

安装成功:

7 测试PyTorch

输入python:

```
(torch) C:\Users\AstirMoonscape>python
Python 3.7.7 (default, May 6 2020, 11:45:54) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

输入以下两行:

```
1 | import torch
2 | torch.cuda.is_available()
```


结果为True:

```
>>> import torch
>>> torch.cuda.is_available()
True
```

8 Pycharm中使用PyTorch


其实只要用上面创建好的环境torch,选择环境下的python解释器就可以使用pytorch了。


新建一个项目命名为Torch,点击小齿轮-添加本地



选择环境torch所在的路径(找到Anaconda3文件夹所在位

置): ./Anaconda3/envs/torch/python.exe





点击确定,选择create创建

新建python文件,编写代码,右键运行

