

講義 12：列印排版與頁面規劃

對應練習：[ex12](#) | 答案程式：[ZR_TR12_PRINT_LAYOUT](#)

本講重點

- 紙本報表的規格思維：點矩陣印表機、行寬與行數怎麼定
- REPORT 附加項：[NO STANDARD PAGE HEADING](#) / [LINE-SIZE](#) / [LINE-COUNT](#) [n\(m\)](#)
- WRITE 精確排版：位置、寬度、對齊、[CURRENCY](#)
- [ULINE](#) / [SKIP](#) / [NEW-PAGE](#)、[sy-pagno](#)
- [TOP-OF-PAGE](#) 頁首與 [END-OF-PAGE](#) 頁尾的搭配

1. 先懂紙，再談排版

傳統表單（出貨單、對帳單）常印在點矩陣印表機 + 連續報表紙上，規格是排版的前提：

規格	常見值	由來
行寬	132 字元（寬機） / 80 字元（窄機）	10 CPI 字距下紙寬決定
每頁行數	66 行	11 吋紙 × 6 LPI
實用行數	65 行（留 1 行安全邊界）	對應 SAP 列印格式 X_65_132 （SPAD 維護）

所以課程範例的固定開場白是：

```
REPORT zr_tr12_print_layout NO STANDARD PAGE HEADING
                           LINE-SIZE 132
                           LINE-COUNT 65(3).
```

附加項	意義
NO STANDARD PAGE HEADING	關掉系統預設頁首（程式名那行），自己用 TOP-OF-PAGE 畫
LINE-SIZE 132	每行 132 字元，超過的 WRITE 內容折到下一行
LINE-COUNT 65(3)	每頁 65 行，其中保留末尾 3 行給頁尾（ END-OF-PAGE ）

(3) 這個保留區是 [END-OF-PAGE](#) 的開關：沒有保留行數，[END-OF-PAGE](#) 永遠不觸發——最常見的「頁尾怎麼不出來」原因。

1.1 超過 132 欄的寬報表：LINE-SIZE 要對得上列印格式

實務上常看到比 132 更寬的寫法，例如某支傳票清單程式：

```
REPORT zrfi0004 NO STANDARD PAGE HEADING
               LINE-SIZE 203
```

* LINE-COUNT 65(6).
LINE-COUNT 65(0).

203 不是某種印表機的標準寬度。點矩陣寬機用一般字距 (10 CPI) 一行約 132 字；要印得更寬，靠的是**壓縮字** (約 **17 CPI**) 或雷射印表機 **A4 / A3 橫印**，印得下的字數因此可以到 200 甚至 255 字。203 通常是開發者依自己的欄位 (中文字一個佔 2 欄，見 2.1) 一欄一欄加出來的數字。

SAP 列印時要挑一個**寬度 ≥ LINE-SIZE** 的列印格式 (SPAD 維護)。本系統實際存在的標準格式如下：

列印格式	每頁行數 × 每行字數	典型用途
X_65_80	65 × 80	窄機、直式
X_65_132	65 × 132	點矩陣寬機標準 (本課程採用)
X_65_200	65 × 200	壓縮字 / 雷射橫印
X_65_255	65 × 255	壓縮字 / 雷射橫印，傳統清單的最大寬度
X_44_120、X_58_170、X_70_200、X_90_120	行數、寬度的其他組合	依印表機另外設定

套到上面的例子：**LINE-SIZE 203** 比 **X_65_200** 寬 3 欄，放不進去，要用 **X_65_255** 才印得完整。**建議寬報表直接取格式的寬度** (200 或 255)，不要取 203 這種夾在兩個格式中間的數字。畫面上的清單不受影響，差別只出現在實際列印時。

另外兩點：

- **LINE-COUNT 65(0)**：保留 0 行，**END-OF-PAGE** 永遠不會觸發，效果跟不寫 (m) 一樣。從被註解掉的 **65(6)** 看得出來，原本有 6 行頁尾，後來被拿掉了。
- 寬報表在螢幕上要左右捲動才看得完 (如上面傳票清單的畫面底部有橫向捲軸)，欄位多到 200 欄以上時，改用 ALV (講義 9) 通常更好用。

1.2 實際要印到某台印表機：先查它支援哪些 Format

工廠常見的大型印表機，大多是**寬機點矩陣** (如 Epson LQ-2xxx) 或**行式印表機** (Line Matrix，如 Printronix、TallyGenicom)。兩者都用 15 吋寬的連續報表紙，可以印多聯複寫；正常字距一行約 136 字，壓縮字約 230 字。在 SAP 裡通常對應 **X_65_132** 或 **X_65_255**。印條碼、貼紙的標籤機 (如 Zebra) 則屬於另一套機制 (Smartform / ZPL)，不適用本講的清單列印。

光看機器判斷不出它用哪個 **Format**。Format 是 SPAD 依那台印表機的 **Device Type** (裝置類型) 設定的，不同 Device Type 支援的清單也不同。查法有兩種：

1. **列印對話框 (最簡單)**：隨便跑一支清單報表 → 列印 → Output Device 選那台印表機 → 在 **Format** 欄位按 F4。清單裡只會出現這台印表機支援的格式。
2. **SPAD (通常要 Basis 權限)**：Output Devices → 找到那台印表機，記下 Device Type → 到 Device Types 開啟該類型 → **Formats**，就是支援的格式清單。

以本課程的 Demo 系統為例：前端印表機 (Device Type **SWINCF**) 支援 **X_65_80 / 132 / 200 / 255**，但範例印表機 **LP01** (HP LaserJet 類型 **HPLJIIID**) 沒有 **X_65_200**。所以 1.1 的 **LINE-SIZE 203** 能不能印，還要看目標印表機有沒有 **X_65_255**。

查到格式後，**REPORT** 參數直接照格式名稱的數字寫。格式名稱的規則是 **x_行數_寬度**：

印表機支援的格式	REPORT 參數
X_65_132	LINE-SIZE 132 LINE-COUNT 65(m)
X_65_255	LINE-SIZE 255 LINE-COUNT 65(m)
X_90_120	LINE-SIZE 120 LINE-COUNT 90(m)

- **m** 是頁尾保留行數，沒有頁尾就不寫 **(m)**。
- **寬度優先用 132**，正常字距最好讀；欄位真的放不下，再改用 255 (代價是改成壓縮字、字會變小)。
- **LINE-SIZE** 可以比格式窄，但不能比它寬，寬了會被截斷。
- 報表如果固定只印到某台印表機，可以在程式裡用 **GET_PRINT_PARAMETERS** 的 **LAYOUT = 'X_65_132'** 把格式寫死，使用者就不用每次自己選。

1.3 正常字距還是壓縮字：由 Format 決定，不是程式

程式裡沒有任何「切換成壓縮字」的指令，ABAP 清單只管「一行幾個字、一頁幾行」。字距是這樣決定的：

1. 程式的 **LINE-SIZE / LINE-COUNT** 決定清單的大小。按列印時，系統會依清單寬度帶出一個預設 **Format** (例如寬 132 帶 **X_65_132**)，使用者也可以在對話框改選。
2. 在 SPAD 裡，每個「Device Type × Format」組合都設定了送給印表機的初始化控制碼 (Printer Initialization)。點矩陣印表機切換成 17 CPI 壓縮字，就是靠 **X_65_255** 這類格式內的控制碼達成的；**X_65_132** 則維持正常 10 CPI。
3. 前端 / Windows 驅動印表機 (如 **SWINCF**) 沒有控制碼這一層，而是由 SAP 依格式寬度自動縮放字體，效果一樣：選 255 字寬就印得比較小。

所以程式只是間接影響字距：LINE-SIZE 決定系統帶出哪個 Format，真正切換字距的是 Format 的設定。某個格式印出來字距不對，要請 Basis 檢查 SPAD 裡該 Device Type 的 Format 設定，改程式沒有用。

2. WRITE 精確排版

完整格式：**WRITE [AT] /位置(寬度) 資料 [對齊/格式選項]**。

```
LOOP AT gt_items INTO gs_item.
  WRITE: /1  '|', 2(6)  gs_item-itemno,
        9  '|', 10(20) gs_item-name,
        31 '|', 32(10) gs_item-qty,
        43 '|', 44(14) gs_item-price CURRENCY 'USD',
        59 '|', 60(16) gs_item-amount CURRENCY 'USD',
        77 '|'.
ENDLOOP.
```

寫法	意義
/1	換行後從第 1 欄開始
10(20)	從第 10 欄開始、寬度 20
(20) (無位置)	接目前位置，寬度 20

每欄位固定「起始欄 + 寬度」，配合頁首同座標的欄位標題，直欄就會對得筆直——這是點矩陣報表排版的全部秘密：畫一張欄位座標表，頁首、明細、頁尾都照表寫。

位置、寬度也可以用變數，但要加 **AT**：

```
DATA: gv_pos TYPE i VALUE 5,
      gv_wid TYPE i VALUE 10.
WRITE AT /gv_pos(gv_wid) gs_item-name.      " 從第 5 欄起、寬 10
```

講義 13 的實戰案例 ZRFI0004 把整張欄位座標表寫成一個結構，每個欄位的寬度都是一個元件，頁首、明細、合計列都寫 **WRITE AT (t_optfm-hkont) ...**。要調整某一欄的寬度，只要改結構裡的一個 **VALUE**，所有列會一起變：

```
DATA: BEGIN OF t_optfm,
      hkont TYPE i VALUE 30,      " 會計科目欄寬
      kostl TYPE i VALUE 10,      " 成本中心欄寬
      ...
END OF t_optfm.

WRITE: AT /01(t_optfm-hkont) '會計科目' CENTERED,      " 頁首
      AT      (t_optfm-kostl) '成本中心' CENTERED.
WRITE: AT /01(t_optfm-hkont) t_docit-hkont,      " 明細
      AT      (t_optfm-kostl) t_docit-kostl.
```

常用格式選項：

選項	效果
CENTERED / RIGHT-JUSTIFIED / LEFT-JUSTIFIED	指定寬度內置中 / 靠右 / 靠左 (數值預設靠右、文字靠左)
CURRENCY 'USD' (或幣別變數)	依幣別小數位格式化金額——金額欄必加
NO-GAP	下一個輸出緊貼、不留間隔
NO-ZERO	數字 0 顯示成空白
USING EDIT MASK '__:__'	自訂顯示遮罩

輔助指令：

ULINE.	" 整行橫線
ULINE AT /1(77).	" 從第 1 欄畫 77 個字元寬的橫線
SKIP.	" 空一行 (SKIP 3. 空三行)
SKIP TO LINE 55.	" 游標直接跳到本頁第 55 行
NEW-PAGE.	" 強制換頁

SKIP TO LINE n 把游標移到**目前這一頁的第 n 行**，之後的輸出從那一行開始。用途是把某塊內容固定印在頁面的特定位置：講義 13 的 ZRFI0004 就是明細印完後 **SKIP TO LINE 55**，讓每一頁的簽核欄都從第 55 行開始，不管這頁明細有幾筆。n 如果超過 **LINE-COUNT** 的頁長 (或小於等於 0)，這個指令會被當成普通的 **SKIP** (官方文件 **SKIP**)。

2.1 中文字會被截掉：寬度要自己給足

WRITE 輸出一段文字時，保留的輸出寬度是**依字數**算的；但中文字 (全形字) 和 → 這類符號，在清單上每個佔**兩格**。字數算出來的寬度不夠放，文字結尾就會被截掉，而且**沒有任何錯誤訊息**。

實例 (講義 10 的驗證程式 **ZR_TR10_HIDE_TEST**，2026-09-25 實測)：

```
WRITE / '測試 2：雙擊這一行 → SUBMIT 另一支報表'.
```

* 畫面顯示：測試 2：雙擊這一行 → SUBMIT 另一支報 ← 最後的「表」不見了


```
WRITE /(60) '測試 2：雙擊這一行 → SUBMIT 另一支報表'.
```

* 畫面顯示：測試 2：雙擊這一行 → SUBMIT 另一支報表 ← 指定寬度 60 格，完整顯示

解法：在 **WRITE** 用 (寬度) 明確指定輸出寬度，中文字一個抓**兩格**來估。排版欄位座標表時也一樣，中文欄位 (名稱、說明) 的寬度要以「字數 × 2」來規劃，不然會截字或擠壞後面的直欄。

用程式算出實際佔幾格：標準類別方法 **cl_abap_list_utilities=>dynamic_output_length** 會回傳一段文字在清單上實際佔的格數，中英混雜也算得準：

```
DATA: gv_text TYPE c LENGTH 40 VALUE '東捷資訊ABC',
      gv_len  TYPE i,
      gv_disp TYPE i,
      gv_pos  TYPE i.

gv_len = strlen( gv_text ). " 7：字數
gv_disp = cl_abap_list_utilities=>dynamic_output_length( gv_text ). " 11：4 個中文字 × 2 + 3
gv_pos = ( sy-linsz - gv_disp ) / 2. " 置中的起始欄
WRITE AT /gv_pos gv_text.
```

(2026-09-29 實測：**strlen** 回 7、**dynamic_output_length** 回 11，**LINE-SIZE 80** 時從第 34 格開始，標題正好置中。) **sy-linsz** 是目前清單的行寬，就是 **LINE-SIZE** 的值。

用途有兩種：

- **中文標題置中**：用 `strlen` 算會偏右，因為字數比實際格數少。ZRFI0004 的 `write_header` 為了算公司名稱的寬度，先把字串轉成繁中編碼 (code page 8300) 的位元組再數長度，繞了一大圈，用上面這個方法一行就夠。
- **把長文字切成兩行**：ZRFI0004 的 `split_sgtxt` 逐字呼叫 `dynamic_output_length` 累加格數，超過 50 格的部分放到第二行，所以中文內文不會被從中間截斷。

3. 頁首與頁尾

搭配講義 10 的清單事件，標準版型長這樣：

```
TOP-OF-PAGE.
WRITE: /1    '程式：', (20) sy-repid,
        50(20) '測試列印報表' CENTERED,
        108 '日期：', sy-datum.
WRITE: /1    '使用者：', (18) sy-uname,
        108 '頁次：', (4) sy-pagno.
ULINE AT /1(77).
WRITE: /1    '|', 2(6)    '項次' CENTERED,
        9    '|', 10(20) '品名' CENTERED,
        31    '|', 32(10) '數量' CENTERED,
        43    '|', 44(14) '單價' CENTERED,
        59    '|', 60(16) '金額' CENTERED,
        77    '|'.
ULINE AT /1(77).

END-OF-PAGE.
ULINE AT /1(77).
WRITE: /1 '審核：_____', 40 '製表：_____'.

```

- **sy-pagno**：目前頁次，頁首直接印。
- **觸發時機回顧**：TOP-OF-PAGE 在每頁第一個 WRITE 前；END-OF-PAGE 在輸出踏進保留行區時。明細行數超過一頁，系統自動「頁尾 → 換頁 → 頁首」接下去。
- **LINE-COUNT 65(3) 的 65 是整頁總行數**，TOP-OF-PAGE 印的標題、SKIP 空行、明細、頁尾都算在內；(3) 是從這 65 行裡劃出最後 3 行給頁尾。以上面的版型為例：頁首 5 行 + 頁尾 3 行，明細最多 $65 - 5 - 3 = 57$ 行。
- **⚠️ 最後一頁通常印不出頁尾**：END-OF-PAGE 只在「輸出寫到保留區」時觸發，NEW-PAGE 不會觸發它 (官方文件 **END-OF-PAGE** 明載)。最後一頁的明細沒填滿就結束了，頁尾就不會出現；只有一頁的短報表 (如一張傳票) 則完全沒有頁尾。實務上常見的改法是 **LINE-COUNT 65(0)** 不保留頁尾，改在輸出明細的 FORM 結尾自己印頁尾，印之前先寫 **RESERVE n LINES.** ($n =$ 頁尾行數)：剩下的行數不夠 n 行就先換頁，頁尾才不會被拆到兩頁。代價是頁尾只印在報表最後，不是每頁都有。要**每頁都有頁尾**又不用 END-OF-PAGE，就得自己控制每頁印幾筆明細、在固定行號印頁尾——講義 13 第 6.1 節的傳票清單 ZRFI0004 就是這樣做 (每頁 10 筆，**SKIP TO LINE 55** 印簽核欄與頁尾)。
- 「頁次 n / 總頁數」的**總頁數**要等全部輸出完才知道——回填技巧 (READ LINE / MODIFY LINE) 在期末實作講義 13 教。

4. 驗證方式

課堂上直接看螢幕清單即可 (清單就是「虛擬的紙」) ; 要看實際分頁效果 , 故意產生超過一頁的測試資料 (如 DO 150 TIMES 塞 150 筆) , 觀察每頁的頁首、頁尾與頁次遞增。列印預覽 : 清單畫面 → 列印 , 選對應格式 (如 X_65_132) 。

5. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
END-OF-PAGE 完全不執行	LINE-COUNT 沒寫保留行數 (m)
前面各頁有頁尾 , 最後一頁沒有	END-OF-PAGE 只在寫滿到保留區才觸發 , 最後一頁沒寫滿就不觸發——要每份報表結尾都有頁尾 , 改在程式裡自己印 (見第 3 節)
直欄歪掉對不齊	各行同一欄位的起始位置/寬度不一致——先畫欄位座標表
金額小數位錯	忘了 CURRENCY (有的幣別 0 位小數 , 如 JPY)
每頁上方多一行程式名	忘了 NO STANDARD PAGE HEADING
內容被折行	超出 LINE-SIZE——加寬或縮欄位
中文欄位寬度怪、文字結尾被截掉	全形字與 → 佔兩個輸出位置 , 但預設寬度按字數算——用 (寬度) 指定 , 中文以兩格估 (見 2.1)

6. 課堂練習

完成 ex12 : 做一張 132 欄寬、65(3) 行的多頁明細報表——頁首 (程式資訊 + 欄位標題) 、表格線、金額 CURRENCY 格式、頁尾簽核欄。