

講義 28：客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制（授課順序：接在講義 27 之後）

對應練習：ex28 | 答案物件：表 ZTR28_WPARM + 權限物件 ZTR28_WERKS + Lock Object EZTR28_WERKS
+ T-code ZTR28_MAINT + 程式 ZR_TR28_PARAM_MAINT / ZR_TR28_PARAM_LIST

本講重點

- 為什麼 SM30 原生的權限檢查不夠用——業務維度（如「只能改自己工廠」）要自己包一層
- 自訂權限物件（Authorization Object）：ACTVT + 業務欄位（本例 WERKS）
- Lock Object 的鎖定範圍可以比表格主鍵更粗——鎖「一個工廠」而不是「一筆資料」
- VIEW_MAINTENANCE_CALL：從程式呼叫標準 Table Maintenance 的正規做法
- T-code 應該指到「包裝程式」，不是直接指到裸的維護畫面
- Report 主程式的 App bar 按鈕怎麼呼叫另一個 Transaction：SET PF-STATUS + AT USER-COMMAND + CALL TRANSACTION
- PFCG 角色維護：怎麼把自訂權限物件實際指派給一個使用者，讓 AUTHORITY-CHECK 真的能通過

本講六項 GUI-only 步驟（SU21、PFCG 角色維護、SE11 Lock Object、SM30、SE93、SE41），全部都沒有 ADT 可以自動化，逐一附上完整操作路徑，照著做即可，不需要額外查資料。

1. 為什麼要包一層 Authorization Wrapper

講義 21 學過：SM30 產生的維護畫面背後靠 Table Maintenance Generator，存取權限預設是靠 S_TABU_DIS（Table Authorization Group）/ S_TABU_NAM（依表名）這兩個通用權限物件控管——它們回答的問題是「這個使用者能不能維護這張表」，是表格層級的粗粒度控管。

實務上常常需要更細的控管：「王小明只能改工廠 1011 的參數，李小美只能改工廠 2011 的參數」——這種業務維度的權限，SM30 原生機制做不到（除非另外設定進階的 Organizational Criteria，那是更複雜的機制，本課不涉及）。

解法：不要把 T-code 直接指給 SM30，而是自己寫一支「包裝程式（Wrapper）」，T-code 指給這支程式。使用者要維護資料，一定先經過這支程式，程式裡先做：

1. 權限檢查（這個使用者對「這個工廠」有沒有維護權限）
2. 上鎖（避免同一個工廠同時有兩個人在維護，造成第 27 講學過的遺失更新）

兩關都過了，才呼叫標準機制把使用者帶進真正的維護畫面。這是企業導入客製主檔維護時的標準模式，值得完整走一次。

2. SM30 Table Maintenance Generator（跟講義 21 相同手法，欄位換成本題的表）

1. SE11 → 表 ZTR28_WPARM → Utilities → Table Maintenance Generator
2. Authorization Group &NC&（練習用，不檢核）；Function Group 填 ZFG_TR28；Maintenance type 選 One Step

- 產生後可以先直接用 **SM30** 手動測試維護畫面本身 (輸入 View 名稱 **ZTR28_WPARM** → Maintain) , 確認能新增/修改一筆資料——這一步只是確認 View 本身能動, 還沒有套用後面的權限/鎖定 Wrapper, 兩者是獨立的

3. 自訂權限物件: SU21

- 交易碼輸入 **SU21** → Enter
- 左側樹狀選單找一個 Object Class (本例用 **BC**, Basis 相關; 實務上依表格所屬模組選對應 Class, 例如 PP 模組相關的表可以選 **PP**) → 對該 Class 按滑鼠右鍵 → **Create** (或工具列的「Create」按鈕)
- Object** 欄位輸入 **ZTR28_WERKS** (Z 開頭, 10 碼以內) , **Text** 填說明 (如「TR28 工廠維護權限」) → Enter
- Authorization Fields** 頁籤, 逐一加兩個欄位 (每個欄位按 **Insert Row** 或直接在空白列輸入) :
 - ACTVT** (標準欄位, Activity, 代表「做什麼」: **01**=Create、**02**=Change、**03**=Display.....SAP 標準的活動代碼清單)
 - WERKS** (本例的業務欄位, 代表「對誰」: 哪個工廠——欄位型別會自動帶出 Data Element **WERKS_D** 的意義, 因為 **WERKS** 是 SAP 標準保留的欄位名稱)
- 存檔 (跳出的 Transport 對話框選 **Local Object**, 練習用途不用建正式傳輸單)
- 工具列 **Activate** (或 Ctrl+F3)

ACTVT 幾乎是所有自訂權限物件的標配: 光看「使用者對某張表有沒有權限」不夠, 還要分「只能看」還是「可以改」。標準活動代碼 **01/02/03/06** (刪除) / **08** (顯示變更文件)...可以查 **SU21** 或 **SE11** 顯示 Data Element **ACTVT** 的固定值清單。

程式裡用 **AUTHORITY-CHECK** 呼叫這個物件:

```
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'ZTR28_WERKS'
  ID 'ACTVT' FIELD lv_actvt
  ID 'WERKS' FIELD p_werks.

IF sy-subrc <> 0.
  " 沒有權限—sy-subrc 常見值: 4=沒有這個值的權限、12=系統裡根本沒有這個權限物件
ENDIF.
```

權限物件只是定義了「有哪些欄位可以管控」, 真正「誰對什麼值有權限」要靠角色維護 (**PFCG**) ——建好權限物件之後, 還沒有任何人真的擁有這個權限, **AUTHORITY-CHECK** 一律會失敗, 直到走完下面第 2.1 節的 **PFCG** 流程為止。

3.1 PFCG 角色維護: 把權限物件真正指派給使用者

這一步是整套機制真正生效的關鍵, 很多課程或文件會跳過, 但沒有這一步, 前面 SU21 建的物件形同虛設。完整走一次:

- 交易碼輸入 **PFCG** → Enter
- Role** 欄位輸入角色名稱 (如 **ZTR28_MAINT_ROLE**, Z 開頭) → **Single Role** 按鈕 (不是 Composite Role)
- Description** 頁籤: Description 欄位填角色說明 (如「TR28 工廠參數維護角色」) → 存檔
- Menu** 頁籤 (讓角色使用者可以直接從選單找到這支交易, 非必要但建議做) :
 - 工具列 **Transaction** 按鈕 (或右鍵 → Insert Transaction)

- 輸入 T-code **ZTR28_MAINT** → Enter，選單樹會出現這一項

5. Authorizations 頁籤 → 按鉛筆圖示 **Change Authorization Data**：

- 系統會自動帶入 T-code 本身需要的標準權限物件（如 **S_TCODE**，因為 Menu 頁籤加了 **ZTR28_MAINT**），但不會自動帶入我們自訂的 **ZTR28_WERKS**——自訂物件沒有跟 T-code 自動關聯，要手動加
- 工具列 **Manually**（手動）按鈕 → 輸入 **ZTR28_WERKS** → Enter，這個物件的節點會出現在權限樹狀清單裡
- 展開 **ZTR28_WERKS** 節點，把 **ACTVT** 欄位的值改成 **02**（Change；如果也想順便給顯示權限可以再加一行 **03**）
- **WERKS** 欄位填 **1011**（想授權的工廠代碼；教學上建議先只給 **1011**，具體體會「只能改自己工廠」的效果——真的要開放全部工廠可以填 *）
- 檢查 **S_TCODE** 節點底下的 **TCD** 欄位確實已經有 **ZTR28_MAINT**

6. 工具列齒輪圖示 **Generate**（產生 Profile）→ 跳出的 Profile 名稱視窗直接 Enter 接受系統預設值

7. 回到角色主畫面（可能要按左上角綠色返回箭頭）→ **User** 頁籤 → **User ID** 欄位輸入自己的使用者代號 → Enter

8. 工具列 **User Comparison**（使用者比對，通常是兩個人形疊在一起的圖示，或選單 Utilities → User Comparison）→ 跳出畫面按 **Complete Comparison**

9. 存檔

驗證方式：登出重新登入（或另開一個新 Session/Mode），執行 T-code **ZTR28_MAINT**（**p_werks=1011**），應該看到「權限檢查通過」而不是先前的「權限不足」。如果還是失敗，交易碼 **SU53**（顯示上一次權限失敗的畫面）是排查權限問題最直接的工具，可以直接看到是哪個物件、哪個欄位值沒過。

4. Lock Object 的鎖定範圍可以比主鍵更粗

講義 27 的 **EZTR21_STUD** 鎖 **MANDT+ID**（表格完整主鍵），意思是「鎖一筆學生資料」。本題的表 **ZTR28_WPARAM** 主鍵是 **MANDT+WERKS+PARAM**（三個欄位），但 Lock Object **EZTR28_WERKS** 的 Lock Parameters 只勾 **MANDT+WERKS**——刻意不勾 **PARAM**。

為什麼：業務需求是「同一個工廠不能有兩人同時維護」，不是「同一個參數列不能有兩人同時改」——如果鎖到 **PARAM** 這麼細，兩個人分別改同工廠的不同參數列會被允許同時進行，但兩人事實上都在同一個 SM30 畫面（同一個工廠的整批參數列表）裡操作，容易互相覆蓋彼此看到的畫面快照。鎖定範圍要對應到「使用者實際上在爭搶的資源邊界」，不是機械式地照抄表格主鍵——這是 Lock Object 設計上最容易被忽略的一個判斷。

SE11 建立步驟（跟講義 27 相同流程，範圍不同）：

1. 交易碼輸入 **SE11** → 左側選 **Lock Object** → 輸入 **EZTR28_WERKS**（系統強制規定要 **E** 開頭，不是單純的命名慣例——打別的字首存檔會直接跳出警告「Start the lock object names with the prefix 'E'」。⚠ 這裡容易跟第 2 節建的權限物件 **ZTR28_WERKS** 搞混，兩者只差一個 **E** 開頭，輸入時務必看清楚）→ **Create**
2. **Tables** 頁籤：Primary Table 填 **ZTR28_WPARAM** → Enter（系統會自動帶出這張表的完整欄位清單）
3. **Lock Parameters** 頁籤：勾選 **MANDT**、**WERKS** 兩個欄位的 **Lock parameter** 核取方塊——**PARAM** 欄位保持不勾
4. **Lock Mode** 欄位選 **E**（Exclusive/Write Lock）
5. 存檔（Local Object）、工具列 **Activate**
6. 查詢系統自動產生的 **FM**：該畫面 → Utilities → Generated Objects，應該看到 **ENQUEUE_EZTR28_WERKS** / **DEQUEUE_EZTR28_WERKS**；也可以 SE37 直接 Display 這兩個 FM，確認 Import 參數只有 **MANDT** /

WERKS (沒有 PARAM , 證實鎖定範圍確實只到工廠層級)

5. VIEW_MAINTENANCE_CALL : 從程式呼叫標準 Table Maintenance

土法煉鋼的做法是在程式裡 `CALL TRANSACTION 'SM30'` , 但這樣沒辦法乾淨地指定要維護哪個 View 、也繞不過 SM30 自己的初始畫面。SAP 提供了正規的函式模組：

```
CALL FUNCTION 'VIEW_MAINTENANCE_CALL'
  EXPORTING
    action      = 'U'          " U=維護 ( Update ) 、S=只顯示 ( Show ) 、T=帶Transport單維護
    view_name   = 'ZTR28_WPARAM'
  EXCEPTIONS
    client_reference      = 1
    foreign_lock          = 2
    invalid_action        = 3
    no_clientindependent_auth = 4
    system_failure        = 5
    OTHERS                = 6.
```

這支 FM 內部會再做一次它自己的權限檢查 (`S_TABU_DIS/S_TABU_NAM`) 跟再上一次它自己的鎖 (`VIEW_ENQUEUE` , 鎖的是整個 View , 不是我們自訂的 Lock Object) ——這是完全獨立、疊加在我們自訂 Wrapper 之上的第二層保護 , 兩層互不衝突 : 我們的 Wrapper 負責業務維度 (工廠) , `VIEW_MAINTENANCE_CALL` 自己負責表格層級的通用維護權限與鎖定。

`action = 'S'` (只顯示) 搭配 `ACTVT = '03'` 的權限檢查 , 可以做出一個「只能看、不能改」的模式 , 這正是本題 Wrapper 程式 `p_disp` 核取方塊要做的事。

6. T-code 要指給 Wrapper , 不是指給裸的 SM30

1. 交易碼輸入 **SE93** → **Transaction Code** 欄位輸入 `ZTR28_MAINT` → **Create**
2. Short Text 填說明 (如「TR28 工廠參數維護」)
3. 型態選 **Program and selection screen (Report transaction)** (單選按鈕) → Enter
4. **Program** 欄位填 `ZR_TR28_PARAM_MAINT` (我們的 Wrapper 程式 , 不是 SM30 、也不是直接填 View 名稱) , **Selection Screen** 欄位填 `1000` (一般報表選取畫面的慣例編號 , 見 Enhancement 課程 en02 的說明)
5. 存檔 (Local Object)

這是整個模式能不能生效的關鍵一步 : 如果貪方便 , 直接開一個 T-code 指給 SM30 、或是把 `S_TABU_DIS/S_TABU_NAM` 開放給所有人 , 使用者就能繞過我們寫的 Wrapper 直接進 SM30 維護 , 前面做的權限檢查與 Lock Object 就完全形同虛設。實務上要搭配 : 一般使用者的角色不給 **SM30 / 裸 View** 維護的權限 , 只給這支 **Wrapper** 的 **T-code** , 才能確保大家只能走這條有檢查的路。

7. Report 主程式的 App bar 按鈕 : SET PF-STATUS + AT USER-COMMAND

Classical List Report (`WRITE` 清單) 可以在畫面上方工具列 (App bar) 加自訂按鈕 , 透過 **SE41 Menu Painter** 設計 , 跟 ALV 用 `IT_EVENTS`/GUI Status 觸發互動 (講義 9 進階篇) 是不同的機制 :

1. 交易碼輸入 **SE41** → **Program** 欄位填 **ZR_TR28_PARAM_LIST**、**Status** 欄位填 **ZTR28LIST** → **Create**
2. Short Text 填說明 (如「TR28 參數清單」) → Enter
3. 進入 Status Painter 畫面，左側樹狀選單找到 **Application Toolbar**，雙擊展開
4. 在任一空白按鈕格子輸入 **Function Code** **MAINT**、**Icon Text** 或 **Function Text** 填「維護」(顯示在按鈕上的文字/圖示自訂)
5. 存檔 (Local Object)、工具列 **Activate** (Menu Painter 物件本身沒有語法檢查，存檔啟用即可)

程式裡對應：

```
TOP-OF-PAGE.
    SET PF-STATUS 'ZTR28LIST'.      " 掛上剛剛在 SE41 設計的畫面狀態

AT USER-COMMAND.
    CASE sy-ucomm.                  " 使用者按下的按鈕 Function Code
        WHEN 'MAINT'.
            CALL TRANSACTION 'ZTR28_MAINT'.    " 呼叫 T-code，不是直接呼叫程式
        ENDCASE.
```

用 **CALL TRANSACTION** 呼叫 **T-code**，而不是 **SUBMIT** 呼叫程式本身：差別在於 **CALL TRANSACTION** 會連 T-code 層級的 **S_TCODE** 權限也一併檢查，**SUBMIT** 則會跳過這一層，直接執行程式——既然我們花心思設計了「只給 Wrapper 的 T-code 授權」這道防線，呼叫方式也要選擇會觸發這道防線的 **CALL TRANSACTION**，才能讓整套設計前後一致。

8. 整體流程總結



四層防護 (T-code 權限、業務權限、Lock Object、SM30 原生防護) 疊在一起，缺任何一層都可能被繞過——這正是企業客製常見「看似簡單的維護畫面，其實包了好幾層防護」的真實樣貌。