STUDIO WIGA

FREEZE SHIMMER

User Manual

Frozen Cosmic Reverb · VST3 / Windows 11



VERSION 1.0

01


Welcome

Freeze Shimmer is a VST3 effect by **Studio Wiga** that merges two classic pedal ideas into one instrument: a **shimmer / cosmic reverb** and a **freeze / sound retainer**.

Play a chord, hold the footswitch, and the plugin captures what it hears. Release — the sound keeps floating, indefinitely, while you play over it. A double-click on the footswitch gently lets it go.

The shimmer stage adds ethereal octaves and string-like textures to a lush reverb; the freeze stage turns any moment of sound into an endless pad, in up to four layers.

Signal flow



Your signal first enters the shimmer reverb. The freeze engine captures the *result* — reverb included — so you freeze the whole atmosphere. The final mix combines your untouched dry signal with the frozen sound.

> **Independent project.** The algorithms are written from scratch to reproduce the *behaviour* described in the original pedals' manuals. This project is independent and not affiliated with Electro-Harmonix.

Contents

01 Welcome
02 Installation & window
03 The interface
04 Controls — page A & B
05 Shimmer scenes
06 Freeze & footswitch
07 MIDI & status line
08 Factory presets
09 Tips & troubleshooting

02

Installation & window size

Installation

1. Download **FreezeShimmer-win64.zip** from your GitHub repository (*Actions* → *latest build* → *Artifacts*, or *Releases*).
2. Unzip, then right-click **Install-FreezeShimmer.ps1** → *Run with PowerShell* (administrator rights are requested). It copies *Freeze Shimmer.vst3* to `C:\Program Files\Common Files\VST3`.
3. Rescan plugins in your DAW. A standalone *Freeze Shimmer.exe* is also provided.

Window size

The plugin opens at **50 %** (493 px high). Right-click the MODE button or the footswitch → *Window size* to choose **50 %**, **75 %** or **100 %** (986 px).



Drag the window corner to resize freely, from 50 % up to 150 %. The size is **saved with your project**.

> Windows 11 · VST3 · 64-bit · JUCE 8

03

The interface

Seven vector-drawn knobs, one MODE button with its LED, the footswitch and a discreet status line.



1. **DRY** — level of your direct signal
2. **EFFECT** — level of the frozen sound
3. **BLEND / RVB MIX** — shimmer balance
4. **TIME / DELAY** — reverb decay, echo
5. **SPEED / LAYER** — freeze behaviour
6. **VOICE / DEPTH** — tone colour, modulation
7. **TONE / RATE / GLISS** — brightness, speed
8. **MODE button + LED** — scene, page, presets
9. **Footswitch** — freeze, release
10. **Status line** — values and MIDI
11. **OUTPUT** — left jack
12. **INPUT** — right jack

Double-click a knob to reset it to its default. Drag vertically or use the mouse wheel.

The **LED** above MODE is off when bypassed, steady blue when active, and blinks blue while a freeze is running.

Bypassed **Active** **Freeze running**

04

Controls

Each knob has two functions. Page **A** (white labels) is the default; page **B** (blue labels) is reached by holding the MODE button for about one second.

	PAGE A	PAGE B
1	**DRY** Level of the direct, unprocessed signal.	—
2	**EFFECT** Level of the frozen sound in the mix.	—
3	**BLEND** Dry / wet balance of the shimmer reverb stage (equal-power).	**RVB MIX** Reverb amount. 0 = delay only.
4	**TIME** Reverb decay from ~0.4 s to ~18 s. At maximum: ∞, the tank never decays.	**DELAY** Echo time, 0–950 ms. 0 = off.
5	**SPEED** Fade-in / fade-out time of the freeze, 20 ms – 3 s.	**LAYER** Number of stacked frozen layers, 1 – 4 (Latch).
6	**VOICE** Plate → shimmer → strings.	**DEPTH** Modulation depth of the reverb.
7	**TONE** Brightness of the wet signal.	**RATE** Modulation speed, 0.15 – 5 Hz.

GLISS (crossfade between two freezes, 20 ms – 5 s) can replace RATE on knob 7: right-click the knob → *GLISS*.

SPEED tip: low = instant, percussive capture; high = slow bloom and long release.

VOICE



VOICE morphs the reverb tail from plain plate to shimmer octaves to string-like pads.

05

Shimmer scenes

Click the MODE button to cycle through the three scenes. Each one reshapes the reverb and the way the octave is fed back.

INTERGALACTIC

Classic shimmer: an octave-up voice recirculates inside the reverb loop, climbing into the stratosphere. VOICE morphs plate → shimmer → strings.

OFF-WORLD

Softer, darker shimmer with stronger modulation. In the upper half, VOICE adds vintage synth-like textures from detuned octaves.

ETHERDUST

A glitchy shimmer with randomised delay times: from granular sparkles to distinct echoes. Lower RVB MIX = more stutter.

Status line

Under the plate, a discreet pill shows the last parameter touched with its readable value (%, s, ms, Hz), the state *scene · mode · page · FROZEN*, and on the right the matching MIDI value (e.g. `CC24 = 70`). It turns green when the value came from incoming MIDI.


TIME 5.5 s · INTERGALACTIC · LATCH · A · CC24 = 70

06

Freeze & footswitch

The freeze engine is a phase-vocoder spectral freeze: it keeps both magnitude and phase advance of every frequency bin, so a frozen chord **holds its pitch** without drifting.

1. **Hold**
   Press and hold the footswitch: the plugin continuously captures what it hears.
2. **Release**
   The sound is sustained indefinitely. Play over it — your dry signal passes normally (DRY).
3. **Double-click**
   Quickly press twice: the freeze fades out over the SPEED time.



Freeze modes

LATCH

Default. Hold to capture, release to sustain. Each new capture adds a layer (up to LAYER) or glides to the new sound (GLISS).

MOMENT

Frozen only while the footswitch is held; letting go releases it.

AUTO

Captures automatically at every detected attack; GLISS sets how smoothly one note morphs into the next. A click on the footswitch arms / disarms auto-capture.

Change the mode with **Shift + click** on the MODE button, from the right-click menu, or with MIDI CC 103. Bypass: right-click menu or MIDI CC 105. Reverb tails fade out naturally when bypassed.

07

MIDI & automation

All parameters are automatable from your host. Choose the MIDI channel from the right-click menu (**OMNI** by default). If your DAW does not route MIDI to effects, use its parameter mapping instead.

20	DRY	**21**	EFFECT
22	BLEND	**23**	RVB MIX
24	TIME	**25**	DELAY
26	SPEED	**27**	LAYER
28	VOICE	**29**	DEPTH
30	TONE	**31**	RATE
32	GLISS	**102**	Scene (0–42 / 43–85 / 86–127)
103	Freeze mode Latch / Moment / Auto	**104 · 64**	Footswitch (≥ 64 pressed) — 64 = sustain pedal
105	Active ≥ 64 / bypass	**106**	Release the freeze
PC 0–11	Factory preset 1–12		

Quick reference

Click MODE	next scene	**Shift + click MODE**	next freeze mode
Hold MODE ~1 s	toggle page A / B	**Wheel on MODE**	previous / next preset
Right-click	full menu	**Double-click knob**	reset value
Hold footswitch	freeze	**Double-click footswitch**	stop freeze

08

Factory presets

Twelve very different starting points. Scroll the mouse wheel over the MODE button, use the right-click menu, or send a MIDI Program Change (0–11). **CLEAN PLATE** is the default sound of a new instance.

01 GLACIAL PAD

INTERGALACTIC LATCH

Long, crystalline pad. Hold a chord and let it shimmer upwards.



02 AURORA STRINGS

INTERGALACTIC LATCH

Octaves and ethereal strings in a long tail — slow, orchestral swells.



03 CLEAN PLATE

INTERGALACTIC LATCH

Short, clean plate reverb with no shimmer. A neutral, polished starting point.



04 INFINITE COSMOS

INTERGALACTIC LATCH

Infinite tank with endless shimmer. Play a note and let it become a galaxy.



05 OFF-WORLD SYNTH

OFF-WORLD LATCH

Vintage synth textures from detuned octaves with slow modulation.



06 TAPE ECHO SHIMMER

INTERGALACTIC LATCH

Modulated tape-style echo that shimmers on each repeat.



Dials show the 13 stored values of each preset: DRY, EFFECT, BLEND, RVB MIX, TIME, DELAY, SPEED, LAYER, VOICE, DEPTH, TONE, RATE, GLISS.

07 ETHERDUST GLITCH

ETHERDUST LATCH

Randomised stutters and glittering granular sparkle.



08 FROZEN DRONE

INTERGALACTIC LATCH

Four frozen layers gliding between captures: a drone that never rests.



09 AUTO FREEZE SWELL

INTERGALACTIC AUTO

Auto-capture on every attack with soft, morphing transitions.



10 DARK CATHEDRAL

OFF-WORLD LATCH

Dark, enormous cathedral with a rolled-off top end.



11 SPARKLE DELAY

INTERGALACTIC LATCH

Bright, glassy delay with high shimmer sparkle.



12 MOMENT RISER

INTERGALACTIC MOMENT

Freeze only while you press, with a fast, rising swell.



Dials show the 13 stored values of each preset: DRY, EFFECT, BLEND, RVB MIX, TIME, DELAY, SPEED, LAYER, VOICE, DEPTH, TONE, RATE, GLISS.

09

Tips & troubleshooting

Nothing freezes?

Check that the plugin is active (LED lit) and that EFFECT is up. In MOMENT mode, keep the footswitch held.

Too much reverb?

Lower BLEND (page A) or RVB MIX (page B). Lower TIME for shorter tails.

Shimmer too bright?

Lower TONE or choose OFF-WORLD, whose shimmer is darker.

Freeze sounds too abrupt?

Raise SPEED for a slow fade-in/out, and GLISS to blend successive captures.

MIDI not responding?

Many hosts do not forward MIDI to effects: map CCs through the DAW, or use host automation.

Window too big or small?

Right-click MODE → Window size, or drag the corner.

Freeze Shimmer · Studio Wiga · Built with JUCE (GPL-3.0). Artwork © Studio Wiga.

STUDIO WIGA · FREEZE SHIMMER

FRANÇAIS

Manuel d'utilisation

STUDIO WIGA

FREEZE SHIMMER

Manuel d’utilisation

Frozen Cosmic Reverb · VST3 / Windows 11



VERSION 1.0

01


Bienvenue

Freeze Shimmer est un effet VST3 de **Studio Wiga** qui réunit deux idées de pédales mythiques dans un seul instrument : une **réverb shimmer / cosmique** et un **freeze / sound retainer**.

Jouez un accord, maintenez le footswitch : le plugin capture ce qu'il entend. Relâchez — le son continue de flotter, indéfiniment, pendant que vous jouez par-dessus. Un double-clic sur le footswitch le laisse doucement s'éteindre.

L'étage shimmer ajoute des octaves éthérées et des textures de cordes à une réverb luxuriante ; l'étage freeze transforme n'importe quel instant sonore en nappe infinie, sur jusqu'à quatre couches.

Chaîne du signal



Votre signal entre d'abord dans la réverb shimmer. Le moteur freeze capture le *résultat* — réverb comprise — vous figez donc toute l'atmosphère. Le mélange final associe votre signal direct intact au son figé.

> **Projet indépendant.** Les algorithmes sont écrits de zéro pour reproduire le *comportement* décrit dans les manuels des pédales d'origine. Ce projet est indépendant et sans lien avec Electro-Harmonix.

Sommaire

01 Bienvenue
02 Installation & fenêtre
03 L'interface
04 Réglages — pages A et B
05 Scènes shimmer
06 Freeze & footswitch
07 MIDI & ligne d'état
08 Presets d'usine
09 Conseils & dépannage

02

Installation & taille de la fenêtre

Installation

1. Téléchargez **FreezeShimmer-win64.zip** depuis votre dépôt GitHub (*Actions* → *dernier build* → *Artifacts*, ou *Releases*).
2. Dézippez, puis clic droit sur **Install-FreezeShimmer.ps1** → *Exécuter avec PowerShell* (droits administrateur demandés). Il copie *Freeze Shimmer.vst3* dans `C:\Program Files\Common Files\VST3`.
3. Relancez le scan des plugins de votre DAW. Un exécutable autonome *Freeze Shimmer.exe* est aussi fourni.

Taille de la fenêtre

Le plugin s'ouvre à **50 %** (493 px de haut). Clic droit sur le bouton MODE ou le footswitch → *Taille de la fenêtre* : **50 %**, **75 %** ou **100 %** (986 px).



Tirez sur le coin de la fenêtre pour la redimensionner librement, de 50 % à 150 %. La taille est **mémorisée dans le projet**.

> Windows 11 · VST3 · 64-bit · JUCE 8

03

L’interface

Sept potentiomètres dessinés en vectoriel, un bouton MODE avec sa LED, le footswitch et une ligne d’état discrète.



1. **DRY** — niveau du signal direct
2. **EFFECT** — niveau du son figé
3. **BLEND / RVB MIX** — équilibre shimmer
4. **TIME / DELAY** — decay de la réverb, écho
5. **SPEED / LAYER** — comportement du freeze
6. **VOICE / DEPTH** — couleur, modulation
7. **TONE / RATE / GLISS** — brillance, vitesse
8. **Bouton MODE + LED** — scène, page, presets
9. **Footswitch** — freeze, relâche
10. **Ligne d’état** — valeurs et MIDI
11. **OUTPUT** — jack de gauche
12. **INPUT** — jack de droite

> **Double-clic** sur un potard = valeur par défaut. Glissez verticalement ou utilisez la molette.

> La **LED** au-dessus de MODE est éteinte en bypass, bleue fixe quand l’effet est actif, et clignote en bleu pendant un freeze.

Bypass **Actif** **Freeze en cours**

04

Réglages

Chaque potentiomètre a deux fonctions. La page **A** (étiquettes blanches) est la page par défaut ; la page **B** (étiquettes bleues) s'obtient en maintenant le bouton MODE environ une seconde.

	PAGE A	PAGE B
1	**DRY** Niveau du signal direct, non traité.	—
2	**EFFECT** Niveau du son figé dans le mélange.	—
3	**BLEND** Équilibre dry / wet de l'étage réverb shimmer (puissance constante).	**RVB MIX** Quantité de réverb. 0 = retard seul.
4	**TIME** Decay de 0,4 s à 18 s environ. Au maximum : ∞, la réverb ne s'éteint jamais.	**DELAY** Temps d'écho, 0–950 ms. 0 = off.
5	**SPEED** Temps de fondu d'entrée / de sortie du freeze, 20 ms – 3 s.	**LAYER** Nombre de couches figées superposées, 1 – 4 (Latch).
6	**VOICE** Plate → shimmer → cordes.	**DEPTH** Profondeur de modulation de la réverb.
7	**TONE** Luminosité du signal wet.	**RATE** Vitesse de modulation, 0,15 – 5 Hz.

GLISS (fondu entre deux freezes, 20 ms – 5 s) peut remplacer RATE sur le potard 7 : clic droit sur le potard → *GLISS*.

Astuce SPEED : bas = capture instantanée et percussive ; haut = éclosion lente et long relâchement.

VOICE



VOICE fait évoluer la queue de réverb : plate classique, octaves shimmer, nappes de cordes.

05

Scènes shimmer

Cliquez sur le bouton MODE pour passer d’une scène à l’autre. Chacune remodèle la réverb et la façon dont l’octave est réinjectée.

INTERGALACTIC

Shimmer classique : une octave supérieure recircule dans la boucle de réverb et grimpe vers la stratosphère. VOICE : plate → shimmer → cordes.

OFF-WORLD

Shimmer plus doux et plus sombre, modulation renforcée. Dans la moitié haute, VOICE ajoute des textures de synthé vintage issues d’octaves désaccordées.

ETHERDUST

Shimmer « glitch » à temps de retard aléatoires : de scintillements granulaires à des échos distincts. RVB MIX bas = plus de stutter.

Ligne d’état

Sous l’encadré, une pastille discrète affiche le dernier paramètre touché avec sa valeur lisible (%, s, ms, Hz), l’état *scène · mode · page · FROZEN* et, à droite, la valeur MIDI correspondante (ex. `CC24 = 70`). Elle passe en vert quand la valeur vient d’un message MIDI entrant.




06

Freeze & footswitch

Le moteur freeze est un gel spectral à vocodeur de phase : il conserve magnitude et avance de phase de chaque bin de fréquence, donc un accord figé **garde sa hauteur** sans dériver.

1. **Maintenir**
   Appuyez et maintenez le footswitch : le plugin capture en continu ce qu'il entend.
2. **Relâcher**
   Le son est tenu à l'infini. Jouez par-dessus — votre signal direct passe normalement (DRY).
3. **Double-clic**
   Appuyez deux fois rapidement : le freeze s'éteint sur la durée SPEED.



Modes freeze

LATCH

Par défaut. Maintenir pour capturer, relâcher pour tenir. Chaque nouvelle capture ajoute une couche (jusqu'à LAYER) ou glisse vers le nouveau son (GLISS).

MOMENT

Figé seulement tant que le footswitch est maintenu ; le relâcher libère le son.

AUTO

Capture automatique à chaque attaque détectée ; GLISS règle la douceur du passage d'une note à la suivante. Un clic sur le footswitch arme / désarme l'auto-capture.

Changez de mode par **Maj + clic** sur le bouton MODE, par le menu clic droit, ou par MIDI CC 103. Bypass : menu clic droit ou MIDI CC 105. Les queues de réverb s'éteignent naturellement en bypass.

07

MIDI & automation

Tous les paramètres sont automatisables depuis votre hôte. Le canal MIDI se règle dans le menu clic droit (**OMNI** par défaut). Si votre DAW n'envoie pas le MIDI aux effets, utilisez son mapping de paramètres.

20	DRY	**21**	EFFECT
22	BLEND	**23**	RVB MIX
24	TIME	**25**	DELAY
26	SPEED	**27**	LAYER
28	VOICE	**29**	DEPTH
30	TONE	**31**	RATE
32	GLISS	**102**	Scène (0–42 / 43–85 / 86–127)
103	Mode freeze Latch / Moment / Auto	**104 · 64**	Footswitch (≥ 64 enfoncé) — 64 = pédale de sustain
105	Actif ≥ 64 / bypass	**106**	Relâche le freeze
PC 0–11	Preset d'usine 1–12		

Aide-mémoire

Clic sur MODE	scène suivante	**Maj + clic sur MODE**	mode freeze suivant
Maintien MODE ~1 s	page A / B	**Molette sur MODE**	preset précédent / suivant
Clic droit	menu complet	**Double-clic potard**	valeur par défaut
Footswitch maintenu	freeze	**Double-clic footswitch**	arrête le freeze

08

Presets d’usine

Douze points de départ très différents. Molette de la souris sur le bouton MODE, menu clic droit, ou MIDI Program Change (0–11). **CLEAN PLATE** est le son par défaut d’une nouvelle instance.

01 GLACIAL PAD

INTERGALACTIC · LATCH

Nappe longue et cristalline. Tenez un accord et laissez-le scintiller vers le haut.



02 AURORA STRINGS

INTERGALACTIC · LATCH

Octaves et cordes éthérées dans une longue queue — lentes montées orchestrales.



03 CLEAN PLATE

INTERGALACTIC · LATCH

Plate courte et propre, sans shimmer. Un point de départ neutre et soigné.



04 INFINITE COSMOS

INTERGALACTIC · LATCH

Tank infini et shimmer sans fin. Jouez une note, elle devient une galaxie.



05 OFF-WORLD SYNTH

OFF-WORLD · LATCH

Textures de synthé vintage issues d’octaves désaccordées, modulation lente.



06 TAPE ECHO SHIMMER

INTERGALACTIC · LATCH

Écho modulé façon bande dont chaque répétition scintille.



Les cadrans montrent les 13 valeurs enregistrées de chaque preset : DRY, EFFECT, BLEND, RVB MIX, TIME, DELAY, SPEED, LAYER, VOICE, DEPTH, TONE, RATE, GLISS.

07 ETHERDUST GLITCH

ETHERDUST LATCH

Stutters aléatoires et scintillements granulaires.



08 FROZEN DRONE

INTERGALACTIC LATCH

Quatre couches figées qui glissent entre captures : un drone qui ne s'arrête jamais.



09 AUTO FREEZE SWELL

INTERGALACTIC AUTO

Auto-capture à chaque attaque, transitions douces et fondues.



10 DARK CATHEDRAL

OFF-WORLD LATCH

Cathédrale sombre et immense, aigus adoucis.



11 SPARKLE DELAY

INTERGALACTIC LATCH

Delay brillant et cristallin, scintillement shimmer aigu.



12 MOMENT RISER

INTERGALACTIC MOMENT

Freeze seulement tant que l'on appuie, montée rapide.



Les cadrans montrent les 13 valeurs enregistrées de chaque preset : DRY, EFFECT, BLEND, RVB MIX, TIME, DELAY, SPEED, LAYER, VOICE, DEPTH, TONE, RATE, GLISS.

09

Conseils & dépannage

Rien ne se fige ?

Vérifiez que le plugin est actif (LED allumée) et que EFFECT est levé. En mode MOMENT, gardez le footswitch maintenu.

Trop de réverb ?

Baissez BLEND (page A) ou RVB MIX (page B). Baissez TIME pour des queues plus courtes.

Shimmer trop brillant ?

Baissez TONE ou choisissez OFF-WORLD, au shimmer plus sombre.

Freeze trop brusque ?

Montez SPEED pour un fondu lent, et GLISS pour fondre les captures successives.

Le MIDI ne répond pas ?

Beaucoup d'hôtes n'envoient pas le MIDI aux effets : mappez les CC via le DAW ou utilisez l'automation.

Fenêtre trop grande ou petite ?

Clic droit sur MODE → Taille de la fenêtre, ou tirez sur le coin.

Freeze Shimmer · Studio Wiga · Réalisé avec JUCE (GPL-3.0). Visuel © Studio Wiga.