STUDIO WIGA

Textural

GRANULAR SYNTH ENGINE



Owner's Manual · Manuel d'utilisation

VST3 · WINDOWS 11 · ENGLISH / FRANÇAIS

STUDIO WIGA

English

OWNER'S MANUAL

01 — WELCOME

Welcome

Textural records what you play and rebuilds it from tiny slices of sound. Each slice is called a grain. The result can be shimmering pads, cascading octaves, glitchy rhythms, warm polyphonic synth voices or your guitar played backwards, all inside a single VST3 pedal.

Textural is a VST3 plug-in for Windows 11, inspired by a hardware granular pedal and reworked for the studio. It has three capture modes, six main knobs, a hidden second layer of parameters, a modulated plate reverb, a resonant dual filter, vibrato, eight preset slots and full MIDI control.

Installation

1. Download the **Textural-Setup-Windows** artifact from your GitHub Actions build and run **Textural-Setup.exe**.
2. The installer copies **Textural.vst3** to `C:\Program Files\Common Files\VST3`. You can also copy the folder there yourself.
3. Rescan your plug-ins in the DAW. Textural appears as **Textural** by **Studio Wiga**, in the Fx / Delay / Reverb categories.
4. Insert it on a guitar, synth or vocal track. Stereo in and stereo out are supported, and so is mono in.

First launch

1. The pedal opens on preset **1 · Sea Synth**. Play a few notes and chords to hear it.
2. The window opens at 493 px high. Right-click anywhere to choose *Default size*, *60 %*, *75 %* or *100 %*. The window never gets smaller than the default size.
3. Drag a knob up or down to turn it. Hold **Shift** for fine moves, double-click to reset the knob, or use the mouse wheel.
4. While you turn a knob, its real value appears under the *Textural* logo, in the knob's colour.

Contents

01	Welcome	03
02	The pedal at a glance	04
03	How granular synthesis works	05
04	The three modes	06
05	Main controls	07
06	Reverse, footswitch & LEDs	08
07	Hidden parameters	09
08	Textural extras	10
09	Factory presets	11
10	Presets, saving & MIDI	14
11	Tips & specifications	15

The pedal at a glance

Every control of the hardware layout is here. Buttons and LEDs respond to the mouse, and every parameter can also be automated or driven by MIDI.




1. **REVERSE** — Turns reverse on or off. Your playing is replayed backwards (blue LED).
2. **MODE** — Chooses Delay, Auto Freeze or Layers. The LED takes the colour of the mode symbol and flashes while the sound is frozen.
3. **TIME** — Delay time (Delay, Auto Freeze) or attack of each layer (Layers).
4. **SIZE** — Length of each grain.
5. **OVERLAP** — Number of grains playing together, from 1 to 30.
6. **REGEN** — Feedback (Delay, Auto Freeze) or decay of each layer (Layers).
7. **PITCH** — Pitch of the grains, from two octaves down to two octaves up.
8. **MIX** — Blend from dry to fully granular. Above 75 %, granular particles fade in.
9. **Status LED** — Lit when the effect is on. Soft-flashes in preset-scroll mode.
10. **Footswitch** — Click to turn the effect on or off. Hold to freeze (or to unfreeze in Auto Freeze).
11. **Status line** — Shows only the setting you are turning, the mode you select or the preset you load.
12. **Preset LEDs** — Slots 1 to 4 light green, slots 5 to 8 light red. The LED flashes when the preset has been edited.
13. **PRESETS** — Steps through slots 1 → 8. Hold for 2 s to copy and save.

How granular synthesis works


Like a delay, Textural writes your audio into a buffer, a digital memory. Instead of playing that audio back in one piece, it plays it back as **grains**: short snippets, each with a **position** in the recording, a **size** and a smooth fade-in and fade-out.

Small grains give sputtery blips. Large grains give whole musical phrases. When grains **overlap**, several snippets play at once and blend into a dense, diffuse texture. Playing grains faster or slower shifts their pitch, and reading them backwards reverses them.




Signal flow


The grains can be fed back into the buffer (granular feedback), which creates cascading pitch shifts and shimmer. The delayed signal can also be fed back on its own (delay feedback). REGEN sets the total amount and REGEN MIX sets the balance between the two. The mix happens before the reverb, so reverb can be applied to the dry signal alone.



The three modes

The **MODE** button decides how Textural captures and replays your playing. Its LED shows the colour of the mode symbol printed next to it.







Delay

Your playing is recorded all the time and played back as grains, TIME behind the newest audio. This is the most familiar mode: clean repeats, smeared trails and pitch-shifted echoes.

- TIME: delay of each grain, 50 ms to 2 s
- SIZE: 60 ms to 2 s
- REGEN: feedback amount
- Footswitch hold: freezes the buffer







Auto Freeze

Textural listens for each note or chord you play. It records it for TIME seconds, freezes the buffer and keeps the sound alive as an evolving wash of grains. A new note replaces the old one.

- TIME: delay and length of the recording, 50 ms to 2 s
- SIZE: 60 ms to 2 s
- REGEN: feedback (none while frozen)
- Footswitch hold: un-freezes





Layers

Up to four notes or chords are sampled into four separate buffers. A fifth replaces the oldest. Each layer has its own fade-in and fade-out, like the voice of a polyphonic synthesizer.

- TIME: attack, 5 ms to 5 s
- SIZE: 60 to 500 ms
- REGEN: decay, 0.1 s to infinite
- Footswitch hold: freezes the layers

Main controls

Each knob changes character with the mode. The value you are turning is always shown in the status line.




KNOB	DELAY	AUTO FREEZE	LAYERS
TIME	Delay of each grain · 50 ms – 2 s	Delay + length of the recording before freezing	Attack (fade-in) of each layer · 5 ms – 5 s
SIZE	Grain length · 60 ms – 2 s	Grain length · 60 ms – 2 s	Grain length · 60 – 500 ms
OVERLAP	1 – 30 grains at once	1 – 30 grains at once	1 – 30 grains per layer
REGEN	Feedback · 0 – 98 %	Feedback (none while frozen)	Decay (fade-out) · 0.1 s – ∞
PITCH	−24 … +24 semitones, centre detent	same	same
MIX	Dry → fully granular · particles above 75 %	same	same

TIP

For a predictable delay or freeze, start with SIZE fully down and turn it up to taste. Large grains look further back into older audio, which is the "time travelling" effect.

Reverse, footswitch & LEDs

Press **REVERSE** and Textural replays your guitar **backwards, phrase by phrase**, like a classic reverse delay. It records a slice of your playing (its length is set by SIZE, from 0.25 to 2 s) and plays it back from the end to the beginning. Consecutive slices cross-fade over 20 % of their length. Each new slice is phase-aligned with the one fading out, so the reversed sound stays continuous, with no clicks and no drop-outs.



- **SIZE**: length of each reversed phrase
- **TIME**: wait before the phrase is played
- **REVERSE RANDOM** (hidden parameter): blend between the backwards guitar and the forward grains, 10 – 100 %
- In **Layers** mode, REVERSE flips the grains inside each voice instead



Footswitch


Click	Effect on / off. Without Trails, the effect fades out and its buffer is cleared.
Hold	Freeze in Delay and Layers. In Auto Freeze, holding un-freezes so new audio can come in.
Preset scroll	With Footswitch Hold Mode set to Preset Scroll, hold to enter the mode, click to go to the next preset, and hold again to leave.

LEDs

REVERSE	Cyan when reverse is on.
MODE	Green, orange or red, the colour of the mode symbol. Flashes when frozen and turns bright green while its hidden layer is in use.
Status	Blue when the effect is on. Soft-flashes during preset scroll.
Presets	Green for slots 1–4, red for 5–8. Flashes when edited, flashes fast while copying.

Hidden parameters

On the hardware, you hold REVERSE, MODE or the footswitch and turn a knob. In the plug-in, use a modifier key while dragging a knob, or latch a layer with a long press so you can then use the mouse alone.




Hold REVERSE

Ctrl + drag · or long-press REVERSE



Hold MODE

Alt + drag · or long-press MODE



Hold FOOTSWITCH

Ctrl + Alt + drag · or click the blue LED

Time Random — Randomness of the playback position. Above 45 % it adds glitch stutters, where some grains replay the previous slice.

Size / Overlap Random — Randomness of grain length and spacing. Use them to break up the ringing that tiny, regular grains produce.

Regen Mix — Balance between straight delay feedback (fully left) and granular feedback (fully right). Granular feedback cascades in pitch.

Pitch Random — The first third adds unison detune of up to ±30 cents, for a thick synth sound. Beyond that, grains jump to octaves, fifths and fourths more and more often.

Reverse Random — How much of the backwards guitar you hear compared with the forward grains (10–100 %).

Reverb Mix / Decay — Level of the modulated plate reverb, and its decay from 0.4 s to 60 s, then infinite hold.

Cutoff — 4-pole filter: low-pass below noon, flat at noon, high-pass above. Resonance rises towards the extremes.

Quantize — Locks PITCH to fourths, fifths and octaves.

Vibrato Rate / Depth — Pitch vibrato on the grains. Depth also adds tape wow to the delay repeats.

Footswitch layer — Preset Mute clears the sound when you change preset. Trails keeps the sound playing after bypass. Output Mode is Mono, Wet/Dry or Stereo with ping-pong repeats. FS Hold Mode chooses Freeze or Preset Scroll. Output Gain ranges from −12 to +12 dB.

Textural extras

Textural adds a few sound-design features of its own. None of them needs an extra knob.

Particles

MIX above 75 % sprays a cloud of tiny 10–45 ms grains across the stereo field. They sparkle at the octave or twelfth when Pitch Random is up, and play backwards when REVERSE is on.

Diffuser

When OVERLAP is high, an all-pass network blurs the grains into a smooth cloud, a reverb without a tail.

Phase-aligned grains

With few grains, each new grain is shifted by up to ±12 ms to match the ones already sounding. Sustained notes keep a steady level, with no holes.

Tape & ping-pong

The filter colours the repeats: dark analogue echo below noon, thin lo-fi above. Vibrato depth adds wow. In Stereo output, the repeats bounce left and right.

Lush plate

A modulated Dattorro plate reverb, from small rooms to an infinite, frozen hall.

Analogue voices

Each Layers voice drifts slightly in pitch and goes through a gentle saturation, like an analogue polysynth.

TAP TEMPO

Ctrl-click MODE, or latch the REVERSE layer and click MODE, at least twice in time. The delay time and the grain spacing lock to your tempo, which shows briefly as BPM. Turning OVERLAP afterwards hands spacing back to the knob. MIDI CC 83 also taps.

Factory presets

Textural opens on preset 1. The PRESETS button steps through 1 → 2 → … → 8 → 1. Slot 2 is **Live**: your own current settings, remembered while you visit the other presets.



Sea Synth

1

LAYERS

A warbly polyphonic granular synthesizer. Four detuned voices with a soft swell, slow vibrato and a warm low-pass.

ATTACK	SIZE	OVERLAP	DECAY	PITCH	MIX
40 ms	102 ms	21	9.59 s	0.0 st	58%

Also · REVERSE Off · REGEN MIX 50/50 DLY/GRN · DETUNE 25 cents · REVERB MIX 40% · REVERB DECAY 14.87 s · LP 7.8 kHz · VIB RATE 1.26 Hz · VIB DEPTH 1.82 ms

Play it → Play chords and let them ring. Each new chord becomes a voice.



2 · Live

Your current knob, button and hidden settings. Leave Live and come back, and everything is as you left it. Live cannot be overwritten.



Crystal Cave

3

DELAY

Regenerative octave loops. Each repeat climbs an octave and falls away into a bright cave of reflections.

TIME	SIZE	OVERLAP	REGEN	PITCH	MIX
380 ms	291 ms	5	72%	+12.0 st	50%

Also · REVERSE Off · REGEN MIX 15/85 DLY/GRN · DETUNE 9 cents · REVERB MIX 40% · REVERB DECAY 16.49 s · HP 34 Hz · VIB RATE 0.40 Hz · VIB DEPTH 0.02 ms

Play it → Single notes and slow arpeggios. Turn REGEN down for fewer cascades.



Melodic Kaleidoscope

4

AUTO FREEZE

Melodies are frozen and played back forward, reversed and at other octaves, a shifting mosaic.

TIME	SIZE	OVERLAP	REGEN	PITCH	MIX
457 ms	244 ms	11	20%	0.0 st	50%

Also · REVERSE On · REGEN MIX 50/50 DLY/GRN · PITCH RND 33% · REVERB MIX 38% · REVERB DECAY 19.26 s · LP 16.6 kHz · VIB RATE 0.40 Hz · VIB DEPTH 0.00 ms

Play it → Play a short phrase, then let it bloom. A new note replaces the old picture.



Obligatory Shimmer

5

DELAY

Granular shimmering reverb. Octave-up grains blend into a long plate. Regen Mix is set to 83 / 17 (delay / granular).

TIME	SIZE	OVERLAP	REGEN	PITCH	MIX
182 ms	698 ms	18	78%	+12.0 st	45%

Also · REVERSE Off · REGEN MIX 83/17 DLY/GRN · DETUNE 11 cents · REVERB MIX 55% · REVERB DECAY 37.69 s · HP 38 Hz · VIB RATE 0.32 Hz · VIB DEPTH 0.02 ms

Play it → Long notes and open chords. Try pitch +7 for fifths.



Reverse Reverb

6

DELAY

Your guitar played backwards, phrase by phrase, then into a wide reverb. Notes swell in before they happen.

TIME	SIZE	OVERLAP	REGEN	PITCH	MIX
50 ms	925 ms	1	20%	0.0 st	72%

Also · REVERSE On · REGEN MIX 100/0 DLY/GRN · DETUNE 0 cents · REVERB MIX 40% · REVERB DECAY 14.87 s · FILTER FLAT · VIB RATE 0.40 Hz · VIB DEPTH 0.00 ms

Play it → Play slowly and let each phrase finish. SIZE sets the phrase length.



Mellow Cello

7

AUTO FREEZE

A sub-octave pad with cello-like vibrato. It swells up loud after each note you play.

TIME	SIZE	OVERLAP	REGEN	PITCH	MIX
316 ms	413 ms	15	15%	-12.0 st	74%

Also · REVERSE Off · REGEN MIX 50/50 DLY/GRN · DETUNE 9 cents · REVERB MIX 28% · REVERB DECAY 9.84 s · LP 6.5 kHz · VIB RATE 3.98 Hz · VIB DEPTH 0.87 ms

Play it → Single notes in the middle register. Hold a note to hear the bow.



Stardust Cloud

8

LAYERS

A granular synth in Layers mode, showered with sparkling particles, reversed glints and octave dust.

ATTACK	SIZE	OVERLAP	DECAY	PITCH	MIX
112 ms	113 ms	21	13.50 s	0.0 st	86% +P 44%

Also · REVERSE On · REGEN MIX 50/50 DLY/GRN · PITCH RND 18% · REVERB MIX 50% · REVERB DECAY 27.65 s · FILTER FLAT · VIB RATE 0.63 Hz · VIB DEPTH 0.24 ms

Play it → Arpeggios and harmonics. MIX sets how much stardust you get.

Extra preset (DAW and menu only)



Slow Attack Soundtrack

+

LAYERS

A slowly evolving pad a fifth below, with a 587 ms swell and a 17.8 s decay. Load it from the DAW preset list (last entry), from the right-click menu or with Program Change 9.

ATTACK	SIZE	OVERLAP	DECAY	PITCH	MIX
587 ms	203 ms	18	17.76 s	-7.0 st	38%

Also · REVERSE Off · REGEN MIX 50/50 DLY/GRN · PITCH RND 25% · REVERB MIX 55% · REVERB DECAY 32.28 s · LP 12.5 kHz · VIB RATE 0.25 Hz · VIB DEPTH 0.04 ms

Play it → Volume-swell playing, ambient film cues.



1 – 4



5 – 8

Presets, saving & MIDI

Saving your own sounds

1. Hold **PRESETS** for 2 s. The LEDs flash fast: your settings are copied.
2. Click PRESETS to choose the target slot (1, 3–8).
3. Hold PRESETS for 2 s again to save. Editing anything cancels the copy.
4. Or right-click → *Save current settings to preset*. To restore, right-click → *Reset current preset* / *Reset all presets*.

Your presets are stored in your DAW project and in `%APPDATA%\Studio Wiga\Textural\UserPresets_v4.xml`.

MIDI

Send MIDI to the Textural track. Program Change 1–8 selects the slots (2 or 0 = Live) and 9 loads Slow Attack Soundtrack. Every parameter can also be automated from the DAW.

PC 1 · PC 2 · PC 3 · PC 4 · PC 5 · PC 6 · PC 7 · PC 8 · PC 9

MIDI CC

14	Time
15	Size
16	Overlap
17	Regen
18	Pitch
19	Mix
20	Time Random
21	Size Random
22	Overlap Random
23	Regen Mix
24	Pitch Random
25	Reverse Random
26	Reverb Mix
27	Reverb Decay
28	Filter Cutoff
29	Quantize Pitch
30	Vibrato Rate
31	Vibrato Depth
64	Freeze (hold)
80	Reverse
81	Mode
82	Effect on (≥ 64)
83	Tap tempo
84	Next preset
85	Output Gain
86	Output Mode
87	Trails
88	Footswitch Hold Mode
89	Preset Scroll Mute

Tips & specifications

Ringing tones
Very small grains with high overlap and no randomness produce a pitched ringing, like a ring modulator. Add a little Size or Overlap Random to break it up.

Time travel
With pitch shifting or freezing, large grains can jump from the newest to the oldest audio. Start with SIZE low for predictable results.

Pads from chords
In Layers mode, set REGEN past 3 o'clock to make voices sustain. Strum four chords and you have a four-voice pad.

Swells
In Layers mode, a long TIME (attack) turns any picked note into a bowed swell.

Reverb on dry only
The mix happens before the reverb, so with MIX fully down and Reverb Mix up you get a plain reverb on your dry signal.

Specifications

Format	VST3 · Windows 11 (x64)
Channels	Stereo in / out, mono in
Buffer	12 s granular buffer, 4 × 2.6 s layer buffers
Grains	Up to 160 simultaneous grains, 4-point Hermite interpolation
Reverb	Modulated Dattorro plate, 0.4 s – 60 s, infinite
Filter	4-pole dual LP / HP with resonance
Latency	0 samples
Window	388 × 493 px default · 60 / 75 / 100 % = 592 / 740 / 986 px
Maker	Studio Wiga

STUDIO WIGA

Français

MANUEL D'UTILISATION

01 — BIENVENUE

Bienvenue

Textural enregistre ce que vous jouez et le reconstruit à partir de minuscules tranches de son, appelées grains. On peut en tirer des nappes scintillantes, des cascades d'octaves, des rythmes glitchés, des voix de synthé polyphoniques ou votre guitare jouée à l'envers, le tout dans une seule pédale VST3.

Textural est un plug-in VST3 pour Windows 11, inspiré d'une pédale granulaire matérielle et retravaillé pour le studio. Il propose trois modes de capture, six potards principaux, une seconde couche de paramètres cachés, une reverb plate modulée, un double filtre résonant, un vibrato, huit emplacements de presets et un contrôle MIDI complet.

Installation

1. Téléchargez l'artefact **Textural-Setup-Windows** de votre compilation GitHub Actions et lancez **Textural-Setup.exe**.
2. L'installeur copie **Textural.vst3** dans `C:\Program Files\Common Files\VST3`. Vous pouvez aussi y copier le dossier vous-même.
3. Relancez le scan des plug-ins dans votre DAW. Textural apparaît sous le nom **Textural**, fabricant **Studio Wiga**, dans les catégories Fx / Delay / Reverb.
4. Insérez-le sur une piste de guitare, de synthé ou de voix. Il accepte une entrée et une sortie stéréo, ainsi qu'une entrée mono.

Premier lancement

1. La pédale s'ouvre sur le preset **1 · Sea Synth**. Jouez quelques notes et accords pour l'entendre.
2. La fenêtre s'ouvre à 493 px de haut. Faites un clic droit n'importe où pour choisir *Default size*, *60 %*, *75 %* ou *100 %*. La fenêtre ne descend jamais sous la taille par défaut.
3. Glissez un potard vers le haut ou le bas pour le tourner. Maintenez **Maj** pour un réglage fin, double-cliquez pour le remettre à sa valeur par défaut, ou utilisez la molette.
4. Pendant que vous tournez un potard, sa valeur réelle s'affiche sous le logo *Textural*, dans la couleur du potard.

Sommaire

01	Bienvenue	17
02	La pédale en un coup d'œil	18
03	Comment fonctionne la synthèse granulaire	19
04	Les trois modes	20
05	Commandes principales	21
06	Reverse, footswitch et LEDs	22
07	Paramètres cachés	23
08	Les extras de Textural	24
09	Presets d'usine	25
10	Presets, sauvegarde et MIDI	28
11	Astuces et caractéristiques	29

La pédale en un coup d'œil

Toutes les commandes de la pédale matérielle sont là. Les boutons et les LEDs réagissent à la souris, et chaque paramètre peut aussi être automatisé ou piloté en MIDI.




1. **REVERSE** — Active ou coupe le reverse : votre jeu est rejoué à l'envers (LED bleue).
2. **MODE** — Choisit Delay, Auto Freeze ou Layers. La LED prend la couleur du symbole du mode et clignote quand le son est gelé.
3. **TIME** — Temps de retard (Delay, Auto Freeze) ou attaque de chaque couche (Layers).
4. **SIZE** — Longueur de chaque grain.
5. **OVERLAP** — Nombre de grains joués en même temps, de 1 à 30.
6. **REGEN** — Réinjection (Delay, Auto Freeze) ou déclin de chaque couche (Layers).
7. **PITCH** — Hauteur des grains, de deux octaves en dessous à deux octaves au-dessus.
8. **MIX** — Dosage du son sec au son entièrement granulaire. Au-delà de 75 %, des particules granulaires apparaissent.
9. **LED d'état** — Allumée quand l'effet est actif. Clignote doucement en mode défilement des presets.
10. **Footswitch** — Un clic active ou coupe l'effet. Un maintien gèle le son (ou le dégèle en Auto Freeze).
11. **Ligne d'état** — N'affiche que le réglage en cours de rotation, le mode choisi ou le preset chargé.
12. **LEDs de presets** — Vertes pour les emplacements 1 à 4, rouges pour 5 à 8. La LED clignote quand le preset a été modifié.
13. **PRESETS** — Fait défiler les emplacements 1 → 8. Un maintien de 2 s copie et sauvegarde.

Comment fonctionne la synthèse granulaire


Comme un delay, Textural écrit votre son dans un buffer, une mémoire numérique. Au lieu de le rejouer d'un bloc, il le rejoue en **grains** : de courts extraits, chacun avec une **position** dans l'enregistrement, une **taille**, ainsi qu'une montée et une descente en douceur.

Des grains courts donnent des blips saccadés, des grains longs des phrases musicales entières. Quand les grains se **chevauchent**, plusieurs extraits jouent en même temps et se fondent en une texture dense et diffuse. Lire un grain plus vite ou plus lentement change sa hauteur, et le lire à rebours l'inverse.




Chemin du signal


Les grains peuvent être réinjectés dans le buffer (réinjection granulaire), ce qui crée des cascades de hauteur et du shimmer. Le signal retardé peut aussi être réinjecté seul (réinjection delay). REGEN règle la quantité totale et REGEN MIX l'équilibre entre les deux. Le mélange se fait avant la reverb : on peut donc mettre de la reverb sur le seul son sec.



Les trois modes

Le bouton **MODE** décide comment Textural capture et rejoue votre jeu. Sa LED prend la couleur du symbole imprimé à côté.






Delay

Votre jeu est enregistré en continu et rejoué en grains, TIME derrière le son le plus récent. C'est le mode le plus familier : répétitions nettes, traînées floues et échos transposés.

- TIME : retard de chaque grain, 50 ms à 2 s
- SIZE : 60 ms à 2 s
- REGEN : quantité de réinjection
- Maintien du footswitch : gèle le buffer







Auto Freeze

Textural écoute chaque note ou accord que vous jouez. Il l'enregistre pendant TIME secondes, gèle le buffer et maintient le son en vie sous forme de nappe de grains qui évolue. Une nouvelle note remplace la précédente.

- TIME : retard et durée d'enregistrement, 50 ms à 2 s
- SIZE : 60 ms à 2 s
- REGEN : réinjection (aucune pendant le gel)
- Maintien du footswitch : dégèle





Layers

Jusqu'à quatre notes ou accords sont échantillonnés dans quatre buffers séparés, et un cinquième remplace le plus ancien. Chaque couche a sa propre montée et sa propre extinction, comme une voix de synthé polyphonique.

- TIME : attaque, 5 ms à 5 s
- SIZE : 60 à 500 ms
- REGEN : déclin, 0,1 s à l'infini
- Maintien du footswitch : gèle les couches

Commandes principales

Chaque potard change de rôle selon le mode. La valeur que vous tournez s'affiche toujours dans la ligne d'état.




POTARD	DELAY	AUTO FREEZE	LAYERS
TIME	Retard de chaque grain · 50 ms – 2 s	Retard + durée d'enregistrement avant le gel	Attaque (montée) de chaque couche · 5 ms – 5 s
SIZE	Longueur des grains · 60 ms – 2 s	Longueur des grains · 60 ms – 2 s	Longueur des grains · 60 – 500 ms
OVERLAP	1 – 30 grains simultanés	1 – 30 grains simultanés	1 – 30 grains par couche
REGEN	Réinjection · 0 – 98 %	Réinjection (aucune pendant le gel)	Déclin (extinction) · 0,1 s – ∞
PITCH	−24 … +24 demi-tons, cran central	idem	idem
MIX	Sec → tout granulaire · particules au-delà de 75 %	idem	idem

ASTUCE

Pour un delay ou un gel prévisible, partez de SIZE au minimum et montez-le à votre goût. Les grands grains vont chercher du son plus ancien : c'est l'effet de « voyage dans le temps ».

Reverse, footswitch et LEDs

Appuyez sur **REVERSE** et Textural rejoue votre guitare **à l'envers, phrase par phrase**, comme un reverse delay classique. Il enregistre une tranche de votre jeu (sa longueur est réglée par SIZE, de 0,25 à 2 s) et la relit de la fin vers le début. Deux tranches successives se fondent sur 20 % de leur durée. Chaque nouvelle tranche est calée en phase sur celle qui s'efface : le son inversé reste continu, sans clic ni décrochage.



- **SIZE** : longueur de chaque phrase inversée
- **TIME** : attente avant la lecture de la phrase
- **REVERSE RANDOM** (paramètre caché) : mélange entre la guitare à l'envers et les grains à l'endroit, 10 – 100 %
- En mode **Layers**, REVERSE inverse plutôt les grains de chaque voix



Footswitch

Clic	Effet actif / coupé. Sans Trails, l'effet s'éteint en fondu et son buffer est vidé.
Maintien	Gel en Delay et en Layers. En Auto Freeze, le maintien dégèle pour laisser entrer du nouveau son.
Défilement des presets	Avec Footswitch Hold Mode réglé sur Preset Scroll : un maintien entre dans le mode, un clic passe au preset suivant, un nouveau maintien en sort.

LEDs

REVERSE	Cyan quand le reverse est actif.
MODE	Vert, orange ou rouge, la couleur du symbole du mode. Clignote quand le son est gelé et passe au vert vif quand sa couche cachée est utilisée.
État	Bleue quand l'effet est actif. Clignote doucement pendant le défilement des presets.
Presets	Vertes pour les emplacements 1–4, rouges pour 5–8. Clignotent quand le preset est modifié, et vite pendant une copie.


Paramètres cachés

Sur la pédale matérielle, on maintient REVERSE, MODE ou le footswitch tout en tournant un potard. Dans le plug-in, utilisez une touche de modification pendant que vous glissez un potard, ou verrouillez la couche par un appui long pour continuer à la souris seule.




Maintien REVERSE

Ctrl + glisser · ou appui long sur REVERSE



Maintien MODE

Alt + glisser · ou appui long sur MODE



Maintien FOOTSWITCH

Ctrl + Alt + glisser · ou clic sur la LED bleue

Time Random — Hasard sur la position de lecture. Au-delà de 45 %, il ajoute des stutters glitch : certains grains rejouent la tranche précédente.

Size / Overlap Random — Hasard sur la longueur et l'espacement des grains. Utilisez-les pour casser la sonnerie que produisent des grains minuscules et réguliers.

Regen Mix — Équilibre entre réinjection delay pure (tout à gauche) et réinjection granulaire (tout à droite). La réinjection granulaire crée des cascades de hauteur.

Pitch Random — Le premier tiers ajoute un désaccord en unisson jusqu'à ±30 cents, pour un son de synthé épais. Au-delà, les grains sautent de plus en plus souvent à l'octave, à la quinte et à la quarte.

Reverse Random — Part de la guitare à l'envers par rapport aux grains à l'endroit (10–100 %).

Reverb Mix / Decay — Niveau de la reverb plate modulée, et sa durée, de 0,4 s à 60 s, puis maintien infini.

Cutoff — Filtre 4 pôles : passe-bas sous midi, neutre à midi, passe-haut au-dessus. La résonance monte vers les extrêmes.

Quantize — Cale PITCH sur les quartes, quintes et octaves.

Vibrato Rate / Depth — Vibrato de hauteur sur les grains. La profondeur ajoute aussi un pleurage de bande sur les répétitions.

Couche footswitch — Preset Mute vide le son au changement de preset. Trails laisse le son continuer après la coupure. Output Mode : Mono, Wet/Dry ou Stéréo avec ping-pong. FS Hold Mode : Freeze ou Preset Scroll. Output Gain : de −12 à +12 dB.

Les extras de Textural

Textural ajoute quelques fonctions de sound design qui lui sont propres, sans aucun potard supplémentaire.

Particules

Au-delà de 75 %, MIX projette un nuage de grains minuscules de 10 à 45 ms dans tout le champ stéréo. Ils scintillent à l'octave ou à la douzième quand Pitch Random est monté, et passent à l'envers quand REVERSE est actif.

Diffuseur

Quand OVERLAP est élevé, un réseau de filtres passe-tout fond les grains en un nuage lisse : une reverb sans queue.

Grains calés en phase

Quand il y a peu de grains, chaque nouveau grain est décalé de ±12 ms au plus pour s'aligner sur ceux qui sonnent déjà. Une note tenue garde un niveau régulier, sans trou.

Bande et ping-pong

Le filtre colore les répétitions : écho analogique sombre sous midi, son lo-fi aminci au-dessus. La profondeur du vibrato ajoute du pleurage. En sortie stéréo, les répétitions rebondissent de gauche à droite.

Plate luxuriante

Une reverb plate de Dattorro modulée, de la petite pièce au hall infini figé.

Voix analogiques

Chaque voix du mode Layers dérive légèrement en hauteur et passe dans une saturation douce, comme un synthé polyphonique analogique.

TAP TEMPO

Faites Ctrl + clic sur MODE, ou verrouillez la couche REVERSE puis cliquez sur MODE, au moins deux fois en rythme. Le retard et l'espacement des grains se calent sur votre tempo, affiché brièvement en BPM. Tourner OVERLAP ensuite rend l'espacement au potard. Le CC 83 en MIDI tape aussi le tempo.

Presets d'usine

Textural s'ouvre sur le preset 1. Le bouton PRESETS fait défiler 1 → 2 → … → 8 → 1. L'emplacement 2 est **Live** : vos propres réglages en cours, mémorisés pendant que vous visitez les autres presets.



Sea Synth

1

LAYERS

Un synthé granulaire polyphonique ondulant : quatre voix désaccordées, une montée douce, un vibrato lent et un passe-bas chaleureux.

ATTACK	SIZE	OVERLAP	DECAY	PITCH	MIX
40 ms	102 ms	21	9.59 s	0.0 st	58%

Aussi · REVERSE Off · REGEN MIX 50/50 DLY/GRN · DETUNE 25 cents · REVERB MIX 40% · REVERB DECAY 14.87 s · LP 7.8 kHz · VIB RATE 1.26 Hz · VIB DEPTH 1.82 ms

À jouer → Jouez des accords et laissez-les sonner. Chaque nouvel accord devient une voix.



2 · Live

Vos réglages actuels de potards, de boutons et de paramètres cachés. Quittez Live et revenez-y : tout est comme vous l'avez laissé. Live ne peut pas être écrasé.



Crystal Cave

3

DELAY

Des boucles d'octaves régénérées. Chaque répétition monte d'une octave et s'évanouit dans une caverne de reflets brillants.

TIME	SIZE	OVERLAP	REGEN	PITCH	MIX
380 ms	291 ms	5	72%	+12.0 st	50%

Aussi · REVERSE Off · REGEN MIX 15/85 DLY/GRN · DETUNE 9 cents · REVERB MIX 40% · REVERB DECAY 16.49 s · HP 34 Hz · VIB RATE 0.40 Hz · VIB DEPTH 0.02 ms

À jouer → Notes seules et arpèges lents. Baissez REGEN pour moins de cascades.



Melodic Kaleidoscope

4

AUTO FREEZE

Les mélodies sont gelées puis rejouées à l'endroit, à l'envers et à d'autres octaves, comme une mosaïque mouvante.

TIME	SIZE	OVERLAP	REGEN	PITCH	MIX
457 ms	244 ms	11	20%	0.0 st	50%

Aussi · REVERSE On · REGEN MIX 50/50 DLY/GRN · PITCH RND 33% · REVERB MIX 38% · REVERB DECAY 19.26 s · LP 16.6 kHz · VIB RATE 0.40 Hz · VIB DEPTH 0.00 ms

À jouer → Jouez une courte phrase et laissez-la s'épanouir. Une nouvelle note remplace l'image précédente.



Obligatory Shimmer

5

DELAY

Une reverb shimmer granulaire : les grains à l'octave supérieure se fondent dans une longue plate. Regen Mix est réglé à 83 / 17 (delay / granulaire).

TIME	SIZE	OVERLAP	REGEN	PITCH	MIX
182 ms	698 ms	18	78%	+12.0 st	45%

Aussi · REVERSE Off · REGEN MIX 83/17 DLY/GRN · DETUNE 11 cents · REVERB MIX 55% · REVERB DECAY 37.69 s · HP 38 Hz · VIB RATE 0.32 Hz · VIB DEPTH 0.02 ms

À jouer → Notes longues et accords ouverts. Essayez PITCH sur +7 pour des quintes.



Reverse Reverb

6

DELAY

Votre guitare jouée à l'envers, phrase par phrase, puis plongée dans une large reverb. Les notes gonflent avant d'arriver.

TIME	SIZE	OVERLAP	REGEN	PITCH	MIX
50 ms	925 ms	1	20%	0.0 st	72%

Aussi · REVERSE On · REGEN MIX 100/0 DLY/GRN · DETUNE 0 cents · REVERB MIX 40% · REVERB DECAY 14.87 s · FILTER FLAT · VIB RATE 0.40 Hz · VIB DEPTH 0.00 ms

À jouer → Jouez lentement et laissez chaque phrase finir. SIZE règle la longueur des phrases.



Mellow Cello

7

AUTO FREEZE

Une nappe à l'octave inférieure avec un vibrato de violoncelle. Elle gonfle fort après chaque note jouée.

TIME	SIZE	OVERLAP	REGEN	PITCH	MIX
316 ms	413 ms	15	15%	-12.0 st	74%

Aussi · REVERSE Off · REGEN MIX 50/50 DLY/GRN · DETUNE 9 cents · REVERB MIX 28% · REVERB DECAY 9.84 s · LP 6.5 kHz · VIB RATE 3.98 Hz · VIB DEPTH 0.87 ms

À jouer → Notes seules dans le médium. Tenez la note pour entendre l'archet.



Stardust Cloud

8

LAYERS

Un synthé granulaire en mode Layers, sous une pluie de particules scintillantes, d'éclats inversés et de poussière d'octave.

ATTACK	SIZE	OVERLAP	DECAY	PITCH	MIX
112 ms	113 ms	21	13.50 s	0.0 st	86% +P 44%

Aussi · REVERSE On · REGEN MIX 50/50 DLY/GRN · PITCH RND 18% · REVERB MIX 50% · REVERB DECAY 27.65 s · FILTER FLAT · VIB RATE 0.63 Hz · VIB DEPTH 0.24 ms

À jouer → Arpèges et harmoniques. MIX dose la poussière d'étoiles.

Preset supplémentaire (DAW et menu uniquement)



Slow Attack Soundtrack

+

LAYERS

Une nappe qui évolue lentement, une quinte plus bas, avec une montée de 587 ms et un déclin de 17,8 s. Chargez-la depuis la liste des presets du DAW (dernier preset), par le menu clic droit ou avec un Program Change 9.

ATTACK	SIZE	OVERLAP	DECAY	PITCH	MIX
587 ms	203 ms	18	17.76 s	-7.0 st	38%

Aussi · REVERSE Off · REGEN MIX 50/50 DLY/GRN · PITCH RND 25% · REVERB MIX 55% · REVERB DECAY 32.28 s · LP 12.5 kHz · VIB RATE 0.25 Hz · VIB DEPTH 0.04 ms

À jouer → Jeu en swell de volume, ambiances de film.



1 – 4



5 – 8

Presets, sauvegarde et MIDI

Sauvegarder vos sons

1. Maintenez **PRESETS** 2 s. Les LEDs clignotent vite : vos réglages sont copiés.
2. Cliquez sur PRESETS pour choisir l'emplacement de destination (1, 3–8).
3. Maintenez de nouveau PRESETS 2 s pour sauvegarder. Toute modification annule la copie.
4. Ou faites un clic droit → *Save current settings to preset*. Pour restaurer : clic droit → *Reset current preset* / *Reset all presets*.

Vos presets sont enregistrés dans le projet du DAW et dans `%APPDATA%\Studio Wiga\Textural\UserPresets_v4.xml`.

MIDI

Envoyez du MIDI sur la piste de Textural. Les Program Change 1–8 choisissent les emplacements (2 ou 0 = Live), et le 9 charge Slow Attack Soundtrack. Tous les paramètres sont aussi automatisables depuis le DAW.

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5
PC 6 PC 7 PC 8 PC 9

MIDI CC

14	Time	29	Quantize Pitch
15	Size	30	Vibrato Rate
16	Overlap	31	Vibrato Depth
17	Regen	64	Freeze (hold)
18	Pitch	80	Reverse
19	Mix	81	Mode
20	Time Random	82	Effect on (≥ 64)
21	Size Random	83	Tap tempo
22	Overlap Random	84	Next preset
23	Regen Mix	85	Output Gain
24	Pitch Random	86	Output Mode
25	Reverse Random	87	Trails
26	Reverb Mix	88	Footswitch Hold Mode
27	Reverb Decay	89	Preset Scroll Mute
28	Filter Cutoff		

Astuces et caractéristiques

Sons qui sonnent
Des grains très courts, très nombreux et sans hasard produisent une sonnerie tonale, comme un modulateur en anneau. Ajoutez un peu de Size ou d'Overlap Random pour la casser.

Voyage dans le temps
Avec du pitch ou un gel, les grands grains peuvent sauter du son le plus récent au plus ancien. Partez de SIZE bas pour un résultat prévisible.

Des nappes avec des accords
En mode Layers, montez REGEN au-delà de 3 h pour que les voix tiennent. Grattez quatre accords et vous obtenez une nappe à quatre voix.

Swells
En mode Layers, un TIME (attaque) long transforme toute note pincée en note jouée à l'archet.

Reverb sur le son sec
Le mélange se fait avant la reverb : avec MIX au minimum et Reverb Mix monté, vous obtenez une simple reverb sur votre son sec.

Caractéristiques

Format	VST3 · Windows 11 (x64)
Canaux	Entrée / sortie stéréo, entrée mono
Buffers	Buffer granulaire de 12 s, 4 buffers de couches de 2,6 s
Grains	Jusqu'à 160 grains simultanés, interpolation Hermite 4 points
Reverb	Plate de Dattorro modulée, 0,4 s – 60 s, infini
Filtre	Double LP / HP 4 pôles résonant
Latence	0 échantillon
Fenêtre	388 × 493 px par défaut · 60 / 75 / 100 % = 592 / 740 / 986 px
Fabricant	Studio Wiga