STUDIO WIGA

PART 1 — ENGLISH

CHROMA

POLYPHONIC TUNER

POLYPHONIC TUNER FOR GUITAR & BASS · VST3

User manual

Mono · Poly · Strobe — tunes down to E0 and below



Contents

01 Overview 3

02 The pedal at a glance 4

03 The three modes 5

04 Tunings 7

05 Reference, MIDI & window 10

06 Accuracy & low tunings 11

07 Installation 12

→ Version française 13

Click on the titles in the PDF to jump to a section.

01 Overview

CHROMA is a VST3 tuner designed by Studio Wiga for guitar and bass, with the look of a real stompbox. Strum all your strings at once and see which ones are off (**POLY**), fine-tune one string with a large needle (**MONO**) or with stroboscopic accuracy (**STROBE**). It was built from the ground up for **very low tunings**: G#0, F0, E0 and even D0 (18 Hz) are measured reliably. Its pedal format and polyphonic mode are inspired by the TC Electronic PolyTune. *CHROMA was previously called Tuna.*

3 MODES

MONO (large note + ±50 cent bar), POLY (all strings at once), STROBE (moving bands, ±0.1 cent).

VERY LOW RANGE

From about 16 Hz to 1.6 kHz. Octave errors on weak fundamentals are detected and corrected.

81 FACTORY TUNINGS

Standard, drop, low metal tunings, open tunings, 7 & 8-string guitars, 4/5/6-string basses.

FAVORITES & CUSTOM

Star your tunings, create your own (up to 10 strings), shared by every instance.


SILENT TUNING

TUNE / MUTE footswitch with smooth mute. The tuner keeps working, muted or not.

MIDI

MIDI learn for mute, mode, next / previous tuning and reference. Program Change = favourites.

Signal path



The sound goes straight through (no latency, no colouring). A copy of the input is sent to an analysis thread, so tuning never costs anything on the audio thread.

02 The pedal at a glance

Every control drawn on the pedal is live: knobs turn with the light kept fixed on the metal, LEDs light up, the screen is redrawn 60 times per second.



1 **Mode** — MONO, POLY or STROBE. Click to go to the next mode.

2 **Tuning menu** — Name of the selected tuning, with its type (G6 = 6-string guitar, B5 = 5-string bass, P = custom). Click to open the menu. Turns **green** when every string is in tune.

3 **Reference** — Pitch of A4 (430 – 450 Hz).

4 **Strings** — One row per string, highest at the top. Note name green = in tune (±2 cents).

5 **Scale** — −50 / 0 / +50 cents. Each segment is 4 cents in POLY.

6 **Mode LEDs** — Amber LED above the active mode.

7 **MODE** — 3-position selector: drag, scroll or click.

8 **TUNING** — Endless encoder: one notch = next / previous tuning. Click = opens the menu.

9 ◄ ► — Previous / next tuning.

10 **REF** — Reference A4. Drag or scroll, double-click = 440 Hz.

11 **MUTE LED** — Red = output muted.

12 **TUNE / MUTE** — Footswitch: mutes the output. Right-click: MIDI learn and pedal type.

13 **INPUT** — Guitar / bass input.

14 **OUTPUT** — To the rest of your chain (amp sim, effects…).

Right-click anywhere opens the menu with **Plugin size**, **MIDI** and **Custom tunings**. Double-click REF to go back to 440 Hz.

03 The three modes

POLY — all strings at once



Choose your tuning, then strum all open strings with a firm stroke and let them ring. Each row shows one string (highest at the top). The lit segment shows the deviation: left = flat, right = sharp. A string turns **green** within ±2 cents. When all strings are green, the tuning name turns green too.


- Readings settle in about 0.3 s on guitar and 0.6 – 1 s on the lowest bass strings (one cycle of F0 lasts 46 ms).
- A string you did not play stays dim. After you stop playing, the last value stays on screen and slowly fades.
- If you play a **single note that is not part of the tuning**, the screen switches to the mono view by itself (header **POLY>MONO**).

MONO — one string, large display



Play one note: the screen shows its name and octave, the deviation in cents (to 0.1 cent), the frequency and, if the note belongs to the selected tuning, the string number (string 1 = highest). The value is marked ~ during the first moments (coarse estimate), then switches to the precise phase measurement.

STROBE — stroboscopic accuracy



The three bands scroll at a speed proportional to the deviation, like a mechanical strobe tuner: scrolling right = sharp, left = flat. Tune until the bands stand still. Bands turn green within ±1 cent. Ideal for intonation adjustments and very precise tuning.

04 Tunings

Click the tuning name on the screen (or the TUNING knob) to open the menu. The menu is in English; the small **FR** button in its header switches the screen menus to French (and **EN** back to English) — the choice is remembered for every instance. It has three tabs:

- **ALL** — every factory tuning, grouped by instrument, then your custom tunings.
- ★ **FAVORITES** — the tunings you starred (click the star at the end of a line). Program Change n selects favourite n.
- ✎ **CUSTOM** — your own tunings. **+ New tuning** copies the current one; the pencil edits a tuning.









In the editor, set the name, the number of strings (1 – 10), then each string with - / + (semitone) and « / » (octave). Frequencies follow the current reference. Custom tunings and favourites are stored in a file shared by all instances (right-click → Show tunings file) and the selected tuning is also saved inside your project.

Factory tunings

Strings are listed from the lowest to the highest.

6-STRING GUITAR · STANDARD & LOW	
Standard	E2 A2 D3 G3 B3 E4
Drop D	D2 A2 D3 G3 B3 E4
Eb standard	D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4
Drop C#	C♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4
D standard	D2 G2 C3 F3 A3 D4
Drop C	C2 G2 C3 F3 A3 D4
C# standard	C♯2 F♯2 B2 E3 G♯3 C♯4
Drop B	B1 F♯2 B2 E3 G♯3 C♯4
C standard	C2 F2 A♯2 D♯3 G3 C4
Drop A#	A♯1 F2 A♯2 D♯3 G3 C4
B standard	B1 E2 A2 D3 F♯3 B3
Drop A	A1 E2 A2 D3 F♯3 B3
A# standard	A♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F3 A♯3
Drop G#	G♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F3 A♯3
A standard	A1 D2 G2 C3 E3 A3
Drop G	G1 D2 G2 C3 E3 A3
Drop F#	F♯1 C♯2 F♯2 B2 D♯3 G♯3
Drop F	F1 C2 F2 A♯2 D3 G3
Double Drop D	D2 A2 D3 G3 B3 D4

6-STRING GUITAR · OPEN TUNINGS	
Open D	D2 A2 D3 F♯3 A3 D4
Open D minor	D2 A2 D3 F3 A3 D4
Open G	D2 G2 D3 G3 B3 D4
Open G minor	D2 G2 D3 G3 A♯3 D4
Open G6	D2 G2 D3 G3 B3 E4
Open E	E2 B2 E3 G♯3 B3 E4
Open E minor	E2 B2 E3 G3 B3 E4
Open A	E2 A2 E3 A3 C♯4 E4
Open A minor	E2 A2 E3 A3 C4 E4
Open C	C2 G2 C3 G3 C4 E4
Open C minor	C2 G2 C3 G3 C4 D♯4
Open C6	C2 A2 C3 G3 C4 E4
Open B	B1 F♯2 B2 F♯3 B3 D♯4
Open F	F2 A2 C3 F3 C4 F4
DADGAD	D2 A2 D3 G3 A3 D4
CGCGCD	C2 G2 C3 G3 C4 D4
Orkney (CGDGCD)	C2 G2 D3 G3 C4 D4
Open D (Drop C)	C2 A2 D3 F♯3 A3 D4

Factory tunings (2)

7-STRING GUITAR	
Standard	B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
Drop A	A1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
A# standard	A♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4
Drop G#	G♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4
A standard	A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4
Drop G	G1 D2 G2 C3 F3 A3 D4
G standard	G1 C2 F2 A♯2 D♯3 G3 C4
Drop F#	F♯1 C♯2 F♯2 B2 E3 G♯3 C♯4
Drop F	F1 C2 F2 A♯2 D♯3 G3 C4
Drop E	E1 B1 F♯2 B2 E3 G♯3 C♯4

8-STRING GUITAR	
Standard	F♯1 B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
Drop E	E1 B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
F standard	F1 A♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4
Drop D#	D♯1 A♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4
E standard	E1 A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4
Drop D	D1 A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4

4-STRING BASS	
Standard	E1 A1 D2 G2
Drop D	D1 A1 D2 G2
Eb standard	D♯1 G♯1 C♯2 F♯2
D standard	D1 G1 C2 F2
Drop C	C1 G1 C2 F2
C standard	C1 F1 A♯1 D♯2
Drop B	B0 F♯1 B1 E2
B standard	B0 E1 A1 D2
Drop A	A0 E1 A1 D2
A standard	A0 D1 G1 C2
Tenor (high)	A1 D2 G2 C3

5-STRING BASS	
Standard	B0 E1 A1 D2 G2
High (E to C)	E1 A1 D2 G2 C3
Drop A	A0 E1 A1 D2 G2
A standard	A0 D1 G1 C2 F2
Drop G	G0 D1 G1 C2 F2
G# standard	G♯0 C♯1 F♯1 B1 E2
Drop G#	G♯0 D♯1 G♯1 C♯2 F♯2
G standard	G0 C1 F1 A♯1 D♯2
F# standard	F♯0 B0 E1 A1 D2
F standard	F0 A♯0 D♯1 G♯1 C♯2
Drop F	F0 C1 F1 A♯1 D♯2
E standard	E0 A0 D1 G1 C2
Drop E	E0 B0 E1 A1 D2

6-STRING BASS	
Standard	B0 E1 A1 D2 G2 C3
Drop A	A0 E1 A1 D2 G2 C3
A standard	A0 D1 G1 C2 F2 A♯2
F# standard	F♯0 B0 E1 A1 D2 G2
F standard	F0 A♯0 D♯1 G♯1 C♯2 F♯2


05 Reference, MIDI & window

REF sets the pitch of A4 between 430 and 450 Hz (440 by default, double-click to reset). All tunings follow it.

Window size

Right-click → **Plugin size**: Default (493 px high, also the minimum size, same as Freeze Shimmer), 60 %, 75 %, 100 %. You can also drag the bottom-right corner; the window never gets smaller than the default size.





MIDI

Right-click → **MIDI**: channel (Omni or 1 – 16), **Learn** for each function, latching or momentary pedal.

Function	Default	Values
Mute (footswitch)	`CC 80`	latching: ≥ 64 = mute, < 64 = sound · momentary: each press toggles
Mode	`CC 81`	0 – 42 MONO · 43 – 85 POLY · 86 – 127 STROBE
Next tuning	`CC 82`	value ≥ 64
Previous tuning	`CC 83`	value ≥ 64
Reference A4	`CC 84`	0 – 127 → 430 – 450 Hz
Program Change	`PC n`	favourite n (or tuning n if no favourites)

All parameters (Mute, Mode, Reference) can also be automated or mapped from the DAW (Reaper: Param → Learn).

06 Accuracy & low tunings

Specifications

Range	≈ 16 Hz (C0) to 1.6 kHz
MONO / STROBE accuracy	±0.1 cent on a sustained note (tested from D0 to E6)
POLY accuracy	±0.1 – 0.5 cent on strings with an isolated partial · ±1 – 3 cents on strings sharing all their harmonics (octaves)
Settling time	guitar ≈ 0.3 s · low bass (F0, E0) ≈ 0.8 – 1.2 s
Latency / sound	none — the sound passes through untouched
CPU	≈ 4 % of one core (analysis thread)

Tips for very low tunings

- Pluck firmly with the pick or thumb, near the neck pickup if possible: the fundamental is stronger.
- Let the string ring for one second: the first 50 ms (attack) are always ignored, the reading becomes more precise as the string rings.
- In POLY, mute the strings you are not tuning if they ring sympathetically.
- For open tunings with octave strings (Open D, DADGAD…), the higher octave string shares all its harmonics with the lower one: POLY shows the direction correctly, finish in MONO for the last cent.
- Place CHROMA first in the chain (before amp sims and drive) for the cleanest signal.

Troubleshooting

Nothing on screen	Check the input level (the tuner reacts from about −66 dBFS) and that the track is armed / monitored.
Wrong octave	Play the string a bit harder or closer to the neck; the octave test needs a few cycles of the fundamental.
A POLY row stays dim	That string was not detected: strum again, or check that the tuning selected matches your instrument.
Plugin not listed	Re-scan the plug-ins in the DAW; on macOS run the `xattr` command (see Installation).

07 Installation

WINDOWS

Copy **Chroma.vst3** into `C:\Program Files\Common Files\VST3\`, then re-scan the plug-ins in Reaper.

MACOS

Copy **Chroma.vst3** into `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/`, then run once in Terminal: `xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Chroma.vst3`

REAPER

The plugin appears as **Chroma (Studio Wiga)**. If you had installed **Tuna.vst3**, delete it: CHROMA uses the same internal ID so Reaper can find it in your existing projects, and your custom tunings and favorites are imported automatically.

Getting the .vst3 (GitHub build)

1	Put **all files at the root** of the repository, with the `.github/workflows` folder.
2	Push: the **Actions** tab runs *Build Chroma VST3 (Windows + macOS)*.
3	Download the artifacts `Chroma-VST3-Windows` and `Chroma-VST3-macOS`.
4	The *tuner engine test* job checks the accuracy on synthetic strings (D0 → E6, 11 poly tunings) at every push.

Version history

`1.1.1`	Plugin name in the DAW: **Chroma (Studio Wiga)** (file **Chroma.vst3**); the pedal title stays CHROMA. If you installed 1.1.0, delete the old **CHROMA.vst3** first.
`1.1.0`	New name **CHROMA** and new title on the pedal; screen redrawn only when its content changes.
`1.0.1`	Windows fix: the window could stop refreshing in Reaper with some graphics drivers (software rendering).
`1.0.0`	First version (as Tuna).

STUDIO WIGA

STUDIO WIGA

PARTIE 2 — FRANÇAIS

CHROMA

POLYPHONIC TUNER

ACCORDEUR POLYPHONIQUE GUITARE & BASSE · VST3

Manuel d'utilisation

Mono · Poly · Strobe — accorde jusqu'au Mi0 et en dessous



Sommaire

01 Présentation 15

02 Vue d'ensemble 16

03 Les trois modes 17

04 Les accordages 19

05 Référence, MIDI & fenêtre 22

06 Précision & accordages graves 23

07 Installation 24

→ English version 1

Cliquez sur les titres dans le PDF pour aller à une section.

01 Présentation

CHROMA est un accordeur VST3 conçu par Studio Wiga pour la guitare et la basse, avec le look d'une vraie pédale. Grattez toutes les cordes d'un coup pour voir celles qui sont fausses (**POLY**), accordez une corde avec une grande aiguille (**MONO**) ou avec une précision stroboscopique (**STROBE**). Il a été pensé dès le départ pour les **accordages très graves** : G#0, F0, E0 et même D0 (18 Hz) sont mesurés de façon fiable. Son format pédale et son mode polyphonique s'inspirent du TC Electronic PolyTune. *CHROMA s'appelait auparavant Tuna.*

3 MODES

MONO (grande note + barre ±50 cents), POLY (toutes les cordes d'un coup), STROBE (bandes défilantes, ±0,1 cent).

TRÈS GRAVE

De 16 Hz environ à 1,6 kHz. Les erreurs d'octave sur fondamentale faible sont détectées et corrigées.

81 ACCORDAGES D'USINE

Standard, drop, accordages bas métal, open tunings, guitares 7 et 8 cordes, basses 4/5/6 cordes.

FAVORIS & PERSO

Mettez vos accordages en favoris, créez les vôtres (jusqu'à 10 cordes), communs à toutes les instances.

ACCORDER EN SILENCE

Footswitch TUNE / MUTE avec coupure douce. L'accordeur fonctionne toujours, coupé ou non.

MIDI

MIDI learn pour le mute, le mode, l'accordage suivant / précédent et la référence. Program Change = favoris.

Chemin du signal



Le son passe directement (aucune latence, aucune coloration). Une copie de l'entrée part vers un thread d'analyse séparé : l'accordage ne coûte rien au thread audio.

02 Vue d'ensemble

Tout ce qui est dessiné sur la pédale est actif : les potards tournent avec un éclairage fixe sur le métal, les LED s'allument, l'écran est redessiné 60 fois par seconde.



1 **Mode** — MONO, POLY ou STROBE. Un clic = mode suivant.

2 **Menu des accordages** — Nom de l'accordage choisi, avec son type (G6 = guitare 6 cordes, B5 = basse 5 cordes, P = perso). Un clic ouvre le menu. Passe au **vert** quand toutes les cordes sont justes.

3 **Référence** — Fréquence du La4 (430 – 450 Hz).

4 **Cordes** — Une ligne par corde, la plus aiguë en haut. Nom vert = juste (±2 cents).

5 **Échelle** — −50 / 0 / +50 cents. Chaque segment vaut 4 cents en POLY.

6 **LED de mode** — LED ambre au-dessus du mode actif.

7 **MODE** — Sélecteur 3 positions : glisser, molette ou clic.

8 **TUNING** — Encodeur sans fin : un cran = accordage suivant / précédent. Clic = ouvre le menu.

9 ◄ ► — Accordage précédent / suivant.

10 **REF** — La de référence. Glisser ou molette, double-clic = 440 Hz.

11 **LED MUTE** — Rouge = sortie coupée.

12 **TUNE / MUTE** — Footswitch : coupe la sortie. Clic droit : MIDI learn et type de pédale.

13 **INPUT** — Entrée guitare / basse.

14 **OUTPUT** — Vers la suite de la chaîne (simulateur d'ampli, effets…).

Clic droit n'importe où ouvre le menu **Plugin size**, **MIDI** et **Custom tunings**. Double-clic sur REF pour revenir à 440 Hz.

03 Les trois modes

POLY — toutes les cordes d'un coup



Choisissez votre accordage, puis grattez toutes les cordes à vide avec une attaque franche et laissez-les sonner. Chaque ligne correspond à une corde (la plus aiguë en haut). Le segment allumé indique l'écart : à gauche = trop bas, à droite = trop haut. Une corde passe au **vert** à ±2 cents. Quand toutes les cordes sont vertes, le nom de l'accordage passe au vert.


- La mesure se stabilise en 0,3 s environ à la guitare et en 0,6 à 1 s sur les cordes les plus graves de basse (un cycle de F0 dure 46 ms).
- Une corde non jouée reste éteinte. Quand vous arrêtez de jouer, la dernière valeur reste affichée et s'estompe doucement.
- Si vous jouez **une seule note qui ne fait pas partie de l'accordage**, l'écran passe tout seul en vue mono (en-tête **POLY>MONO**).

MONO — une corde, grand affichage



Jouez une note : l'écran affiche son nom et son octave, l'écart en cents (au dixième), la fréquence et, si la note fait partie de l'accordage choisi, le numéro de la corde (corde 1 = la plus aiguë). La valeur est précédée de ~ pendant les premiers instants (estimation grossière), puis passe à la mesure précise par la phase.

STROBE — précision stroboscopique



Les trois bandes défilent à une vitesse proportionnelle à l'écart, comme un accordeur stroboscopique mécanique : défilement vers la droite = trop haut, vers la gauche = trop bas. Accordez jusqu'à ce que les bandes s'arrêtent. Elles passent au vert à ±1 cent. Idéal pour régler l'intonation et pour un accordage très précis.

04 Les accordages

Cliquez sur le nom de l'accordage à l'écran (ou sur le potard TUNING) pour ouvrir le menu. Il est en anglais par défaut : le petit bouton **FR** dans son en-tête passe les menus de l'écran en français (et **EN** les remet en anglais) ; le choix est mémorisé pour toutes les instances. Il a trois onglets :

- **ALL / TOUS** — tous les accordages d'usine, rangés par instrument, puis vos accordages perso.
- ★ **FAVORITES / FAVORIS** — les accordages marqués d'une étoile (clic sur l'étoile en bout de ligne). Le Program Change n choisit le favori n.
- ✎ **CUSTOM / PERSO** — vos propres accordages. **+ Nouvel accordage** copie l'accordage actuel ; le crayon modifie un accordage.









Dans l'éditeur, réglez le nom, le nombre de cordes (1 à 10), puis chaque corde avec - / + (demi-ton) et « / » (octave). Les fréquences suivent la référence actuelle. Les accordages perso et les favoris sont enregistrés dans un fichier commun à toutes les instances (clic droit → Show tunings file) et l'accordage choisi est aussi sauvegardé dans votre projet.

Accordages d'usine

Les cordes sont données de la plus grave à la plus aiguë.

GUITARE 6 CORDES · STANDARD & BAS	
Standard	E2 A2 D3 G3 B3 E4
Drop D	D2 A2 D3 G3 B3 E4
Mib standard	D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4
Drop C#	C♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4
Ré standard	D2 G2 C3 F3 A3 D4
Drop C	C2 G2 C3 F3 A3 D4
Do# standard	C♯2 F♯2 B2 E3 G♯3 C♯4
Drop B	B1 F♯2 B2 E3 G♯3 C♯4
Do standard	C2 F2 A♯2 D♯3 G3 C4
Drop A#	A♯1 F2 A♯2 D♯3 G3 C4
Si standard	B1 E2 A2 D3 F♯3 B3
Drop A	A1 E2 A2 D3 F♯3 B3
La# standard	A♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F3 A♯3
Drop G#	G♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F3 A♯3
La standard	A1 D2 G2 C3 E3 A3
Drop G	G1 D2 G2 C3 E3 A3
Drop F#	F♯1 C♯2 F♯2 B2 D♯3 G♯3
Drop F	F1 C2 F2 A♯2 D3 G3
Double Drop D	D2 A2 D3 G3 B3 D4

GUITARE 6 CORDES · OPEN TUNINGS	
Open D	D2 A2 D3 F♯3 A3 D4
Open D mineur	D2 A2 D3 F3 A3 D4
Open G	D2 G2 D3 G3 B3 D4
Open G mineur	D2 G2 D3 G3 A♯3 D4
Open G6	D2 G2 D3 G3 B3 E4
Open E	E2 B2 E3 G♯3 B3 E4
Open E mineur	E2 B2 E3 G3 B3 E4
Open A	E2 A2 E3 A3 C♯4 E4
Open A mineur	E2 A2 E3 A3 C4 E4
Open C	C2 G2 C3 G3 C4 E4
Open C mineur	C2 G2 C3 G3 C4 D♯4
Open C6	C2 A2 C3 G3 C4 E4
Open B	B1 F♯2 B2 F♯3 B3 D♯4
Open F	F2 A2 C3 F3 C4 F4
DADGAD	D2 A2 D3 G3 A3 D4
CGCGCD	C2 G2 C3 G3 C4 D4
Orkney (CGDGCD)	C2 G2 D3 G3 C4 D4
Open D (Drop C)	C2 A2 D3 F♯3 A3 D4

Accordages d'usine (2)

GUITARE 7 CORDES	
Standard	B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
Drop A	A1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
La# standard	A♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4
Drop G#	G♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4
La standard	A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4
Drop G	G1 D2 G2 C3 F3 A3 D4
Sol standard	G1 C2 F2 A♯2 D♯3 G3 C4
Drop F#	F♯1 C♯2 F♯2 B2 E3 G♯3 C♯4
Drop F	F1 C2 F2 A♯2 D♯3 G3 C4
Drop E	E1 B1 F♯2 B2 E3 G♯3 C♯4

GUITARE 8 CORDES	
Standard	F♯1 B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
Drop E	E1 B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
Fa standard	F1 A♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4
Drop D#	D♯1 A♯1 D♯2 G♯2 C♯3 F♯3 A♯3 D♯4
Mi standard	E1 A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4
Drop D	D1 A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4

BASSE 4 CORDES	
Standard	E1 A1 D2 G2
Drop D	D1 A1 D2 G2
Mib standard	D♯1 G♯1 C♯2 F♯2
Ré standard	D1 G1 C2 F2
Drop C	C1 G1 C2 F2
Do standard	C1 F1 A♯1 D♯2
Drop B	B0 F♯1 B1 E2
Si standard	B0 E1 A1 D2
Drop A	A0 E1 A1 D2
La standard	A0 D1 G1 C2
Ténor (aigu)	A1 D2 G2 C3

BASSE 5 CORDES	
Standard	B0 E1 A1 D2 G2
Aigu (E à C)	E1 A1 D2 G2 C3
Drop A	A0 E1 A1 D2 G2
La standard	A0 D1 G1 C2 F2
Drop G	G0 D1 G1 C2 F2
G# standard	G♯0 C♯1 F♯1 B1 E2
Drop G#	G♯0 D♯1 G♯1 C♯2 F♯2
Sol standard	G0 C1 F1 A♯1 D♯2
F# standard	F♯0 B0 E1 A1 D2
F standard	F0 A♯0 D♯1 G♯1 C♯2
Drop F	F0 C1 F1 A♯1 D♯2
Mi standard	E0 A0 D1 G1 C2
Drop E	E0 B0 E1 A1 D2

BASSE 6 CORDES	
Standard	B0 E1 A1 D2 G2 C3
Drop A	A0 E1 A1 D2 G2 C3
La standard	A0 D1 G1 C2 F2 A♯2
F# standard	F♯0 B0 E1 A1 D2 G2
F standard	F0 A♯0 D♯1 G♯1 C♯2 F♯2


05 Référence, MIDI & fenêtre

REF règle la fréquence du La4 entre 430 et 450 Hz (440 par défaut, double-clic pour y revenir). Tous les accordages la suivent.

Taille de la fenêtre

Clic droit → **Plugin size** : Default (493 px de haut, c'est aussi la taille minimale, comme Freeze Shimmer), 60 %, 75 %, 100 %. Vous pouvez aussi tirer le coin en bas à droite ; la fenêtre ne descend jamais sous la taille par défaut.





MIDI

Clic droit → **MIDI** : canal (Omni ou 1 à 16), **Learn** pour chaque fonction, pédale à verrouillage ou momentanée.

Fonction	Par défaut	Valeurs
Mute (footswitch)	`CC 80`	verrouillage : ≥ 64 = coupé, < 64 = son · momentané : chaque appui inverse
Mode	`CC 81`	0 – 42 MONO · 43 – 85 POLY · 86 – 127 STROBE
Accordage suivant	`CC 82`	valeur ≥ 64
Accordage précédent	`CC 83`	valeur ≥ 64
Référence La4	`CC 84`	0 – 127 → 430 – 450 Hz
Program Change	`PC n`	favori n (ou accordage n s'il n'y a pas de favoris)

Tous les paramètres (Mute, Mode, Reference) peuvent aussi être automatisés ou assignés depuis le DAW (Reaper : Param → Learn).

06 Précision & accordages graves

Caractéristiques

Plage	≈ 16 Hz (C0) à 1,6 kHz
Précision MONO / STROBE	±0,1 cent sur une note tenue (testé de D0 à E6)
Précision POLY	±0,1 – 0,5 cent sur les cordes à partiel isolé · ±1 – 3 cents sur les cordes qui partagent toutes leurs harmoniques (octaves)
Temps de stabilisation	guitare ≈ 0,3 s · basse grave (F0, E0) ≈ 0,8 – 1,2 s
Latence / son	aucune — le son passe sans être modifié
Processeur	≈ 4 % d'un cœur (thread d'analyse)

Conseils pour les accordages très graves

- Attaquez franchement au médiator ou au pouce, plutôt près du micro manche : la fondamentale est plus forte.
- Laissez sonner la corde une seconde : les 50 premières ms (attaque) sont toujours ignorées, la mesure s'affine tant que la corde sonne.
- En POLY, étouffez les cordes que vous n'accordez pas si elles vibrent par sympathie.
- Dans les open tunings avec des cordes à l'octave (Open D, DADGAD…), la corde aiguë partage toutes ses harmoniques avec la grave : le POLY indique bien le sens, finissez en MONO pour le dernier cent.
- Placez CHROMA en premier dans la chaîne (avant les simulateurs d'ampli et la saturation) pour un signal propre.

Dépannage

Rien à l'écran	Vérifiez le niveau d'entrée (l'accordeur réagit à partir de −66 dBFS environ) et que la piste est armée / en écoute.
Mauvaise octave	Attaquez un peu plus fort ou plus près du manche : le test d'octave a besoin de quelques cycles de la fondamentale.
Une ligne POLY reste éteinte	Cette corde n'a pas été détectée : grattez de nouveau, ou vérifiez que l'accordage choisi correspond à votre instrument.
Plugin absent	Relancez le scan des plug-ins dans le DAW ; sur macOS lancez la commande `xattr` (voir Installation).

07 Installation

WINDOWS

Copiez **Chroma.vst3** dans `C:\Program Files\Common Files\VST3\`, puis relancez le scan des plug-ins dans Reaper.

MACOS

Copiez **Chroma.vst3** dans `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/`, puis lancez une fois dans le Terminal : `xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Chroma.vst3`

REAPER

Le plugin apparaît sous le nom **Chroma (Studio Wiga)**. Si vous aviez installé **Tuna.vst3**, supprimez-le : CHROMA garde le même identifiant interne pour que Reaper le retrouve dans vos projets, et vos accordages perso et favoris sont repris automatiquement.

Obtenir le fichier .vst3 (compilation GitHub)

1	Mettez **tous les fichiers à la racine** du dépôt, avec le dossier `.github/workflows`.
2	Poussez : l'onglet **Actions** lance *Build Chroma VST3 (Windows + macOS)*.
3	Téléchargez les artefacts `Chroma-VST3-Windows` et `Chroma-VST3-macOS`.
4	Le job *Test du moteur d'accordage* vérifie la précision sur des cordes synthétiques (D0 → E6, 11 accordages poly) à chaque push.

Historique des versions

`1.1.1`	Nom du plugin dans le DAW : **Chroma (Studio Wiga)** (fichier **Chroma.vst3**) ; le titre de la pédale reste CHROMA. Si vous aviez installé la 1.1.0, supprimez d'abord l'ancien **CHROMA.vst3**.
`1.1.0`	Nouveau nom **CHROMA** et nouveau titre sur la pédale ; écran redessiné seulement quand son contenu change.
`1.0.1`	Correctif Windows : la fenêtre pouvait cesser de se rafraîchir dans Reaper avec certains pilotes graphiques (rendu logiciel).
`1.0.0`	Première version (sous le nom Tuna).

STUDIO WIGA