

HOLYVERB

Stereo reverb, 8 modes · Reverb stéréo 8 modes

USER MANUAL · NOTICE D'UTILISATION

VST3 PLUGIN · VERSION 1.2.0 · ENGLISH P. 2 · FRANÇAIS P. 10

STUDIO WIGA

1 Overview

Holyverb is a reverb pedal in VST3 plugin form, designed for guitar and bass. Eight reverb types, from a small studio room to a cathedral, with three knobs, a selector and two mini toggles, just like a real compact pedal.



At a glance

1. **DECAY**
   Length of the reverb tail.
2. **TONE**
   Reverb colour, dark to bright.
3. **LEVEL**
   Amount of reverb added to the dry signal.
4. **MODE**
   Selects one of the 8 reverb types.
5. **PRE DELAY (LONG / SHORT)**
   Time before the reverb comes in.
6. **TAILS (TAILS / CUT)**
   Tail kept or cut when bypassed.
7. **LED**
   Lit when the effect is on, breathes with the reverb.
8. **Status line**
   Current mode, value of the control being moved, loaded preset.
9. **Footswitch**
   Turns the effect on or off (bypass).
10. **IN**
    Input (mono or stereo).
11. **OUT**
    Stereo output.

> **The dry signal is never touched.** Holyverb adds the reverb on top of your direct sound. LEVEL only sets the amount of effect, not the overall volume.

2 Controls



DECAY

Length of the reverb tail. The range depends on the mode: from 0.25 s (ROOM at minimum) up to 15 s (SHIMMER at maximum).

TONE

Left: dark, soft reverb. Right: bright and airy. It also sets how quickly the highs fade inside the reverb.

LEVEL


Amount of reverb. **MIN**: silent. **Noon**: reverb 6 dB below the dry sound. **MAX**: reverb 6 dB above it.



MODE

8-position stepped selector. Switching modes never clicks: the old reverb fades out smoothly before the new one starts. The selected mode is shown on the status line (“MODE HALL”). See the modes page for details.

Clockwise: CHURCH, PLATE, HALL, ROOM, SHIMMER, LOFI, MOD, SPRING.



PRE DELAY

LONG the reverb starts slightly after the note: the attack stays clear and defined.

SHORT the reverb sticks to the note, more natural.



TAILS

TAILS when you switch the pedal off, the reverb rings out naturally.

CUT the reverb stops as soon as the pedal is off.



LED and status line

The blue LED is lit when the effect is on, and its glow follows the reverb. The status line shows the mode; when a control moves, it shows its value for 2.5 s.




Footswitch

One click turns the effect on or off. In bypass the LED goes dark and the status line reads “BYPASS”.

3 How it works

Signal path




The dry signal goes straight from IN to OUT. The reverb is computed in parallel and added on top.

PRE DELAY: when the reverb starts



With LONG, a short gap separates the note from the reverb (25 to 120 ms depending on the mode), so fast playing stays articulate.
Black: your note (dry signal). **Gold**: the reverb.


TAILS: what happens when you switch off



TAILS: the reverb keeps ringing until it fades. CUT: it is muted at once.


3 How it works (continued)

Tail length by mode




Solid bar: range of the DECAY knob. Dotted bar: extra length reached with the expression pedal.

LEVEL knob response



Reverb level relative to the dry sound, according to the LEVEL knob position.

What the expression pedal does



ROOM · HALL · SPRING · PLATE

more reverb: LEVEL rises to maximum

CHURCH · LOFI

longer tail: up to 20 s

MOD

deeper modulation, longer tail

SHIMMER

more octave, tail up to 20 s

4 The 8 modes

MODE	CHARACTER	DECAY MIN → MAX	PRE-DELAY SHORT / LONG
CHURCH	Huge stone nave, very long and dark. For pads and sustained chords.	2.5 → 12 s	25 / 120 ms
PLATE	Studio plate: dense, bright, no distinct echoes. Great for leads and vocals.	0.6 → 7 s	5 / 70 ms
HALL	Concert hall, wide and balanced. The all-rounder.	0.8 → 6 s	10 / 80 ms
ROOM	Studio room with early reflections. Adds air without drowning your playing.	0.25 → 2.2 s	2 / 40 ms
SHIMMER	Heavenly reverb: the upper octave rises in the tail. For airy soundscapes.	1.5 → 15 s	15 / 90 ms
LOFI	“Cassette” reverb: narrow band, digital grit, dirty vintage sound.	0.6 → 6 s	8 / 60 ms
MOD	Modulated hall that gently wavers, with a chorus feel in the tail.	0.8 → 8 s	12 / 80 ms
SPRING	Vintage amp spring with its metallic “boing”. Surf and rockabilly.	0.6 → 4.5 s	0 / 50 ms

Starting points

Rhythm ROOM or PLATE, DECAY around 10 o'clock, LEVEL around 10 o'clock, PRE DELAY SHORT.

Lead HALL or PLATE, DECAY at noon, PRE DELAY LONG to keep note attacks clear.

Ambient SHIMMER or CHURCH, DECAY at 3 o'clock, TONE at noon, LEVEL at 2 o'clock.

Vintage SPRING, DECAY at noon, TONE around 2 o'clock to bring out the spring.

> **Low tunings.** With a 7-string tuned very low, the long modes (CHURCH, SHIMMER, HALL) can thicken the low end. Turn TONE down or set PRE DELAY to LONG to keep riffs readable. SPRING naturally removes more lows than the other modes.

5 Expression pedal

Holyverb has an automatable **Expression** parameter, with no knob on the front panel, meant for a MIDI expression pedal. What it does depends on the mode:

MODES	EXPRESSION FROM 0 TO 100 %
ROOM · HALL · SPRING · PLATE	Raises the reverb amount from the LEVEL setting up to maximum.
CHURCH · LOFI	Stretches the tail up to 20 seconds.
MOD	Deeper modulation and a longer tail.
SHIMMER	More octave in the tail, and up to 20 seconds of reverb.

> **"Reverb volume under your foot" trick.** In ROOM, HALL, SPRING or PLATE, set LEVEL to minimum: the reverb is silent with the pedal up and fades in as you push it down.

Assigning the pedal in Reaper

1. In the plugin window, click `Param`, then `FX parameter list` → `Parameter modulation/MIDI link` → **Expression**.
2. Tick **Link from MIDI or FX parameter**, then `MIDI` → `Learn`.
3. Move the expression pedal: its CC number is detected. Close the window, you're done.



Example: Shimmer pad under your foot

MODE on **SHIMMER**, DECAY at 2 o'clock, TONE at noon, LEVEL at 1 o'clock, PRE DELAY **LONG**, TAILS on.

Pedal up: a subtle shimmer behind your playing. As you push down, the upper octave grows and the tail stretches up to 20 seconds, ending in a pad that sustains on its own.

The status line shows the expression value while you move the pedal.

6 Presets

The **14 factory presets** appear in the DAW preset menu (in Reaper, the list at the top of the FX window) and in the pedal's right-click menu. The loaded preset name is shown on the status line.

#	PRESET	MODE	DECAY	TONE	LEVEL	PRE-DELAY
1	Concert Hall	HALL	50	50	50	Short
2	Studio Room	ROOM	35	55	45	Short
3	Tight Ambience	ROOM	10	70	35	Short
4	Vintage Plate	PLATE	50	60	50	Short
5	Dark Plate	PLATE	75	20	50	Long
6	Surf Spring	SPRING	55	65	60	Short
7	Drippy Spring	SPRING	85	80	70	Short
8	Cathedral	CHURCH	70	40	55	Long
9	Endless Church	CHURCH	100	35	60	Long
10	Chorus Hall	MOD	60	55	50	Short
11	Lofi Tape Room	LOFI	45	40	55	Short
12	Heaven Shimmer	SHIMMER	65	60	55	Long
13	Ambient Wash	SHIMMER	90	45	70	Long
14	Huge Long Hall	HALL	90	45	55	Long

Values in % of knob travel. TAILS is on for every preset.

> **Your own presets.** Set the pedal the way you like it, then right-click → **Save user preset** → User 1 to 9. To recall: right-click → **Load user preset**. The current settings are also saved with your Reaper project.

7 Setup and installation

With the mouse

- **Knobs**: click and drag up or right.
- **Double-click** DECAY, TONE or LEVEL: back to noon.
- **Toggles** and **footswitch**: one click to flip.
- **Right-click** anywhere: full menu.

Right-click menu

- **Window size**: default size, 75 % or 100 %.
- **Factory presets**: the 14 factory presets.
- **Save / Load user preset**: 9 personal slots.
- **Mode**, **Pre-delay long**, **Tails**, **Reset expression**.

User presets are stored in `%APPDATA%\Studio Wiga\Holyverb\` on Windows and in `~/Library/Studio Wiga/Holyverb/` on Mac.

Window

The window opens at its default size (391 × 493), which is also its minimum size. Drag the lower-right corner to enlarge it; proportions are kept.

Place in the chain

After the amp simulator (Genome for example): wide, clean "studio" reverb. Recommended.

Before the amp simulator: "pedal into the amp" sound, rawer and coloured by the amp. Best kept for clean tones or SPRING.

Installing the VST3

WINDOWS copy `Holyverb.vst3` to `C:\Program Files\Common Files\VST3\`

MAC copy `Holyverb.vst3` to `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/` then, once, in Terminal:

```
xattr -dr com.apple.quarantine \
  ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Holyverb.vst3
```

Then rescan your plugins in Reaper (*Options → Preferences → Plug-ins → VST → Re-scan*).

Building with GitHub

Push the project to GitHub: **Actions** tab → latest build → **Artifacts**, then download `Holyverb-VST3-Windows` or `Holyverb-VST3-macOS` (universal binary, Apple Silicon and Intel).

Specifications

Format	VST3, Windows 10/11 (64-bit) and macOS 10.13 or later
Inputs / outputs	Mono → stereo, or stereo → stereo
Latency	None
Maximum tail	20 seconds (CHURCH, LOFI, SHIMMER with expression fully down)
Automatable parameters	Decay, Tone, Level, Mode, Pre-Delay, Expression, On, Tails

1 Présentation

Holyverb est une pédale de reverb au format plugin VST3, pensée pour la guitare et la basse. Huit types de reverb, du petit studio jusqu'à la cathédrale, avec trois potards, un sélecteur et deux mini-switches, comme sur une vraie pédale compacte.



Vue d'ensemble

1. **DECAY**
   Durée de la queue de reverb.
2. **TONE**
   Couleur de la reverb, sombre à brillante.
3. **LEVEL**
   Quantité de reverb ajoutée au son direct.
4. **MODE**
   Sélecteur des 8 types de reverb.
5. **PRE DELAY (LONG / SHORT)**
   Temps avant l'arrivée de la reverb.
6. **TAILS (TAILS / CUT)**
   Queue conservée ou coupée en bypass.
7. **LED**
   Allumée quand l'effet est actif, respire avec la reverb.
8. **Ligne d'état**
   Mode en cours, valeur du réglage touché, preset chargé.
9. **Footswitch**
   Active / désactive l'effet (bypass).
10. **IN**
    Entrée (mono ou stéréo).
11. **OUT**
    Sortie stéréo.

> **Son direct toujours intact.** Holyverb ne touche jamais au signal sec : la reverb est ajoutée par-dessus. Le potard LEVEL règle donc uniquement la quantité d'effet, pas le volume général.

2 Les commandes



DECAY

Durée de la queue de reverb. La plage dépend du mode : de 0,25 s (ROOM au minimum) jusqu'à 15 s (SHIMMER au maximum).

TONE

À gauche, une reverb sombre et feutrée ; à droite, brillante et aérée. Agit aussi sur l'absorption des aigus à l'intérieur de la reverb.

LEVEL


Quantité de reverb. **MIN** : muet. **Midi** : reverb 6 dB sous le son direct. **MAX** : reverb 6 dB au-dessus.



MODE

Sélecteur à 8 positions crantées. Le changement de mode se fait sans clic ni craquement : l'ancienne reverb s'éteint en douceur avant que la nouvelle démarre. Le mode choisi s'affiche dans la ligne d'état (« MODE HALL »). Détail des modes plus loin.

Ordre dans le sens des aiguilles d'une montre : CHURCH, PLATE, HALL, ROOM, SHIMMER, LOFI, MOD, SPRING.



PRE DELAY

LONG la reverb arrive un peu après la note : l'attaque reste nette et définie.

SHORT la reverb colle à la note, plus naturelle.



TAILS

TAILS quand on coupe la pédale, la reverb finit de résonner naturellement.

CUT la reverb s'arrête net avec la pédale.



LED et ligne d'état

La LED bleue s'allume quand l'effet est actif et sa lueur suit la reverb. La ligne d'état affiche le mode ; quand un réglage bouge, elle montre sa valeur 2,5 s.




Footswitch

Un clic active ou désactive l'effet. En bypass, la LED s'éteint et la ligne d'état indique « BYPASS ».

3 Fonctionnement

Trajet du signal




Le son direct va tout droit de IN à OUT. La reverb est calculée en parallèle puis ajoutée par-dessus.

PRE DELAY : quand la reverb démarre



En LONG, un court silence sépare la note de la reverb (25 à 120 ms selon le mode) : le jeu rapide reste articulé.
Noir : votre note (son direct). **Or** : la reverb.


TAILS : ce qui se passe quand on coupe la pédale



TAILS : la reverb continue jusqu'à s'éteindre d'elle-même. CUT : elle est coupée immédiatement.


3 Fonctionnement (suite)

Durée de la queue selon le mode




Barre pleine : plage du potard DECAY. Barre pointillée : durée supplémentaire atteinte avec la pédale d'expression.

Réponse du potard LEVEL



Niveau de la reverb par rapport au son direct, selon la position du potard LEVEL.

Ce que fait la pédale d'expression



ROOM · HALL · SPRING · PLATE

plus de reverb : LEVEL monte jusqu'au max

CHURCH · LOFI

queue plus longue : jusqu'à 20 s

MOD

modulation plus profonde, queue plus longue

SHIMMER

plus d'octave, queue jusqu'à 20 s

4 Les 8 modes

MODE	CARACTÈRE	DECAY MIN → MAX	PRÉ-DÉLAI SHORT / LONG
CHURCH	Immense nef de pierre, très longue et sombre. Pour les nappes et les accords tenus.	2,5 → 12 s	25 / 120 ms
PLATE	Plaque de studio : dense, brillante, sans écho distinct. Idéale pour le lead et le chant.	0,6 → 7 s	5 / 70 ms
HALL	Salle de concert, ample et équilibrée. Le réglage polyvalent par excellence.	0,8 → 6 s	10 / 80 ms
ROOM	Pièce de studio avec premières réflexions. Ajoute de l'air sans noyer le jeu.	0,25 → 2,2 s	2 / 40 ms
SHIMMER	Reverb céleste : l'octave supérieure monte dans la queue. Pour les ambiances aériennes.	1,5 → 15 s	15 / 90 ms
LOFI	Reverb « cassette » : bande étroite, grain numérique, son vintage et sale.	0,6 → 6 s	8 / 60 ms
MOD	Hall modulé qui ondule doucement, avec un effet chorus dans la queue.	0,8 → 8 s	12 / 80 ms
SPRING	Ressort d'ampli vintage, avec son « boing » métallique caractéristique. Surf et rockabilly.	0,6 → 4,5 s	0 / 50 ms

Points de départ

Rythmique ROOM ou PLATE, DECAY vers 10 h, LEVEL vers 10 h, PRE DELAY SHORT.

Lead HALL ou PLATE, DECAY à midi, PRE DELAY LONG pour garder l'attaque des notes.

Ambiance SHIMMER ou CHURCH, DECAY à 3 h, TONE à midi, LEVEL à 2 h.

Vintage SPRING, DECAY à midi, TONE vers 2 h pour faire ressortir le ressort.

> **Accordages graves.** Avec une 7 cordes accordée très bas, les modes longs (CHURCH, SHIMMER, HALL) peuvent épaissir le bas du spectre. Baissez TONE ou passez PRE DELAY sur LONG pour garder les riffs lisibles. Le mode SPRING coupe naturellement plus de graves que les autres.

5 Pédale d'expression

Holyverb dispose d'un paramètre **Expression** automatisable, sans bouton sur la façade, prévu pour une pédale d'expression MIDI. Son effet dépend du mode choisi :

MODES	EXPRESSION DE 0 À 100 %
ROOM · HALL · SPRING · PLATE	Monte la quantité de reverb du réglage LEVEL jusqu'au maximum.
CHURCH · LOFI	Allonge la queue jusqu'à 20 secondes.
MOD	Modulation plus profonde et queue plus longue.
SHIMMER	Plus d'octave dans la queue, et jusqu'à 20 secondes de reverb.

> **Astuce « volume de reverb au pied ».** En ROOM, HALL, SPRING ou PLATE, mettez LEVEL au minimum : la reverb est muette pédale d'expression relevée, et monte progressivement quand vous l'enfoncez.

Assigner la pédale dans Reaper

1. Dans la fenêtre du plugin, cliquez sur `Param` puis `FX parameter list` → `Parameter modulation/MIDI link` → **Expression**.
2. Cochez **Link from MIDI or FX parameter**, puis `MIDI` → `Learn`.
3. Bougez la pédale d'expression : son numéro de CC est reconnu. Fermez la fenêtre, c'est prêt.



Exemple : nappe Shimmer au pied

MODE sur **SHIMMER**, DECAY à 2 h, TONE à midi, LEVEL à 1 h, PRE DELAY **LONG**, TAILS activé.

Pédale relevée : un shimmer discret derrière le jeu. En enfonçant la pédale, l'octave supérieure gagne en présence et la queue s'allonge jusqu'à 20 secondes, pour finir sur une nappe qui tient toute seule.

La ligne d'état affiche la valeur de l'expression pendant que vous jouez avec la pédale.

6 Presets

Les **14 presets d'usine** apparaissent dans le menu déroulant de presets du DAW (dans Reaper, la liste en haut de la fenêtre FX) et dans le menu clic droit de la pédale. Le nom du preset chargé s'affiche dans la ligne d'état.

#	PRESET	MODE	DECAY	TONE	LEVEL	PRÉ-DÉLAI
1	Concert Hall	HALL	50	50	50	Short
2	Studio Room	ROOM	35	55	45	Short
3	Tight Ambience	ROOM	10	70	35	Short
4	Vintage Plate	PLATE	50	60	50	Short
5	Dark Plate	PLATE	75	20	50	Long
6	Surf Spring	SPRING	55	65	60	Short
7	Drippy Spring	SPRING	85	80	70	Short
8	Cathedral	CHURCH	70	40	55	Long
9	Endless Church	CHURCH	100	35	60	Long
10	Chorus Hall	MOD	60	55	50	Short
11	Lofi Tape Room	LOFI	45	40	55	Short
12	Heaven Shimmer	SHIMMER	65	60	55	Long
13	Ambient Wash	SHIMMER	90	45	70	Long
14	Huge Long Hall	HALL	90	45	55	Long

Valeurs en % de la course des potards. TAILS est activé sur tous les presets.

> **Presets personnels.** Réglez la pédale à votre goût, puis clic droit → **Save user preset** → User 1 à 9. Pour les rappeler : clic droit → **Load user preset**. Les réglages en cours sont aussi mémorisés avec le projet Reaper.

7 Utilisation et installation

À la souris

- **Potards** : cliquer puis glisser vers le haut ou la droite.
- **Double-clic** sur DECAY, TONE ou LEVEL : retour à midi.
- **Switches** et **footswitch** : un clic pour basculer.
- **Clic droit** n'importe où : menu complet.

Le menu clic droit

- **Window size** : taille par défaut, 75 % ou 100 %.
- **Factory presets** : les 14 presets d'usine.
- **Save / Load user preset** : 9 emplacements personnels.
- **Mode**, **Pre-delay long**, **Tails**, **Reset expression**.

Les presets personnels sont enregistrés dans `%APPDATA%\Studio Wiga\Holyverb\` sous Windows, et dans `~/Library/Studio Wiga/Holyverb/` sur Mac.

Fenêtre

La fenêtre s'ouvre à sa taille par défaut (391 × 493), qui est aussi sa taille minimale. Elle s'agrandit en tirant le coin inférieur droit, en gardant ses proportions.

Place dans la chaîne

Après le simulateur d'ampli (Genome par exemple) : son de reverb « studio », large et propre. C'est le placement conseillé.

Avant le simulateur d'ampli : son « pédale branchée dans l'ampli », plus brut, que l'ampli colore. À réserver aux sons clairs ou à SPRING.

Installer le VST3

WINDOWS copier `Holyverb.vst3` dans `C:\Program Files\Common Files\VST3\`

MAC copier `Holyverb.vst3` dans `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/` puis, une seule fois, dans le Terminal :

```
xattr -dr com.apple.quarantine \
  ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Holyverb.vst3
```

Relancer ensuite le scan des plugins dans Reaper (*Options → Preferences → Plug-ins → VST → Re-scan*).

Compiler avec GitHub

Pousser le projet sur GitHub : onglet **Actions** → dernier build → **Artifacts**, puis télécharger `Holyverb-VST3-Windows` ou `Holyverb-VST3-macOS` (binaire universel Apple Silicon et Intel).

Caractéristiques

Format	VST3, Windows 10/11 (64 bits) et macOS 10.13 ou plus récent
Entrées / sorties	Mono → stéréo, ou stéréo → stéréo
Latence	Aucune
Queue maximale	20 secondes (CHURCH, LOFI, SHIMMER avec l'expression à fond)
Paramètres automatisables	Decay, Tone, Level, Mode, Pre-Delay, Expression, On, Tails