AWS Basic Networking Design HoL

실습 순서

- 워크샵 시작 전 준비 사항
- Amazon VPC
 - 。 VPC 생성하기
 - 。 추가 서브넷 생성하기
 - 。 라우팅 테이블 편집하기
 - 。 보안 그룹 생성하기
- VPC 엔드포인트
 - Gateway 엔드포인트 생성하기
- VPC 피어링
 - 。 피어링 요청 생성하기
 - 。 피어링 요청 수락하기
 - 。 피어링 라우팅 테이블 편집하기
- 실습 리소스 정리

워크샵 시작 전 준비 사항

AWS 계정 생성하기

이미 AWS 계정을 가지고 있다면 바로 이 실습의 가이드를 따라 진행할 수 있으나 계정이 없다면 먼저 AWS 계정을 만들어야 합니다. 관리자 권한이 있는 AWS 계정이 아직 없는 경우, 여기를 클릭하여 계정을 생성합니다.

IAM 사용자

AWS 계정을 생성했거나 이미 있는 경우, AWS 계정에 접근할 수 있는 IAM 사용자를 생성합니다. 계정에 로그인한 후, IAM 콘솔을 사용하여 IAM 사용자를 생성할 수 있습니다. 아래의 순서에 따라 Administrator(관리자) 권한을 가진 사용자를 생성합니다. 이미 관리자 권한을 가진 IAM 사용자가 있다면, 다음 작업을 건너뜁니다.


- 1. <u>로그인 페이지</u>에서 AWS 계정 이메일 주소와 비밀번호를 사용하여 **AWS 계정의 루트 사용 자**로 <u>IAM 콘솔</u>에 로그인 합니다.
- 2. IAM 콘솔 화면 왼쪽 사이드 바에서 Users(사용자)를 클릭한 다음, Add user(사용자 추가) 버튼을 클릭합니다.
- 3. User name(사용자 이름)은 Administrator 로 입력합니다.
- 4. Access type(엑세스 유형)에서 AWS Management Console access 체크 박스를 선택하고, Custom password를 선택한 다음 비빌번호를 입력합니다.
- 5. Next: Permissions(다음: 권한)을 클릭합니다.

Add user




Set user details				
You can add multiple users at once with the same access type and permissions. Learn more				
User name*	Administrator Add another user			
Select AWS access type				
Select how these users will access AWS. Access keys and autogenerated passwords are provided in the last step. Learn more				
Access type*	Programmatic access Enables an access key ID and secret access key for the AWS API, CLI, SDK, and other development tools. AWS Management Console access Enables a password that allows users to sign-in to the AWS Management Console.			
Console password*	Autogenerated password Custom password Show password			
Require password reset	User must create a new password at next sign-in Users automatically get the IAMUserChangePassword policy to allow them to change their own password.			
* Required	Cancel Next: Permissions			

- 6. Attach existing policies directly (기존 정책 직접 연결)를 선택하
 - 고, AdministratorAccess 정책에 체크박스를 선택한 후, Next: Tags (다음: 태그)를 클릭합니다.



- 7. 태그 추가(선택 사항) 단계에서 Next: Review (다음: 검토)를 클릭합니다.
- 8. Administrator 사용자에 AdministratorAccess 관리형 정책이 추가된 것을 확인하고 **Create user** (사용자 만들기)를 클릭합니다.
- 9. 사용자가 추가되면 **로그인 URL**을 복사합니다. 해당 URL은 아래의 형식을 가집니다. https://<your_aws_account_id>.signin.aws.amazon.com/console

<your_aws_account_id>는 본인 AWS 계정의 고유 ID가 들어가는 자리 입니다. 루트 사용자로 해당 실습을 진행하는 것은 권고 드리지 않는 사항 입니다. 반드시 Administrator 사용자로 로그인하여 실습을 진행하세요.




10. 이제 루트 사용자에서 로그아웃하고, 방금 복사한 URL로 접속해서 **새로 생성한 Administrator 사용자로 로그인** 합니다.

Amazon VPC

Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC) 를 이용하면 사용자가 정의한 가상 네트워크로 AWS 리소스를 시작할 수 있습니다. 이 가상 네트워크는 AWS의 확장 가능한 인프라를 사용한다는 이점과 함께 고객의 자체 데이터 센터에서 운영하는 기존 네트워크와 매우 유사합니다.


Amazon VPC를 사용하면 사용자가 정의하는 논리적으로 격리된 가상 네트워크에서 AWS 리소스를 시작할 수 있습니다. IP 주소 범위 선택, 서브넷 생성, 라우팅 테이블 및 네트워크 게이트웨이 구성 등 가상 네트워킹 환경을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 리소스 및 애플리케이션에 대한 안전하고 쉬운 액세스를 보장하도록 지원하기 위해 IPv4 및 IPv6를 가상 사설 클라우드 내대개의 리소스에 대해 사용할 수 있습니다.




아래의 순서 대로 실습을 진행하면서 네트워크를 직접 구성합니다:

VPC 생성하기


- 1. VPC 콘솔에 로그인 합니다.
- 2. 아래의 화면에서 **VPC 마법사 시작**을 클릭하여 VPC 생성 마법사를 시작합니다. VPC 마법 사를 사용하면 기본이 아닌 VPC 구성을 손쉽게 생성할 수 있습니다.



3. 단계 1: VPC 구성 선택에서 첫 번째 옵션인 **단일 퍼블릭 서브넷이 있는 VPC**를 선택합니다.




4. 서브넷을 만들 때 해당 서브넷에 대한 CIDR 블록을 지정합니다. 이는 VPC CIDR 블록의부분 집합입니다. 각 서브넷은 단일 가용 영역 내에서만 존재해야 합니다. 단계 2: 단일 퍼블릭 서브넷이 있는 VPC에서 화면과 같이 값을 입력한 후, 우측 하단의 VPC 생성 버튼을 누릅니다.




<u>Aa</u> 7	■ 값
<u>IPv4 CIDR 블록</u>	10.0.0.0/16
<u>VPC 이름</u>	VPC-Lab
퍼블릭 서브넷의 IPv4 CIDR	10.0.10.0/24
<u>가용 영역</u>	ap-northeast-2a
<u>서브넷 이름</u>	public subnet A

VPC IPv4 CIDR 블록 값을 지정할 때에는 향후 직접 연결할 가능성이 있는 네트워크와 주소가 중복되지 않도록 할당하는 것이 중요합니다. 또한, 향후 확장을 고려하여 충분히 큰 주소를 할당합니다.

5. 생성이 완료되면 화면와 같이 **VPC-Lab** 이름을 가진 VPC가 생성된 것을 확인할 수 있습니다.




6. 현재까지의 아키텍처 구성은 아래와 같습니다.




추가 서브넷 생성하기

고가용성을 확보하기 위해, 다중 가용 영역에 서비스를 배포하는 것이 중요합니다. 따라서 본 실습에서는 앞에서 생성한 서브넷이 위치한 가용 영역 A 외에 다른 가용 영역인 C에 서브넷을 생성합니다.


1. 왼쪽 사이드 바에서 서브넷 메뉴를 클릭한 후, 서브넷 생성 버튼을 클릭합니다.



2. VPC ID에는 방금 생성한 VPC를 선택합니다.




3. 아래의 서브넷 설정에서는 화면과 같이 값을 입력한 후, 서브넷 생성 버튼을 클릭합니다.




<u>Aa</u> 키	■ 값	
<u>서브넷 이름</u>	public subnet C	
<u>가용 영역</u>	ap-northeast-2c	
IPv4 CIDR 블록	10.0.20.0/24	
<u>Name</u>	public subnet C	

4. public subnet A와 public subnet C가 모두 생성된 것을 확인할 수 있습니다.



5. 현재까지의 아키텍처 구성은 아래와 같습니다.




라우팅 테이블 편집하기


VPC 라우팅 테이블 개념

라우팅 테이블에는 서브넷 또는 게이트 웨이의 네트워크 트래픽이 전송되는 위치를 결정하는데 사용되는 **라우팅**이라는 규칙 집합이 포함되어 있습니다.


- 기본 라우팅 테이블은 VPC와 함께 자동으로 생성되는 라우팅 테이블입니다. 다른 라우팅 테이블과 명시적으로 연결되지 않은 모든 서브넷의 라우팅을 제어하는 역할을 합니다.
- **사용자 지정 라우팅 테이블**은 기본 라우팅 테이블 외에 사용자가 생성한 라우팅 테이블입니다.
- 1. **서브넷** 메뉴에서 **작업** 버튼을 클릭한 후, **라우팅 테이블 연결 편집** 을 선택합니다.




2. 라우팅 테이블 ID에서 기본 라우팅 테이블이 **아닌** 다른 라우팅 테이블을 선택한 후, 저장합니다. 이때. 선택한 라우팅 테이블에 인터넷으로 향하는 경로가 있는지 확인합니다.




3. **public subnet C**를 선택한 후, 세부 정보 탭에서 변경된 라우팅 테이블 하이퍼 링크를 클릭하면 라우팅 정보를 확인할 수 있습니다.



라우팅 테이블을 클릭 후, **라우트** 탭에서 확인할 수 있는 결과는 아래와 같습니다. 이를 통해, public subnet C도 인터넷으로 향하는 경로가 생성되었음을 확인할 수 있습니다.




4. 현재까지의 아키텍처 구성은 아래와 같습니다.




보안 그룹 생성하기

보안 그룹은 인스턴스에 대한 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 제어하는 가상 방화벽 역할을합니다.

1. 왼쪽 사이드 바에서 **보안 그룹** 메뉴를 클릭한 뒤, **보안 그룹 생성** 버튼을 클릭합니다.




2. 화면과 같이 보안 그룹 및 설명을 입력한 후, **본 실습에서 생성한 VPC** 를 선택합니다.






3. **인바운드 규칙**에서 아래와 같이 규칙을 부여한 후, 오른쪽 하단의 **보안 그룹 생성** 버튼을 클릭합니다.






4. 아래와 같이 인바운드 규칙이 생성된 것을 확인합니다.




VPC 엔드포인트

1. VPC 대시보드에서 엔드포인트를 선택하십시오. 엔드포인트 생성을 클릭합니다.




2. 사용하고자 하는 엔드포인트의 서비스를 검색할 수 있습니다. 이번 실습에서는 S3를 검색하여 선택하고, 연결할 VPC를 선택하겠습니다. 아래 그림과 같이, S3는 게이트웨이 VPC 엔드포인트만 지원했으나, 인터페이스 엔드포인트도 추가로 지원하게 되었음을 확인할 수 있습니다. 이번 실습에서는 게이트웨이 엔드포인트 타입만 생성해 보겠습니다.



S3의 인터페이스 타입과 게이트웨이 타입을 각각 선택해 보면서 어떤 설정들이 다른지 비교해보세요.


3. 엔드포인트를 반영할 VPC를 선택하고 라우팅 테이블을 선택합니다. 선택된 라우팅 테이블 에는 엔드포인트를 사용하기 위한 별도의 라우팅 정보가 자동으로 추가됩니다.



4. 아래와 같이 엔드포인트에 대한 접근 통제를 위한 정책을 구성할 수도 있습니다.

VPC 엔드 포인트 정책을 이용해 AWS 서비스에 대해 전체 액세스를 허용하거나 사용자 지정(Custom) 정책을 만들 수 있습니다. <u>VPC 엔드 포</u>

인트 정책에 대해 자세히 알아보세요.




5. Create Endpoint을 클릭하면, S3를 사용하기 위한 엔드포인트가 생성됩니다.

Endpoints > Create Endpoint

Create Endpoint



6. 앞서 지정한 프라이빗 라우팅 테이블에 게이트웨이 엔드포인트를 통해 Amazon S3로 접근하기 위한 라우팅이 자동으로 추가되었음을 확인합니다.




VPC 엔드포인트는 AWS 네트워크 내부 통신이며 엔드포인트를 통한 트 래픽을 제어할 수 있다는 보안 및 컴플라이언스상 이점이 있습니다. 또한 NAT 게이트웨이가 아닌 VPC 엔드포인트를 통해 데이터를 전송할 경우 데이터 처리 비용을 최적화할 수 있습니다.

VPC Peering

Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)를 사용하면 정의한 가상 네트워크에서 AWS 리소스를 시작할 수 있습니다. VPC 피어링 연결은 프라이빗 IPv4 주소 또는 IPv6 주소를 사용하여 VPC 간에 트래픽을 라우팅할 수 있도록 하는 두 VPC 간의 네트워킹 연결입니다. 두 VPC 의 인스턴스는 마치 동일한 네트워크 내에 있는 것처럼 서로 통신할 수 있습니다. 자체 VPC 간에 또는 다른 AWS 계정의 VPC와 VPC 피어링 연결을 생성할 수 있습니다. 또한 다른 리전에 있는 VPC도 연결을 생성할 수 있습니다.

주의 사항

- 1. 두 VPC의 CIDR에 겹치는 IP 주소 공간이 있을 수 없습니다.
- 2. VPC당 VPC 피어링 연결은 50개로 제한됩니다. 그러나 이 한도는 125까지 올릴 수 있습니다.




피어링 요청 생성하기


Default VPC에서 VPC 피어링 요청 생성

서비스 제공자는 NLB를 다른 VPC와 공유할 수 있도록 설정하려고 합니다. 새 엔드포인트 서비스의 이름을 명시적으로 알고 있는 경우 VPC에서 엔드포인트를 생성할 수 있는 AWS 계정을 화이트리스트에 추가할 수 있습니다. 화이트리스트를 사용하는 경우 PrivateLink가 활성화되기전에 서비스 제공업체 측에서 명시적인 승인을 요구할 수도 있습니다.

- 1. **VPC 대시보드** 왼쪽 사이드바에서 **피어링 연결** 을 선택합니다 . 피어링 연결을 사용하면 다른 AWS 계정에서도 두 개의 VPC를 연결할 수 있습니다. 이번 실습에서는 로컬 리전에 초점을 맞출 것이지만 교차 리전 VPC 피어링을 생성할 수도 있습니다.
- 2. 기본 창에서 **피어링 연결 만들기** 버튼을 클릭합니다.
- 3. **피어링 연결 생성** 페이지 에서 : 연결에 **피어링 연결 이름 태그** 를 지정하고 **VPC(요청 자)** 에 대해 default VPC를 선택하고 계정 및 지역을 기본값으로 유지하고 VPC-Lab을 선택합니다. **VPC(수락자)** .
- 4. 나열된 각각에 대한 CIDR 범위가 표시됩니다. 두 VPC 간에 겹치는 IP CIDR이 있으면 피어링이 성공하지 않습니다.





- 6. 페이지 하단의 피어링 연결 만들기 버튼을 클릭합니다.
- 7. 성공 페이지가 표시되는 것을 확인합니다.




피어링 요청 수락하기

1. 다시 왼쪽 사이드바에서 피어링 연결을 선택하여 생성된 요청을 확인합니다. 라인 항목 옆에 있는 상자가 선택되어 있는지 확인하고 **작업** 버튼에서 **요청 수락** 을 선택 합니다.





2. 기본 창에서 이제 피어링 연결 라인 항목이 상태 열에 활성 으로 표시되어야 합니다.



피어링 라우팅 테이블 편집하기

Default VPC의 퍼블릭 서브넷에서 VPC 라우팅 구성

- 1. VPC 대시보드 왼쪽 사이드바에서 아래로 스크롤하여 **라우트 테이블**를 선택 합니다. 라우팅 테이블은 서브넷과 연결됩니다. 이 경우 우리는 defa 퍼블릭 서브넷과 연결된 라우팅 테이블을 수정해야 합니다.
- 2. 기본 창에서 이름이 지정되지 않은 default VPC와 연결된 라우트 테이블을 선택합니다.




- 4. **작업** 버튼에서 **경로 편집** 을 선택 합니다. VPC Lab 대역인 10.0.0.0/16을 추가하도록 하겠습니다.
- 5. 경로 편집 창에서 경로 추가 버튼을 클릭 하고 다음 항목을 추가합니다.

목적지: 10.0.0.0/16

대상: * **피어링 연결** 을 선택하고 드롭다운 목록에서 피어링 연결을 선택합니다(랩에 하나만 있어야 함)*


6. 오른쪽 하단에서 경로 저장 을 클릭 합니다.



VPC Lab VPC의 퍼블릭 서브넷에서 VPC 라우팅 구성

default VPC에서 VPC-Lab VPC으로 향하는 라우트 경로를 추가했으니, 이제 VPC-Lab VPC에서 default VPC로 향하는 경로를 추가할 순서입니다.

1. 왼쪽 사이드바에서 다시 **라우트 테이블**을 선택하고 VPC 열을 선택하여 VPC-Lab과 연결된 라우트 테이블을 찾습니다. 이 중 Main이 Yes로 되어 있는 라우팅 테이블을 선택합니다.




- 3. **작업** 버튼에서 **경로 편집** 을 선택 합니다. default VPC 대역인 172.31.0.0/16을 추가하도 록 하겠습니다.
- 4. 경로 편집 창에서 경로 추가 버튼을 클릭 하고 다음 항목을 추가합니다.

목적지: 172.31.0.0/16

대상: * **피어링 연결** 을 선택하고 드롭다운 목록에서 피어링 연결을 선택합니다(랩에 하나만 있어야 함)*


5. 오른쪽 하단에서 경로 저장 을 클릭 합니다.




실습 리소스 정리

VPC 엔드포인트 삭제하기


1. <u>VPC 콘솔</u> **엔드포인트**에서 *오늘 생성한 엔드포인트*를 선택한 후, **작업** 메뉴에서 **피어링 연 결 삭제**를 클릭합니다.







VPC 피어링 삭제하기

1. <u>VPC 콘솔</u> **피어링 연결**에서 *오늘 생성한 피어링 연결*를 선택한 후, **작업** 메뉴에서 **피어링 연결 삭제**를 클릭합니다.




2. VPC 피어링 연결을 위한 라우트 경로를 먼저 삭제해야 하지만, 아래쪽 라우팅 테이블 항목 에서 관련 라우팅 테이블 항목 삭제 옵션을 통해 라우트 경로를 삭제할 수 있습니다.






VPC 삭제하기

 \underline{VPC} \underline{Z} \underline{Z} \underline{VPC} 메뉴에서 \underline{VPC} \underline{Z} 생성한 \underline{VPC} 를 선택한 후, \underline{VPC} 메뉴에서 \underline{VPC} \underline{Z} 플릭하여 삭제합니다.





고생하셨습니다 🙂

참고

- https://kr-id-general.workshop.aws/ko/
- https://networking.aworkshop.io/