



标贝 DataBaker  
DESKTOP RECORDER



操作说明

# 标贝音频采集 使用手册

操作员版

# 目录


按界面操作顺序说明。图中红色序号与下文对应。

|                     |    |
|---------------------|----|
| 激活                  | 3  |
| 任务列表                | 3  |
| 行内操作 . . . . .      | 5  |
| 新建录制                | 5  |
| 脚本 . . . . .        | 6  |
| 音频输入 . . . . .      | 6  |
| 录制界面                | 6  |
| 进入录制与环境检测 . . . . . | 7  |
| 录一句 . . . . .       | 7  |
| 状态显示 . . . . .      | 8  |
| 暂停与退出 . . . . .     | 9  |
| 右侧栏                 | 9  |
| 领读面板                | 13 |
| 导出                  | 14 |
| 设置                  | 15 |
| 快捷键                 | 17 |
| 常见情况                | 17 |

# 激活

首次打开、授权过期、换机或系统时间异常时，显示激活页。复制本机机器码，将收到的授权码粘贴后点「激活」。

图 1 激活页



- 1 界面语言。
- 2 当前状态标题。
- 3 本机机器码。
- 4 复制机器码。
- 5 授权码输入框。
- 6 激活。

激活页也可能提示先封存未完成录制：授权失效后不能继续录，可先封闭已写入的音频。

# 任务列表

激活后进入任务列表。可筛选、打开、导出、打开目录、检查修复或删除任务。




表 1 任务状态

| 状态    | 含义              |
|-------|-----------------|
| 当前录制  | 本机正在打开的任务       |
| 未完成   | 仍有待录或待确认的句子     |
| 已完成   | 全部句子已确认或跳过      |
| 异常中断  | 上次未正常结束         |
| 需要检查  | 目录或进度数据异常       |
| 安全停止中 | 正在保存母轨，等待完成     |
| 只读保护  | 可查看、试听；修复前不能继续录 |


行内操作

- 查看：进入查看，不打开声卡。可选句、看该句波形、试听；导出在右侧栏。
- 录制：打开声卡进入录制。未完成任务以此为主按钮；已完成任务用来补录。
- 点任务名等于查看。进行中的任务只显示返回录制。
- 需要检查或修复的任务可以查看，但不能直接录制。
- 文件夹：在资源管理器中打开任务目录。
- 更多 · 打开导出目录 / 检查并修复 / 删除。

新建录制

在任务列表点「新建录制」。分三步：导入脚本、选择设备和格式、命名并选择保存位置。创建后进入查看，此时声卡未打开。

图 3 新建录制



- 1 选择 CSV / TSV / TXT 脚本。
- 2 采集预设。
- 3 输入设备。
- 4 采集格式、采样率、输入通道。不支持的组合会标红，不能创建。
- 5 静音阈值（RMS dBFS）和前后静音时长。
- 6 当前组合是否可用。
- 7 录制名称和保存位置。
- 8 创建录制任务。

## 脚本

推荐 UTF-8。CSV / TSV 固定三列：序号 / 句子正文 / 标签（备注）；表头可用中文或 id / text / label，无表头时按第 1 - 3 列读取。缺少第三列会阻止创建，但单行空标签允许。TXT 按每行一条正文导入，自动生成序号并使用空标签。解析成功后已直接导入，需要核对时点“查看预览”，不需要再确认导入。ID 不能为空或重复，正文不能为空。导入后任务使用固化副本，改原文件不影响已创建的任务。

图 4 脚本格式

### 录音脚本格式

推荐 UTF-8，三列：序号 / 句子正文 / 标签（备注）

| 序号 id | 句子正文 text        | 标签 / 备注 label |
|-------|------------------|---------------|
| 0001  | 今天天气很好，适合出去散步。   | 正常语速          |
| 0002  | 请保持自然、清晰的发音。     | 无杂音           |
| 0003  | 这是桌面音频采集工具的测试文本。 | 慢语速           |

**标准三列**

表头可用 序号/句子正文/标签，或 id/text/label。无表头时按第 1 - 3 列读取。

**兼容格式**

历史两列 id,text 可用。纯 TXT 按行导入，自动生成 0001 起的序号。

**编码与分隔**

请使用 UTF-8 或 UTF-8 BOM。CSV 用逗号，TSV 用 Tab。单元格可用双引号。

**校验规则**

ID 不能为空或重复，正文不能为空。导入后会固化脚本快照，之后改原文件不影响任务。

## 音频输入


- 采集预设：保存或套用本机常用的设备与格式组合。
- Windows 采集模式：独占，或系统混音。独占失败会报错，不会改成混音后仍显示独占。
- 采集格式：16-bit PCM、24-bit PCM、32-bit Float。母带、试听和导出使用同一格式。
- 多通道声卡按「输入 1、输入 2…」选择通道，导出为单声道 WAV。
- 静音阈值默认约 -42 dBFS（越靠近 -72 越敏感，越靠近 -12 越抗噪）。前后静音时长 0.2 - 5.0 秒，默认 1.0 秒。进入任务后仍可改，不改采集预设。

部分界面若显示「系统采集（本机开发）」，表示当前不是 Windows 正式采集。Windows 上同一位置为「独占」和「系统混音」。

## 录制界面

查看进入后不打开声卡：选句会返显该句波形，主按钮为试听，整页右下角为「进入录制」。进入录制后才打开声卡，底部按钮恢复为试听、重录、主按钮和跳过。

图 5 录制界面



- 1 返回任务列表。未结束时先确认暂停或结束。
- 2 句子列表与状态：待录 / 待确认 / 已确认 / 已跳过。
- 3 上一句 / 下一句、累计时长、打开领读面板。录制中不能切句。
- 4 当前句子：标签和正文。
- 5 查看时显示当前句波形；录制中显示实时波形、Peak / RMS。
- 6 查看：试听 P、试听本句；右下角进入录制。录制：试听、重录、主按钮、跳过。
- 7 右侧栏：监听、检测、任务、导出。
- 8 状态栏。红色文字需先处理。

## 进入录制与环境检测


查看时主按钮为「试听本句」，整页右下角为「进入录制」，其下为「退出查看」。点「进入录制」或任务列表的「录制」后打开声卡并开始写母轨。新建或恢复开卡后会做一次约 3 秒的环境噪声检测，期间保持安静。通过后本任务不再重复检测；未通过则降低环境噪声后点「重新检测」。未进入录制时声卡未打开，查看态显示该句波形或「本句尚无录音」，不把 Peak / RMS 显示成  $-\infty$ 。

## 录一句



| 操作        | 结果                       |
|-----------|--------------------------|
| 空格或「开始录音」 | 进入句首静音；达到后提示请朗读          |
| 朗读        | 检测到语音后进入录制               |
| 读完后安静     | 累计句尾静音；达到设定时长后可结束        |
| 空格或「完成本句」 | 封闭本句，进入待确认               |
| 空格确认      | 本句标为已确认，转到下一句            |
| R 重录      | 完成后可试听、使用或放弃本次重录；不展开历史录音 |
| S 跳过      | 本句标为已跳过，不进入分段导出          |
| ← / →     | 切换句子；录制中不可用              |

图 6 采集中，本句已录、待确认



- 1
- 顶部为「采集中 · 声卡持续开启」。声卡已打开，母轨在写。
- 2
- 当前句状态为待确认。
- 3
- 波形上方的首 / 尾时长。图中尾静音已够。
- 4
- 本句波形。两侧竖线为切片起止。
- 5
- 主按钮为「确认并录下一句」，对应空格。
- 6
- 右侧：本句已录制、首/尾、磁盘。
- 7
- 暂停采集，或退出任务。

未检测到语音就停止：取消本句，不生成可用录音。已开口但尾静音不够也可以结束，该次录音会标记为尾静音未达标。停句后可查看「首 / 尾」时长；「请等待朗读」是开口提示，不是首静音。检测栏中「停句后显示首尾检查」只控制是否显示该信息。

## 状态显示



图 7 状态色

## 录制状态色

主界面与领读窗口使用同一套状态色

|                                                                                     |                                                                             |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>黄 · 检测中</div></div> <div>环境噪声检测进行中，或句首静音尚未达标。请保持安静，不要开口。</div> | <div><div></div><div>绿 · 就绪</div></div> <div>可以开始朗读。领读窗口正文会切到可朗读颜色。</div>   | <div><div></div><div>红 · 录制中</div></div> <div>已检测到有效语音，正在写入当前句。请按脚本完整朗读。</div>  |
| <div><div></div><div>蓝 · 尾静音达标</div></div> <div>句尾连续静音已满足设定时长，可以结束本句。</div>         | <div><div></div><div>青 · 待确认</div></div> <div>本句已封闭，进入试听/确认/重录。空格键确认。</div> | <div><div></div><div>红 · 立即停止</div></div> <div>输入故障、削波或设备中断。先停止朗读，再按提示处理。</div> |


## 暂停与退出

右下角拆成两个动作。「暂停采集」停止声卡并封存母轨，但留在当前任务，可继续查看、导出或重新进入录制。「退出任务」才返回列表。当前句已有语音则先封闭为待确认；未开口则取消这次空录音。全部句子已处理时，主按钮为完成采集；确认后进入查看模式，不回列表。离开用「退出任务」或查看里的「退出查看」。出现故障时按界面提示安全结束。

## 右侧栏

四个页签：监听、检测、任务、导出。出现故障或磁盘告警时会多出「问题」。

图 8 监听与检测



监听

检测

图 9 监听



1 检查模式或采集中。

- 2
- 领读面板是否已连接。
- 3
- 输入电平 Peak / RMS。
- 4
- 当前句状态、首/尾静音、磁盘。
- 5
- 静音判定。点「调整」打开检测页。
- 6
- 页签。

图 10 检测



- 1
- 静音阈值。滑条上的短线为当前 RMS。
- 2
- 静音时长 0.2 – 5.0 秒。
- 3
- 是否显示停句后的首尾检查。
- 4
- 已应用到本任务的值；可恢复为进入任务时的值。

检测页的修改作用于当前任务的当前句和后续句，不改采集预设。

图 11 任务



- 1 本次设备、模式、通道、导出格式、驱动格式、环境检测上限、已确认/已跳过句数。
- 2 打开或定位领读面板。有外接屏时放到外接屏。
- 3 页签。

图 12 导出



- 1 导出目录。默认在任务目录内；另选目录时会再复制一份。
- 2 整轨 WAV。
- 3 时间戳 JSON。
- 4 分段 ZIP。待录、待确认或无可用录音的句子不包含在内。

正在录某一句时不能导出，需先结束或取消该句。三个产物可分别生成。任务带故障标记时，分段导出可能不可用。

## 领读面板

独立窗口，显示当前句子。可从界面顶部或「任务」页打开；已打开时为「定位领读面板」。

图 13 领读面板



- 1 句子 ID 与条序。
- 2 状态。
- 3 朗读正文。
- 4 标签备注。

窗口底部可调正文字号（A- / A+，22 - 72 px，默认 36）和标签字号（12 - 40 px，默认 16）。主界面当前句子与标签共用同一套字号。也可在齿轮里微调字号和可朗读颜色（默认绿色）。设置保存在本机，换任务后仍有效。

## 导出

可在任务列表点「导出」，或在任务内打开「导出」页。导出内容以已保存数据为准，不要求全部句子录完。

图 14 导出内容

### 三种导出产物可独立生成

导出以当前已安全保存的内容为准，不要求全部句子录完

整轨 WAV

full-track.wav

把分段母轨拼成一条连续 WAV。适合存档、抽检整段环境和核对时间轴。

时间戳 JSON

metadata.json

句子文本、选中 attempt、样本边界、静音策略、设备与风险告警。是后期对齐的权威索引。

分段 ZIP

sentences/\*.wav

按选中 attempt 切出单句 WAV。待录、待确认或无可用录音的句子不会进入切片包。

表 3 导出内容

| 项        | 文件              | 内容             |
|----------|-----------------|----------------|
| 整轨 WAV   | full-track.wav  | 连续母轨           |
| 时间戳 JSON | metadata.json   | 句子文本、选中录音、样本起止 |
| 分段 ZIP   | sentences/*.wav | 已确认且有可用录音的单句   |

各产物会显示：从未导出、当前、需要重新导出、上次失败。

## 设置




图 15 应用设置



- 1 语言，立即切换，重启后保持。
- 2 默认保存位置。任务打开期间不能改。
- 3 录音引擎连接状态。
- 4 运行日志。
- 5 授权状态。
- 6 关闭设置。

图 16 语言



- 1 可选：中文、英语、泰语、日语、韩语、西班牙语、葡萄牙语。

运行日志可按全部 / 警告+ / 错误筛选，可搜索、复制、下载。日志随任务保存，删除任务时一并删除。

# 快捷键

图 17 快捷键

## 键盘作业

按键含义随当前状态变化，与主按钮一致。

Space

空闲：开始本句  
录制中：结束本句  
待确认：确认并下一句  
全部完成：完成采集  
故障：打开安全结束

R

对当前句开始重录。  
录制中无动作。  
历史尝试不会被覆盖。

P

试听当前有效录音。  
录制中无动作。

S

跳过当前句。  
需已启用录音且非录制中。

← / →

切换上一句 / 下一句。  
录制中禁止切句。

Esc

关闭确认框。  
退出任务前会走安全暂停流程。

表 4 快捷键

| 按键    | 未在录                   | 录制中    | 待确认       |
|-------|-----------------------|--------|-----------|
| Space | 查看时试听；录制时开始；全部完成后结束采集 | 结束本句   | 确认        |
| R     | 查看时进入录制；录制时重录         | 无      | 重录        |
| P     | 试听                    | 无      | 试听        |
| S     | 跳过（需已进入录制）            | 无      | 跳过        |
| ← / → | 上一句 / 下一句             | 不可用    | 上一句 / 下一句 |
| Esc   | 关闭对话框                 | 打开退出确认 | 关闭对话框     |

# 常见情况

表 5 界面提示与操作

| 情况                     | 操作                    |
|------------------------|-----------------------|
| Peak / RMS 为 $-\infty$ | 先点「进入录制」；检查设备和通道      |
| 环境检测未通过                | 保持安静后重新检测；需要时降低增益     |
| 输入过载                   | 降低声卡增益，本句重录           |
| 几乎无声                   | 检查通道、接线、系统静音          |
| 声卡短暂抖动                 | 已自动续接。试听该句，不合适则重录     |
| 独占失败                   | 关闭占用声卡的其他软件，或改用系统混音   |
| 磁盘余量预警 / 紧急            | 尽快暂停采集或退出任务，更换保存位置    |
| 异常中断                   | 检查并修复后再打开             |
| 需要检查 / 只读              | 可打开原目录查看；修复前不能继续录     |
| 领读窗口找不到                | 点「定位领读面板」             |
| 不能导出分段                 | 先检查并修复；整轨和 JSON 仍可能可用 |
| 引擎离线                   | 查看日志后重启应用             |
| 立即停止朗读                 | 停止朗读，按界面提示处理          |