EVEIL / SETUP GUIDE

프론트 연동, 두 값만 입력하세요

로컬 HTTPS + 로컬 Redis 기준 | 2026.11.04

01 백엔드 .env에 넣을 필수 값

프로젝트 루트에서 .env.example을 .env로 복사한 뒤 아래 두 값을 수정합니다.

CORS_ALLOWED_ORIGINS

프론트의 실제 주소. 예: https://localhost:5173
확장 프로그램은 chrome-extension://실제확장ID. 여러 값은 쉼표로 구분합니다.
스킴·호스트·포트까지 입력하고 경로와 마지막 /는 제외합니다.

SERVER_SSL_KEY_STORE_PASSWORD

certs/local.p12 인증서를 만들 때 입력한 비밀번호와 동일하게 설정합니다.
예시 문구를 그대로 쓰지 말고 실제 비밀번호로 바꾸세요. 따옴표는 넣지 않습니다.

02 Redis가 기본값과 다를 때만 추가

REDIS_HOST	Redis 주소 (기본: localhost)
REDIS_PORT	Redis 포트 (기본: 6379)
REDIS_PASSWORD	Redis 비밀번호 (기본: 없음)

.env.example의 해당 줄에서 #을 지우고 값을 입력하세요.
AOF는 Redis 서버에서 appendonly yes로 활성화해야 합니다.

03 프론트에는 API 주소만 전달

VITE_API_BASE_URL=https://localhost:8443/api

위 이름은 Vite 기준입니다. 다른 프레임워크는 해당 환경변수 이름을 사용하세요.
authKey·KEK·Redis 및 인증서 비밀번호를 프론트 공개 설정에 넣지 않습니다.

04 실행 전 확인

1. README의 명령으로 certs/local.p12 생성 후 로컬 인증서를 신뢰 등록합니다.
2. Redis 실행 및 AOF 활성화를 확인합니다.
3. 프로젝트 루트에서 .₩gradlew.bat bootRun을 실행합니다.
4. 프론트 API 주소를 설정하고 요청합니다. 기본 접속은 이 PC에서만 가능합니다.

다른 PC에서 사용할 때는 서버 주소·인증서 도메인·프론트 API 주소를 함께 변경합니다.