
△/开发指南/后端手册

△ 芋道源码 📋 2022-03-28

● 用户体系

系统提供了 2 种类型的用户, 分别满足对应的管理后台、用户 App 场景。



- AdminUser 管理员用户,前端访问 yudao-ui-admin 🖸 管理后台,后端访问 /admin-api/** RESTful API 接口。
- MemberUser 会员用户,前端访问 yudao-ui-user ☑ 用户 App,后端访问 /app-api/** RESTful API 接口。

虽然是不同类型的用户,他们访问 RESTful API 接口时,都通过 Token 认证机制,具体可见《开发指南 —— 功能权限》。

#1. 表结构

2 种类型的时候,采用不同数据库的表进行存储,管理员用户对应 system_users 🖸 表,会员用户对应 member_user 🖸 表。如下图所示:



为什么不使用统一的用户表?

确实可以采用这样的方案,新增 type 字段区分用户类型。不同用户类型的信息字段,例如说上图的 dept_id 、 post_ids 等等,可以增加拓展表,或者就干脆"冗余"在用户表中。

不过实际项目中,不同类型的用户往往是不同的团队维护,并且这也是绝大多团队的 实践,所以我们采用了多个用户表的方案。

如果表需要关联多种类型的用户,例如说上述的 system_oauth2_access_token 访问令牌表,可以通过 user_type 字段进行区分。并且 user_type 对应 **UserTypeEnum** 全局枚举,代码如下:

```
□/**

* 全局用户类型枚举

*/
□@AllArgsConstructor
□@Getter
public enum UserTypeEnum implements IntArrayValuable {

MEMBER( value: 1, name: "会员"), // 面向 c 端, 普通用户
ADMIN( value: 2, name: "管理员"); // 面向 b 端, 管理后台
```

2. 如何获取当前登录的用户?

使用 SecurityFrameworkUtils 过 提供的如下方法,可以获得当前登录用户的信息:

```
/**

*【最常用】获得当前用户的编号,从上下文中

*

* @return 用户编号

*/
@Nullable
public static Long getLoginUserId() { /** 省略实现 */ }

/**

* 获取当前用户

*

* @return 当前用户

*/
@Nullable
public static LoginUser getLoginUser() { /** 省略实现 */ }

/**

* 获得当前用户的角色编号数组

*
```

```
* @return 角色编号数组
*/
@Nullable
public static Set<Long> getLoginUserRoleIds() { /** 省略实现 */ }
```

3. 账号密码登录

3.1 管理后台的实现

使用 username 账号 + password 密码进行登录,由 AuthController 提供 /admin-api/system/auth/login 接口。代码如下:

```
@PostMapping("/login")
@Operation(summary = "使用账号密码登录")
@OperateLog(enable = false) // 避免 Post 请求被记录操作日志
public CommonResult<AuthLoginRespVO> login(@RequestBody @Valid AuthLoginReqVO re
    String token = authService.login(reqVO, getClientIP(), getUserAgent());
    // 返回结果
    return success(AuthLoginRespVO.builder().token(token).build());
}
```

如何关闭验证码?

参见《后端手册 —— 验证码》 文档。

3.2 用户 App 的实现

使用 mobile 手机 + password 密码进行登录,由 AppAuthController 提供 /app-api/member/auth/login 接口。代码如下:

4. 手机验证码登录

4.1 管理后台的实现

① 使用 mobile 手机号获得验证码,由 AuthController 2 提供 /admin-api/system/auth/send-sms-code 接口。代码如下:

```
@PostMapping("/send-sms-code")
@Operation(summary = "发送手机验证码")
@OperateLog(enable = false) // 避免 Post 请求被记录操作日志
public CommonResult<Boolean> sendSmsCode(@RequestBody @Valid AuthSendSmsReqVO re authService.sendSmsCode(getLoginUserId(), reqVO);
    return success(true);
}
```

② 使用 mobile 手机 + code 验证码进行登录,由 AppAuthController 提供 /admin-api/system/auth/sms-login 接口。代码如下:

4.2 用户 App 的实现

① 使用 mobile 手机号获得验证码,由 AppAuthController 提供 /app-api/member/auth/send-sms-code 接口。代码如下:

```
@PostMapping("/send-sms-code")
@Operation(summary = "发送手机验证码")
@OperateLog(enable = false) // 避免 Post 请求被记录操作日志
public CommonResult<Boolean> sendSmsCode(@RequestBody @Valid AppAuthSendSmsReqVC authService.sendSmsCode(getLoginUserId(), reqVO);
```

```
return success(true);
}
```

```
@PostMapping("/sms-login")
@Operation(summary = "使用手机 + 验证码登录")
@OperateLog(enable = false) // 避免 Post 请求被记录操作日志
public CommonResult<AppAuthLoginRespVO> smsLogin(@RequestBody @Valid AppAuthSmsL String token = authService.smsLogin(reqVO, getClientIP(), getUserAgent());
// 返回结果
return success(AppAuthLoginRespVO.builder().token(token).build());
}
```

如果用户未注册,会自动使用手机号进行注册会员用户。**所以,**/app-api/member/user/sms-login 接口也提供了用户注册的功能。

5. 三方登录

详细参见《开发指南——三方登录》文章。

5.1 管理后台的实现

① 跳转第三方平台,来获得三方授权码,由 AuthController 提供 /adminapi/system/auth/social-auth-redirect 接口。代码如下:

② 使用 code 三方授权码进行快登录,由 AuthController 2 提供 /admin-api/system/auth/social-login 接口。代码如下:

```
@PostMapping("/social-login")
@Operation(summary = "社交快捷登录,使用 code 授权码")
@OperateLog(enable = false) // 避免 Post 请求被记录操作日志
public CommonResult<AuthLoginRespVO> socialQuickLogin(@RequestBody @Valid AuthSc String token = authService.socialLogin(reqVO, getClientIP(), getUserAgent()) // 返回结果
    return success(AuthLoginRespVO.builder().token(token).build());
}
```

③ 使用 socialCode 三方授权码 + username + password 进行绑定登录,直接使用 /admin-api/system/auth/login 账号密码登录的接口,区别在于额外带上 socialType + socialCode + socialState 参数。

5.2 用户 App 的实现

① 跳转第三方平台,来获得三方授权码,由 AppAuthController 提供 /app-api/member/auth/social-auth-redirect 接口。代码如下:

②使用 code 三方授权码进行快登录,由 AppAuthController 提供 /app-api/member/auth/social-login 接口。代码如下:

}

- ③ 使用 socialCode 三方授权码 + username + password 进行绑定登录,直接使用 /app-api/system/auth/login 手机验证码登录的接口,区别在于额外带上 socialType + socialCode + socialState 参数。
- ④ 【微信小程序特有】使用 phoneCode + loginCode 实现获取手机号并一键登录,由 AppAuthController 型提供 /app-api/member/auth/weixin-mini-app-login 接口。代码如下:

```
@PostMapping("/weixin-mini-app-login")
@Operation(summary = "微信小程序的一键登录")
public CommonResult<AppAuthLoginRespVO> weixinMiniAppLogin(@RequestBody @Valid A
    return success(authService.weixinMiniAppLogin(reqVO));
}
```

6. 注册

6.1 管理后台的实现

管理后台暂不支持用户注册,而是通过在[系统管理 -> 用户管理]菜单,进行添加用户,由 UserController 2 提供 /admin-api/system/user/create 接口。代码如下:

```
@PostMapping("/create")
@Operation(summary = "新增用户")
@PreAuthorize("@ss.hasPermission('system:user:create')")
public CommonResult<Long> createUser(@Valid @RequestBody UserCreateReqVO reqVO)
    Long id = userService.createUser(reqVO);
    return success(id);
}
```

6.2 用户 App 的实现

手机验证码登录时,如果用户未注册,会自动使用手机号进行注册会员用户。**所以,**/app-api/system/user/sms-login 接口也提供了用户注册的功能。

7. 用户登出

用户登出的功能,统一使用 Spring Security 框架,通过删除用户 Token 的方式来实现。代码如下:

```
| Recommendation | Rec
```

差别在于使用的 API 接口不同,管理员用户使用 /admin-api/system/logout ,会员用户使用 /app-api/member/logout 。

← 数据权限 三方登录→



Theme by Vdoing | Copyright © 2019-2023 芋道源码 | MIT License