△ / 开发指南 / 后端手册


△ 芋道源码 📋 2022-03-27

♦ Excel 导入导出

项目的 yudao-spring-boot-starter-excel d 技术组件,基于 EasyExcel 实现 Excel 的读写操作,可用于实现最常见的 Excel 导入导出等功能。

EasyExcel 的介绍?

EasyExcel 是阿里开源的 Excel 工具库,具有简单易用、低内存、高性能的特点。在尽可用节约内存的情况下,支持百万行的 Excel 读写操作。例如说,仅使用 64M 内存,20 秒完成 75M(46 万行 25 列)Excel 的读取。并且,还有极速模式能更快,但是内存占用会在100M 多一点。



1. Excel 导出

以 [系统管理 -> 岗位管理] 菜单为例子, 讲解它 Excel 导出的实现。



1.1 后端导入实现

在 PostController 学 类中,定义 /admin-api/system/post/export 导出接口。代码如下:

- ① 将从数据库中查询出来的列表,转换成对应的 PostExcelVO 列表。
- ② 将 PostExcelVO 列表,转换成 Excel 文件,返回给前端。

1.1.1 PostExcelVO 类

创建 PostExcelVO 型 类,岗位 Excel 导出的 VO 类。它有两个作用,代码如下:

- ① 每个字段上的 @ExcelProperty C 注解,声明 Excel Head 头部的名字。
- ② 每个字段的值,就是它对应的 Excel Row 行的数据值。

因此,最终 Excel 导出的效果如下:



另外,在上述代码的**红线**部分, @ExcelProperty 注解的 converter 属性是 DictConvert 转换器,通过它将 status = 1 转换成"开启"列, status = 0 转换成"禁用"列。稍后,我

们会在「3.字段转换器」小节来详细讲讲。

1.1.2 ExcelUtils 写入

ExcelUtils 的 #write(...) 🖸 方法, 将列表以 Excel 响应给前端。代码如下图:

1.2 前端导入实现


在 post/index.vue 🖸 界面, 定义 #handleExport() 操作, 代码如下图:

```
/** 导出按钮操作 */
handleExport() {

const queryParams = this.queryParams;
this.$modal.confirm(content: '是否确认导出所有岗位数据项?').then(() => {
    this.exportLoading = true;
    return exportPost(queryParams); 请求后端 RESTful API 接口
}).then(response => {
    this.$download.excel(response, fileName: '岗位数据.xls');
    this.exportLoading = false;
}).catch(() => {}); 将后端的响应,下载成 Excel 文件
}
```

2. Excel 导入

以 [系统管理 -> 用户管理] 菜单为例子,讲解它 Excel 导出的实现。



2.1 后端导入实现

在 UserController 学类中,定义 /admin-api/system/user/import 导入接口。代码如下:

将前端上传的 Excel 文件,读取成 UserImportExcelVO 列表。

2.1.1 UserImportExcelVO 类

创建 UserImportExcelVO 学、用户 Excel 导入的 VO 类。它的作用和 Excel 导入是一样的, 代码如下:

```
@_wilder
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
<mark>@Accessors(chain =</mark> false) // 设置 chain = false, 避免用户导入有问题
public class UserImportExcelVO {
   @ExcelProperty("登录名称")
   private String username;
   @ExcelProperty("部门编号")
   private Long deptId;
   @ExcelProperty("用户邮箱")
   private String email;
   @ExcelProperty("手机号码")
   private String mobile;
   @DictFormat(DictTypeConstants.USER_SEX)
   @ExcelProperty(value = "账号状态", converter = DictConvert.class)
   @DictFormat(DictTypeConstants.COMMON_STATUS)
```

对应使用的 Excel 导入文件如下:

4	Α	В	С	D	Ε	F	G
1	登录名称	用户名称	部门编号	用户邮箱	手机号码	用户性别	账号状态
2	yunai	芋道	1	yunai@iocoder.cn	15601691300	男	开启
3	yuanma	源码	2	yuanma@iocoder.cr	15601701300	女	关闭
4							

2.1.2 ExcelUtils 读取

ExcelUtils 的 #read(...) 🖸 方法,读取 Excel 文件成列表。代码如下图:

2.2 前端导入实现

在 user/index.vue 🖸 界面,定义 Excel 导入的功能,代码如下图:

```
<el-dialog :title="upload.title" :visible.sync="upload.open" width="400px" append-to-body>
 <el-upload ref="upload" :limit="1" accept=".xlsx, .xls" :headers="upload.headers"</pre>
   :action="upload.url + '?updateSupport=' + upload.updateSupport" :disabled="upload.isUploading"
   :on-progress="handleFileUploadProgress" :on-success="handleFileSuccess" :auto-upload="false" drag>
   <i class="el-icon-upload"></i></i>
   <div class="el-upload__text">将文件拖到此处,或<em>点击上传</em></div>
     <div class="el-upload__tip" slot="tip">
       <el-checkbox v-model="upload.updateSupport" /> 是否更新已经存在的用户数据
     </div>
     <span>仅允许导入xls、xlsx格式文件。</span>
     <el-link type="primary" :underline="false" style="..." @click="importTemplate">下载模板</el-link>
 </el-upload>
  <div slot="footer" class="dialog-footer">
   <el-button type="primary" @click="submitFileForm">确定</el-button>
    <el-button @click="upload.open = false">取 消</el-button>
  </div>
</el-dialog>
```

3. 字段转换器

EasyExcel 定义了 Converter 接口,用于实现字段的转换。它有两个核心方法:

- ① #convertToJavaData(...) 方法:将 Excel Row 对应表格的值,转换成 Java 内存中的值。例如说,Excel 的"状态"列,将"状态"列转换成 status = 1 ,"禁用"列转换成 status = 0 。
- ② #convertToExcelData(...) 方法:恰好相反,将 Java 内存中的值,转换成 Excel Row 对应表格的值。例如说,Excel 的"状态"列,将 status = 1 转换成"开启"列, status = 0 转换成"禁用"列。

3.1 DictConvert 实现

以项目中提供的 DictConvert ☑ 举例子,它实现 Converter 接口,提供字典数据的转换。代码如下:

实现的代码比较简单,自己看看就可以明白。

3.1 DictConvert 使用示例

在需要转换的字段上,声明注解 @ExcelProperty 的 converter 属性是 DictConvert 转换器,注解 @DictFormat 2 为对应的字典数据的类型。示例如下:

```
| Descriptions | Des
```

4. 更多 EasyExcel 注解

基于《EasyExcel 中的注解》 2 文章,整理相关注解。

4.1 @ExcelProperty

这是最常用的一个注解,注解中有三个参数 value 、 index 、 converter 分别代表列 明、列序号、数据转换方式。 value 和 index 只能二选一,通常不用设置 converter 。

最佳实践

```
public class ImeiEncrypt {
    @ExcelProperty(value = "imei")
    private String imei;
}
```

4.2 @ColumnWith

用于设置列宽度的注解,注解中只有一个参数 value 。 value 的单位是字符长度,最大可以设置 255 个字符,因为一个 Excel 单元格最大可以写入的字符个数,就是 255 个字符。

最佳实践

```
public class ImeiEncrypt {
    @ColumnWidth(value = 18)
    private String imei;
}
```

4.3 @ContentFontStyle

用于设置单元格内容字体格式的注解。参数如下:

参数	含义
fontName	字体名称
fontHeightInPoints	字体高度
italic	是否斜体
strikeout	是否设置删除水平线
color	字体颜色
typeOffset	偏移量
underline	下划线
bold	是否加粗
charset	编码格式

4.4 @ContentLoopMerge

用于设置合并单元格的注解。参数如下:

参数	含义
eachRow	
columnExtend	

4.5 @ContentRowHeight

用于设置行高。参数如下:

参数	含义		
value	行高,	-1 代表自动行高	

4.6 @ContentStyle

设置内容格式注解。参数如下:

参数	含义
dataFormat	日期格式
hidden	设置单元格使用此样式隐藏
locked	设置单元格使用此样式锁定
quotePrefix	在单元格前面增加`符号,数字或公式将以字符串形式展示
horizontalAlignment	设置是否水平居中
wrapped	设置文本是否应换行。将此标志设置为 true 通过在多行上显示 使单元格中的所有内容可见
verticalAlignment	设置是否垂直居中
rotation	设置单元格中文本旋转角度。03版本的Excel旋转角度区间为-90°~90°,07版本的Excel旋转角度区间为0°~180°
indent	设置单元格中缩进文本的空格数
borderLeft	设置左边框的样式
borderRight	设置右边框样式
borderTop	设置上边框样式
borderBottom	设置下边框样式
leftBorderColor	设置左边框颜色
rightBorderColor	设置右边框颜色
topBorderColor	设置上边框颜色
bottomBorderColor	设置下边框颜色
fillPatternType	设置填充类型

参数	含义
fillBackgroundColor	设置背景色
fillForegroundColor	设置前景色
shrinkToFit	设置自动单元格自动大小

4.7 @HeadFontStyle

用于定制标题字体格式。参数如下:

参数	含义
fontName	设置字体名称
fontHeightInPoints	设置字体高度
italic	设置字体是否斜体
strikeout	是否设置删除线
color	设置字体颜色
typeOffset	设置偏移量
underline	设置下划线
charset	设置字体编码
bold	设置字体是否家畜

4.8 @HeadRowHeight

设置标题行行高。参数如下:

参数	含义		
value	设置行高,-1代表自动行高		

4.9 @HeadStyle

设置标题样式。参数如下:

参数	含义
dataFormat	日期格式
hidden	设置单元格使用此样式隐藏
locked	设置单元格使用此样式锁定
quotePrefix	在单元格前面增加`符号,数字或公式将以字符串形式展示
horizontalAlignment	设置是否水平居中

0/27 13.32	Excel 导入导面 yudao-cloud 开友相倒
参数	含义
wrapped	设置文本是否应换行。将此标志设置为 true 通过在多行上显示 使单元格中的所有内容可见
verticalAlignment	设置是否垂直居中
rotation	设置单元格中文本旋转角度。03版本的Excel旋转角度区间为-90°~90°,07版本的Excel旋转角度区间为0°~180°
indent	设置单元格中缩进文本的空格数
borderLeft	设置左边框的样式
borderRight	设置右边框样式
borderTop	设置上边框样式
borderBottom	设置下边框样式
leftBorderColor	设置左边框颜色
rightBorderColor	设置右边框颜色
topBorderColor	设置上边框颜色
bottomBorderColor	设置下边框颜色
fillPatternType	设置填充类型
fillBackgroundColor	设置背景色
fillForegroundColor	设置前景色
shrinkToFit	设置自动单元格自动大小
-	

4.10 @ExcelIgnore

不将该字段转换成 Excel。

4.11 @ExcelIgnoreUnannotated

没有注解的字段都不转换

← 文件存储 (上传下载)

系统日志→



Theme by Vdoing | Copyright © 2019-2023 芋道源码 | MIT License