- PE文件
  - DOS头(IMAGE_DOS_HEADER)
    - 常用(WORD)
      - e_magic(PE文件标识，固定值为5A4D)
      - e_lfanew（只想指向PE头的地址，偏移值）->从文件最开始的位置的值
  - DOS Stub
  - 标准PE头/NT头(IMAGE_NT_HEADERS)
    - Signature(DWORD)
    - FileHeader(IMAGE_FILE_HEADER) ->文件头
      - Machine(WORD) ->程序允许的CPU型号
      - NumberOfSections(WORD) ->文件中的区段数量
      - SizeOfOptionalHeader(WORD) ->可选PE头的大小，32位默认E0、64位默认F0
      - Characteristics(WORD) ->文件属性
    - OptionalHeader(IMAGE_OPTIONAL_HEADER32) ->可选PE头
  - 可选PE头(IMAGEE_OPTIONAL_HEADER)
    - Magic(WORD) ->表示PE文件为32位还是64位
    - SizeOfCode(DWORD)->所有代码段的总大小，按照FileAlignment对齐后
    - SizeOfInitializedData(DWORD)->已初始化的数据大小，按照FileAlignment对齐后
    - SizeOfUninitializedData(DWORD)->未初始化的数据大小，按照FileAlignment对齐后
    - **AddressOfEntryPoint(DWORD)->程序入口OEP（PE文件从此开始运行），依旧偏移值**
    - BaseOfCode(DWORD)->代码开始地址
    - BaseOfData(DWORD)->数据开始地址
    - ImageBase(DWORD)->内存镜像地址，程序加载到内存后的起始地址
      - 文件在内存中第一个被执行的代码的地址的值等于OEP+ImageBase
    - SectionAlignment(DWORD)->内存对齐大小
    - FileAlignment(DWORD)->文件对齐大小
    - SizeOfImaghe(DWORD)->文件在内存中的大小，按照FileAlignment对齐
    - SizeOfHeaders(DWORD)->DOS头+NT头+标准PE头+区段头，按照FileAlignment对齐
    - NumberOfRvaAndSizes(DWORD)->数据目录表的个数16
    - DataDirectory(IMAGE_DATA)DIRECTORY)[IMAGE_NUMBEROF_DIRECTORY_ENTRIES] 16
      - VirtualAddress(DWORD)->内存中的偏移RVA
      - FOA+FileBuff(FOA)->导出表地址
      - Size(DWORD)->数据表的大小
      - 序号排列
        - 导出表（序号为0）(IMAGE_EXPORT_DIRECTORY) 7
        - 导入表（序号为1）
          - union
            - Characteristics(DWORD)
            - OrininalFirstThunk(DWORD)->包含指向IMAGE_THUNK_DATA(输入名称表INT)结构的数组
          - FirstThunk(DWORD)->指向输入地址表（IAT）的RVA，IAT是一个IMAGE_THUNK_DATA结构的数组
          - TimeDateStamp(DWORD)->时间戳
          - Name(DWORD)->指向被输入的DLL的ACII字符串的RVA
      - IMAGE_IMPORT_BY_NAME
  - 区段头(MIAGE_SECTION_HEADER)
    - Name[IMAGE_SIZEOF_SHORT_NAME]8(BYTE)->区段名称（此处不同于字符串不以0结尾）
    - Misc(union)->该区段的真实大小（未对齐）
      - VirtualSize(DWORD)
      - PhysicalAddress(DOWRD)
    - VirtualAddress(DWORD)->区段在内存中的偏移值，+ImageBase为真正的地址
    - PointToRawData(DWORD)->区段在文件中的偏移位置
    - Characteristics(DOWRD)->区段属性（是否可读是否可写之类）
  - 区段1、2、3 .....